

Grundlagen der Programmierung

Vom Programm zum Prozess:

Assembler ♦ Interpreter ♦ Compiler

Algorithmisches Denken: Vom Problem zur Lösung

Joiversita,

- 1. Identifizieren des Problems
- 2. Formulieren des Problems
- 3. Entwurf des Algorithmus
- 4. Implementierung des Algorithmus
- 5. Anwendung des Algorithmus
 - → Problemlösung
 - Ausführung des Programms auf einer (Maschine)
 - Betriebssystem (Kern) erzeugt Prozess



Recap: Wesentliche Komponenten der Hardware (von-Neumann-Architektur)

Zentraleinheit

- Prozessor
 mit Registern, in denen Zahlenwerte gespeichert und
 vom Prozessor verändert werden können
- Arbeitsspeicher/Primärspeicher zur Datenhaltung außerhalb der Register
- Busse (Leitungen) zwischen beiden
- Peripheriegeräte (zur Ein-/Ausgabe von Daten)
 - Tastatur, Maus, Bildschirm, Drucker
 - Sekundärspeicher (Festplatte, CD-, DVD-, Flashlaufwerke)
 - Netzwerkinterface, ...
 - Verbindungsleitungen



Recap: Programmausführung

Der Prozessor enthält genau einen **Befehlszähler**, der stets die Adresse der nächsten auszuführenden Anweisung enthält.



- Programm muss als lineare Sequenz von Befehlen vorliegen, die vom Prozessor "verstanden" werden
- ➤ Übersetzung der Programmabstraktionen in Prozessorbefehle



Architektur der Zentraleinheit

Befehlszähler: Wert

•

Register 4: Wert

Register 3: Wert

Register 2: Wert

Register 1: Wert

Befehle und Daten an nummerierten Speicheradressen

Adresse: Wert

Adresse: Wert

Adresse: Wert

Adresse: Wert

Bus

Prozessor

Hauptspeicher

Adressen und Werte im Hauptspeicher

37d4aa

37d4a9

37d4a8

- linear angeordnete Speicherzellen
- i.d.R. 1 Byte groß
- mit ganzen Zahlen ab 0
 in Hexadezimaldarstellung
 (Adressen) durchnummeriert
- an Adresse 0 nie Programmdaten
- Speicher kann als "indizierte Liste" Mem aufgefasst werden
- Adressen sind dann "Indizes"

•
•
•

- Speicherzelle für 1 Byte
- Speicherzelle für 1 Byte
- Speicherzelle für 1 Byte
 - •
- Speicherzelle für 1 Byte
 - Speicherzelle für 1 Byte
- Speicherzelle für 1 Byte
 - Speicherzelle für 1 Byte

Hauptspeicher

Adressen und Werte im Hauptspeicher

- linear angeordnete Speicherzellen
- i.d.R. 1 Byte groß
- mit ganzen Zahlen ab 0
 in Hexadezimaldarstellung
 (Adressen) durchnummeriert
 37d4aa
 37d4a8
- an Adresse 0 nie Programmdaten
- Speicher kann als "indizierte Liste" Mem aufgefasst werden
- Adressen sind dann "Indizes"

•
Mem[37d4aa]
Mem[37d4a9]
Mem[37d4a8]
• •
Mem[3]
Mem[2]
Mem[1]
Mem[0]

Werte

Universitate Paragram

Prozessorbefehle


- Prozessor speichert Werte in Registern
- Modifikation von Werten nur in bestimmten Registern
- Befehle
 - Laden von Werten in Register
 - Speichern von Registerwerten im Hauptspeicher
 - Verändern von Registerwerten durch Anwendung (arithmetischer) Operationen
 - Befehlszähler-Operationen
 - Sprünge
 - bedingte Sprünge
- Liste derartiger Befehle, durchnummeriert

Universitate Para Contraction of the Contraction of

Warum Sprünge?

■ z.B. Verzweigungen und Schleifen

■ z.B. Funktionsaufrufe



Universitate Paradami

MIPS

→ Maschinenmodelle

- Befehlssatz für bestimmte RISC-Prozessoren
- in traditionellen UNIX-Workstations und -Servern, Routern, Spielekonsolen, ...
- Befehle verwenden als Operanden
 - Werte in Registern (*z.B.* \$s1, \$s2, ..., \$ra, \$zero, ...)
 - Werte an virtuellen (logischen) Speicheradressen (z.B. Mem [4], Mem [8], ..., Mem [2016], ...)
 - bezeichnet durch Integer-Zahl (teilbar durch 4)
 - müssen dann (vom Betriebssystem) auf physische Speicheradressen abgebildet werden





add \$s1,\$s2,\$s3

Setzt Register \$s1 auf Summe der Werte in Registern \$s2 und \$s3

lw \$s1,20(\$s2)

Lädt Wert Mem (\$s2+20] in Register \$s1

sw \$s1,20(\$s2)

Speichert Wert aus Register \$s1 an Speicheradresse \$s2+20

\$s2 - eigentlich Wert in \$s2



Einige MIPS Sprungbefehle

jump	2500
------	------

Setzt Befehlszähler auf 10000

Setzt Befehlszähler auf den Wert, der in Register \$ra gespeichert ist

Erhöht den Befehlszähler um 4+100, falls die Werte in \$s1 und \$s2 gleich sind, sonst um 4

Universitate Por Sedam

Einige LEGv8-Befehle

- für Prozessoren mit ARM-Architektur,
 z.B. in Smartphones, Tablet-PCs, Routern, ...
- 32 Register X0-X31; XZR
- Beispiele für Befehle:

```
ADD X1, X2, X3
ADDI X1, X2, #20
LDUR X1, [X2, #40]
STUR X1, [X2, #40]
B 25
CBZ X1, 25
```

```
SUB X1, X2, X3
SUBI X1, X2, #20
```

Universitation of the desiration of the desirati

Assembler- und Maschinensprache

- Assemblersprache
 - Befehlssprache für eine Prozessor-Architektur
 - textliche Beschreibung der Befehlsfolge
 - abhängig von der Prozessor-Architektur
 - Beispiel: MIPS assembly language (s. MIPS Befehlssatz)
- Maschinensprache ... im Wesentlichen:
 - binär kodierte Beschreibung der Befehlsfolge
 - Bytes oder Byte-Sequenzen kodieren sowohl Befehle eines konkreten Prozessors als auch Daten
- Assembler übersetzt Assembler- in Maschinencode

Jniversital Political

AASS

- Abstrakte Assemblersprache
- arbeitet nur mit ganzen Zahlen
 (kann durch Kodierungen immer erreicht werden)
- die wichtigsten, typischen Assembler-Operationen unabhängig von Prozessorarchitekturen
- beliebige aber feste Anzahl von Registern
 - r1, r2, ..., rn mit veränderlichen Werten *r1, *r2, ..., *rn (kann durch Auslagern in den Speicher auf konkrete Anzahl beschränkt werden)
 - r0 enthält den unveränderlichen Wert 0
 - **rb** enthält den Befehlszähler



Speicherbelegungsplan

Zuordnung einer nicht negativen ganzen Zahl (virtuelle Speicheradresse) zu jeder Variablen:

Variable	Х	У	var	k
Adresse	4	8	12	16

Werte: Mem[4] Mem[8] Mem[12] Mem[16]

- beliebige Adressen sind erlaubt
- nur ganze Zahlen können gespeichert werden
- Beispiel: x=17 führt zu Mem [4]=17


AASS-Programm



- durchnummerierte Liste von AASS-Befehlen (ab 1)
- hier: keine Interaktion mit dem Benutzer oder Dateien
- Eingabewerte stehen im Speicher (Variablenwerte)
- **rb** (Befehlszähler) hat den Initialwert 1
- alle anderen Register haben den Initialwert 0
- Befehlszähler wird
 - entweder durch den Befehl auf einen neuen Wert gesetzt (Sprung-Befehl)
 - oder automatisch um 1 erhöht (weiter mit nächstem Befehl)
- Programmende gdw. STOP-Befehl erreicht









AASS-Befehle (1)

1. Speicherzugriffe

Syntax	Beispiel	Wirkung (Semantik)		
LOAD Register Mem	LOAD r1 [4]	*r1 = Mem[4]		
	LOAD r1 [r4]	*r1 = Mem[*r4]		
STORE Register Mem	STORE r1 [8]	Mem[8] = *r1		
	STORE r1 [r5]	Mem[*r5] = *r1		
		indirekte Adressierung		

2. Laden von Konstanten

SET Register Wert

SET r1 4

*r1 = 4





3. Arithmetische Operationen

ADD Ziel Quellen ADD r3 r1 r2 *r3 = *r1 + *r2

SUB Ziel Quellen SUB r3 r1 r2 *r3 = *r1 - *r2

MUL Ziel Quellen MUL r3 r1 r2 $*r3 = *r1 \cdot *r2$

DIV Ziel Quellen DIV r3 r1 r2 *r3 = *r1 / *r2

Ziel ist ein Register, Quellen sind Register oder positive Konstanten:

ADD r3 r1 2 *r3 = *r1 + 2

4. Unbedingter Sprung

GOTO Wert GOTO 7 Befehlszähler = 7

(weiter mit Befehl Nummer 7)



AASS-Befehle (3)

5. Bedingte Sprünge

GOEQ Vergleichsregister Wert GOEQ r1 r2 7

- → falls *r1 == *r2, dann Befehlszähler = 7, sonst um 1 erhöhen
- GOLS Vergleichsregister Wert GOLS r1 r2 7
 - → falls *r1 < *r2, dann Befehlszähler = 7, sonst um 1 erhöhen
- GOGR Vergleichsregister Wert GOGR r1 r2 7
 - → falls *r1 > *r2, dann Befehlszähler = 7, sonst um 1 erhöhen



AASS-Befehle (4)

- GOLE Vergleichsregister Wert GOLE r1 r2 7
 - → falls *r1 <= *r2, dann Befehlszähler = 7, sonst um 1 erhöhen
- GOGE Vergleichsregister Wert GOGE r1 r2 7
 - → falls *r1 >= *r2, dann Befehlszähler = 7, sonst um 1 erhöhen
- GONE Vergleichsregister Wert GONE r1 r2 7
 - → falls *r1 != *r2, dann Befehlszähler = 7, sonst um 1 erhöhen
- **STOP** Programmende
- # Text Kommentar



Sprünge mit indirekter Adressierung

GOTO r1

Setzt Befehlszähler auf *r1

GOEQ r1 r2 r3 Setzt bei *r1==*r2 Befehlszähler auf *r3, sonst wird er um 1 erhöht

GOLS, GOGR, GOLE, GOGE und GONE analog





Speicherbelegung:

Befehlsnummer

Variable x y

Adresse 4 6

3

- 1 LOAD r1 [4]
- 2 LOAD r2 [6]
- 3 SET r3 1

rb	1	2	3		x = 2, y =
r1			2		
r2	0	0	3	3	
r3	0	0	0	1	





Speicherbelegung:

Befehlsnummer

Variable	Х	У
Adresse	4	6

```
1 LOAD r1 [4]
```

- 2 LOAD r2 [6]
- 3 SET r3 1
- 4 GOEQ r2 r0 8 # falls y = 0 Sprung zu 8
- 5 MUL r3 r3 r1 # Multiplikation mit x
- 6 SUB r2 r2 1 # *r2 um 1 vermindern
- 7 GOTO 4
- 8 STORE r3 [4]
- 9 STOP

```
realisiert x = x**y für y \ge 0 sonst Endlosschleife!!!
```

AASS - Beispiel indirekte Adressierung

 Berechnung der Summe der Elemente einer Liste mit Länge n > 0

Variable	n	L[0]	L[1]	•••	L[n-1]	sum
Adresse	2	4	8	•••	4 <i>n</i>	4 <i>n</i> +4

Entwurf:

- in einem Register für alle i ($1 \le i \le n$) 4i berechnen
- Laden von Mem[4i]
- Iteriert diese Werte addieren, beginnen mit 0
- ... bis Anzahl der addierten Werte gleich Länge der Liste

AASS - Beispiel indirekte Adressierung

```
1 SET r1 4
                  # initiale Speicheradresse
2 SET r2 0
                  # Anzahl addierter Elemente
3 LOAD r3 [2]
                  # Laenge der Liste
                  # alle Elemente addiert?
 4 GOEQ r2 r3 10
5 LOAD r4 [r1]
                  # aktuelles Listenelement
 6 ADD r5 r5 r4
                  # Summe wird in r5 gebildet
7 ADD r2 r2 1
                  # ein Element mehr addiert
8 ADD r1 r1 4
                  # naechste Speicheradresse
 9 GOTO 4
10 STORE r5 [r1]
                  # speichern in Variable sum
11 STOP
```



Hoch- versus Assemblersprachen

Hochsprachen

- benutzen Abstraktionen, die dem algorithmischen Denken entsprechen, z.B.:
 Schleifen, Prozeduren, Funktionen, Listen, ...
- Beispiele: Python, C, C++, Java, C#, PASCAL, ...

Assemblersprachen

- benutzen Befehle, die der Prozessorsteuerung dienen
- weniger abstrakt, näher an der Technik
- unübersichtlicher, größere Fehlergefahr

Die Übersetzer



 Lösung: automatische Übersetzung von Hochsprache in Assembler- oder Maschinensprache

Interpreter

- Übersetzung zeilenweise
- unmittelbare Ausführung nach der Übersetzung (Zeile für Zeile)
- für jeden Programmlauf erneut übersetzen

Compiler

- 1. Übersetzung des gesamten Programms vor der Ausführung und (meist) Speichern der Übersetzung in neuer Datei
- 2. Ausführung des übersetzten Programms

Universitation of the state of

Interpreter

- Interpreter-Sprachen sind z.B.
 Python, Basic, Ruby, PHP, ...
- Vorteil: unmittelbare Ausführung führt zu direktem Feedback, wie im interaktiven Python-Editor
 - → **Debugging** (Nachvollziehen des Programmverlaufs durch zeilenweise Ausführung, zur Fehlersuche)

Nachteile:

- Zusammenhänge von Programmteilen sind bei der Übersetzung oft noch nicht bekannt
- Langsamere Programmausführung
- Fehler führen oft zu spätem Programmabbruch



Syntaxfehler in Interpreter-Sprachen

Gleichheitszeichen fehlt in Python-Code

```
Python 3.5 (32-bit)

Python 3.5.2 (v3.5.2:4def2a2901a5, Jun 25 2016, 22:01:18) [MSC v.1900 32 bit (In tel)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.

>>> x = 5
>>> y = 2 * x
>>> print(y)
10
>>> z x + y
File "<stdin>", line 1
z x + y

SyntaxError: invalid syntax
```

 Syntax: Ist das Programm/sind alle Kommandos korrekt aufgebaut?
 (Regeln sind durch die Grammatik der Sprache vorgegeben)



Syntax versus Semantik

Syntax

- Welche sprachlichen Elemente gibt es? Wie sind diese aufgebaut?
- Grammatik für Python enthält z.B. eine Regel, die die Syntax von Zuweisungen definiert, etwa <Zuweisung> ::= <Variable> '=' <Ausdruck>
- Regeln (meist) in dieser Backus-Naur-Form

Semantik

- legt die Bedeutung der sprachlichen Elemente fest
- z.B. <Zuweisung> ermittelt den Wert von <Ausdruck> und weist diesen <Variable> zu



Fehler in Interpreter-Sprache Python

Zugriff auf undefinierte Variable (Programm nicht wohlgeformt)

```
Python 3.5 (32-bit)

Python 3.5.2 (v3.5.2:4def2a2901a5, Jun 25 2016, 22:01:18) [MSC v.1900 32 bit (In tel)] on win32

Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.

>>> x = 5

>>> y = 2 * x

>>> print(y)

10

>>> x = y + z

Traceback (most recent call last):

File "(stdin)", line 1, in (module)

NameError: name 'z' is not defined

>>>
```

Wohlgeformtheit:

zusätzliche Regeln ergänzen die Syntaxdefinition (z.B.: Man kann nur den Wert einer Variablen bestimmen, wenn ihr vorher mindestens einmal ein Wert zugewiesen wurde.)

Universita,

Compiler

- Compilersprachen sind z.B.

 Pascal, C, C++, ... → Praxis der Programmierung
- zwei Dateien: Quellcode und Zielcode
- Übersetzung nur einmal erforderlich
- Vermeidung von Programmabbrüchen wegen einer Vielzahl von Fehlern durch statische Prüfungen
 - 1. Syntaxanalyse (Grammatikregeln eingehalten?)
 - 2. Statische semantische Analyse (Programm wohlgeformt?)
 - Namen/Symboletabelle
 - Typprüfung (bei Sprachen mit Typsystem)
 - 3. Codeerzeugung (Übersetzung)

Universitation of the state of

Virtuelle Maschinen

- Einige Compiler übersetzen in Zwischencode (eine Art Assembler-Code).
- Dieser wird bei der Programmausführung interpretiert (durch eine Virtuelle Maschine (VM) weiter in Maschinencode übersetzt).
- Beispiel: Java → Praxis der Programmierung
 - Java-Compiler übersetzt in Byte-Code
 - Java VM interpretiert diesen Byte-Code
 - Vorteil: einheitliche Zielsprache des Compilers
 - nur JVM ist plattformabhängig