

# 汇编语言与逆向技术

第9章静态逆向分析技术

王志 zwang@nankai.edu.cn

南开大学 网络空间安全学院 2022-2023学年



### 本章知识点

- 逆向技术
- IDA Freeware简介
- IDA Freeware 窗口
- IDA Freeware操作
- 交叉引用
- 函数分析
- 图形化显示
  - 难点: XREF TO、XREF FROM
- 增强反汇编相关功能





1. 逆向技术



### 逆向工程

- 逆向工程源于商业及军事领域中的硬件分析
- 其主要目的是在不能轻易获得必要的生产信息的情况下,直接从成品分析,推导出产品的设计原理





### 软件逆向工程





## 软件逆向工程

- 软件逆向工程可能会被误认为是对知识产权的严重侵害,但是在实际应用上,反而可能会保护知识产权所有者。
  - •漏洞发掘
  - 取证
  - 性能分析
  - 软件保护





## 逆向分析技术

- 静态分析
  - IDA Freeware
- 动态分析
  - OllyDbg: 用户态的动态调试
  - WinDbg: 内核态的动态调试





2. IDA Freeware简介







FREEWARE

Version 8.1

Hex-Rays © 2022

### 允公允能日新月异

#### IDA Freeware

IDA Freeware是Hex-Rays公司出品的一款交互式反汇编工具支持32位和64位程序的反汇编

- •Analyze both 32-bit and 64-bit applications
- •Cloud-based x64 decompiler
- •Local x86/x64 debugger included
- Support x86/x64 processors
- •Save your analysis results
- •Perpetual license





### 下载IDA Freeware

下载地址: https://hex-rays.com/ida-free/

#### **Download your IDA Free**

The freeware version of IDA v8.1 comes with the following limitations:

- no commercial use is allowed
- cloud-based decompiler lacks certain advanced commands
- lacks support for many processors, file formats, etc...
- comes without technical support







SHA1 checksums:



9e7ead666136ec1293c39984ae3a1cf44793dca3 arm\_idafree81\_mac.app.zip 55d559efb6a71ee2988892b6fcd2a24f82f536a1 idafree81\_linux.run 2aa1fa642afc95317de1ee45bccdf3db2465b91a idafree81\_mac.app.zip 666df4d5e32b26e7f0fae5c18beed9c58bcd9cc7 idafree81\_windows.exe





### IDA PRO 专业版的价格

	Target OS: Windows						
IDAPRONW	IDA Pro Named License [Windows]	1975 USD					
HEXARM64W	ARM64 Decompiler Fixed License [Windows]	2765 USD					
HEXARMW	ARM32 Decompiler Fixed License [Windows]	2765 USD					
HEXMIPS64W	MIPS64 Decompiler Fixed License [Windows]	2765 USD					
HEXMIPSW	MIPS Decompiler Fixed License [Windows]	2765 USD					
HEXPPC64W	PPC64 Decompiler Fixed License [Windows]	2765 USD					
HEXPPCW	PPC Decompiler Fixed License [Windows]	2765 USD					
HEXX64W	x64 Decompiler Fixed License [Windows]	2765 USD					
HEXX86W	x86 Decompiler Fixed License [Windows]	2765 USD					

	Target OS: Windows						
IDAPROCW	IDA Pro Computer License [Windows]	1975 USD					
HEXARM64W	ARM64 Decompiler Fixed License [Windows]	2765 USD					
HEXARMW	ARM32 Decompiler Fixed License [Windows]	2765 USD					
HEXMIPS64W	MIPS64 Decompiler Fixed License [Windows]	2765 USD					
HEXMIPSW	MIPS Decompiler Fixed License [Windows]	2765 USD					
HEXPPC64W	PPC64 Decompiler Fixed License [Windows]	2765 USD					
HEXPPCW	PPC Decompiler Fixed License [Windows]	2765 USD					
HEXX64W	x64 Decompiler Fixed License [Windows]	2765 USD					
HEXX86W	x86 Decompiler Fixed License [Windows]	2765 USD					

Target OS: Windows						
IDAPROFW	IDAPROFW IDA Pro Floating License [Windows]					
HEXARM64FW	ARM64 Decompiler Floating License [Windows]	4145 USD				
HEXARMFW	ARM32 Decompiler Floating License [Windows]	4145 USD				
HEXMIPS64FW	MIPS64 Decompiler Floating License [Windows]	4145 USD				
HEXMIPSFW	MIPS Decompiler Floating License [Windows]	4145 USD				
HEXPPC64FW	PPC64 Decompiler Floating License [Windows]	4145 USD				
HEXPPCFW	PPC Decompiler Floating License [Windows]	4145 USD				
HEXX64FW	x64 Decompiler Floating License [Windows]	4145 USD				
HEXX86FW	x86 Decompiler Floating License [Windows]	4145 USD				







# IDA PRO 的优点是什么?



#### 恶意代码分析

考虑到当今恶意代码的出现速度和复杂性,就需要一款功能强大的分析解决方案来积极应对。IDA Pro 已成为恶意软件分析领域的标准,以至于有关新病毒的信息通常以"IDA 数据库"这样的形式进行交换和分享。防范病毒、恶意软件和间谍软件的分析师每天都会使用 IDA Pro 来调查新的病毒样本威胁,并提供及时的解决方案。



#### 漏洞研究

漏洞披露的话题一直饱受争议,但事实上,软件通常很容易遭受外部攻击。 IDA Pro 是研究此类漏洞的优质工具。如果不修复这些漏洞,它们很可能被 怀有不诚实或犯罪意图的第三方加以利用。例如,Wisconsin Safety Analyzer 就是一个非常有趣的项目,其设计旨在调查软件中的漏洞,而 IDA Pro 在其中扮演着重要角色。



#### 商用现成品 (COTS) 验证

许多软件的使用国家和开发国家不同。由于这些程序难以验证,而且全面的源代码审核和重构并不总是切实可行,因此像 IDA 这样的工具提供了一种简便的方法来检查程序的功能和作用是否所言属实,软件是否包含有害漏洞、是否未泄漏任何敏感信息。



#### 隐私保护

软件正在从各方各面入侵我们的生活。在被收集、出售或利用的个人用户的数据量不断激增的现在,尊重基本的隐私权是许多人的关注点。IDA Pro 帮助调查可能引起关注的软件,从而保护您的基本权利。



#### 其他用途


IDA Pro 也在学术界引起了不少用户的兴趣。点击此处可以查看 IDA Pro 发挥了重要作用的部分论文列表。





### **IDA**

- 函数发现
- 栈分析
- 局部变量的识别
- FLIRT快速的库函数识别与标记
  - Fast Library Identification and Recognition Technology








### **IDA** Freeware

- IDA 除了支持PE文件格式, 还支持ELF等文件格式
- IDA会自动识别处理器类型








### **IDA** Freeware

- IDA是按区块装载PE文件的,例如.text(代码块)、.data(数据块)、.rsrc(资源块)等。
- 在默认情况下,IDA Freeware的反汇编代码中不包含PE头或资源节。








# 3. IDA Freeware 窗口




### **IDA** Freeware



AU: idle Down Disk: 39GB



## 图形模式







### 文本模式

#### 图形模式与文本模式的切换使用空格键

```
.LEXL:0040EEO0
text:0040EE60
                                       ; int cdecl main(int argc, const char **argv, const char **e
.text:0040EE60
.text:0040EE60
                                                      proc near
                                      main
                                                                               ; CODE XREF: start+AF1
.text:0040EE60
.text:0040EE60
                                                      = dword ptr -8
                                      var 8
.text:0040EE60
                                      var 4
                                                      = dword ptr -4
.text:0040EE60
                                                       = dword ptr 4
                                      arqc
.text:0040EE60
                                                      = dword ptr 8
                                      arqv
                                                      = dword ptr 6Ch
.text:0040EE60
                                      envp
.text:0040EE60
.text:0040EE60 83 EC 08
                                                               esp, 8
                                                       sub
.text:0040EE63 55
                                                               ebp
                                                       push
.text:0040EE64 56
                                                               esi
                                                       push
.text:0040EE65 57
                                                               edi
                                                       push
.text:0040EE66 33 F6
                                                               esi, esi
                                                       xor
.text:0040EE68 68 00 80 00 00
                                                                               ; int
                                                               8000h
                                                       push
.text:0040EE6D 6A 01
                                                                               ; int
                                                       push
.text:0040EE6F 89 74 24 18
                                                               [esp+1Ch+var 4], esi
                                                       mov
                                                                                          THE 18
```

**Nankai University** 



### 反汇编窗口

↑ IDA Options	×
Disassembly Analysis Cross-references  Address representation  Function offsets  Include segment addresses  Use segment names  Display disassembly lines  Empty lines  Borders between data/code  Basic block boundaries  Source line numbers  Line prefix example: seg000:0FE4	Strings Browser Graph Misc  Display disassembly line parts  Line prefixes  Stack pointer  Comments  Repeatable comments  Auto comments  Bad instruction (BAD) marks  Number of opcode bytes  Instructions indention  Comments indention  40
Low suspiciousness limit 0x400000  High suspiciousness limit 0x404000	Right margin 70 Spaces for <u>tabulation</u> 4
	OK Cancel Help

在图形模式中, IDA Pro默 认不显示行号、操作码





### 箭头

• 红色: False分支

•绿色: True分支

• 蓝色: 无条件跳转

• 循环: 向上的箭头

```
cmp esi, ecx
j1 short loc_40EF8C

loc_40EF80:
dec ecx
mov [esp+14h+var_8], ecx
lea edx, [ecx+ebp]
mov ecx, [eax+ecx*4]
mov [eax+edx*4-4], ecx
mov ecx, [esp+14h+var_8]
mov eax, [esp+14h+var_4]
cmn esi, ecx
j1 short loc_40EFB0
```





### 文本模式

```
箭头
实线 = 无条件跳转
虚线 = 条件跳转
                             节信息
向上箭头 = 循环
                                                                                       注释
                                        内存地址
         .text:00401015
                                      jΖ
                                             short loc 40102B
         .text:00401017
                                             offset aSuccessInterne : "Success: Internet Connection\n"
                                      push
                                             sub_40105F
         .text:0040101C
                                      ca11
                                             esp, 4
         .text:00401021
                                      add
         .text:00401024
                                              eax, 1
                                      mov
         .text:00401029
                                      jmp
                                              short loc_40103A
         .text:0040102B
         .text:0040102B
                                                             ; CODE XREF: sub_401000+151j
         .text:0040102B loc 40102B:
                                             offset aError1 1NoInte; "Error 1.1: No Internet\n"
         .text:0040102B
                                      push
                                             sub_40105F
         .text:00401030
                                      call
         .text:00401035
                                      add
                                             esp, 4
         _text:00401038
                                              eax, eax
                                      xor
         .text:0040103A
         .text:0040103A loc_40103A:
                                                             ; CODE XREF: sub_401000+291j
         .text:0040103A
                                      mov
                                             esp, ebp
         .text:0040103C
                                      pop
                                              ebp
```





### 函数窗口

- 列举所有函数
  - 可以发现规模庞大的函数、规模很小的函数。

Function name	Segment	Start	Length	Locals	Arguments	R	F	ī	ς	В	Т	Ī
							١.	_	,		١.	
	.text	0040B620	00000109	80000000	8000000	R						
<b></b> sub 40B730	.text	0040B730	000000 <b>A</b> F	00000000	00000004	R						
	.text	0040B7E0	00000095	00000000	00000004	R						
<b>5</b> sub 40B880	.text	0040B880	000000AD	000000C	00000004	R						
	.text	0040BC30	0000015E	0000012C	8000000	R						
🗾 sub 40BDB0	.text	0040BDB0	0000005D	000000C	00000004	R						
🗾 sub 40C000	.text	0040C000	000006C7	000000C	000000C	R						
₹ sub 40D040	.text	0040D040	000001E3	0000001C	000000C	R						
🗾 sub 40D230	.text	0040D230	000001ED	00000010	000000D	R						
	.text	0040D420	00000889	00000010	00000010	R						
	.text	0040DD10	00000277	00000010	00000010	R						
₹ sub 40DF90	text	0040DF90	000006FF	00000024	00000010	R						





### 名字窗口

• 列举内存地址的名字,包括函数名、代码的名字、数据的名字和字符串

LE IDA View-A ☑	■ Names window	☑ Hex View-l 🗵
Name	Address	Public
comexecmd 0	0044088C	
freebuf	004408E0	
	00440910	
i listnext	00440924	
i listdone	00440931	
i dstnext	00440934	
i dstdone	00440944	
	00440950	
i returndi	00440971	
i toend 1	00440973	
access	00440977	
cenvarg	004409BB	
1 towlower	00440BBF	
- UCM CC W	00440004	





### 字符串窗口

• 显示内存中识别出来的所有字符串

Address	Length	Type	String
☑ .rdata:00442D0C	00000016	C	SunMonTueWedThuFriSat
☑ .rdata:00442D24	00000025	C	JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
s .rdata:00442D6C	00000005	C	PATH
	00000013	C	GetLastActivePopup
	00000010	C	GetActiveWindow
	000000C	C	MessageBoxA
	000000B	C	user32.dll
	00000005	C	.com
	00000005	C	.exe
s .rdata:00442DC0	00000005	C	.bat
	00000005	C	.cmd
<b>□</b> rdata:004433Δ4	UUUUUUUU	$\boldsymbol{C}$	KERNEI 32 dii





### 允公允帐日新月异

### 导入表窗口

• 列出程序导入的所有函数

Address	Ordinal	Name	Library
<b>™</b> 00442000		VirtualFree	KERNEL32
№ 00442004		HeapFree	KERNEL32
<b>100442008 100442008</b>		ExitProcess	KERNEL32
₹ 0044200C		TerminateProcess	KERNEL32
<b>100442010 100</b>		GetCurrentProcess	KERNEL32
<b>100442014 100442014</b>		GetTimeZoneInformation	KERNEL32
<b>100442018 100442018</b>		GetSystemTime	KERNEL32
₹ 0044201C		GetLocalTime	KERNEL32
<b>100442020 100</b>		GetLastError	KERNEL32
№ 00442024		SetFilePointer	KERNEL32
<b>100442028 100442028</b>		WriteFile	KERNEL32
₹ 0044202C		ReadFile	KERNEL32
<b>100442030</b>		CloseHandle	KERNEL32
₹ 00442034 × 1		GetFileType	KFRNFI 32





### 导出表窗口


• 列出一个函数所有导出的函数

□ IDA View-A 🗵	f Functions window ⊠	Names wind	dow 🗵	's' Str	ings window 🛭	◯ Hex View
Name			Address	s	Ordinal	
🗃 start			0043AE	70		





### 其它窗口







4. IDA Freeware操作



# Import和Strings窗口的导航

• 双击字符串会跳转到反汇编窗口

```
IDA View-A
                                                                                                                                 _ 0
                                                           short near ptr loc 100A7DF+1
            .text:0100A779
            .text:0100A77B
                                                 add
                                                           qs:[eax], al
            .text:0100A77E
                                                 retf
                                                                                               "..." Strings window
            .text:0100A77E
                                                                                                           Length
                                                                                                                        Type String
            .text:0100A77F
                                                 db 2
           .text:0100A780 aHeapalloc
                                                 db 'HeapAlloc',0
                                                                                                                              TextUnicode.
                                                                                                "...." .text:01....
                                                                                                           0000000C
           .text:0100A78A
                                                 dw 24Ah
                                                                                                "...." .text:01....
                                                                                                           00000013
                                                                                                                              CloseServiceHandle
           .text:0100A78C aGetprocessheap db 'GetProcessHeap',0
                                                                                                "..." .text:01...
                                                                                                           00000014
                                                                                                                              QueryServiceConfig
                                                 align 4
           .text:0100A79B
                                                                                                "..." .text:01...
                                                                                                           00000019
                                                                                                                              GetUserDefaultUIL
           .text:0100A79C
                                                 db OECh; 8
                                                                                                                              HeapAlloc
           .text:0100A79D
                                                 db 1, 47h, 65h
         text:0100A7A0 aTfileinformati db 'tFileInformationByHandle',0
                                                                                                "...." .text:01...
                                                                                                           0000000F
                                                                                                                              GetProcessHeap
           .text:0100A7B9
                                                 align 2
                                                                                                "...." .text:01....
                                                                                                           00000019
                                                                                                                              tFileInformationByH
```





### 链接Link

• 在反汇编窗口双击地址,IDA Freeware会跳转到地址所在的反汇编窗口

```
IDA View-A
        .text:010047A1
                                                                  ; dwType
                                         push
         .text:010047A3
                                                                  ; Reserved
                                         push
         .text:010047A5
                                                 [ebp+lpValueName] ; lpValueName
                                         push
         .text:010047A8
                                                 [ebp+hKey]
                                                                  ; hKey
                                         push
                                                 ds: imp RegSetValueExM224 ; RegSetValueExW(x,x,x,x,x,x)
         .text:010047AB
                                         call
         .text:010047B1
                                                 ebp
                                         pop
         .text:010047B2
                                                 0Ch
                                         retn
          .text:010047B2 ReqWriteString@12 endp
          .text:010047B2
```





### 链接类型


- sub前缀的链接
  - 函数的地址
- loc前缀的链接
  - 跳转地址





## IDA Freeware的操作纪录(History)


前进、后退按钮, 跳转到之前或者周后的操作状态







# 学航栏Navigation Band



- 浅蓝色: 链接库的代码Library code
- 红色: 编译器代码Compiler-generated code
- 深蓝色: 用户写的代码 Analyze this





### 跳转到指定地址

- 快捷键 **g**
- 跳转到内存地址或者地址名

	Jump to address	DE X
	<u>J</u> ump address 0x1100000	okie
,	O <u>K</u> Cancel Help	ļ





### 允公允能日新日早

# 搜索

- 在反汇编窗口搜索
  - 立即数
  - 字符串
  - 字节
  - 字节序列

	151	777			
Sea	arch	View	Debugger	Options	١
	next	code		Alt+C	Ē
-	next	data		Ctrl+D	F
	next	explore	ed .	Ctrl+A	ı
)	next	unexpl	ored	Ctrl+U	ŀ
	imm	rediate v	value	Alt+I	ľ
6	next	immed	liate value	Ctrl+I	ŀ
h	text.			Alt+T	
	next			Ctrl+T	
			f bytes	Alt+B	E
()	next	sequen	ce of bytes	Ctrl+B	ı
	not f	iunction	n	Alt+U	ſ
	next	void		Ctrl+V	ı
=	erro	r operar	nd	Ctrl+F	ŀ
	all v	oid ope	rands		F
	all e	rror ope	erands		
1	Sear	ch direc	tion		ı







5. 交叉引用 Cross-References



## 代码的交叉引用 CODE XREF

```
.text:00401440
             .text:00401440
.text:00401440
.text:00401440
.text:00401440 ; int __cdecl main(int argc,const char **argv,const char *envp)
.text:00401440 main
                            proc near
                                                   ; CODE XREF: start+DE1p
.text:00401440
                                                                           offset unk 403000
                                                                   push
                            = dword ptr -44h
.text:00401440 var 44
                                                                           initterm
                                                                   call
                            = dword ptr -40h
.text:00401440 var 40
                                                                   call
                                                                           ds: p initenv
.text:00401440 var 3C
                            = dword ptr -3Ch
                                                                           ecx, [ebp+envp]
                                                                   mov
                            = dword ptr -38h
.text:00401440 var 38
                                                                           [eax], ecx
                                                                   mov
                            = dword ptr -34h
.text:00401440 var 34
                                                                   push
                                                                           [ebp+envp]
                                                                                          ; envp
.text:00401440 var 30
                            = dword ptr -30h
                                                                   push
                                                                           [ebp+argv]
                                                                                          ; arqv
.text:00401440 var 2C
                            = dword ptr -2Ch
                                                                   push
                                                                           [ebp+arqc]
                                                                                          ; argc
.text:00401440 var 28
                            = dword ptr -28h
                                                                   call
                                                                           main
.text:00401440 var 24
                            = dword ptr -24h
                                                                           esp, 30h
                                                                   add
.text:00401440 var 20
                            = dword ptr -20h
.text:00401440 var 10
                            = dword ptr -1Ch
```

- CODE XREF 显示该函数在什么地方被调用了
- 默认设置只显示两处被调用的内存地址





## 代码的交叉引用CODE XREF

- 鼠标放置在CODE XREF的地址上,会弹出引用该数据地址上的 反汇编信息
- 双击CODE XREF的地址,会跳转到该地址的反汇编窗口





## 查看所有的XREF地址

•点击函数名,然后按"X"键

xrefs to s	×			
Direction	Туре	Address	Text	
Up Up Up Up Up Down	p p p j	sub_4222F0+1F0 sub_4233C0+C4 sub_4233C0+157 sub_423970+4F sub_423F80+4A	call sub_423C80 call sub_423C80 call sub_423C80 jmp sub_423C80 jmp sub_423C80 jmp sub_423C80	
<				>
Line 1 of 5			OK Cancel Search Help	





## 数据的交叉引用DATA XREF

```
aliqn 2
                                                        ; DATA XREF: .rdata:00442F10fo
               word 44329E
                               dw 90h
64 43 6C 6F 73+
                               db 'FindClose',0
                               dw 0B2h
                                                        ; DATA XREF: .rdata:00442F14To
               word 4432AA
                               db 'FreeEnvironmentStringsA',0
65 45 6E 76 69+
               word 4432C4
                               dw 0B3h
                                                        ; DATA XREF: .rdata:00442F18To
                               db 'FreeEnvironmentStringsW',0
65 45 6E 76 69+
                                                        ; DATA XREF: .rdata:00442F1CTo
                               dw 106h
               word 4432DE
45 6E 76 69 72+
                               db 'GetEnvironmentStrings',0
                               dw 108h
                                                        ; DATA XREF: .rdata:00442F20To
               word 4432F6
                               db 'GetEnvironmentStringsW',0
45 6E 76 69 72+
                               align 10h
                               dw 153h
                                                        ; DATA XREF: .rdata:00442F24To
               word 443310
53 74 72 69 6E+
                               db 'GetStringTypeA',0
                               aliqn 2
                               dw 156h
                                                        ; DATA XREF: .rdata:00442F28To
               word 443322
53 74 72 69 6E+
                               db 'GetStringTypeW',0
                                alion A
```





## 数据的交叉引用DATA XREF

- 鼠标放置在DATA XREF的地址上,会弹出引用该数据地址上的反汇编信息
- 双击DATA XREF的地址,会跳转到该地址的反汇编窗口





6. 函数分析



## 函数和参数的识别

• IDA Freeware 会自动识别函数,并给函数、函数的参数、函数的 局部变量进行命名

```
IDA View-A
          .text:00401040
         .text:00401040
         .text:00401040 sub_401040
                                                                  ; CODE XREF: sub 4010A0+881p
                                         proc near
                                                                  ; sub_4010A0+B7lp ...
          .text:00401040
         .text:00401040
         .text:00401040 arq 0
                                         = dword ptr 4
         .text:00401040 arq 4
                                         = dword ptr 8
         .text:00401040 arg 8
                                         = dword ptr OCh
         .text:00401040
         .text:00401040
                                                 eax, [esp+arg 4]
                                         mov
         .text:00401044
                                                 esi
                                         push
         .text:00401045
                                                 esi, [esp+4+arq 0]
                                         mov
          .text:00401049
                                         push
                                                  eax
```





# 默认的命名规则

- 局部变量 ( local variable )
  - 前缀: var\_
  - 后缀: 相对EBP的偏移值
  - 偏移值为负值





# 默认的命名规则

- 参数 (argument)
  - 前缀: arg\_
  - · 后缀: 相对于EBP的偏移值
  - 偏移为正值





# 参数和局部变量

```
var 14
                = dword ptr -14h
var 10
                = dword ptr -10h
                = dword ptr -0Ch
var C
var 8
                = dword ptr -8
                = dword ptr -4
var 4
                = dword ptr 8
arg 0
                = dword ptr 9Ch
arg_4
                        ebp
                push
                        ebp, esp
                mov
                sub
                        esp, 30h
                        esi
                push
                        edi
                push
                        [ebp+var_C], 0
                MOV
                        word ptr [ebp+var 8], 0
                mov
                        word ptr [ebp+var_4], 0
                MOV
                        byte ptr [ebp+var 10], 0
                MOV
                        eax, [ebp+arg_4]
                MOV
```






7. 图像化显示



# IDA Freeware的Graphing Options








## Graphing

## **Options**


- Flow chart
  - 显示当前函数的控制流图
- Function calls
  - 显示整个程序的函数调用图







# **Graphing Options**




#### Xrefs to

• 图形化显示所有到达该函数的路径






## Windows Genuine Status in Calc.exe








# Graphing Options



- Xrefs from
  - 图形化显示从该函数引出的所有路径





#### • User xrefs chart...

- Customize graph's recursive depth, symbols used, to or from symbol, etc.
- The only way to modify legacy graphs





8.增强反汇编相关功能



## 内存地址的重命名

• 在IDA Freeware中把一个函数名重命名为一个有意义的字符串,例如sub\_401000 重命名为

#### ReverseBackdoorThread

• 重命名后, 所有交叉引用的信息会自动更新





#### Table 6-2. Function Operand Manipulation

#### Without renamed arguments

#### With renamed arguments

```
eax, [ebp+port_str]
              eax, [ebp+arg_4]
                                   004013C8
004013C8
         MΟV
                                            MΟV
004013CB
                                   004013CB
         push
              eax
                                            push eax
                                   004013CC call _atoi
004013CC call
              _atoi
004013D1
         add
              esp, 4
                                   004013D1
                                            add
                                                 esp, 4
004013D4 mov [ebp+var_598], ax
                                   004013D4
                                                 [ebp+port], ax
                                            MΟV
004013DB movzx ecx, [ebp+var_598]
                                            movzx ecx, [ebp+port]
                                   004013DB
004013E2 test ecx, ecx
                                   004013E2
                                            test ecx, ecx
004013E4 inz
              short loc_4013F8
                                   004013E4
                                                  short loc_4013F8
                                            jnz
004013E6
         push offset aError
                                   004013E6
                                            push offset aError
004013EB
         call
              printf
                                   004013EB
                                            call printf
004013F0
         add
              esp, 4
                                   004013F0
                                            add esp, 4
                                   004013F3 jmp loc_4016FB
004013F3 jmp loc_4016FB
004013F8 : -----
                                   004013F8 : -----
004013F8
                                   004013F8
004013F8 loc_4013F8:
                                   004013F8 loc_4013F8:
004013F8 movzx edx, [ebp+var_598]
                                            movzx edx, [ebp+port]
                                   004013F8
                                   004013FF
004013FF
         push edx
                                            push edx
                                   00401400 call ds:htons
00401400 call ds:htons
```





## 注释

- 冒号(:),添加注释,不更新交叉引用XREF
- 分号(;),添加注释,并更新交叉引用XREF的信息





## 数字格式的转化

- 默认显示十六进制的数字
- 右键菜单中可以选择其它的数字格式

```
edi, edi
mov
push
         ebp
         ebp, esp
mov
         eax, 1320h
mov
                     Use standard symbolic constant
           chkstk
call
MOV
         eax, ___se
                                                 Н
         eax, ebp
xor
         [ebp+var_4 *8 11440o
MOV
         offset aSe *, 1001100100000b
push
                                                 В
```





## 使用符号常量

• 使Windows API函数的参数更加清晰

```
Before symbolic constants
                                    After symbolic constants
          esi, [esp+1Ch+argv]
                                               esi, [esp+1Ch+argv]
  MΟV
          edx, [esi+4]
                                               edx, [esi+4]
                                       MΟV
  MΟV
          edi, ds:CreateFileA
                                               edi, ds:CreateFileA
  MΟV
                                       MΟV
               : hTemplateFile
                                               NULL ; hTemplateFile
  push
                                       push
  push
          80h :
                                       push
                                               FILE_ATTRIBUTE_NORMAL ;
  dwFlagsAndAttributes
                                       dwFlagsAndAttributes
                                       push
                                               OPEN_EXISTING
  push
  dwCreationDisposition
                                       dwCreationDisposition
                                               NULL
  push
                                       push
  lpSecurityAttributes
                                       lpSecurityAttributes
  push
               ; dwShareMode
                                       push
                                               FILE_SHARE_READ
                                                                      ; dwShareMode
```





## 重新定义代码和数字

- U: 撤销IDA对函数、数字的定义
- C: 把原始数据定义为代码
- D: 把原始数据定义为BYTE, WORD, DWORD
- A: 把原始数据定义为ASCII字符串





# Plug-ins 脚本

• IDC (IDA's scripting language) 和 Python scripts available (link Ch

6a)

www.openrce.org/downloads/browse/IDA_Scripts							
	Decrypt Data	Unknown	IDA script to decipher data from HCU Millenium strainer stage 1 (AESCUL.EXE)				
	Delphi RTTI script	RedPlait	This script deals with Delphi RTTI structures				
	Export To Lib	Unknown	This script exports all functions to a lib file				
	Find Format String Vulnerabilities	Unknown	A small IDC script hacked from sprintf.idc to detect format bugs currently				





## 本章知识点

- 逆向技术
- IDA Freeware简介
- IDA Freeware 窗口
- IDA Freeware操作
- 交叉引用
- 函数分析
- 图形化显示
  - 难点: XREF TO、XREF FROM
- 增强反汇编相关功能





# 汇编语言与逆向技术

第9章静态逆向分析技术

王志 zwang@nankai.edu.cn

南开大学 网络空间安全学院 2022-2023学年