

汇编语言与逆向技术

第7章 节表、导入表、导出表

王志 zwang@nankai.edu.cn

南开大学 网络空间安全学院 2022-2023学年



本章知识点

- 节表 (Section Table, ST)
 - 难点: 文件偏移RAW到内存地址RVA的转换方法
- 导入表(Import Table,IT)
 - 难点: INT (Import Name Table) 与IAT (Import Address Table)
- 导出表(Export Table, ET)
 - 难点: AddressOfNameOrdinals, AddressOfFunctions





1. 节表



- 保证程序的安全性
 - 把code和data放在同一个内存节中相互纠缠,很容易引发安全问题
 - code有可能被data覆盖,导致崩溃
 - PE文件格式将内存属性相同的数据统一保存在一个被称为"节" (Section) 的地方





IMAGE_SECTION_HEADER(winnt.h)

```
typedef struct IMAGE SECTION HEADER {
 BYTE Name[IMAGE SIZEOF SHORT NAME];
 union {
 DWORD Physical Address;
 DWORD VirtualSize;
 } Misc;
 DWORD VirtualAddress;
 DWORD SizeOfRawData;
 DWORD PointerToRawData;
 DWORD PointerToRelocations;
 DWORD PointerToLinenumbers;
 WORD NumberOfRelocations;
 WORD NumberOfLinenumbers;
 DWORD Characteristics;
} IMAGE SECTION HEADER, *PIMAGE SECTION HEADER;
```







Offset	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A(DВ	С	D	E	F	
000001A0	00	00	00	00	003	ро	00	00	2E	74	65	78	74	003	01	59	textY
000001B0@	9A	01	00	00	00	10	00	000	000	02	00	00	00	04	00	00	?
000001D0	2E	72	64	61	74 ⁽¹⁾	& 1	00	00	CZ	¹ 01	oψ	² /200	00	201	900	00	.rdata?
000001E0	00	02	00	00	00	06	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
000001F0	00	00	00	00	40	00	00	40	2E	64	61	74	61	00	00	00	@@.data
00000200	38	00	00	00	00	30	00	00	00	02	00	00	0 0	80	00	00	80
00000210	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	40	00	00	CO	@⊄

图 11.9 十六进制工具中的块表





- Name (8 BYTE): 块名
 - An 8-byte, null-padded UTF-8 string.
 - There is no terminating null character if the string is exactly eight characters long.
- VirtualSize (DWORD): 在内存空间中,节的大小
 - The total size of the section when loaded into memory, in bytes.
- VirtualAddress (DWORD): 节在内存空间中的起始RVA
 - The address of the first byte of the section when loaded into memory, relative to the image base.





- SizeOfRawData (DWORD): 该节在硬盘中所占的空间
 - The size of the initialized data on disk, in bytes.
- PointerToRawData (DWORD): 该节在硬盘中的偏移
 - A file pointer to the first page within the COFF file.
 - This value must be a multiple of the FileAlignment member of the IMAGE OPTIONAL HEADER structure.





- PointerToReLocations (DWORD):在EXE文件中无意义
- PointerToLinenumbers (DWORD):行号表在文件中的偏移量
- NumberOfReLocations (WORD):在EXE文件中无意义
- NumberOfLinenumbers (WORD):该块在行号表中的行号数目





节的内存属性

- Characteristics (DWORD): 块属性
 - IMAGE SCN MEM EXECUTE
 - 20000000h,可执行
 - IMAGE SCN MEM READ
 - 4000000h,可读
 - IMAGE_SCN_MEM_WRITE
 - 80000000h,可写





节的内容

- IMAGE_SCN_CNT_CODE
 - 00000020h, 包含可执行代码
- IMAGE SCN CNT INITIALIZED DATA
 - 00000040h, 包含已初始化数据
- IMAGE_SCN_CNT_UNINITIALIZED_DATA
 - 00000080h, 包含未初始化数据





常见的节

- .text, 代码节, 链接器把所有目标文件的.text节连接成一个大的.text节
- •.data, 读、写数据节, 全局标量
- .rdata, 只读数据节, 调试目录、字符串等





常见的节

- .idata,导入表
- .edata,导出表
- .rsrc, 资源数据,菜单、图标、位图等
- .bss,未初始化数据,被.data取代,增加VirtualSize到足够放下未 初始化数据





节的对齐

- 硬盘上的对齐
 - FileAlignment
 - 200h,扇区对齐,节间隙
- 内存上的对齐
 - SectionAlignment
 - 1000h, 内存页对齐(64位系统, 8KB内存页)





- Image (映像)
- PE文件加载到内存时,不会原封不动地加载
 - 根据节表的定义加载
- PE文件与内存中的Image具有不同的形态








图 11.11 应用程序加载映射示意图





- 文件被映射到内存中时,MS-DOS头部、PE文件头和节表的偏移 位置与大小均没有变化
- 各节被映射到内存中后,其偏移位置就发生了变化





- RVA to RAW
 - RAW PointerToRawData = RVA VirtualAddress
 - RAW = RVA VirtualAddress + PointerToRawData





RVA to RAW

- RVA=2123h在.rdata节
 - .rdata节的相对内存地址范围是2000h到3000h
- VirtualAddress = 2000h
- PointerToRawData=600h
- RAW=2123h (RVA) 2000h (VirtualAddress) +600h
 - (PointerToRawData) =723h





RVA to RAW

• RVA与RAW(文件偏移)间的相互变换时PE头的最基本内容,需要熟悉并掌握。





2. 导入表 IAT



hello.exe

```
A1 10304000
                           MOV EAX, DWORD PTR DS: [403010]
           68 00304000
                           PUSH OFFSET 00403000
                                                                                ASCII "Hello World!", LF, CR
00401005
           E8 09000000
                           CALL 00401018
                           PUSH
0040100F
           6A 00
                           CALL (JMP. &kernel32. ExitProcess)
                                                                                跳转至 KERNEL32. ExitProcess
           E8 AC000000
00401011
90401016
00401017
                          PUSH EBP
00401018
             D04010BC
                                         PUP EDI
                                         POP EBP
             004010BD
                         5D
                         C2 0400
             004010BE
                                          RETN 4
              004010C1
                         CC
                         FF25 08204000
                                          JMP DWORD PTR DS: [<&kernel32.ExitProcess>
             004010C2
                                          IMP DWORD PTR DS:[<&kerne132.GetStdHand1e>]
             004010C8
                         FF25 00204000
                                          JMP DWORD PTR DS: [<&kerne132. WriteFile>]
                         FF25 04204000
             004010CE
                                         ADD BYTE PTR DS: [EAX], AL ADD BYTE PTR DS: [EAX], AL
                         0000
             004010D4
             004010D6
                         0000
                                         ADD BYTE PTR DS: [EAX], AL
             004010D8
                         0000
             004010DA
                         0000
                                          ADD BYTE PTR DS: [EAX], AL
             004010DC
                                          ADD BYTE PTR DS: [EAX], AL
                         0000
                                          ADD BYTE PTR DS: [EAX], AL
                         0000
              004010F0
                         0000
             [00402008]=75524F20 (KERNEL32.ExitProcess)
```

为什么不直接使用call 75524F20调用函数?





JMP-jump

• 近跳转(Near jump)

- A jump to an instruction within the current code segment (the segment currently pointed to by the CS register)
- E9 → JMP rel32/rel16 (长度5字节)

• 短跳转 (Short jump)

- A near jump where the jump range is limited to -128 to +127 from the current EIP value.
- EB → JMP rel8 (长度2字节)

• 远跳转 (Far jump)

- A jump to an instruction located in a different segment than the current code segment but at the same privilege level, sometimes referred to as an intersegment jump.
- FF 25 → JMP m16:32 (长度6字节) JMP DWORD PTR **DS**:[<&kernel32.ExitProcess>]





导入表IAT

- 操作系统的版本不同
- kernel32.dll的版本不同
- DLL重定位
 - ImageBase值在不同程序内存空间中是不一样的





导入表 IAT

- 导入表 Import Address Table (IAT)
- 学习PE文件结构,最难过的一关就是IAT
- IAT中的内容与Windows操作系统的核心进程、内存、DLL结构等有关
 - · "理解了IAT,就掌握了Windows操作系统的根基"





导入表IAT

- IAT是一种表结构
- 标记程序需要使用哪些库中的哪些函数
- IMAGE IMPORT DESCRIPTOR (IID)
- IMAGE IMPORT BY NAME





IMAGE IMPORT DESCRIPTOR (IID)

IMAGE_IMPORT_DESCRIPTOR结构体中记录PE文件要导入哪些库文件

```
typedef struct IMAGE IMPORT DESCRIPTOR {
 union {
   DWORD Characteristics;
   DWORD OriginalFirstThunk;
  } DUMMYUNIONNAME;
  DWORD TimeDateStamp;
  DWORD ForwarderChain;
  DWORD Name;
  DWORD FirstThunk;
} IMAGE_IMPORT_DESCRIPTOR;
typedef IMAGE IMPORT DESCRIPTOR UNALIGNED *PIMAGE IMPORT DESCRIPTOR;
```





IMAGE_IMPORT_DESCRIPTOR

- PE程序往往需要导入多个库
- 导入多少个库,就存在多少个IMAGE_IMPORT_DESCRIPTOR结构体
- · 多个结构体组成数组,以NULL结构体结束





IMAGE_IMPORT_DESCRIPTOR

- Name (DWORD),库文件名字符串的地址(RVA)
- OriginalFirstThunk(DWORD),INT(Import Name Table)的地址(RVA)
- FirstThunk (DWORD) , IAT(Import Address Table)的地址 (RVA)





IMAGE_IMPORT_DESCRIPTOR

- Table
 - 在PE头中,Table即指数组
- INT与IAT是DWORD数组,以NULL结束
- INT与IAT的各元素指向相同地址





INT (Import Name Table), IAT (Import Address Table)




图 11.13 两个并行的指针数组





IMAGE IMPORT BY NAME

```
typedef struct _IMAGE_IMPORT_BY_NAME {
    WORD Hint;
    CHAR Name[1];
} IMAGE_IMPORT_BY_NAME, *PIMAGE_IMPORT_BY_NAME;
```

- Hint 是函数在DLL引出表中的索引号。
 - PE装载器用Hint在DLL的引出表里快速查询函数
 - 该值不是必须的,一些连接器将此值设为0。
- Name 引入函数的函数名
 - 函数名是一个ASCII字符串。
 - 是可变尺寸域,以NULL结尾





- 1. 读取IID的name成员,获取库名称字符串,例如"kernel32.dll"
- 2. 装载相应的库,类似LoadLibrary ("kernel32.dll")





- 3. 读取IID的OriginalFirstThunk成员,获取INT地址
- 4. 读取INT,逐一获得IMAGE IMPORT BY NAME的地址(RVA)





- 5. 使用IMAGE_IMPORT_BY_NAME的Hint或者Name项,获得函数的起始地址
 - 类似GetProcAddress ("ExitProcess")
- 6. 读取IID的FirstThunk成员,获得IAT地址





- 7. 将第5步获得的函数地址写入IAT数组相应位置
- 8. 重复步骤4到7, 直到INT结束





PE文件加载后的IAT




图 11.14 PE 文件加载后的 IAT



九公九 化 日 科 月 开

导入表有哪些安全问题?如何进行安全加固?

正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂





3. 导出表 EAT



DLL

- Windows操作系统提供了数量庞大的库函数
 - 进程、内存、窗口、消息、文件、网络等
- 同时运行多个程序时,每个进程都包含相同的库, 严重浪费内存
- Dynamic Link Libary(DLL), 内存映射





- 导出表是DLL的核心机制
 - 不同程序可以调用库文件中提供的函数
 - 通过EAT,得到库文件导出函数的入口地址





```
typedef struct IMAGE EXPORT DIRECTORY {
 DWORD Characteristics;
 DWORD TimeDateStamp;
  WORD
         MajorVersion;
  WORD
         MinorVersion;
  DWORD Name;
  DWORD Base;
  DWORD NumberOfFunctions;
  DWORD NumberOfNames;
  DWORD AddressOfFunctions;
                             // RVA from base of image
  DWORD AddressOfNames;
                            // RVA from base of image
  DWORD AddressOfNameOrdinals; // RVA from base of image
} IMAGE EXPORT DIRECTORY, *PIMAGE EXPORT DIRECTORY;
```





- Name
 - 库文件名字符串地址
- NumberOfFunctions
 - 实际Export函数的个数
- NumberOfNames
 - Export函数中具有名字的函数个数






- AddressOfFunctions
 - Export函数地址数组
- AddressOfNames
 - 函数名称地址数组
- AddressOfNameOrdinals
 - Ordinal地址数组





导出表







GetProcAddress()操作原理

- 从库中获得函数地址的API为GetProcAddress()函数
 - · 如何通过EAT获得函数地址?





GetProcAddress()操作原理

- 1. AddressOfName定位"函数名称数组"
- 2. 在"函数名称数组"中,通过比较字符串(stremp),查找指定的函数名称
 - 此时的数组索引称为name_index
- 3. 利用AddressOfNameOridinals成员,定位ordinal数组





GetProcAddress()操作原理

- 4. 在ordinal数组中,通过name_index查找相应的ordinal值
- 5. AddressOfFunctions,定位"函数地址数组" (EAT)
- 在"函数地址数组"中,利用ordinal值作为索引, 获得指定函数的起始地址





导出表

• 如果函数是以序号导出的,那么查找的时候直接用序号减去Base,得到的值就是函数在AddressOfFunctions中的下标





汇编语言与逆向技术

第7章 节表、导入表、导出表

王志 zwang@nankai.edu.cn

南开大学 网络空间安全学院 2022-2023学年