哈爾廣 2 紫 大學 计算机系统

大作业

题	目	1 程序人生-Hello's P2P		
专	业	计算机科学与技术		
学	号	1170300418		
班	级	1736101		
学	生	于新蕊		
指 导 教	师	刘宏伟		

计算机科学与技术学院 2018 年 12 月

摘要

本文通过运用与结合《深入理解解计算机系统(第三版)》,在 linux 下,遍历 hello.c 的生命周期。通过运用 gcc、gdb、objdump、readelf 等工具,深入了解 hello.c 的程序本质。将实例与课本结合,深入地理解计算机系统的课程内容。 **关键词:** 生命周期;编译;链接;进程;

(摘要 0 分, 缺失-1 分, 根据内容精彩称都酌情加分 0-1 分)

目 录

第1章 概述	4 -
1.1 HELLO 简介 1.2 环境与工具	
1.3 中间结果 1.4 本章小结	
第 2 章 预处理	- 6 -
2.1 预处理的概念与作用	
2.2 在 UBUNTU 下预处理的命令 2.3 HELLO 的预处理结果解析	
2.4 本章小结	
第3章 编译	8 -
3.1 编译的概念与作用	
3.2 在 UBUNTU 下编译的命令	
3.3 HELLO 的编译结果解析 3.4 本章小结	
第4章 汇编	15 -
4.1 汇编的概念与作用	
4.2 在 UBUNTU 下汇编的命令 4.3 可重定位目标 ELF 格式	
4.4 HELLO.O 的结果解析	
4.5 本章小结	
第5章 链接	
5.1 链接的概念与作用	
5.2 在 UBUNTU 下链接的命令 5.3 可执行目标文件 HELLO 的格式	
5.4 HELLO 的虚拟地址空间	
5.5 链接的重定位过程分析	
5.6 HELLO 的执行流程 5.7 HELLO 的动态链接分析	
5.8 本章小结	
第 6 章 HELLO 进程管理	28 -
6.1 进程的概念与作用	28 -

计算机系统课程报告

6.2 简述壳 SHELL-BASH 的作用与处理流程	- 28 -
第 7 章 HELLO 的存储管理	36 -
7.1 HELLO 的存储器地址空间	36 -
7.2 INTEL 逻辑地址到线性地址的变换-段式管理	36 -
7.3 HELLO 的线性地址到物理地址的变换-页式管理	37 -
7.4 TLB 与四级页表支持下的 VA 到 PA 的变换	38 -
7.5 三级 CACHE 支持下的物理内存访问	
7.6 HELLO 进程 FORK 时的内存映射	41 -
7.7 HELLO 进程 EXECVE 时的内存映射	
7.8 缺页故障与缺页中断处理	
7.9 动态存储分配管理	
7.10 本章小结	44 -
第8章 HELLO 的 IO 管理	45 -
8.1 LINUX 的 IO 设备管理方法	45 -
8.2 简述 UNIX IO 接口及其函数	45 -
8.3 PRINTF 的实现分析	46 -
8.4 GETCHAR 的实现分析	47 -
8.5 本章小结	47 -
结论	47 -
附件	49 -
参考文献	
> 4/~!W	

第1章 概述

1.1 Hello 简介

根据 Hello 的自白,利用计算机系统的术语,简述 Hello 的 P2P,020 的整个过程。P2P: From Program to Process. hello.c 经过预处理器 cpp 预处理成 hello.i,再经过编译器 ccl 变成 hello.s,再经过汇编器 as 变成 hello.o,最后经过链接器 ld 与 C library 进行链接,最终变成 hello。此时的 hello 成为了一个 program。shell 通过键盘键入"./hello",此时 hello 变成了一个 process,shell 为它 fork 一个子进程,并 excve hello 这个进程。这就是 P2P 的过程。

020: From Zero-0 to Zero-0. Shell 执行可执行目标文件 hello,并创建一组新的代码、数据、堆和栈段。新的栈和堆段被初始化为零。执行 hello 的过程中,堆、栈段大小发生变化。在 hello 执行完成后,父进程 shell 回收子进程 hello,IO 管理与信号处理通过软硬结合,将其输出显示到屏幕。堆栈信息恢复到执行 hello 之前的状态,也就是执行 hello 前后堆栈信息没有改变,这就是 020 的过程。

1.2 环境与工具

硬件环境: X64CPU; 2.60GHz; 8GRAM;

软件环境: Windows10 64 位; Vmware 14; Ubuntu 18.04 LTS 64 位

开发与调试工具: gedit; vi; gcc; as; ld; gdb; readelf; hexedit

1.3 中间结果

列出你为编写本论文,生成的中间结果文件的名字,文件的作用等。

文件	内容
hello.i	预处理过的源程序
hello.s	汇编程序
hello.o	可重定位目标程序
hello	可执行程序
hello_o.elf	hello.o 通过 readelf 查看的 elf 结构文本
hello.elf	hello 通过 readelf 查看的 elf 结构文本
hello_o.asm	hello.o 通过 objdump 查看的反汇编文本
hello.asm	hello 通过 objdump 查看的反汇编文本

1.4 本章小结

hello.c 经过预处理、编译、汇编、链接四个阶段变成可执行文件 hello, 再通过 shell 执行可执行文件 hello, 然后再被回收, 体现了程序从无到有的过程。

(第1章0.5分)

第2章 预处理

2.1 预处理的概念与作用

预处理器(cpp)根据以字符#开头的命令(directives),修改原始的 C 程序。如 hello.c 中#include <stdio.h>指令告诉预处理器读系统头文件 stdio.h 的内容,并把它直接插入到程序文本中去。结果就得到另外一个 C 程序,通常是以.i 作为文件扩

```
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
#include <stdlib.h>
```

展名的。例如 hello.c 中的

预处理的作用有:

- ①将头文件的内容,直接插入到程序文本中。
- ②将符号常量替换为后边的文本,常见的有宏定义常数、宏定义符号、宏定义函数等等。
- ③删除所有注释。/**/, //。
- ④添加行号和文件标识符。用于显示调试信息:错误或警告的位置。
- ⑤处理条件预编译 #if, #ifdef, #if, #elif,#endif
- ⑥保留#pragma 编译器指令。(1)设定编译器状态,(2)指示编译器完成一些特定的动作。

2.2 在 Ubuntu 下预处理的命令

gcc -E hello.c -o hello.i




图 2-1 在 Ubuntu 下预处理的命令

2.3 Hello的预处理结果解析

```
### Edit View Search Terminal Help

3889

3881

3882

3882

3883

3883

3883

3883

3884

3886

3887

3887

3887

3887

3887

3888

3888

3889

3889

3889

3889

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880
```

图 2-2 预处理结果 hello.i 文件(部分)

我们发现①注释被删除了②头文件信息已经被插入到了 hello.i 中,而且文件变成了 3118 行(由于插入了头文件的代码)。

gcc 先打开 stdio.h 然后发现里面还有#define,就继续打开,直到最后的文件中没有 #difine 为止。在这之间会有大量的 typedef 重命名,以及定义大量文件输入输出指针等等。

2.4 本章小结

本阶段完成了 hello.c 的预处理过程。预处理使程序在后序的操作中不受阻碍,可以进行下一阶段的汇编处理。

(第2章0.5分)

第3章 编译

3.1 编译的概念与作用

编译的过程是将预处理好的高级语言程序文本翻译成能执行相同操作的汇编语言的过程。

编译的作用有:

- ①将源代码程序输入扫描器,将源代码的字符序列分割成一系列记号。
- ②基于词法分析得到的一系列记号,生成语法树。
- ③由语义分析器完成,指示判断是否合法,并不判断对错。又分静态语义:隐含浮点型到整形的转换,会报 warning。
- ④中间代码(语言)使得编译器分为前端和后端,前端产生与机器(或环境)无关的中间代码,编译器的后端将中间代码转换为目标机器代码,目的:一个前端对多个后端,适应不同平台。
- ⑤编译器后端主要包括:代码生成器:依赖于目标机器,依赖目标机器的不同字长, 寄存器,数据类型等

3.2 在 Ubuntu 下编译的命令




图 3-1 在 Ubuntu 下编译的命令

3.3 Hello 的编译结果解析

3.3.1 数据

1、常量

对于常量,比如 printf("%d", x);中的字符串"%d",或者 const int x = 10;中的 x,都是常量。汇编器会将这样的常量定义在.rodata 段中。在 hello.c 中,常量只有"Usage: Hello 学号 姓名! \n"和"Hello %s %s\n",它被存在了.rodata 段中。

```
.section .rodata
.LCO:
.string "Usage: Hello \345\255\246\345\217\267 \345\247\223\345\220\215\
357\274\201"
.LC1:
.string "Hello %s %s\n"
```

图 3-1 被存储在.rodata 的字符串

2、全局变量

不同的变量被定义在不同的节中,初始化的全局变量和静态变量定义在.bss 节;已 初始化的全局和静态变量定义在只读代码区的.data 节。

编译器在.text 段中声明为全局变量(.globl),全局变量被定义在.data 节,sleepsecs 对齐要求(.align)是 4 字节,类型(.type)是 object(对象),大小(.size)是 4 字节,sleepsecs 的初始值为 2(.long)。

```
.text
.globl sleepsecs
.data
.align 4
.type sleepsecs, @object
.size sleepsecs, 4
sleepsecs:
.long 2
```

图 3-2 全局变量 sleepsecs 在 hello.s 中的声明

3、局部变量

局部变量存放在堆栈中,如图 3-3 为 for 循环 for(i=0; i<10; i++);对应的汇编代码。这个循环首先将局部变量 i 赋值为 0,我们看到.L2 中,将-4(%rbp)赋值为 0。因此我们得知,局部变量 i 保存在堆栈中。

```
.L2:
   movl
            $0, -4(%rbp)
   jmp .L3
   movq
            -32(%rbp), %rax
   addq
            $16, %rax
            (%rax), %rdx
   movq
            -32(%rbp), %rax
   movq
            $8, %rax
   addq
            (%rax), %rax
   movq
            %rax, %rsi
   PVOM
            .LC1(%rip), %rdi
   leaq
            $0, %eax
   movl
            printf@PLT
   call
   movl
            sleepsecs(%rip), %eax
   movl
            %eax, %edi
   call
            sleep@PLT
   addl
            $1, -4(%rbp)
.L3:
            $9, -4(%rbp)
   cmpl
   jle .L4
   call
            getchar@PLT
   movl
            $0, %eax
   leave
   .cfi_def_cfa 7, 8
   ret
   .cfi_endproc
```

图 3-3 for 循环对应的汇编代码

3.3.2 赋值

1、int sleepsecs = 2.5; 这个全局变量 sleepsecs 的赋值在.data 节中直接声明为值 2 的 long 类型数据。

sleepsecs: .long 2

- 图 3-4 sleepsecs 的赋值
- $2 \cdot i = 0$; 局部变量的赋值用汇编语言中的 mov 指令来赋值。对于 mov 指令 MOV S, D, 表示将 D 这个位置的数据赋值为 S。根据传送数据类型的不同,mov 指令最后一个字符也不同,如下表。

指令	描述
movb S, D	传送 1Byte
movw S, D	传送 2Byte
movl S, D	传送 4Byte
movq S, D	传送 8Byte

同时 mov S, D 中的 S 和 D 可以有一下类型:

S	D
立即数	寄存器

计算机系统课程报告

寄存器	寄存器
内存	寄存器
立即数	内存
寄存器	内存

3. 3. 3 类型转换

int sleepsecs = 2.5;由于 sleepsecs 是 int 类型,2.5 是浮点类型,因此赋值时会发生隐式类型转换。程序改变数值和位模式的原则是:值会向零舍入。如图 3-4 所示,sleepsecs 的初始值被设为 2。

3.3.4算术操作与逻辑运算

指令	效果	描述
leaq S, D	D<&S	加载有效地址
INC D	D <d+1< td=""><td>加 1</td></d+1<>	加 1
DEC D	D<-D-1	减 1
NEG D	D <d< td=""><td>取负</td></d<>	取负
NOT D	D<~D	取补
ADD S, D	D<-D+S	加
SUB S, D	D<-D-S	减
IMULS, D	D<-D*S	乘
XOR S, D	D<-D^S	异或
OR S, D	D<-D S	或
AND S, D	D<-D&S	与
SALk, D	D <d<<k< td=""><td>左移</td></d<<k<>	左移
SHL k, D	D<-D>>k	左移(等同于 SAL)
SAR k, D	D<-D>>(A)k	算术右移
SHR k, D	D <d>>(L)k</d>	逻辑右移

hello.s 用到的指令(部分):

- 1、 addl \$1, -4(%rbp) 对应 c 语言的 i++。
- 2、subq \$32, %rsp 栈帧减 32。

3.3.5 关系操作

指令	基于	描述
CMP S1, S2	S2 - S1	比较
TEST S1, S2	S1 & S2	测试

CMP 指令和 TEST 指令都只改变条件码的值,不改变寄存器或内存中数据的值。如果要比较 S1, S2 的大小关系,我们可以通过 CMP S1, S2, 然后访问条件码的值(通常通过跳转操作来得知条件码的值)来获知。如果要比较 S1 是否等于 S2, 俺么我们可以通过 TEST S1, S2 然后访问条件码的值来获知。

在 hello.s 中:

```
      cmpl
      $9, -4(%rbp)
      这是在比较 i 和 9 的关系。对应语句 i < 10</th>

      cmpl
      $3, -20(%rbp)
      这是在比较 argc 和 3 的关系。对应语句 argv != 3
```

3.3.6 控制转移

我们通过访问条形码来判断下一步执行哪个语句。通常在 jmp 前一句都会是 TEST 或 CMP 改变条件码,然后根据这个条件码跳转。

在 hello.s 中:

```
%edi, -20(%rbp)
%rsi, -32(%rbp)
movl
movq
         $3, -20(%rbp)
cmpl
je .L2
          .LCO(%rip), %rdi
leaq
call
          puts@PLT
rovl
         $1, %edi
call
         exit@PLT
movl
         $0, -4(%rbp)
```

图 3-5 if(argv != 3)的条件跳转

```
movl $0, -4(%rbp)
jmp .L3 无条件跳转
```

图 3-6 无条件跳转

```
L4:
            -32(%rbp), %rax
   movq
   addq
            $16, %rax
   movq
            (%rax), %rdx
            -32(%rbp), %rax
   pvor
    ddq
            $8, %rax
   pvqm
            (%rax), %rax
   mcvq
            %rax, %rsi
            .LC1(%rip), %rdi
   leng
            $0, %eax
   movi
            printf@PLT
   call
            sleepsecs(%rip), %eax
   movl
   movl
            %eax, %edi
            sleep@PLT
   call
            $1, -4(%rbp)
   addl
L3:
   cmpl
           $9, -4(%rbp)
   jle .L4
```

图 3-7 for(i = 0; i < 10; i++)的跳转

3.3.7 函数操作

1、调用函数

调用函数用 call 命令来实现。

```
puts@PLT
            $1. %edi
   movl
           exit@PLT
   call
L2:
   movl
            $0, -4(%rbp)
   jmp .L3
L4:
            -32(%rbp), %rax
   movq
            $16, %rax
   addq
            (%rax), %rdx
   movq
   movq
            -32(%rbp), %rax
   addq
            $8, %rax
            (%rax), %rax
   movq
           %rax, %rsi
.LC1(%rip), %rdi
   movq
   leaq
            $0, %eax
   movl
           printf@PLT
  call
           sleepsecs(%rip), %eax
   movl
   movl
           %eax, %edi
   call
           sleep@PLT
   addl
            $1, -4(%rbp)
L3:
            $9, -4(%rbp)
   cmpl
   jle .L4
          qetchar@PLT
  call
```

图 3-8 hello.s 中的 call 指令

2、参数传递

64 位机器下的参数传递保存在寄存器中。其中第 1 个参数保存在%rdi 中,第 2 个参数保存在%rsi 中,第 3 个参数保存在%rdx 中,第 4 个参数保存在%rex 中,第 5 个参数保存在%r8 中,第 6 个参数保存在%r9 中,剩下的参数保存在堆栈中。

```
movq %rax, %rsi
leaq LC1(%rip), %rdi
movl $0, %eax
call printf@PLT
movl sleepsecs(%rip), %eax
movl %eax, %edi
call sleep@PLT
```

图 3-8 hello.s 中的参数传递

3、返回值

返回值保存在%rax 中。

```
.L3:

cmpl $9, -4(%rbp)

jle .L4

call getchar@PLT

movl $0, %eax

leave

.cfi_def_cfa 7, 8

ret

.cfi_endproc
```

图 3-8 hello.s 中的 return 0;

3.4 本章小结

编译器通过编译将修改了的源程序编译成汇编程序。本章对比 C 语言的语句和汇编语句,理解了汇编语言不同语句的具体含义,以及不同数据类型的操作与存储。

(第3章2分)

第4章 汇编

4.1 汇编的概念与作用

把汇编语言翻译成机器语言的过程称为汇编。

作用:

汇编器是将汇编代码(.s)转变成机器可以识别的机器指令,并将这些指令打包成可重定位目标程序(.o)。.o 文件是一个二进制文件。

4.2 在 Ubuntu 下汇编的命令




图 4-1 在 Ubuntu 下的汇编的命令

4.3 可重定位目标 elf 格式

ELF头	描述生成该文件的系统字的大小和字节
	顺序

计算机系统课程报告

段头部表	将连续的文件节映射到运行时内存段		
.init	程序初始化代码需要调用的函数		
.text	己编译程序的机器代码		
.rodata	只读数据		
.data	己初始化的全局和静态 C 变量		
.symtab	存放程序中定义和引用的函数和全局变		
	量信息		
debug	条目是局部变量、类型定义、全局变量		
	及 C 源文件		
.line	C源程序中行号和.text 节机器指令的映		
	射		
.strtab	.symtab 和.debug 中符号表及节头部中节		
	的名字		
节头部表	描述目标文件的节		

ELF 格式

键入命令 readelf -a hello.o > hello_o.elf

1、ELF header

magic:给操作系统和编译器辨别此文件是 ELF 二进制库。0x45 0x4C 0x46 为 ELF 三个字母的 ASCII 码。

type: 文件类型

Relocatable file = 1 (.o, .a 可重定位文件, 静态库)

Executable file = 2 (可执行文件, a.out, exe, 运行库)

OS: 操作系统

machine: 架构

version: ELF 版本,目前均为1

entry: 程序的入口地址(虚拟地址),.o 文件没有入口,故为 0。可执行文件应该为_start 的虚拟地址。

Size/Number of section headers: 节头部表中条目的大小和数量

```
ELF Header:
           7f 45 4c 46 02 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 Magic:
 Class:
                                     ELF64
 Data:
                                     2's complement, little endian
 Version:
                                     1 (current)
 OS/ABI:
                                     UNIX - System V
 ABI Version:
  Type:
                                     REL (Relocatable file)
 Machine:
                                     Advanced Micro Devices X86-64
 Version:
                                     0x1
 Entry point address:
                                     0x0
 Start of program headers:
                                     0 (bytes into file)
 Start of section headers:
                                     1152 (bytes into file)
 Flags:
                                     0x0
 Size of this header:
                                     64 (bytes)
 Size of program headers:
                                     0 (bytes)
 Number of program headers:
                                     0
 Size of section headers:
                                     64 (bytes)
 Number of section headers:
                                     13
 Section header string table index: 12
```

图 4-2 ELF header

2. Section Headers

节头部表,包含了文件中出现的各个节的语义,节的类型、位置、偏移量和大小等信息。

Section	Headers:	E.		
[Nr]	Name	Туре	Address	Offset
18	Size	EntSize	Flags Link Info	Align
[0]		NULL	0000000000000000	00000000
	00000000000000000	0000000000000000	0 0	0
[1]	.text	PROGBITS	0000000000000000	00000040
7. 7	00000000000000081	0000000000000000	AX 0 0	1
[2]	.rela.text	RELA	0000000000000000	00000340
	000000000000000000	0000000000000018	I 10 1	8
[3]	.data	PROGBITS	0000000000000000	000000c4
7. 7	00000000000000004	0000000000000000	WA 0 0	4
[4]	.bss	NOBITS	0000000000000000	000000c8
	00000000000000000	0000000000000000	WA 0 0	1
[5]	.rodata	PROGBITS	0000000000000000	000000c8
7 7	0000000000000002b	0000000000000000	A 0 0	1
[6]	.comment	PROGBITS	0000000000000000	000000f3
	0000000000000002b	00000000000000001	MS 0 0	1
[7]	.note.GNU-stack	PROGBITS	0000000000000000	0000011e
25 6	0000000000000000	0000000000000000	0 0	1
[8]	.eh_frame	PROGBITS	0000000000000000	00000120
	000000000000038	0000000000000000	A 0 0	8
[9]	.rela.eh_frame	RELA	0000000000000000	00000400
E 10	0000000000000018	00000000000000018	I 10 8	8
[10]	.symtab	SYMTAB	0000000000000000	00000158
	0000000000000198	00000000000000018	11 9	8
[11]	.strtab	STRTAB	0000000000000000	000002f0
7 7	0000000000000004d	0000000000000000	0 0	1
[12]	.shstrtab	STRTAB	00000000000000000	00000418
	00000000000000061	0000000000000000	0 0	1
100	The second secon			

图 4-3 Section Headers

3、重定位节.rela.text

这一步生成的可重定向目标文件由于未和标准 C library 链接,因此有些信息需要

修改,如代码节、数据节中的对每个符号的引用。我们在.rela.text 节中记录这些需要修改的地址。.rela.text 中每个条目维护这些信息:

信息	含义
Offset	要修改的引用相对于.text 或.data 节头的偏移量
Info	8Byte。前 4Byte 是 symbol,代表重定位 到的目标在.symtab 中的偏移量。后 4Byte 是 type,是重定位类型(有 R_X86_64_PC32和R_X86_64_PLT32两 种)
Addend	计算重定位位置的辅助信息,共占8个 字节
Name	重定向到的目标的名称

```
Relocation section '.rela.text' at offset 0x340 contains 8 entries:
  Offset
                    Info
                                                     Sym. Value
                                                                     Sym. Name + Addend
                                    Type
               0005000000002 R_X86_64_PC32
000c00000004 R_X86_64_PLT32
000000000018
                                                 0000000000000000 .rodata - 4
00000000001d
                                                  0000000000000000 puts - 4
               000d00000004 R X86 64 PLT32
000000000027
                                                  00000000000000000 exit - 4
000000000050 000500000002 R_X86_64_PC32
                                                  0000000000000000 .rodata + 1a
               000e00000004 R_X86_64_PLT32
000900000002 R_X86_64_PC32
00000000005a
                                                  0000000000000000 printf - 4
000000000060
                                                  00000000000000000 sleepsecs -
               000f00000004 R X86 64 PLT32
000000000067
                                                  00000000000000000 sleep - 4
000000000076
               001000000004 R X86 64 PLT32
                                                  0000000000000000 getchar -
```

图 4-4 重定位节.rela.text

hello.o 的.rela.text 节中维护了这些条目:.LO(第一个 printf 中的字符串)、puts 函数、exit 函数、.L1(第二个 printf 中的字符串)、printf 函数、sleepsecs、sleep 函数、getchar 函数。

4. .symtab


符号表,用来存放程序中定义和引用的函数和全局变量的信息。重定位需要引用的符号都在其中声明。

```
Symbol table '.symtab' contains 17 entries:
   Num:
           Value
                           Size Type
                                        Bind
                                                Vis
                                                         Ndx Name
     0: 00000000000000000
                             0 NOTYPE
                                        LOCAL
                                                DEFAULT
                                                         UND
                                        LOCAL
                                                         ABS hello.c
     1: 00000000000000000
                             0 FILE
                                                DEFAULT
     2: 00000000000000000
                             0 SECTION LOCAL
                                                DEFAULT
                             0 SECTION LOCAL
     3: 00000000000000000
                                                DEFAULT
                                                           3
                             0 SECTION LOCAL
     4: 0000000000000000
                                                DEFAULT
     5: 00000000000000000
                              O SECTION LOCAL
                                                DEFAULT
                                                           5
                             0 SECTION LOCAL
     6: 00000000000000000
                                                DEFAULT
                            0 SECTION LOCAL
     7: 00000000000000000
     8: 0000000000000000
                            0 SECTION LOCAL
                                               DEFAULT
                                        GLOBAL DEFAULT
     9: 00000000000000000
                             4 OBJECT
                                                           3 sleepsecs
    10: 00000000000000000
                            129 FUNC
                                        GLOBAL DEFAULT
                                                           1 main
                                                         UND GLOBAL OFFSET TABLE
    11: 00000000000000000
                             0 NOTYPE
                                        GLOBAL DEFAULT
    12: 00000000000000000
                             0 NOTYPE
                                        GLOBAL DEFAULT
                                                         UND puts
    13: 0000000000000000
                              0 NOTYPE
                                        GLOBAL DEFAULT
                                                         UND exit
    14: 00000000000000000
                              0 NOTYPE
                                        GLOBAL DEFAULT
                                                         UND printf
                                        GLOBAL DEFAULT
    15: 00000000000000000
                              0 NOTYPE
                                                         UND sleep
    16: 00000000000000000
                              0 NOTYPE
                                        GLOBAL DEFAULT
                                                         UND getchar
```

图 4-5 .symtab 符号表

4. 4 Hello. o 的结果解析

- 1、键入 objdump -d -r hello.o > hello_o.asm 将 hello.o 进行反汇编。
- 2、hello o.asm与hello.s的对比



1) 分支转移

反汇编代码跳转指令的使用的是相对地址(相对.text 段的地址),而 hello.s 中用的是段符号.L0,.L1 等等。例如 hello.s 中的 je .L2 对应反汇编代码中的 je 2b。因为段名称只是在汇编语言中便于编写的助记符,所以在汇编成机器语言之后显然不存在,而是确定的地址。

2) 函数调用

在.s 文件中,call 指令后直接跟着函数名称,而在反汇编程序中,call 的目标地址是当前下一条指令的地址。例如 hello.s 中的 call exit@plt 对应反汇编代码中的 call 2b。这是因为由于我们调用的函数是来自外部的函数,所以 hello.o 和标准库链接时需要重定位计算地址,我们现在无法知道最终运行时的地址,所以用 0 来填充。call 指令对应的机器代码的编码室 e8,我们在后面填充 4 字节的 0。又由于 call 指令采用相对寻址(相对%rip),所以我们用 0 填充,相当于 call 下一条指令。在链接时根据.rela.text 中的内容再加以修正。

3)全局变量的引用

在 hello.s 中,全局变量用全局变量名称(%rip)来引用,而在反汇编代码中,我们用 0x0(%rip)。和函数调用的原理类似,我们由于不知道全局变量在最终链接后的地址,我们暂时用 0 来填充。在链接时根据.rela.text 中的内容再加以修正。

4) 二进制指令

hello.s 中只有汇编指令,而 hello.o 的反汇编文件中有机器指令。机器语言由二进制代码构成(图中反汇编结果用 16 进制表示),是计算机能够直接识别和执行的一种机器指令的集合。汇编指令和二进制指令存在一个映射关系。例如: call 指令对应 0xe8,占 1 个字节,通常后边坏会跟有 4 字节的相对地址。

4.5 本章小结

本章通过使用 readelf 和 objdump 辅助工具查看了可重定向目标文件 hello.o 的 elf 结构和反汇编代码。通过 objdump 还可以反汇编查看二进制文件的汇编代码和 机器代码及其对应关系。

(第4章1分)


第5章 链接

5.1 链接的概念与作用

链接是将各种代码和数据片段收集并组合成一个单一文件的过程,这个文件可被加载到内存并执行。

链接的作用是将不可执行的可重定向目标文件变成可执行的可执行文件。

5.2 在 Ubuntu 下链接的命令



5.3 可执行目标文件 hello 的格式

指令: readelf -a hello > hello.elf

1、ELF header

和 hello.o 的 ELF header 结构类似,不过 section 的个数不同。

```
ELF Header:
  Magic:
           7f 45 4c 46 02 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Class:
                                      ELF64
  Data:
                                      2's complement, little endian
  Version:
                                      1 (current)
  OS/ABI:
                                      UNIX - System V
  ABI Version:
                                      EXEC (Executable file)
  Type:
  Machine:
                                      Advanced Micro Devices X86-64
  Version:
                                      0x1
  Entry point address:
                                      0x400500
  Start of program headers:
                                      64 (bytes into file)
  Start of section headers:
                                      5928 (bytes into file)
                                     0x0
  Flags:
  Size of this header:
                                      64 (bytes)
  Size of program headers:
                                      56 (bytes)
  Number of program headers:
                                      8
  Size of section headers:
                                      64 (bytes)
  Number of section headers:
                                      25
 Section header string table index: 24
```

图 5-1 ELF Header

2. Section Headers

[Nr] Name Type Address Offset Size EntSize Flags Link Info Align [0] NULL 00000000000000 000000 00000000000000
[0] NULL 0000000000000 00000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000
00000000000000 00000000000000 0 0 0 [1].interp PROGBITS 000000000400200 00000200 00000000000001c 0000000000000 A 0 0 1 [2].note.ABI-tag NOTE 00000000040021c 0000021c 00000000000000000000000000 A 0 0 4
00000000000001c 00000000000000 A 0 0 1 [2].note.ABI-tag NOTE 00000000040021c 0000021c 0000000000000000 0000000000000 A 0 0 4
[2] .note.ABI-tag NOTE 00000000040021c 0000021c 0000000000000000000000000
[3] .hash HASH 000000000400240 00000240
000000000000034 00000000000000 A 5 0 8
[4] .gnu.hash GNU_HASH 000000000400278 00000278
00000000000001c 00000000000000 A 5 0 8
[5] .dynsym DYNSYM 000000000400298 00000298
000000000000000 000000000000018 A 6 1 8
[6] .dynstr STRTAB 000000000400358 00000358
000000000000057 00000000000000 A 0 0 1
[7] .gnu.version
000000000000010 000000000000002 A 5 0 2
[8] .gnu.version_r
000000000000000 000000000000000 A 6 1 8
[9] .rela.dyn RELA 0000000004003e0 000003e0
000000000000000 000000000000018 A 5 0 8
[10] .rela.plt RELA 000000000400410 00000410
000000000000078 00000000000018 AI 5 19 8
[11] .init PROGBITS 000000000400488 00000488
000000000000017 00000000000000 AX 0 0 4
[12] .plt PROGBITS 0000000004004a0 000004a0
00000000000000000000000000000000000000

图 5-2 Section Headers (部分)

Size:对应的节的大小Address:虚拟地址

Offset: 这个节在程序中的偏移量

3. .symtab

```
Symbol table '.symtab' contains 49 entries:
           Value
                           Size Type
                                        Bind
                                                Vis
                                                         Ndx Name
   Num:
                              0 NOTYPE
     0: 0000000000000000
                                        LOCAL
                                                DEFAULT
                                                         UND
     1: 0000000000400200
                              0 SECTION LOCAL
                                                DEFAULT
                                                           1
     2:
        000000000040021c
                              0
                                SECTION LOCAL
                                                DEFAULT
                                                           2
     3: 0000000000400240
                                SECTION LOCAL
                                                DEFAULT
                                                           3
                              0
     4: 0000000000400278
                              0 SECTION LOCAL
                                                DEFAULT
        0000000000400298
                              0 SECTION LOCAL
                                                DEFAULT
                                                           5
     5:
     6:
        0000000000400358
                              0
                                SECTION LOCAL
                                                DEFAULT
                                                           6
        00000000004003b0
                              0 SECTION LOCAL
                                                DEFAULT
                                                           7
     7:
        00000000004003c0
                              0 SECTION LOCAL
                                                DEFAULT
                                                           8
     9: 00000000004003e0
                              O SECTION LOCAL
                                                DEFAULT
                                                           9
    10:
        0000000000400410
                              0
                                SECTION LOCAL
                                                DEFAULT
                                                           10
    11: 0000000000400488
                              O SECTION LOCAL
                                                DEFAULT
                                                          11
    12: 00000000004004a0
                              0 SECTION LOCAL
                                                DEFAULT
                                                           12
    13: 0000000000400500
                              0 SECTION LOCAL
                                                DEFAULT
                                                          13
    14: 0000000000400634
                              0
                                SECTION LOCAL
                                                DEFAULT
                                                           14
    15: 0000000000400640
                              0 SECTION LOCAL
                                                DEFAULT
                                                          15
    16: 0000000000400670
                              0 SECTION LOCAL
                                                DEFAULT
                                                           16
    17: 0000000000600e50
                              0 SECTION LOCAL
                                                DEFAULT
                                                          17
    18: 000000000600ff0
                              0
                                SECTION LOCAL
                                                DEFAULT
                                                          18
    19: 0000000000601000
                              O SECTION LOCAL
                                                DEFAULT
                                                          19
    20: 0000000000601040
                              O SECTION LOCAL
                                                DEFAULT
                                                          20
    21: 00000000000000000
                              0 SECTION LOCAL
                                                DEFAULT
                                                          21
    22: 00000000000000000
                              0 FILE
                                         LOCAL
                                                DEFAULT
                                                         ABS hello.c
                              0 FILE
                                        LOCAL
    23: 0000000000000000
                                                DEFAULT
                                                         ABS
                                        LOCAL
                                               DEFAULT
                                                          17
    24: 0000000000600e50
                              0 NOTYPE
                                                               init_array_end
                                                             DYNAMIC
    25: 0000000000600e50
                              0 OBJECT
                                        LOCAL
                                                DEFAULT
                                                          17
                                        LOCAL
    26: 0000000000600e50
                                                               _init_array_start
                              0 NOTYPE
                                               DEFAULT
                                                          17
                                                             _GLOBAL_OFFSET_TABLE_
                                        LOCAL
    27: 0000000000601000
                              0 OBJECT
                                                DEFAULT
                                                          19
                                                          13
    28: 0000000000400630
                              2 FUNC
                                         GLOBAL DEFAULT
                                                             __libc_csu_fini
    29:
        0000000000601040
                              0 NOTYPE
                                        WEAK
                                                DEFAULT
                                                          20 data_start
                                                         UND puts@@GLIBC_2.2.5
    30: 0000000000000000
                              0 FUNC
                                        GLOBAL DEFAULT
    31: 0000000000601044
                              4 OBJECT
                                        GLOBAL DEFAULT
                                                          20 sleepsecs
                              0 NOTYPE
                                        GLOBAL DEFAULT
                                                          20
    32: 0000000000601048
                                                             _edata
                                                             _fini
    33:
        0000000000400634
                              0
                                FUNC
                                         GLOBAL DEFAULT
                                                          14
                                         GLOBAL DEFAULT
                              0 FUNC
    34: 00000000000000000
                                                         UND printf@@GLIBC_2.2.5
                                                             __libc_start_main@@GLIBC
                                         GLOBAL DEFAULT
    35: 00000000000000000
                              0 FUNC
                                                         UND
                              0 NOTYPE GLOBAL DEFAULT
    36: 0000000000601040
                                                          20
                                                               data start
```

图 5-3 可执行文件 hello 的符号表

5.4 hello的虚拟地址空间




图 5-4 edb 打开 hello

在 0x400000~0x401000 段中,程序被载入,自虚拟地址 0x400000 开始,自 0x400fff 结束,这之间每个节(开始 ~ .eh_frame 节)的排列即开始结束同图 5.2 中 Address中声明。

接着我们用打开之前的 hello.elf, 查看 Program Headers

```
Program Headers:
            0ffset
                                        PhysAddr
                          VirtAddr
 Type
            FileSiz
                          MemSiz
                                         Flags Align
 PHDR
            0x00000000000001c0 0x0000000000001c0
                                              0x8
                                         R
 INTERP
            0x000000000000001c 0x000000000000001c
    [Requesting program interpreter: /lib64/ld-linux-x86-64.so.2]
 LOAD
            0x000000000000076c 0x000000000000076c
                                         RE
                                              0x200000
 LOAD
            0x000000000000e50 0x0000000000600e50 0x0000000000600e50
            0x0000000000001f8 0x0000000000001f8
                                         RW
                                              0x200000
 DYNAMIC
            0x000000000000e50 0x0000000000600e50 0x0000000000600e50
            0x0000000000001a0 0x0000000000001a0
                                              0x8
 NOTE
            0x000000000000021c 0x00000000040021c 0x000000000040021c
            0x0000000000000020 0x00000000000000020
                                         R
                                              0x4
 GNU_STACK
            RW
                                              0x10
 GNU RELRO
            0x000000000000e50 0x000000000600e50 0x0000000000600e50
            0x00000000000001b0 0x0000000000001b0
```

图 5-5 hello 的 Program Headers

从中可以看出,程序包含8个段:

PHDR 保存程序头表。

INTERP 保存程序执行前需要调用的解释器。

LOAD 表示程序目标代码和常量信息。

DYNAMIC 保存了由动态链接器使用的信息。

NOTE 保存辅助信息。

GNU STACK: 权限标志,标志栈是否是可执行的。

GNU RELRO: 保存在重定位之后只读信息的位置。

5.5 链接的重定位过程分析

链接的重定位过程由两步组成。第一步,重定位节和符号定义。在这一步,链接 器将所有相同类型的节合并为同一类型的新的聚合节。第二步,重定位节的富豪 引用,使得代码节和数据节中的符号指向正确的地址。

下面键入 objdump -d -r hello > hello.asm, 查看 hello.asm 与 hello o.asm 的差异。




图 5-6 hello.asm 与 hello o.asm 对比

- 1、增加了.init,.plt,.fini 节。.init 是程序初始化,.plt 是动态链接表,.fini 是程序终止时需要的执行的指令。
- 2、hello 中的地址是虚拟内存地址,从 0x400000 开始,而 hello.o 的地址时相对.text 节的偏移地址。
- 3、全局变量的引用。链接器解析重定条目时发现两个类型为 R_X86_64_PC32 或 R_X86_64_PC32 的进行重定位。.rodata 或.data 与.text 节之间的相对距离确定,因此链接器直接修改 call 之后的值为目标地址与下一条指令的地址之差,指向相应的字符串。

重定位地址计算方法如下:

```
foreach section s {
    foreach relocation entry r {
        refptr = s + r.offset; /* ptr to reference to be relocated */

        /* Relocate a PC-relative reference */
        if (r.type == R_X86_64_PC32) {
            refaddr = ADDR(s) + r.offset; /* ref's run-time address */
            *refptr = (unsigned) (ADDR(r.symbol) + r.addend - refaddr);
        }

        /* Relocate an absolute reference */
        if (r.type == R_X86_64_32)
            *refptr = (unsigned) (ADDR(r.symbol) + r.addend);
    }
}
```

图 5-7 重定位地址计算方法

5.6 hello 的执行流程

使用 edb 跟踪,以下是从加载到结束过程中调用的函数:

程序名称	程序地址
ld-2.27.so!_dl_init	
ld-2.27.so!_dl_init	
hello!_start	0x400500
libc-2.27.so!libc_start_main	
-libc-2.27.so!cxa_atexit	
-libc-2.27.so!libc_csu_init	0x4005c0
hello!_init	0x400488
libc-2.27.so!_setjmp	
-libc-2.27.so!_sigsetjmp	
libc-2.27.so!sigjmp_save	
hello!main	0x400532
hello!puts@plt	0x4004b0
hello!exit@plt	0x4004e0
*hello!printf@plt	
*hello!sleep@plt	
*hello!getchar@plt	
ld-2.27.so!_dl_runtime_resolve_xsave	
-ld-2.27.so!_dl_fixup	
ld-2.27.so!_dl_lookup_symbol_x	
libc-2.27.so!exit	

5.7 Hello的动态链接分析

在 edb 调试之后我们发现原先 0x00600a10 开始的 global_offset 表是全 0 的状态,在执行过_dl_init 之后被赋上了相应的偏移量的值。这说明 dl_init 操作是给程序赋上当前执行的内存地址偏移量,这是初始化 hello 程序的一步。

图 5-8 调用之前的 got.plt




图 5-9 调用之前的 got.plt

5.8 本章小结

这一章我们分析了从可重定位目标文件到可执行文件中间的过程,即链接。分析可执行文件的 hello 的 elf 格式,分析 hello 的虚拟地址,逐步理解链接的过程和原理。

(第5章1分)

第6章 hello 进程管理

6.1 进程的概念与作用

进程是一个执行中的程序的实例,每一个进程都有它自己的地址空间,一般情况下,包括文本区域、数据区域、和堆栈。文本区域存储处理器执行的代码;数据区域存储变量和进程执行期间使用的动态分配的内存;堆栈区域存储区着活动过程调用的指令和本地变量。

作用:通过上下文切换,可以让 cpu 有一种同时运行很多可执行文件的假象,然而实际上是几个程序来回切换着占着 cpu。

6.2 简述壳 Shell-bash 的作用与处理流程

Shell 的作用: Shell 是一个用高级语言编写的交互型的应用级程序。用户可以通过键入命令来和 linux 系统互动。

Shell 的处理流程:

- 1、读取用户的输入
- 2、分析输入内容,获得参数
- 3、如果是内核命令则直接执行,否则调用相应的程序执行命令
- 4、在程序运行期间, shell 需要监视键盘的输入内容, 并且做出相应的反应
- 5、如果是前台程序,程序结束需要回收

6.3 Hello 的 fork 进程创建过程




图 6-1 Hello 之创建进程

如图 6-1 所示,为 shell 创建 hello 进程的示意图。shell 首先 fork 一个子进程,这

个子进程是父进程的一个副本,有着和父进程相同的堆栈结构、堆栈存储信息、 寄存器信息等等,虚拟地址相同但独立。

父进程与子进程是并发运行的独立进程,内核能够以任意方式交替执行它们的逻辑控制流的指令。如果通过分析命令行键入信息得知是前台程序,则在子进程执行期间,父进程(shell)等待子进程的完成,回收子进程。如指定为后台程序,则无需等待子进程完成。

(以下格式自行编排,编辑时删除)

6.4 Hello的 execve 过程

fork 之后,我们就要在子进程中 execve(加载) hello 这个进程了。execve 时还要传入命令行参数。就是 hello 中的学号、姓名。加载并运行 hello 需要以下几个步骤:

- 1、删除已存在的用户区域
- 2、映射私有区域
- 3、映射贡献区域
- 4、设置程序计数器

execve 函数加载并运行可执行文件 hello,且带参数列表 argv 和环境变量列表 envp。 argv 变量指向一个以 null 结尾的指针数组,每一个指针都指向一个参数字符串。 envp 变量指向一个以变量指向一个以 null 结尾的指针数组,每个指针指向一个环境变量字符串。




图 6-2 加载器是如何映射用户地址空间的 (以下格式自行编排,编辑时删除)

6.5 Hello 的进程执行

1, sleep()

sleep()方法是线程类 (Thread) 的静态方法,让调用的线程进入指定时间睡眠状态,使得当前线程进入阻塞状态,告诉系统至少在指定时间内不需要为线程调度器为该线程分配执行时间片,不再占用 cpu,给执行机会给其他线程,但是监控状态依然保持,到时后会自动恢复。

2、上下文切换

如图所示,简单理解就是两个进程来回切换的过程,这样才会给我们一个程序独占 cpu 的错觉。两个程序需要内核的介入完成上下文切换。




图 6-3 上下文的切换

3、讲程 hello

在 hello 加载完成之后,hello 就要开始执行了。但是 cpu 只有一个,还有其他进程也在运行,比如再打开一个 shell 等等。这是我们就要运用上下文切换。就在这种来回切换的过程中,hello 执行到了 sleep()命令,系统得知 2s 内不需要分配时间片给 hello 了,此时进入内核状态执行中断处理,将 hello 进程从等待队列中移出重新加入到运行队列,成为就绪状态,hello 进程就可以继续进行自己的控制逻辑流了。

6.6 hello 的异常与信号处理

6.6.1 异常的种类

1、中断: SIGSTP: 挂起程序

2、终止: SIGINT:终止程序

6.6.2 命令的运行

1、ctrl+Z 操作

```
stuyxr@ubuntu:~/csapp/final$ ./hello 1170300418 yxr
Hello 1170300418 yxr
Hello 1170300418 yxr
Hello 1170300418 yxr
^Z
[1]+ Stopped
                              ./hello 1170300418 yxr
stuyxr@ubuntu:~/csapp/final$ ps
  PID TTY
                 TIME CMD
  6232 pts/1
               00:00:00 bash
  7259 pts/1
               00:00:00 hello
  7260 pts/1
               00:00:00 ps
```

图 6-4 ctrl+z

键入 ctrl+z 向进程发送了一个 sigtstp 信号,让进程暂时挂起,输入 ps 命令符发现 hello 进程依旧在运行。

2、ctrl+C 操作

```
stuyxr@ubuntu:~/csapp/final$ ./hello 1170300418 yxr
Hello 1170300418 yxr
^C
[1]+ Killed
                              ./hello 1170300418 yxr
stuyxr@ubuntu:~/csapp/final$ ps
  PID TTY
                    TIME CMD
  6232 pts/1
                00:00:00 bash
  7262 pts/1
                00:00:00 ps
```

图 6-5 ctrl+c

键入 ctrl+c 向进程发送了一个 sigint 信号,让进程直接结束,输入 ps 命令发现当前 hello 进程已经被终止了。

3、fg 命令

```
stuyxr@ubuntu:~/csapp/final$ ./hello 1170300418 yxr
Hello 1170300418 yxr
Hello 1170300418 yxr
Hello 1170300418 yxr
Hello 1170300418 yxr
^Z
[1]+ Stopped
                              ./hello 1170300418 yxr
stuyxr@ubuntu:~/csapp/final$ fg 1
./hello 1170300418 yxr
Hello 1170300418 yxr
```

图 6-6 fg

键入 fg 可以使后台挂起的进程继续运行。先输出了 4 次,然后 ctrl+Z 挂起之后,fg 命令又可以让他继续进行,然后把剩下的 6 次输出完。

4、jobs 命令

图 6-7 jobs

jobs 命令可以查看当前的关键命令(ctrl+Z/ctrl+C 这类)内容,比如这时候就会返回 ctrl+Z 表示暂停命令

5、pstree 命令

```
untu:~/csapp/final$ pstree
-ModemManager——2*[{ModemManager}]
-NetworkManager——dhclient
—2*[{NetworkManager}]
stuyxr@ubuntu:
systemd Mode
             <mark>untu:~/csapp/f</mark>
—ModemManager—
              -VGAuthService
              -accounts-daemon---2*[{accounts-daemon}]
              -acpid
              -avahi-daemon---avahi-daemon
              -bluetoothd
              -boltd---2*[{boltd}]
-colord---2*[{colord}]
              -cups-browsed---2*[{cups-browsed}]
               cupsd
             -cupsd
-2*[dbus-daemon]
-fcitx—-{fcitx}
-fcitx-dbus-watc
-fwupd—-4*[{fwupd}]
-gdm3__gdm-session-wor—_gdm-wayland-ses—_gnome-session-b—_gnome-sh+
-asd-a11v+
                                                                                                        gsd-a11y+
                                                                                                        gsd-clip+
                                                                                                        gsd-colo+
                                                                                                        -gsd-date+
                                                                                                        gsd-hous+
                                                                                                        gsd-keyb+
                                                                                                        -gsd-medi+
                                                                                                        -gsd-mous+
                                                                                                        gsd-powe+
                                                                                                        -gsd-prin+
                                                                                                        gsd-rfki+
                                                                                                        gsd-scre+
                                                                                                        gsd-shar+
                                                                                                         gsd-smar+
                                                                                                        gsd-soun+
                                                                                                         gsd-waco+
                                                                                                       —gsd-xset+
—3*[{gnom+
                                                  2*[{gdm-wayland-ses}]
-2*[{gdm-session-wor}]
                                                                           -Xorg---{Xorg}
-gnome-session-b-
                        -gdm-session-wor—_gdm-x-session-
                                                                                                     -deja-dup-m+
                                                                                                     gnome-shel+
                                                                                                     gnome-soft+
```

图 6-8 pstree

pstree 是用进程树的方法把各个进程用树状图的方式连接起来

6、kill 指令

```
stuyxr@ubuntu:~/csapp/final$ ./hello 1170300418 yxr
Hello 1170300418 yxr
Hello 1170300418 yxr
Hello 1170300418 yxr
^Z
[1]+ Stopped
                              ./hello 1170300418 yxr
stuyxr@ubuntu:~/csapp/final$ ps
  PID TTY
                   TIME CMD
 6232 pts/1
7302 pts/1
                00:00:00 bash
               00:00:00 hello
              00:00:00 ps
  7303 pts/1
stuyxr@ubuntu:~/csapp/final$ kill -9 7302
stuyxr@ubuntu:~/csapp/final$ ps
  PID TTY
                    TIME CMD
 6232 pts/1
              00:00:00 bash
 7304 pts/1
                00:00:00 ps
[1]+ Killed
                              ./hello 1170300418 yxr
stuyxr@ubuntu:~/csapp/final$ ps
  PID TTY
                    TIME CMD
                00:00:00 bash
  6232 pts/1
 7305 pts/1
                00:00:00 ps
```

图 6-9 kill -9 pid

kill 指令向固定进程发送某些信号,比如 kill -9 7302,就表示向 PID 为 7302 的进程,发送了一个 SIGKILL 的信号,然后用 ps 显示发现 hello 进程已经被终结了。7、不停乱按

```
stuyxr@ubuntu:~/csapp/final$ ./hello 1170300418 yxr
Hello 1170300418 yxr
dsfs
Hello 1170300418 yxr
sdf
Hello 1170300418 yxr
Hello 1170300418 yxr
Hello 1170300418 yxr
Hello 1170300418 yxr
dfsfdsffagdfgHello 1170300418 yxr
dgdfgfdgfdgfgdgfHello 1170300418 yxr
gHello 1170300418 yxr
sHello 1170300418 yxr
fdf55655stuyxr@ubuntu:~/csapp/final$ f
f: command not found
stuyxr@ubuntu:~/csapp/final$
stuyxr@ubuntu:~/csapp/final$
stuyxr@ubuntu:~/csapp/final$
stuyxr@ubuntu:~/csapp/final$ sdf
Command 'sdf' not found, but can be installed with:
sudo apt install sdf
stuyxr@ubuntu:~/csapp/final$
stuyxr@ubuntu:~/csapp/final$
stuyxr@ubuntu:~/csapp/final$ d
d: command not found
stuyxr@ubuntu:~/csapp/final$
stuyxr@ubuntu:~/csapp/final$ d
d: command not found
```

图 6-10 不停乱按的效果

这是因为在 hello 执行时随便乱按,但是程序只有再 sleep20s 之后才会读入字符,所以现在键入字符对程序不会有任何影响,直到 20s 之后,读了一个字符,程序结束了。我们之前键入的乱序字符串会被视为命令行。我们就和在命令行键入了随机字符串的效果一样了。

6.7 本章小结

本章介绍进程的概念与作用,简述了壳 Shell 的作用与处理流程,介绍 hello 的 fork 进程创建过程、hello 的 execve 过程和 hello 的进程执行。还解析了在执行 hello 时各种异常与信号处理。

(第6章1分)

第7章 hello的存储管理

7.1 hello的存储器地址空间

逻辑地址:逻辑地址是指由程序产生的与段相关的偏移地址部分。hello.o里面的相对偏移地址就是逻辑地址。

线性地址:地址空间是一个非负整数地址的有序集合,如果地址空间中的整数是连续的,那么我们说它是一个线性地址空间。就是 hello 里面的虚拟内存地址。

虚拟地址: CPU 通过生成一个虚拟地址。就是 hello 里面的虚拟内存地址。CSAPP上讲的虚拟地址就是线性地址。

物理地址:用于内存芯片级的单元寻址,与处理器和 CPU 连接的地址总线相对应。计算机系统的主存被组织成一个由 M 个连续的字节大小的单元组成的数组。每字节都有一个唯一的物理地址。就是 hello 在运行时虚拟内存地址对应的物理地址。

7.2 Intel 逻辑地址到线性地址的变换-段式管理




图 7-1 段式管理方法

首先,给定一个完整的逻辑地址[段选择符:段内偏移地址],

段选择符的结构如下:




图 7-2 段选择符的结构

- 1、看段选择符的 T1(段描述符的判别符)=0 还是 1,知道当前要转换是 GDT(全局段描述符)中的段,还是 LDT(局部段描述符)中的段,再根据相应寄存器,得到其地址和大小。我们就有了一个数组了。
- 2、拿出段选择符中前 13 位,可以在这个数组中,查找到对应的段描述符,这样,它了 Base,即基地址就知道了。
- 3、把Base + offset, 就是要转换的线性地址了。

7.3 Hello 的线性地址到物理地址的变换-页式管理




图 7-3 VM 是如何使用主存作为缓存的

从线性地址到物理地址的变换通过页式管理实现。

虚拟内存被组织为一个由存放在磁盘上的 N 个连续的字节大小的单元组成的数组。每字节都有一个唯一的虚拟地址。磁盘上数组的内容被缓存在主存中。虚拟页是带虚拟内存系统将虚拟内存分割为大小固定的块,作为磁盘和主存(较高层)之间的传输单元。VM 系统通过将虚拟内存分割成虚拟虚拟页的大小固定的块来解决。任意时刻,虚拟页面的集合分为三个不相交的子集:未分配的、缓存的、未缓存的,如图 7-3 所示。

页表就是一个页表条目的数组。虚拟地址空间中的每个页在页表中一个固定偏移量出都有一个 PTE。每个 PTE 由一个有效位和一个 n 位地址字段组成。有效位表面该虚拟页是否缓存在 DRAM 中,如果设置了有效位,那么地址字段就表示 DRAM 中相应的物理页的起始位置,这个物理页中缓存了该虚拟页,如果没有有效位,若是空地址就表明未分配,否则就执行该虚拟页在磁盘上的起始位置。如图 7-4 为页表结构,如图 7-5、7-6 为虚拟内存地址、物理地址的结构图。




图 7-6 物理地址结构

其中 VPO = PPO,也就是一个引用相对于虚拟页的偏移量和相对于物理页的偏移量相等。

由虚拟地址变为物理地址需要 MMU 来进行翻译。

当有效位为1时,我们直接在页表中找到对应的物理页号 PPN, PPN+VPO 就是 PPN+PPO 也就是物理地址了。

当有效位为 0 时,说明内存中不存在当前页,此时 MMU 会选择一个内存中的页为牺牲页,用当前页代替这个牺牲页,更改页表信息,完成这次读取。

7.4 TLB 与四级页表支持下的 VA 到 PA 的变换

1、TLB

每次 CPU 产生一个虚拟地址,MMU 就必须查阅一个 PTE,这样我们就需要从内存中读取数据。为了减少时间开销,设计了 TLB。TLB 是一个关于 PTE 的缓存,是 CPU 的一部分。

TLB 是一个小的、虚拟寻址的缓存, 其每一行都保存着一个由单个 PTE 组成的块。结构如下图: 其中 TLB 是标记位, TLB 是组索引, VPO 是虚拟页偏移量



图 7-7 TLB 结构

图 7-7 位组数 $T=2^t$,页表大小 $P=2^p$,虚拟地址 n 位额的一个 TLB 的结构。 下图是 TLB 命中与不命中的两种情况。




图 7-8 TLB 命中与不命中的操作图

TLB 命中时,我们从硬件结构 TLB 中读取页表信息就可以了。TLB 不命中时,我们只能从内存中读取,然后更新 TLB 即可。

2、四级页表

图 7-9 给出了 Core i7 MMU 如何使用四级的页表来将虚拟地址翻译成物理地址。 36 位 VPN 被划分成四个 9 位的片,每个片被用作到一个页表的偏移量。CR3 寄存器包含 Ll 页表的物理地址。VPN 1 提供到一个 Ll PET 的偏移量,这个 PTE 包含 L2 页表的基地址。VPN 2 提供到一个 L2 PTE 的偏移量,以此类推。




图 7-9 Core i7 页表翻译

7.5 三级 Cache 支持下的物理内存访问




图 7-10 物理内存的访问

在上一步中我们获得了物理地址 VA,如图 7-10,使用 CI 进行组索引,每组 8 路,对 8 路的块分别匹配 CT 如果匹配成功且块的 valid 标志位为 1,则命中,根据数据偏移量 CO 取出数据返回。

如果没有匹配成功或者匹配成功但是标志位是 1,则不命中,向下一级缓存中查询数据。查询到数据之后,一种简单的放置策略如下:如果映射到的组内有空闲块,则直接放置,否则组内都是有效块,产生冲突,则采用某种策略进行替换。

7.6 hello 进程 fork 时的内存映射

当 fork 被调用时,内核会为新进程创建各种数据结构,并分配给它一个唯一的 PID,为了给这个新进程创建虚拟内存,它创建了当前进程的 mm_struct、区域结构和页表的原样副本。它将这两个进程的每个页面都标记为只读,并将两个进程中的每个区域结构都标记为私有的写时复制。

7.7 hello 进程 execve 时的内存映射

加载并运行 hello 需要以下几个步骤:

- 1、删除已存在的用户区域。删除当前进程虚拟地址的用户部分中的已存在的区域结构。
- 2、映射私有区域。新程序的代码、数据、bss 和栈区域创建新的区域结构,所有这些新的区域都是私有的、写时复制的。代码和数据区域被映射为 hello. out 文件中的. text 和. data 区。bss 区域是请求二进制零的,映射到匿名文件,其大小包含在 hello. out 中,栈和堆地址也是请求二进制零的,初始长度为零。图 7.9 概括了私有区域的不同映射。
- 3、映射贡献区域。如果 hello. out 程序与共享对象(或目标)链接,比如标准 C 库 libc. so, 那么这些对象都是动态链接到这个程序的, 然后再映射到用户虚拟地址空间中的共享区域内。
- 4、设置程序计数器。execve 做的最后一件事情就是设置当前进程上下文的程序计数器,使之指向代码区域的入口点。

execve 函数加载并运行可执行文件 hello,且带参数列表 argv 和环境变量列表 envp。 argv 变量指向一个以 null 结尾的指针数组,每一个指针都指向一个参数字符串。 envp 变量指向一个以变量指向一个以 null 结尾的指针数组,每个指针指向一个环境变量字符串。




图 7-11 加载器是如何映射用户地址空间区域的

7.8 缺页故障与缺页中断处理

(以下格式自行编排,编辑时删除)

7.9 动态存储分配管理

7.9.1 动态内存分配器

动态内存分配器维护着一个进程的虚拟内存区域,称为堆(heap)。系统之间细节不同,但是不失通用性,假设堆是一个请求二进制零的区域,它紧接在未初始化的数据区域后开始,并向上生长(向更高的地址)。对于每个进程,内核维护着一个变量 brk,它指向堆的顶部。

分配器将堆视为一组不同大小的块(block)的集合来维护。每个块就是一个连续的虚拟内存片(chunk),要么是已分配的,要么是空闲的。已分配的块显式地保留为供应用程序使用。空闲块可用来分配。空闲块保持空闲,直到它显式地被应用所分配。一个已分配的块保持已分配状态,直到它被释放,这种释放要么是应用程序显式执行的,要么是内存分配器自身隐式执行的。

7.9.2 动态内存管理的基本方法与策略

1、隐式空闲链表

首先,这里用简单的隐式空闲链表来组织堆,它的空闲块通过头部中的大小字段隐含地连接着,可以通过遍历堆中所有的块来间接地遍历整个空闲块的集合。并且,我们需要一个某种特殊标记的结束块。分配器的合并方法是搜索整个链表,记住前面块的位置,直到我们到达当前块。使用隐式空闲链表意味着每次 free 需

要的时间开销与堆的大小成线性关系。

Knuth 提出了一种聪明而通用的技术,叫做边界标记,允许在常数时间内进行对前面块的合并。他通过在每个块的结尾处添加一个脚部,其中脚部就是头部的一个副本。如果每个块包括这样一个脚部,那么分配器就可以通过检查它的脚部,判断前面一个块的起始位置和状态,这个脚部总是在距当前块开始位置一个字的距离。

考虑当分配器释放当前块时所有可能存在的情况:前空后空、前空后不空、前不空后空、前不空后不空。




图 7-12 使用边界标记的合并

2、显式空闲链表

使用双向链表而不是隐式空闲链表,使首次适配的分配时间从块总数的线性时间减少到了空闲快数量的线性时间。不过,释放一个块的时间可以使线性,也可能是个常数,这取决于我们选择的排序策略:

- 1)使用先进后出的顺序维护链表,将新释放的块放置在链表的最开始处。使用 LIFO 的顺序和首次适配的放置策略,分配器会最先检查最近使用的块。在这种情况下,释放一个快可以在常数时间内完成。如果使用边界标记,合并也可以在常数时间内完成。
- 2) 按照地址顺序来维护链表,其中链表中每个块的地址都小于它后继的地址。在这种情况下,释放一个块血药线性时间的搜索来定位合适的前驱。平衡点在于,按照地址排序的首次适配比 LIFO 排序的首次适配由更高的内存利用率,接近最佳适配的利用率。




图 7-13 显式空闲链表的堆块结构

3、分离的空闲链表

为了减少分配时间,采用分离存储,就是维护多个链表,其中每个链表中的块有大致相等的大小。一般的思路是将可能的块大小分成一些等价类。以下是两种基本的方法:

- 1)简单分离存储;每个大小类的空闲链表包含大小相等的块,每个快的大小就是这个大小类中最大元素的大小。分配块时,检查相应的空闲链表,如果不空,简单分配其中第一块的全部,如果空,就像操作系统请求一个固定大小的额外内存片,将这个片分成大小相等的块。释放一个块,分配器只需要简单地将这个块插入到相应的空闲链表的前部
- 2)分离适配:每个空闲链表时和一个大小类相关联的,并且呗组织成某种类型的显式或隐式链表。每个链表包含潜在的大小不同的块,这些块的大小时大小类的成员。分配一个快,必须确定请求的大小类,并且对适当的空闲链表做首次适配,查找一个空闲块。找到了,就分割,将剩余部分插入到合适的空闲链表中,否则继续查找空闲链表。若空闲链表中没有合适的块,就申请额外的内存。释放一个块时,要进行合并然后插入。

7. 10 本章小结

这一章描述了 hello 的存储的管理机制和异常处理机制,让我们了解了一个系统内核如何为进程 hello 分配资源、空间、堆栈等等。虚拟内存的引入,让资源管理与分配变得简单很多。在此基础上,还增加了 TLB,多级页表等优化方式。

(第7章 2分)

第8章 hello的10管理

8.1 Linux 的 10 设备管理方法

所有的 I/O 设备都被模型化为文件,内核也被映射为文件,而所有的输入和输出都被当做对相应文件的读和写来执行,这种将设备优雅地映射为文件的方式,允许 Linux 内核引出一个简单、低级的应用接口称为 Unix I/O,这使得输入和输出都能以一种统一且一致的方式的来执行。

8.2 简述 Unix 10 接口及其函数

1、打开文件。

int open(char *filename, int flags, mode t mode);

返回一个小的非负整数,即描述符。用描述符来标识文件。返回: 若成功则为新文件描述符,若出错为-1。

2、改变当前文件位置。

off t lseek(int filedes, off t offset, int whence);

返回值:新的偏移量(成功),-1(失败)

从文件开头起始的字节偏移量。系统内核保持一个文件位置 k,对于每个打开的文件,起始值为 0。应用程序执行 seek,设置当前位置 k,通过调用 lseek 函数,显示地修改当前文件位置。

3、读写文件。

ssize t read(int fd, void *buf, size t n);

返回: 若成功则为读的字节数, 若 EOF 则为 0, 若出错为-1.

ssize_t write(int fd, const void *buf, size_t n);

返回: 若成功则为写的字节数, 若出错则为-1.

读操作: 从文件拷贝 n 个字节到存储器, 从当前文件位置 k 开始, 将 k 增加到 k+n,对于一个大小为 m 字节的文件, 当 k>=m 时, 读操作触发一个 EOF 的条件。写操作: 从存储器拷贝 n 个字节到文件, k 更新为 k+n。

4、关闭文件。

int close(int fd);

返回: 若成功则为 0, 若出错则为-1.

内核释放文件打开时创建的数据结构,并恢复描述符到描述符池中,进程通过调

用 close 函数关闭一个打开的文件。关闭一个已关闭的描述符会出错。

8.3 printf 的实现分析

```
int printf(const char *fmt, ...)
{
   int i;
   char buf[256];
   va_list arg = (va_list)((char*)(&fmt) + 4);
   i = vsprintf(buf, fmt, arg);
   write(buf, i);
   return i;
}
```

图 8-1 printf 代码

如上图所示,printf 调用了两个外部函数,一个是 vsprintf,还有一个是 write。arg 还获得第二个参数,即输出的时候格式化串对应的值。

```
int vsprintf(char *buf, const char *fmt, va_list args)
     char* p;
    char tmp[256];
    va_list p_next_arg = args;
for (p = buf; *fmt; fmt++)
          if (*fmt != '%') //忽略无关字符
ythmbox
               *p++ = *fmt;
               continue;
          fmt++;
          switch (*fmt)
                    e 'x': //只处理%x一种情况
itoa(tmp, *((int*)p_next_arg)); //将输入参数值转化为字符串保存在tmp
strcpy(p, tmp); //将tmp字符串复制到p处
p_next_arg += 4; //下一个参数值地址
p += strlen(tmp); //放下一个参数值的地址
               case 'x':
                    break;
               case 's':
                    break;
               default:
                    break;
     return (p - buf);
                               //返回最后生成的字符串的长度
```

图 8-2 vsprintf 代码

这个函数的作用是将所有的参数内容格式化之后存入 buf, 然后返回格式化数组的长度。

```
write:
    mov eax, _NR_write
    mov ebx, [esp + 4]
    mov ecx, [esp + 8]
int INT_VECTOR_SYS_CALL
```

图 8-3 write 函数

write 函数是将 buf 中的 i 个元素写到终端的函数。

所以 Printf 的运行过程是从 vsprintf 生成显示信息,显示信息传送到 write 系统函数, write 函数再陷阱-系统调用 int 0x80 或 syscall.字符显示驱动子程序。从 ASCII 到字模库到显示 vram。显示芯片按照刷新频率逐行读取 vram,并通过信号线向液晶显示器传输每一个点。

8.4 getchar 的实现分析

异步异常-键盘中断的处理:键盘中断处理子程序。接受按键扫描码转成 ascii 码,保存到系统的键盘缓冲区。

getchar 等调用 read 系统函数,通过系统调用读取按键 ascii 码,直到接受到回车键才返回。

8.5 本章小结

本章节讲述了一下 linux 的 I/O 设备管理机制,简单分析了 printf 函数和 getchar 函数原理。了解 Unix I/O 将帮助我们更深刻地理解其他的系统概念。

(第8章1分)

结论

我们俩总结一下 hello 的一生。

- 1、编写代码,通过 I/O 设备写入到磁盘中的 hello.c 中。
- 2、预处理,将 hello.c 经过预处理器 cpp 预处理为 hello.i,依然是一个 c 语言陈旭。
 - 3、编译,将 hello.i 经过编译器 ccl 翻译成 hello.s,内容为汇编语言。
- 4、汇编,将 hello.s 经过汇编器 as 汇编成 hello.o,现在的 hello 是一个二进制文件了,不过还能执行。
- 5、链接,将 hello.s 经过汇编器 ld 链接成 hello,现在 hello 是一个可执行二进制文件了。
 - 6、shell 通过 fork 创建子进程,子进程是父进程的副本。
- 7、子进程 execve 加载 hello,使 hello 加载到内存,改变 pc 的值,堆栈的状态等等。
- 8、磁盘读取、虚拟内存映射、CPU 执行指令、内核调度、缓存加载数据、信号处理、Unix I/O 输入与输出;
 - 9、hello 进程结束,父进程 shell 回收之。

一个简单的 hello 程序,大概是我们接触 c 语言第一个写的程序了,它却蕴含着如此深刻的知识。通过理解"hello 的一生",我也完成了一次系统的知识梳理,构造了一个成体系的计算机知识结构,并且对这样一系列的命令行操作更加熟悉了。(结论 0 分,缺失 -1 分,根据内容酌情加分)

附件

文件	内容
hello.i	预处理过的源程序
hello.s	汇编程序
hello.o	可重定位目标程序
hello	可执行程序
hello_o.elf	hello.o 通过 readelf 查看的 elf 结构文本
hello.elf	hello 通过 readelf 查看的 elf 结构文本
hello_o.asm	hello.o 通过 objdump 查看的反汇编文本
hello.asm	hello 通过 objdump 查看的反汇编文本

列出所有的中间产物的文件名,并予以说明起作用。

(附件0分, 缺失-1分)

参考文献

为完成本次大作业你翻阅的书籍与网站等

- [1] 百度百科. 预处理命令. https://baike.baidu.com/item/预处理命令/10204389.
- [2] Linux 内核中的 printf 实现 https://blog.csdn.net/u012158332/article/details/78675427
- [3] Linux/Unix 中系统级 IO. https://www.cnblogs.com/whc-uestc/p/4365507.html
- [4] 浅谈 sleep()和 wait(). https://blog.csdn.net/qq 34490018/article/details/81609147
- [5] (美)布赖恩特(Bryant,R.E.). 深入理解计算机系统. 北京: 机械工业出版 社
- [6] lseek 函数的用法. https://blog.csdn.net/songyang516/article/details/6779950

(参考文献 0 分, 缺失 -1 分)

个人网站:

https://stuyxr.com