Lehrgebiet

Assemblerprogrammierung

Gliederung:

- 1. Einführung
- 2. Zyklus der Programmerstellung, debuggen
- 3. "Hello-World" in Assembler
- 4. Macros für Ein- und Ausgabe im Console Mode
- 5. Prozessorstrukturen
- 6. Adressierung
- 7. Ausführbare Dateien im RM und PM
- 8. Grundelemente der Assemblersprache
- 9. Struktur eines Assemblerprogramms

- 10. Befehlssatz
- 11. Konsolen- Ein- und Ausgabe
- 12. Aufruf von BIOS-Routinen (nur RM)
- 13. Makro's, Includes, Unterprogramme, Bibliotheken
- Verwendung des Inline-Assemblers in Visual Studio
- 15. Gleitkomma-Zahlen
- 16. Das erste Fenster-Programm
- 17. Der 64-bit Assembler

Ablauf der Lehrveranstaltung:

abwechselnd:

1. Woche 2h Vorlesung

2. Woche 2h Übung

Abschlußleistung:

120 min Klausur

(Programmieraufgabe am Computer)

1. Einführung

Vorteile:

- ergibt schnellsten und platzsparenden Code
- alle Prozessor-Ressourcen nutzbar (umfangreichster Befehlssatz im Vergleich mit anderen Sprachen)

Nachteile:

- genaue Kenntnis der Register und des Befehlssatzes notwendig
- lange Einarbeitungszeit notwendig
- lange Programmierzeit
- nur für einen CPU- Typ/eine -familie anwendbar (nicht portierbar)

Weiterentwicklung:

HLA – High Level Assembly

- von Randall Hyde
- erlaubt die Verwendung von Hochsprachen-Konstrukten in Assembler
- hilfreich für Anfänger, aber auch für Profis
- unterstützt erweiterte Datentypen und Objektorientierung
- Syntax ähnlich C++
- gut lesbarer Code
- erleichtert bei Kenntnis einer Hochsprache das Erlernen von Assembler

Anwendung:

- vorzugsweise Systemprogrammierung (Teile des Kernels)
 - z.B. Umschalten vom Real Mode in Protected Mode
- bei reinen Anwendungsrechnern (in der Automatisierungstechnik)
- zeitkritische Anwendungen (Echtzeit)
- Lehre Darstellung der Vorgänge im Rechner
 - Herstellung eines Bezugs zur Hardware

2. Zyklus der Programmerstellung

- Editieren, Assemblieren, Linken, ausführbare Datei erstellen
- Visual Studio 2015
 - Verwendung des integrierten MASM32 (auch MASM64 möglich)

Beschreibung der Benutzung von VS 2015: siehe Script "Bedienung MASMmitVS.doc"

evtl.:

- 2. Debuggen
 - "entwanzen"
 - Werkzeug zur Fehlersuche im Programm
 - Setzen von Schaltern bei Programmerstellung
 - Abarbeitung z.B. im Schrittbetrieb
 - bis Breakpoint
 - Anzeige von Registerwerten, Flags
 - Speicherinhalten (Hexdump)
 - Stackinhalten

3. "Hello-World" in Assembler

- 1 .386
- 2 .model flat,stdcall
- 3 option casemap:none
- 4 include \masm32\include\windows.inc
- 5 include \masm32\include\masm32.inc
- 6 include \masm32\include\kernel32.inc
- 7 includelib \masm32\lib\kernel32.lib
- 8 includelib \masm32\lib\masm32.lib

```
9 .data
10 text db "Hallo Welt!",13,10,0
11 .code
12 main:
13 invoke StdOut, addr text
14 exit
15 end main
```

```
Erläuterungen zur Programm-Struktur:
1
- Angabe CPU (Registerbreite, Befehlssatz,...)
2
- Speichermodell (1 Segment, Offset 32 bit)
3
```

4-8

 Einbindung von Quelltext- und Objektcode-Bibliotheken

9

- Beginn des Daten-Segments (kein eigenes Segment)

10

- Textlabel, einzelne Daten, Text, Position in Console (Spalte, Zeile)

12

11

- Beginn Code-Segments (kein eigenes Segment)

12

- Label, korrespondiert mit Label hinter end
- Festlegung des Eintrittspunktes (Startpunkt)

13

 Programmcode: Ausgabe von text über die Windows-Standard- Ausgabe StdOut

14

- Aufruf der exit- Funktion

15

- logisches Programmende (mit Label für Einsprung)

5. Prozessorstrukturen

5.1. x86-Generationen

Generation	z.B. CPU
1	8086
1 update	80186
2	80286
3	80386
4	80486
5	Pentium
6	Pentium Pro, Pentium II, Pentium III
7	Pentium 4
8	Xeon, Core 2
9	Core i7(ab Mitte 2015 6.Generation)

5.2. 80386

5.2.1. Register

5.2.1.1. Datenregister

	31	16	15	8 7	0
EAX			AH	ΑX	AL
EBX			ВН	BX	BL
ECX			СН	CX	CL
EDX			DH	DX	DL
ESI				SI	
EDI				DI	
EBP				BP	
ESP				SP	

- EAX, EBX, ECX, ..
 - 32 Bit-Register
- AX, BX, CX, ...
 - -16 Bit-Register
- AH, AL, BH, BL, ...
 - 8 Bit-Register
- andere Teile sind NICHT ansprechbar

maximaler Wertebereich:

- 8-Bit: unsigned 0...255
 - signed -128...127
- 16-Bit: unsigned 0...65535
 - signed -32.768...32767
- 32-Bit: unsigned 0...4.294.967.295
 - signed -2.147.483.648...2.147.483.647

- -alle Datenregister als temporäre Speicher nutzbar
- spezielle Nutzung:

EAX

- Akkumulator/Ergebnisspeicher für 32-Bit-Ops
- verwendet bei 32-Bit Multiplikation und Division
- Datenregister für E/A-Operationen AX
- Akkumulator/Ergebnisspeicher für 16 Bit-Ops
- verwendet bei 16-Bit Multiplikation und Division
- Datenregister für E/A-Operationen AL
- Akkumulator/Ergebnisspeicher für 8-Bit-Ops
- verwendet bei 8-Bit Multiplikation und Division

EBX - Basisregister

- für Basis-Adressierung im Speicher
- ECX Zählregister
- Iterationsregister bei Schleifenbefehle
- Elementzähler bei sich wiederholenden Stringoperationen

CL

 Zählregister bei Bit-Schiebe- und Rotationsbefehlen

EDX

 Akku-Erweiterung bei 32 Bit-Multiplikation und 32 Bit-Division

DX

 Akku-Erweiterung bei 16 Bit-Multiplikation und 16 Bit-Division

5.2.1.2. Pointerregister

- Zeiger für spezielle Aufgaben
- NICHT als Datenregister nutzbar

EIP	
ESI	SI
EDI	DI
EBP	BP
ESP	SP

EIP

- Befehlszähler
- zeigt auf das 1.Byte (Op.-code) des n\u00e4chsten
 Befehls
- Offset in Bezug zum Codesegment-Anfang (CS)

ESP - Stapelzeiger

- Offset in Bezug zum Stackanfang (SS)
- enthält Offset des niederwertigen Datenbytes des zuletzt im Stack abgelegten Wertes

Stack- Kellerspeicher

- Ablage für Rücksprungadressen, Register,...
- ESP wird vor Benutzung des Stacks dekrementiert

ESI, EDI

 enthalten bei Stringoperationen die Offsetadressen für das Datensegment (ESI) und das Extrasegment (EDI)

EBP

-Zeiger für Adressierung im Stack


5.2.1.3. Segmentregister

15		0
	CS	
	SS	
	DS	
	ES	


Verwendung:

- Befehle und Daten werden nicht in demselben Speicherbereich abgelegt
- Speicherbereich ist in Blöcke von eingeteilt;
 bei Modell "flat" nur 1 Speicherbereich, der in Blöcke eingeteilt wird
- Verwaltung durch Segmente um Code von Daten und Stack zu trennen
- Basisadressen dieser Segmente stehen in
 - → Segmentregistern
 - CS → enthält Basisadresse des Codesegments
 - SS → enthält Basisadresse des Stacksegments
 - DS -> enthält Basisadresse des Datensegments
 - ES → enthält Basisadresse des Extrasegments
 - FS, GS → Basisadresse für weitere Datensegm.

Bildung einer Adresse:



konkret für die einzelnen Segmenttypen:




RM:

- Segmente sind einheitlich 64 KByte groß (wegen 16-bit IP)
- bei größerem Code oder größeren Daten ->
 Verteilung über mehrere Segmente


PM:

- Segment-Inhalte haben andere Aufgaben:
 Sie bestimmen (indirekt) die Anfangsadresse des 4GByte-Flat-Segments im virtuellen 4GByte Speicher
- Segment-Anfangsadressen können nicht vom Nutzer verändert werden, Sie sind geschützt vom Betriebssystem

25



5.1.1.4. Programmstatuswort (PSW) beim 80386



- enthält Flag-Bits
- zeigen die Art des Ergebnisses von z.B. logischen oder arithmetischen Operationen an
- C Carry (Übertrag)
- = 1 wenn bei Addition ein Übertrag entsteht bei Subtraktion ein Borgen entsteht
- wird bei einigen Schiebe- und Rotationsbefehlen mit einbezogen
- zur Auswertung von log. oder arithm. Operationen²⁷

- P Parity (Parität)
- = 1 wenn das Ergebnis der vorherigen Operation eine gerade Anzahl von "1" enthält
- Verwendung bei Datenübertragungen
 (z.B. asynchrone serielle Datenübertragung)
- A Auxiliary Carry (Hilfsübertrag)
- = 1 wenn bei BCD-Operationen ein Übertrag (Addition/Subtraktion) des Operanden auftritt (Übertrag von Bit D3 nach D4)
- Z Zero (Null)
- = 1 wenn Ergebnis Null ist
- zur Auswertung von Vergleichsoperationen

O – Overflow (Überlauf)

- 1 wenn Addition von 2 vorzeichenbehafteten Operanden mit gleichem Vorzeichen oder Subtraktion von 2 vorzeichenbehafteten Zahlen mit unterschiedlichen Vorzeichen ein Resultat liefert, das den Wertebereich des Zweierkomplements überschreitet
- wenn sich das höchstwertigste Bit einer vorzeichenbehafteten Zahl während einer (arith.)
 Schiebeoperation verändert
- wenn das Ergebnis einer Division die Kapazität des Zielregisters überschreitet

- S Sign (Vorzeichen)
- = 1 wenn Ergebnis einer Operation mit vorzeichenbehafteten Zahlen negativ ist
- stellt das höchste Bit einer 8-Bit- oder 16-Bit-Operation dar

Bemerkung:

Auswertung von Multiplikationsergebnissen:

C = 1 und O = 1
$$\rightarrow$$
 höherwertiges Byte bzw. Wort \neq 0

$$C = 0$$
 und $O = 0 \rightarrow$ höherwertiges Byte bzw. Wort $= 0$

Kontrollflags

- T Trap (Einzelschritt)
- = 1 CPU wird in Einzelschrittbetrieb gesetzt (nur im Stack manipulierbar)
- I Interrupt (Unterbrechung)
- = 1 Freigabe maskierbarer Interrupts
- D Direction (Richtung)
- = 1 bei Stringoperationen wird das Indexregister abwärts gezählt
- = 0 bei Stringoperationen wird das Indexregister aufwärts gezählt

31

IOPL - I/O-Privileg Level (2 Bits)

- Privilegierungsstufe bei Ein-Ausgabebefehlen
- 0 ist höchste Privilegierungsstufe

NT - Nested Task Flag

-zur Anzeige von Taskverschachtelungen

R

 zur Steuerung, ob Exceptions verhindert werden sollen

VM

- zur Aktivierung des virtual 8086-Modes

5.3. 64-bit-CPU (Intel)

allgemeine Register (64-bit): RAX, RBX, RCX, RDX

Zeiger-Register (64-bit): RBP, RSI, RDI, RSP, RIP

Registererweiterung (64-bit): R8, R9, ..., R15


Multimedia-Erweiterung (64-bit): MM0/ST0, MM1/ST1,..., MM7/ST7

Flag-Register (32-bit): EFLAGS


Streaming SIMD- Erweiterungs-Register (64-bit): XMM0, XMM1,...,XMM15

6. Adressierung

6.1. Logische und lineare Adresse /1, 3-4/




Bildung der linearen Adresse




- die Basisadresse wird dem Deskriptor entnommen
- die Offsetadresse wird im Befehl angegeben

im konkreten Fall ist der Offset:



das Multi-Segment-Modell /1, 3-6/



6.2.2. Adressierungsarten

- Art und Weise, wie Adresse der Operanden -(Register und / oder Speicherplätze) angegeben wird
- in den Beispiele wird nur mit 32-Bit-Registern gearbeitet
- → nicht alle Befehle erlauben alle Adressierungs-Arten (siehe Intel-Befehlsliste)

Operanden:

können

- im Befehl direkt angegeben werden
- sich in Registern befinden
- im Speicher befinden
- auf E/A-Ports befinden

 Adressierung eines Operanden durch Basis : Offset

- allgemeine Zuordnung

Programmcode

Codesegment

Daten → Datensegment

Stackdaten → Stacksegment

Änderung der vorgegebenen Zuordnung ist in einigen Fällen möglich

→ Segment-Override-Präfix

Ausnahmen:

- bei Zeichenkettenoperationen muss die Zieladresse immer über das Segmentregister ES angegeben werden
- Operanden, die mit Hilfe des Stackpointers ESP adressiert werden, sind nur über das Stacksegmentregister SS erreichbar

Offset kann aus einer oder mehreren Komponenten gebildet werden:

- Distanzwert im Befehl
- Offset ist Inhalt eines der beiden Register EBX, EBP
- Offset ist Inhalt eines der beiden Register ESI, EDI jede Komponente kann negativ oder positiv sein!

1. Register-direkte Adressierung

(implizite Adressierung)

Operand steht in einem Daten-, Basis- oder Indexregister

Beispiel: mov eax, ebx

vorher:	eax	? ?
	ebx	1 2 3 4
nachher:	eax	1 2 3 4
	ebx	1 2 3 4

2. Unmittelbare Adressierung

8-Bit-,16-Bit- oder 32-Bit- Konstante wird direkt in ein Register geladen

Beispiel:

mov eax, 200 mov ebx, -10 mov ecx, 10001000b mov edx, 88h

3. Direkte Adressierung

- Operandenadresse steht
 - als Speicheradresse
 - als Label (Marke)
- verwendet das Datensegmentregister DS; ein Override ist möglich

```
Beispiel: ...
.data
tabelle db 10h, 20h, 30h
.code
mov al, [tabelle]
...
nachher: al = 10h
```

4. Register-indirekte Adressierung


Operandenadresse steht

- im Basisregister EBX
- im Zeigerregister EBP
- im Indexregister ESI oder EDI Operand muss in "[]" stehen

```
Beispiel:
    .data
    var1 dd 12345678h
    .code
    mov ebx, offset var1
    mov eax, [ebx]
```

Intelkonvention:

niederwertiges Byte auf niederwertiger Adresse höherwertiges Byte auf höherwertiger Adresse Annahme: Adresse von var1 ist 00D34000h




5. Basis-relative Adressierung

Offsetadresse:

Inhalt EBX oder EBP

+ Distanzwert im Befehl

Beispiel: mov eax, [ebx +2]



6. Direkt indizierte Adressierung

Offsetadresse:

Distanzwert im Befehl


+ Inhalt ESI oder EDI

- Distanzwert gibt Startadresse des Feldes an
- ESI / EDI gibt die Entfernung an zur Startadresse (Offset)

Anwendung: Zugriff auf Tabellen-Elemente Tabelle ist byte-weise organisiert

Beispiel:

mov edi, 2 mov al, tabelle[edi]



7. Basis-indizierte Adressierung und (optionale)
Verschiebung


Offsetadresse:

Inhalt EBX oder EBP

- + Inhalt Indexregister ESI oder EDI
- (+ Distanzwert im Befehl) ← optional
- Distanzwert ist Startadresse des Feldes
- z.B. Basisregister → Spalte Indexregister → Zeile

Anwendung: Zugriff auf 2-dimensionale Felder, byte-weise organisiert

Beispiel: mov al, array[ebx][edi]



8. Stringadressierung

beide Operanden können vom Typ Speicher sein

Quelladresse:

Offset ESI

Segmentadresse DS (Override möglich)

Zieladresse:

Offset EDI

Segmentadresse ES

7. Ausführbare Dateien im RM und PM

- "exe" Datei-Endung für ausführbare Dateien
- häufigste Arten
- Programme für MS-DOS
- Programme für MS Windows
- beide beginnen mit dem Header einer MZ-Datei
- Formate:
 - Dateien für 16-Bit-Windows: NE-Format (New Executable), auch unter 32-Bit Windows ausführbar
 - Dateien für 32-Bit und 64-Bit-Windows: PE-Format (Portable Executable); Format ausführbarer Dateien in EFI-Umgebungen

8. Grundelemente der Assemblersprache

- 8.1. Grundlemente
- 1. Integer- Konstanten

```
[(+ | -)] digits [radix]
radix: h hexadezimal
o octal
d dezimal
b binär
r encoded real
ohne radix: dezimal
```

2. Reelle Konstanten

```
[sign] integer. [integer] [exponent] sign {+, -} exponent E[{+, -}] integer

Beispiele: 1. +4.2 -23.6E+07 67.E2
```

3. Zeichen- Konstanten

 einzelnes Zeichen in einfachen oder doppelten Hochkommatas

```
'Α'
"a"
```

 MASM speichert Zeichen im Speicher als ASCII-Code

4. Zeichenketten- Konstanten

- mehrere Zeichen, einschließlich des Leerzeichens in einfachen oder doppelten Hockommata

```
'ABCD'
```

"Hello World!"

5. Schlüsselworte

- sind reservierte Worte
- können nur in deren korrektem Kontext verwendet werden
- Befehle, wie "mov", "add"
- Register- Namen
- Direktiven
- Attribute wie "byte", "word" oder "dword"
- Operatoren in konstanten Ausdrücken
- vordefinierte Symbole, wie "@data"

6. Bezeichner

- vom Programmierer vergebener Name
- bezeichnet werden: Variablen

Konstanten

Prozeduren

Label (Marken)

- darf 1 bis 247 Zeichen lang sein
- nicht case-sensitiv
- 1. Buchstabe muss sein: Buchstabe

_, @, ?, §

- darf kein reserviertes Schlüsselwort sein

7. Direktiven

- definieren Variablen, Makros, Prozeduren
- nicht case-sensitivvar1 dword 1234
- wichtige Direktiven → Segment-Definitionen
 - .stack
 - .data
 - .code
- ein neue Segment-Definition schließt automatisch das vorhergehende Segment

8. Befehle

- Anweisungen, die von der CPU ausgeführt werden nach der Übersetzung in die Maschinensprache
- ein Befehl kann folgende Teile enthalten:
 - label (optional)
 - Befehlscode
 - Operanden (0 | 1 | 2)
 - Kommentare (optional)

Label

Bezeichner zur Kennzeichnung, an welcher
 Speicheradresse der Befehl oder das Datum steht

Daten- Label: var1 dword 200

Code- Label: m1: mov, ax, bx

Kommentare

- erhöhen die Lesbarkeit des Codes
- können z.B. enthalten
- Namen der Programmierer
- Version und Datum
- Bemerkungen über die Implementierung

```
Einzeilen- Kommentar; das ist ein Einzeilen- Kommentar
Mehrzeilen-Kommentar
COMMENT!
```

Kommentarzeile 1 Kommentarzeile 2

8.2. Daten- Definitionen

[name] directive initializer [, initializer]

mögliche Direktiven

byte 8-bit Integer, ohne Vorzeichen

sbyte 8-bit Integer, mit VZ

word 16-bit Integer, ohne VZ

sword 16-bit Integer, mit VZ

dword 32-bit Integer, ohne VZ

sdword 32-bit Integer, mit VZ

fword 48-bit Integer (far pointer)

qword 64-bit Integer

tbyte 80-bit Integer

real4 32-bit short Real

real8 64-bit long Real

real10 80-bit extended Real

auch mögliche Direktiven

```
db 8-bit Integerdw 16-bit Integerdd 32-bit Integerdq 64-bit Integerdt 80-bit Integer
```

Beispiele:	val1	byte	200
	val2	db	200
	val3	sbyte	-14
V	al4	db	-14

Mehrfache Initialisierung table db 1,2,3,4

table 1 00h
2 01h
3 02h
4 03h

- auch mit verschiedenen Radixen erlaubt table db 10, 45, 13h, 01011010b

Definition von Zeichenketten

```
message1 db "hello world!" message2 db 'h','e','l','l','o', ...usw.
```

In vielen Programmiersprachen wird eine Nullterminierte Zeichenkette verwendet message3 byte "hello world", 0

DUP-Operator

- reserviert Speicher für mehrere Daten

```
db 10 dup (?) ;10 Bytes, uninitialisert
```

db 10 dup (0) ;10 Bytes, mit 0 initialisiert

8.3. Symbolische Konstanten

- besteht aus Bezeichner (Symbol) und Integer-Ausdruck oder Text
- werden vom Assembler nur während der Übersetzung verwendet und können zur Laufzeit nicht verändert werden

Beipiele: monate = 12

mov eax, monate

Verwendung:

 wenn konstante Werte an verschiedenen Stellen im Programm verwendet werden

66

equ- Direktive

- ordnet einem symbolischen Namen einen Integer-Ausdruck oder einen Text zu
- eine Art Abkürzung oder anderer Name
- 3 Formen:

```
name equ expression
name equ symbol
name equ <text>
```

Beispiele:

```
pi equ <3.14159>
m1 equ <"Press any key to continue",0>
```

9. Struktur eines Assemblerprogramms (PM)

- 32-bit Programme kennen nur ein Speichermodell flat
- eigentlich gibt es keine verschiedenen Segmente mehr
- die Segmente werden aber in logische Abschnitte eingeteilt
- Kommunikation mit dem Betriebssystem erfolgt nicht über Interrupts (wie im RM), sondern über die Win-API
- es gibt nur noch eine Aufrufkonvention: stdcalld.h.: die Parameter werden von rechts n
 - die Parameter werden von rechts nach links auf den Stack gelegt
 - die aufgerufene Funktion ist für die Stackbereinigung verantwortlich!

```
Mögliche Struktur
. 486
.model flat, stdcall
.data
.code
main: ...
```

end main

Bemerkung:

- Windows benutzt die Register ebx, edi, esi und ebp intern
- Register können verwendet werden, aber müssen zu Beginn der Prozedur eingekellert und vor Verlassen der Prozedur wieder ausgekellert werden

Zugriff auf das Stack-Segment

Prinzip: Last-In-First-Out

Sp zeigt auf die Adresse, an der da letzte auf dem
Stack gespeicherte Wort abgelegt ist

push Ablage Doppelwort im Stack

- zuerst esp = esp - 4

- dann Ablage Wort

pop Holen Doppelwort aus dem Stack


- zuerst Holen Wort

- dann esp = esp + 4

Beispiel:

Stapel vor push ax

Ablegen im Stack: push ax




Stapel nach push ax


Ablegen im Stack: push cx

Stapel <u>nach</u> push cx

Holen aus Stack:







Reihenfolge:

- last – in – first – out (LIFO)

```
push ax
push cx
...
pop cx
pop ax
```

- alle Daten die im Stack auf diese Weise abgelegt werden, müssen auch wieder geholt werden
- nie den Inhalt des SP-Registers im Programm ändern (nur einmalig bei Initialisierung)

Zugriff auf das Datensegment

```
.data
var dw 0815h; 16-Bit-Variable
.code
; die nächsten 2 Zeilen nur im RM!
mov ax, @data ;ds muss mit der tatsächlichen
mov ds, ax
                ;Basisadresse des Daten-
                ;Segments geladen werden
mov ax, [var]; ax = 0815h
```

10. Befehlssatz10.1. Übersicht über die Befehlsgruppen

- Datentransfer-Befehle
- Arithmetik-Befehle
- Logik-Befehle
- Stringmanipulations-Befehle
- Programmtransfer-Befehle
- Prozessorsteuerungs-Befehle

10.2. Datentransfer-Befehle

10.2.1. Transfer-Befehle für allgem. Anwendungen

mov dest, src ; dest := src

 \forall von \rightarrow nach

Register Register

Register Speicher

Speicher Register

Datum Register

Datum Speicher

Seg.Reg. Register

Register Seg.Reg.

- Daten werden nicht verändert, keine Flags gesetzte

Beispiele: mov cx, 1000h mov es, ax mov byte ptr [bx], 0h

xchg Vertausche Quell- und Zieloperand

- Inhalt zweier Register
- oder Inhalt Register und Inhalt Speicherplatz

Beispiel: xchg di,si

push src Transportiere Wort in Stack

- zuerst SP:= SP -2
- dann Wort in Stack übertragen

pop dest Hole Wort aus dem Stack


- zuerst SP := Sp+2

- 10.2.2. Befehle zum Laden von Adressen
 lea dest, src Lade effektive Adresse
 lädt Offset eines Speicheroperand.
 In ein 16-Bit-Register)
 Beispiel: lea di, label
- 10.2.3. Befehle zur Flagübertragunglahf Lade ah mit Flags
 - kopiert S,Z,A,P,C in ah
 - Flags bleiben unverändert

pushf Transportiere Flags in Stack
 wird bei ISR automatisch übertragen
 popf Hole Flags aus Stack

- wird bei ISR automatisch übertragen

10.2.4. E/A-Befehle (nur RM!) nur 2 Befehle zum Transfer zu/von Ports



Angabe der Portadresse:

- Portadresse 0-ffh → direkt im Befehl möglich
- Portadresse 0-ffffh → im Register dx

```
out dest, src
                ;Byte- oder Worttransfer zum Port
                           ;Ausgabe Byte
     out port_adr8, al
     out port_adr16, ax
                           ;Ausgabe Wort
                           ;Ausgabe Byte
     out dx, al
                           ;Ausgabe Wort
     out dx, ax
Beispiel:
mov al, ...
                ;Ausgabe Byte
out 0ch, al
                ;Ausgabe Wort
mov ax, ...
mov dx, ...
out dx, ax
```

```
in dest, src ;Einlesen Byte oder Wort vom Port

→ in al, port_adr8 ;Einlesen Byte

in ax, port_adr8 ;Einlesen Wort

in al, dx ;Einlesen Byte

in ax, dx ;Einlesen Wort
```

10.3. Arithmetik-Befehle

10.3.1. Zahlenformate

8086

- vorzeichenlose 8-Bit-Binärzahl (0...255)
- vorzeichenlose 16-Bit-Binärzahl (0...65535)
- vorzeichenbehaftete 8-Bit-Binärzahl (-128...+127)
- vorzeichenbehaftete 16-Bit-Binärzahl (-32768...+32767)

80386 (ohne FPU)

zusätzlich:

- vorzeichenlose 32-Bit-Binärzahl (0...2³² 1)
- vorzeichenbehaftete 32-Bit-Binärzahl (-231...231-1)

BCD-Zahlen 8086

- gepackt (0...99) $y_3y_2y_1y_0x_3x_2x_1x_0$
- als vorzeichenlose 8-Bit-Werte behandelt
- jedes Nibble ein BCD-Digit
- nur bei Addition und Subtraktion möglich
- ungepackt (0...9) $0000x_3x_2x_1x_0$
- als vorzeichenlose 8-Bit-Werte behandelt
- bei allen 4 Grundoperationen möglich

Flagbeeinflussung:

- bei Arithmetikoperationen werden Flags gesetzt
 - → Befehlsliste

```
10.3.2. Addition
add dest, src ; dest := dest + src
adc dest, src ; dest := dest + src + c

Beispiele: add al,bl
add dx, 1000h
```

inc dest ; dest := dest + 1

```
; korrigiere Byte in ungepackter BCD-Zahl
; nach Addition
; vorher Byteaddition mit al als Ziel
; korrigiere Byte in gepackter BCD-Zahl
; nach Addition, vorher Addition der
; beiden Dezimalzahlen mit al als Ziel
```

10.3.3. Subtraktion sub dest, src ;dest := dest - src sbb dest, src ;dest := dest - src - c ;Subtraktion mit "borgen"

```
Beispiele: sub al, bl
sub cx, 5
sub byte ptr[di], 100
```

```
dec dest ; dest := dest - 1
```

neg dest ;bildet Zweier-Komplement

cmp dest, src ;Vergleich Ziel- und Quelloperand

- Ausführung als Subtraktion
- y = dest src ohne Ergebnis zu speichern
- Flags werden entsprechend der Subtraktion gesetzt

```
S Z C
1 0 1 Ziel < Quelle
0 1 0 Ziel = Quelle
0 0 Ziel > Quelle
```

```
Beispiel: cmp ax, bx cmp cl, 17h cmp cx, 700h
```

```
;korrigiere Byte in ungepackter BCD-Zahl
;nach Subtraktion
```

das ;... in gepackter BCD-Zahl

10.3.4. Multiplikation mul src

1) Byte-Operand src = Byte ax := src * al

2) Word-Operand

src = Word dx|ax := src * ax; dx signifikant,wenn C = 1 und O = 1

3) Dword-Operand

src = Dword edx|eax := src * eax; edx signifikant, wenn <math>C = 1 und O = 1

Beispiele:

```
    1) Byte-Operand
        mov bl, 2
        mov al, 3
        mul bl ; ax := bl * al = 6
```

```
    2) Word-Operand
        mov bx, 2
        mov ax, 3
        mul bx ; dx|ax := bx * ax = 6
```

3) Dword-Operand
 mov ebx, 2
 mov eax, 3
 mul ebx ; edx|eax := ebx * eax = 6

10.3.5. Division
div src; Division vorzeichenloser Binärzahlen
src = Divisor

Quotient = Dividend / Divisor

1) Byte-Operand src = Byteoperand Divident: ah, al

Quotient: al Rest: ah

div src; al := ax : src

2) Word-Operand
src = Wortoperand
Divident: dx (hw), ax (nw)
Quotient: ax Rest: dx

div src; ax := dx|ax : src

```
3) DWord-Operand
src = DWortoperand
                       Divident: edx (hw), eax (nw)
                       Quotient: eax Rest: edx
div src
           ; eax := edx|eax : src
Beispiel:
1) Word-Operand
                       mov dx, 0
                       mov ax, 6
                       mov bx, 3
                       div bx; ax := dx|ax : bx = 2
2) Dword-Operand
           mov edx, 0
           mov eax, 6
           mov ebx, 3
           div ebx
                       ; eax := edx|eax : ebx = 2
```

Sonderfall:

- Quotient bei Bytedivision > 255 oder
- Quotient bei Wortdivision > 65535
- Quotient bei Dworddivision > 2³¹ -1
- --> Interrupt Typ 0 (Divisionsfehler)

10.4. Befehle zur Flagmanipulation

- 10.4.1. Flagbeeinflussung
- bei Bitmanipulationsbefehlen gelten folgende Regeln:
 - 1. C enthält Wert des letzten Bits, das aus dem Zieloperanden herausgeschoben oder –rotiert wurde
 - O=1, wenn das höchstwertigste Bit des Zieloperanden seinen Wert ändert beim Verschieben um 1 Bitposition (sonst undefiniert)
 - 3. Z, S, P wie sonst
- alle Flags können mit bedingten Sprungbefehlen getestet werden

10.4.2. Befehle für logische Operationen not dest ;Einer-Komplement eines Register- oder ;Speicheroperanden

Beispiel: mov ax, 5555h not ax ;ax= aaaah

and dest, src ;beide Operanden (Byte oder Wort) ;werden bitweise UND-verknüpft

Beispiel: mov bl, 10h 0001 0000 and mov bh, 14h 0001 0100 and bl,bh ------


 $bl = 0001 0000 = 10h_{93}$


test dest, src ;Vergleich durch logisches UND ;keine Abspeicherung Operanden ;Flagbeeinflussung

or dest, src ;bitweise ODER-Verknüpfung xor dest, src ;bitweise Exklusiv-ODER-Verknüpf.

10.4.3. Bitschiebe- und Rotationsbefehle

- Verschieben von Bits in Speicher- oder Registeroperanden
- Schiebebefehle: Bits, die herausgeschoben werden gehen verloren
- Rotationsbefehle: Bits werden im Kreise verschoben





10.5. Stringbefehle

Anwendung: Manipulation von Zeichenketten (Strings) bis zu 64 KByte Länge

- Basisoperationen Übertragungsbefehle
 - Vergleichsbefehle
 - Suchoperationen

mit jeweils einem Stringelement

Vorteil: schneller als Software-Schleife

gemeinsame Kennzeichen aller Stringbefehle

- Adressierung prinzipiell über SI, DI
- Annahme: Quellstring in DS (SI enthält Offset)
 Segment-Override-Präfix möglich
 - Zielstring in ES (DI enthält Offset) Segment-Override-Präfix möglich
- - Speichern
 - Vergleichen
 - Kopieren
 - Einlesen vom Port
 - Ausgabe an Port

Adressierung:

Befehl	Zieloperand	Quelloperand
movs	es : di	ds(es,ss,cs) : si
cmps	es : di	ds(es,ss,cs): si
scas	es : di	ax / al
lods	ax / al	ds(es,ss,cs): si
stos	es : di	ax / al

Beispiel: movs dest, src ;Übertrage Byte- oder ;Wortoperand rep wiederhole, solange cx ≠ 0 (cx enthält zu Beginn Anzahl der Wiederhol.)

konkretes Beispiel:
Voraussetzung:
ds, es sind initialisiert
Var. dest_string und source_string sind vereinbart

mov si, offset source_string mov di, offset dest_string mov cx, length_source_string; Anzahl Byte rep movs dest_string, source_string

10.6. Programmtransferbefehle

10.6.1. Wirkungsweise

- Programmierung von Sprüngen, Schleifen, Aufruf von Unterprogrammen
- Operanden müssen Adressinformation sein 2 Formen:
- direkt: Label (Marke) verweist auf Zielbefehl
- indirekt: Zieladresse ist in einem Zeiger enthalten
- 2 Typen von Operanden:
- near oder intrasegment
- short oder intrasegment-kurz

near

- Zieladresse im aktuellen Codesegment
- Operand: 16 Bit oder 32 Bit
 - unmittelbar im Befehl oder
 - indirekt (Wort im Register oder Speicher)

short

- Zieladresse im Abstand -128...+127 Byte
- Operand: Byte, als vorzeichenbehaftete Zahl zu IP addiert
- nur direkte Form
- ausschließlich bei bedingten Sprungbefehlen und Schleifenbefehlen

102

10.6.2. Prozeduraufrufe

CALL rel16 Call UP (near), relativ

CALL rel32 Call UP (near), relativ

CALL r/m16 Call UP (near), absolut indirekt

CALL r/m32 Call UP (near), absolut indirekt

CALL ptr16:16 Call UP (far), absolut

CALL ptr16:32 Call UP (far), absolut

CALL m16:16 Call UP (far), absolut indirekt

CALL m16:32 Call UP (far), absolut indirekt

4 verschiedene Typen von "call":

- near call
- Aufruf eines UP im aktuellen Code-Segment (aktuell durch das CS-Register adressiert)
- far call
- Aufruf eines UP in einem anderen Segment als dem aktuellen Code-Segment
- inter-privilege-level far call
- Aufruf eines far-UP in einem Segment mit einer anderen Privilegierungsstufe als das aktuelle Programm
- task switch
- Aufruf eines far-UP in einer anderen Task

10.6.2. Prozeduraufrufe

call procedure ;Aufruf UP (unbedingt)

- near call EIP → Stack (RM, PM)

- far call CS → Stack (RM)

EIP → Stack

ret ;Rückkehr aus UP

- near UP Stack → EIP (RM, PM)

- far UP Stack → EIP (RM)

Stack → CS

10.6.3. Sprungbefehle unbedingte Sprünge:

- Ausführung immer
- Ziel: Typ far (nur im PM)/ near / short
- Operand: Marke
- Beispiel: jmp m1

bedingte Sprünge:

- Ausführung nur, wenn Bedingung erfüllt
- Ziel: Typ short
- Operand: Marke
- Beispiele:

```
jz m1 ; Springe, wenn Z = 1
```

jnz m2; Springe, wenn Z = 0

Testbedingungen für bedingte Sprünge

Bedingung	Test	Befehl
gleich	Z = 1	JE (JZ)
ungleich	Z = 0	JNE (JNZ)
größer	(S xor O) or $Z = 0$	JG / JNLE
kleiner	S xor O = 1	JL/JNGE
größer oder gleich	S xor O = 0	JGE / JNL
kleiner oder gleich	(S xor O) or $Z = 1$	JLE / JNG
über	C or $Z = 0$	JA / JNBE
unter	C = 1	JB / JNAE
über oder gleich	C = 0	JAE / JNB
unter oder gleich	C or $Z = 1$	JBE / JNA

Bedingung	Test	Befehl
Null	Z = 1	JZ (JE)
nicht Null	Z = 0	JNZ (JNE)
Übertrag	C = 1	JC
kein Übertrag	C = 0	JNC
Überlauf	O = 1	JO
kein Überlauf	O = 0	JNO
Vorzeichen negativ	S = 1	JS
Vorzeichen positiv	S = 0	JNS
Parität (gerade)	P = 1	JP
keine Parität (ungerade)	P = 0	JNP

10.6.4. Befehle zur Schleifensteuerung

- ecx/ cx als Schleifenzähler
- Schleifensteuerbefehl:
- dekrementiert ecx/ cx
- bedingter Sprung zu Zielbefehl (Marke),
 solange cx ≠0
- Operand: Marke im Abstand -128...+127 (short)

loop target; Sprung zum Schleifenbeginn

Beispiel: m1: ...

. . .

loop m1; Sprung, wenn $cx \neq 0$

Varianten:

loope/loopz marke; Sprung, wenn $cx \neq 0$ und z = 1

loopne/loopnz marke; Sprung, wenn $cx \neq = und z = 0$

jcxz marke; Sprung, wenn cx = 0

- ; keine Dekrementierung von cx!
- ; ist cx zu Beginn gleich Null, wird die
- ; Schleife übersprungen

11. Aufruf von BIOS- Routinen (nur RM)

Direkte Programmierung (Register, Speicher)

BIOS-Funktionen

Hardwarnähe nimmt zu

BIOS – Basic Input/Output-System

- umfangreiche Sammlung an Interrupt-Routinen
- für alle vorkommenden Zugriffe auf die Hardware
- nur im Real-Mode (DOS) bzw. beim Hochfahren des Rechners nutzbar, da nicht reentrant

allgemeines Prinzip:

Übergabe Parameter, Funktionsnummer → Register Aufruf der (BIOS-) Interrupt-Routine (Rückgabe von Parametern/Ergebnis, Cond.-Code)

Beispiel: Ausgabe auf dem Bildschirm

Interrupt: int 10h; Video E/A

Schritte:

a) Setze Video-Modus int 10h, Nr.0
 ah = 0 (Nr. für Video-Modus setzen)
 al = Nr. für Video-Modus
 z.B. 80*25 alphanumerisch, s/w, Text


Beispiel:

mov al, 2; Nummer für obigen Modus mov ah, 0; Funktions-Nr. für Modus setzen int 10h

b) Bildschirm löschen(hier als Scrollen von Textzeilen) int 10h, Nr. 6

```
ah = 6 (Funktion-Nr.)
al = Anzahl Zeilem, die zu scrollen sind
= 0, löscht Bildschirm zwischen den Koordinaten
bh = Attribut
ch = y-Koord. linke, obere Ecke des Fensters
cl = x-Koord. linke, obere Ecke des Fensters
dh = y-Koord. rechte, untere Ecke des Fensters
dl = x-Koord. rechte, untere Ecke des Fensters
```

Beispiel: mov ah, 6
mov al, 0
mov cx, 0
mov dh, 24
mov dl, 79
mov bh, 07; schw. Char. auf schw. Grund
int 10h



c) Cursor setzen int 10h, Nr. 2

```
ah = 2dh = Zeiledl = Spaltebh = aktive Seite
```

```
Beispiel: mov ah, 2
mov dh, 12
mov dl, 35
mov bh, 0
int 10h
```

e) Ausgabe ASCII-Zeichen und Weiterrücken Cursor um 1 Position int 10h, Nr.14

```
ah = 14
al = zu schreibendes Zeichen (ASCII)
bh = Bildschirmseite
```

Beispiel: mov al, 1; Ausgabe einer "1" add al, 30h; 31h ASCII-Code für "1" mov ah, 14 int 10h

12. Makro's, Includes, Unterprogramme, Bibliotheken

12.1. Makro's

Makro

- Programmabschnitt, der <u>nach</u> seiner Definition im Programm im folgenden Programmtext bei jedem Auftreten eingefügt wird (und dort dann auch assembliert wird) → "inline expansion"
- gibt keinen Wert zurück
- werden definiert:
 - am Anfang des Quellcodes (vor Einsprungspunkt) oder
 - über include- Direktive

Vergleich Makro mit UP

Nachteil: Code wird länger

Vorteil: Code (als .exe) wird schneller

Definition

name macro ;Beginn Makro

... ;Programmtext

endm ;Ende Makro

- Übergabe von Parameter möglich mac1 macro param_1, param_2[, param_3,..]

. . .

endm

- Aufruf Makro ;nach Makrodefinition! mac1 2,5,10 ;2,5,10 sind 3 Parameter
- Vorzeitiges Verlassen des Makros (vor Ende) exitm

Kommentare in Makros

- normale Kommentare in Makro- Definition erscheinen bei jeder Expansion
- soll Kommentar nicht bei der Expansion erscheinen ...:

ECHO-Direktive

 zeigt Nachrichten auf der Konsole an, wenn das Programm assembliert wird

12.2. Include-Dateien

- Anweisung: include
- Möglichkeit, bestimmte Programmteile in Quelltext einzufügen
- über include eingefügte Quelltext-Datei darf nicht in Projektmappe stehen (z.B. nicht unter Quelldateien!)

. . .

include teil1.asm; Datei teil1 wird eingefügt include c:\work\teil1.asm

. . .

 include-Dateien k\u00f6nnen wiederum geschachtel werden (beliebige Tiefe)

12.3. Unterprogramme

- ähnlich aufgebaut wie Makro's
- aber grundsätzlicher Unterschied beim Aufruf

Makro-Aufruf:

Anweisung an Assembler, alle Befehle des Makro's zur Aufrufzeit an die Aufrufstelle zukopieren

UP-Aufruf:

zur Ausführungszeit des Programms Sprung an die Stelle, an der das UP steht vorher Abspeicherung der Adresse, die dem call-Befehl folgt

```
Definition UP
name proc [near|far]
...
ret
[name] endp
```

Aufruf UP call adress_ausdruck; i.a. Name Beispiel: call einzahl

- UP-Definition im Programm-Teil, vor Hauptprogr.
- es muss verhindert werden, dass man ohne Aufruf in das UP gelangt

124

```
.code
up1 proc
     ret
up1 endp
main:
                hier steht
call up1 ;
                eigener
                Code
exit
end main
```

call und ret

- schafft die Rückkehradresse auf den Stack
- lädt die (Anfangs-)Adresse in EIP ret
- holt die Rückkehradresse vom Stack und lädt sie in EIP


Labels in Prozeduren

 gelten nur innerhalb der Prozedur (z.B. bei Sprüngen oder Schleifen)

Parameter-Übergabe

- a) über Register Vorteil:
- sehr einfach, häufig angewandt Nachteil:
- bei jedem UP neue Festlegung
- Festlegung muss genau eingehalten werden
- nur bei wenigen Parametern möglich
- b) auf dem Stack
- Parameter-Übergabe vor dem UP-Aufruf

Beispiel: mov ax, param1 push ax mov ax, param2 push ax call up1



- im UP am Anfang

push bp ;Inhalt bp → Stack

mov bp, sp; neuer Inhalt von bp zeigt auf die

;Stack-Adresse, an der der alte

;Wert von bp steht

Keller jetzt

param1	$bp_{neu} + 6$
param2	$bp_{neu} + 6$ $bp_{neu} + 4$
Rückkehradresse	$ bp_{new} + 2$
bp _{alt}	$\int sp = bp_{neu}$


- werden weitere Daten auf den Stack gebracgt, ändert sich nur sp;
 bp <u>muss</u> innerhalb des UP <u>unverändert</u> bleiben
- über bp kann im UP auf die aktuellen Parameter indirekt zugegriffen werden

```
[bp+6] auf Parameter1
[bp+4] auf Parameter2
```

- vor Verlassen UP

```
mov sp, bp
pop bp
ret
endp; Ende des UP
```

- nach Rückkehr aus UP (im HP <u>nach</u> call-Befehl)



- durch 2 pop-Befehle könnte der Stack gelöscht werden → umständlich
- besser:

im UP: ret 4 optional löscht 4 Byte vom Stack (= 2 Worte!)

Parameter-Rückgabe

Problem:

Aufrufer muss <u>nach</u> abarbeiten des UP noch zugreifen können

- Speicherplatz für Ergebnis(se) vor den Parameter des UP reservieren
- diesen Speicherplatz beim ret-Befehl nicht mit freigeben
- Aufrufer kann mit pop Befehl den Ergebnis-Wert vom Stack holen

13. Verwendung des Inline-Assemblers in Visual Studio 2017

13.1. Vorteile des Inline-Assemblers

- Optimieren geschwindigkeits-kritischer Code- Abschnitte
- Reduzierung der Code-Größe
- Zugriff auf Hardware (für Gerätetreiber)
- Nutzung von C / C++- Befehlen ohne zusätzliches Assemblieren und Linken
- zusätzlicher Assembler wie MASM32 wird nicht benötigt

aber:

- unterstützt nicht alle Makro- und Daten-Direktiven des MASM
- keine Unterstützung für Itanium und x64- CPU's

13.2. Das Schlüsselwort _asm

- kann dort verwendet werden, wo auch eine C- oder
 C++ Anweisung stehen kann
- dem Schlüsselwort _asm muss folgen:
 - eine Assembleranweisung oder
 - ein Block mit Assembler-Anweisungen

Beispiele:

- Klammern um _asm-Block haben <u>keinen</u> Einfluss auf Gültigkeitsbereich von Variablen!

13.3. Befehlssatz, Datendirektiven, Variablen, Operatoren

Befehlssatz

- es wird der komplette Befehlssatz des Pentium 4 bzw. AMD Athlon unterstützt
- mit der Pseudoanweisung _emit k\u00f6nnen weitere Befehle implementiert werden, die der Zielprozessor unterst\u00fctzt

MASM-Ausdrücke

- jeder beliebige MASM-Ausdruck kann verwendet werden (jede Kombination von Operanden und Operatoren, die zu einem Wert oder einer Adresse ausgewertet werden)

Datendirektiven

- ein _asm-Block kann auf C- oder C++-Datentypen und C- oder C++Objekte verweisen
- ein _asm-Block darf keine Datenobjekte mit MASM-Direktiven oder MASM-Operatoren definieren;
 d.h. es sind z.B. nicht erlaubt
 - Direktiven db, dd, dw, ...
 - Operatoren dup, this
- nicht erlaubt sind die Direktiven
 - struc
 - record
 - width
 - mask

Makros

- dürfen nicht benutzt werden, speziell die Direktiven
 - macro, rept, irc, irp, endm
- auch Makro- Operatoren sind nicht zulässig, wie
 - <>, !, &, .type
- in einem _asm- Block dürfen C- Preprozessor-Direktiven verwendet werden

Kommentare

- im asm-Block kann ";" verwendet werden
- innerhalb von Makros sollte auf Assembler-Kommentare verzichtet werden
- Kommentare in C-Art sind möglich

Debugging

- Inline- Assembler- Code kann mit der Option /Zi debuggt werden
- im Debugger können Haltepunkte sowohl auf C/C++- Zeilen als auch Inline- Assembler- Zeilen gesetzt werden

Sprungmarken

- Gültigkeitsbereich einer Sprungmarke: gesamte Funktion, in der sie definiert wurde
- mit Assembler-Befehlen als auch goto-Anweisungen kann zu Sprungmarken innerhalb oder außerhalb des _asm-Blocks gesprungen werden
- es dürfen keine Namen von C-Bibliotheks-Funktionen als Sprungmarke verwendet werden

Beispiele:

```
void main()
     int x=0;
_asm
           mov ax, 4
           jmp m1
           nop
           mov bx,5
m1: x = x + 1;
```

```
void main()
  int x=0;
x = x + 1;
goto m1;
_asm
             mov ax, 4
             nop
m1:;
_asm
      mov bx,5
x = x + 1;
```

Verwenden von C- /C++ im _asm-Block

- C- und C++- Variablen k\u00f6nnen mit ihrem Namen angesprochen werden
- weitere nutzbare C-Sprachelemente:
 - Symbole (Sprungmarken, Variablen, Funktionsnamen)
 - Konstanten (z.B. symbolische Konstanten)
 - Makros und Präprozessor-Direktiven
 - Kommentare (/*...*/; //)
 - Typnamen (dort, wo ein MASM-Typ erlaubt wäre)
 - typedef-Namen
 - Ganzzahl-Konstanten können auch in C-Notation (z.B. 0x200) angegeben werden

142

Aufruf von C-Funktionen im _asm-Block

- C-Funktionen sind aufrufbar, auch C-Bibliotheks-Funktionen;
 - z.B. Verwendung der Funktion printf:
 - die Übergabe der Funktionsargumente erfolgt auf dem Stack
 - im Beispiel müssen Zeiger auf Zeichenfolgen vor
 - dem Funktionsaufruf mit push auf den Stack gelegt werden

Beispiel: Emulation der Funktion printf(format, hello, world);

```
#include<stdio.h>
char format[] = "%s %s\n";
char hello[] = "Hello";
char world[] = "world";
void main(void)
asm
        mov eax, offset world
        push eax
        mov eax, offset hello
        push eax
        mov eax, offset format
        push eax
        call printf
                                         ;Aufruf der C-Funktion
        //Stack säubern
        pop ebx
        pop ebx
        pop ebx
```

Aufruf von C++-Funktionen im _asm-Block

- nur globale Funktionen aufrufbar, die nicht überladen sind
- es sind auch Funktionen aufrufbar, die mit extern "C" für C-Bindung deklariert sind

Definieren von _asm-Blöcken als C-Makros

- empfehlenswerte Methode, um Assemblercode in C-/C++-Quellcode zu integrieren
- aber Makro wird zu einer einzigen logischen Zeile erweitert
- Makro kann Parameter haben, aber keinen Ergebniswert
- Regeln zum Schreiben eines solchen Makros
 - _asm{ ...} verwenden
 - als Kommentar nur /*...*/ verwenden
 - <u>jeder</u> Zeile _asm voranstellen

Beispiel /6/:

```
#define PORTIO _asm
/* Port-Ausgabe */
{
   _asm mov al, 2
   _asm mov dx, 0x278h
   _asm out dx, al
}
```

Erweiterung zu einer einzigen Zeile _asm/* Port-Ausgabe */ { _asm mov al, 2 _asm mov dx, 0x278h _asm dx, al }

Verwenden und Sichern von Registern

- es ist unsicher,
 - ob ein Register zu Beginn des _asm-Block einen bestimmten Wert hat
 - ein Registerwert über verschiedene _asm-Blöcke hinweg seinen Wert behält
- eax, ebx, ecx, edx, esi, edi müssen im _asm-Block nicht gerettet werden alle anderen Register müssen im Gültigkeitsbereich des _asm-Blocks gerettet werden
- auch das Richtungsflag-Bit D muss bei Bedarf gerettet werden (darf seinen Wert nicht ändern)

Optimieren von Inline-Assembler

- Compiler versucht nicht, den _asm-Block zu optimimieren
- wird ein _asm-Block verwendet, versucht der Compiler nicht die Variablen in Register zu speichern, wenn die Gefahr besteht, dass sich die Registerwerte im _asm-Block ändern

Literatur:

1.

Intel 64 and IA-32 Architectures Software Developer's Manual

Volume 3A: System Programming Guide, Part 1

2.

Intel 64 and IA-32 Architectures Software Developer's Manual

Volume 3B: System Programming Guide, Part 2

3.
Diederich, Ernst-Wolfgang
Oldenbourg, 2000

4. Roming, Marcus; Rohde, Joachim Assembler mitp, 2003

5.Kip R. IrvineAssembly Language for x86 Processors6. edition, Prentice Hall