# بسم الله الرحمن الرحيم

جامعة الخرطوم – كلية العلوم الرياضية قسم الحاسوب

بحث مقدم لنيل درجة البكالوريوس في علوم الحاسوب بعنوان:

# بَرْمَجَة و تَصْمِيم نظام تَشْغِيلْ "نظام إقرأ"

إعداد الباحث : أحمد عصام عبد الرحيم أحمد بإشراف : د.مصطفى بابكر صديق

۱۳ يونيو ۲۰۱۰

تم تنضيد هذا البحث باستخدام نظام MTEX تحت نظام لينوكس وويندوز. جميع الحقوق محفوظة ۞ ٢٠١٠ أحمد عصام عبد الرحيم أحمد.

يسمح بنسخ، توزيع و/أو تعديل هذا المستند ضمن شروط إتفاقية ترخيص المستندات الحرة جنو الإصدار ١٠٢ أو أي إصدار لاحق تم نشره من قبل مؤسسة البربميات الحرة، دون أية أقسام ثابتة، نصوص غلاف أمامي ونصوص غلاف خلفي. لقد تمت إضافةً نسخةً من إتفاقية الترخيص في القسم المعنون (إتفاقية ترخيص المستندات الحرة GNU).

# المحتويات

٣	الأساسيات Basics	.I
٥	مقدمة عن أنظمة التشغيل	٠١
٨	مقدمه عن انظمه التشغيل ١.١. ما هو نظام التشغيل	
٨	١٠١.١. نظام التشغيل كجهاز تخيلي	
٨	٢.١.١. نظام التشغيل كمدير للموارد والعتاد	
٩	٢.١. تاريخ أنظمة التشغيل	
٩	١٠٢٠١. الجيل الصفري (١٦٢٤-١٩٤٥): الحواسيب الميكانيكية	
۱۲	٢.٢.١. الجيل الأول (١٩٤٥-١٩٥٥): الصمامات المفرغة و لوحات التوصيل	
10	٣.٢.١ الجيل الثاني (١٩٥٥–١٩٦٥): الترانزستورات	
١٥	٢.٢.١. الجيل الثالث (١٩٦٥-١٩٨٠): الدوائر المتكاملة	
10	١٩٨٠. الجيل الرابع (من ١٩٨٠ حتى الآن): الحواسيب الشخصية	
1 7	معمارية حواسيب x86	٠, ٢
١٨	معمارية عواسيب ١٠٠٠	
١٨	۱۱۱۲. مسار النظام System Bus	
۲.	٢.١.٢. متحكم الذاكرة	
۲.	٣.١.٢. متحكم الإدخال والإخراج	
۲١	٢.٢. المعالج	
۲۲	٢.٢.٢ . دورة تنفيذ التعليمات	
۲۲	٢٠٢٠٢.       أنماط عمل المعالج CPU Modes	
۲ ٤	٣.٢.٢. النمط الحقيقي Real Mode	
70	٤.٢.٢ النمط المحمى Protected Mode	
۲٧	٥.٢.٢. النمط الغير حقيقي والنمط التخيلي	
۲٧	۲.۲.۲ معمارية معالجات x86	

40	II. إقلاع الحاسب Booting
3	٣. إقلاع الحاسب ومحمل النظام Bootloader
٣٧	١٠٣. إقلاع الحاسب
٣٨	۲.۳. محمل النظام Bootloader
٤٠	٣.٣. مخطط الذاكرة
٤.	٤.٣. برمجة محمل النظام
٤١	١٠٤.٣. عرض رسالة ترحيبية
٤٣	٢.٤.٣. معلومات قطاع الاقلاع
07	٣.٤.٣. تحميل قطاع من القرص باستخدام المقاطعة ٣.٤.٣.
٥٤	۰.۳ مقدمة الى نظام FAT12
٥٥	۱.٥.۳. قيود نظام FAT12
٥٦	۲.٥.۳. هيكلة نظام FAT12 على القرص
٥٩	٣.٥.٣. هيكلة القرص المرن
09	٣.٥.٤.
	( 5 . 3 3
٧١	<ul> <li>٤. برمجة محمل النظام – المرحلة الثانية</li> </ul>
٧١	١٠٤. الانتقال الى النمط المحمي
77	۱.۱.٤. جدول الواصفات العام Global Descriptor Table
77	٢٠١٠٤. العنونة في النمط المحمي PMode Memory Addressing
77	٣.١.٤. الانتقال الى النمط المحمي
٧٨	۲.٤. تفعيل البوابة A20
٧٨	١٠٢.٤. متحكم لوحة المفاتيح 8042 والبوابة A20
٧٩	۲.۲.۶. طرق تفعيل البوابة A20
٨٥	٣.٤. أساسيات ال VGA
٨٦	١٠٣.٤. عنونة الذاكرة في متحكمات VGA
۸٧	٢.٣.٤. طباعة حرفٌ علَّى الشاشة
97	٣.٣.٤. طباعة السّلاسل النصية strings
9 ٣	٤.٣.٤. تحديث المؤشر Hardware Cursor
97	۳.۶. تنظيف الشَّاشَّة Clear Screen
9 7	٤.٤. تحميل النواة

١.٥	اة Kernel	III. النو
1.4	حول نواة نظام التشغيل	٥. مقدمة
١.٧	خول نواه نظام التشعيل نواة نظام التشغيل	.1.0
١٠٨	١٠١٠٠ مستويات التجريد	
1 . 9	وظائف نواة النظام	. 7.0
١٠٩	١٠٢٠٥. إدارة الذاكرة	
11.	٢٠٢٠٥. إدارة العمليات	
١١.	٣.٢.٥. نظام الملفات	
١١.	هيكلة وتصميم النواة	۰.۳.٥
١١.	١٠٣٠٥. النواة الضخمة Monolithic Kernel	
111	۲.۳.۰ النواة المصغرة MicroKernel	
111	٥.٣.٣. النوّاة الهجينة Hybrid Kernel	
111	برمجحة نواة النظام	. ٤. ٥
117	۱.٤.٥. تحميل وتنفيذ نواة PE	
110	٢٠٤٠٥. تطوير بيئة التشغيل للغة سي++	
١٢.	٣.٤.٥. نقل التنفيذ الى النواة	
171	نظرة على شفرة نظام إقرأ	.0.0
177	مكتبة السي القياسية	٥.٢.
١٢٦	دالة طباعة المخرجات للنواة	۰.۷.٥
177	ات Interrupts	٦. المقاطع
177	المقاطعات اليرمجية Software Interrupts	.1.7
177	١٠١٠٦. المقاطعات في النمط الحقيقي	
179	٢٠١٠٦. المقاطعات في النمط المحمي	
171	٣.١.٦ أخطاء المعالج	
188	٤٠١.٦. إنشاء جدول الواصفات العام GDT	
177	٢٠١٠، إنساء جدول المقاطعات IDT	
127	متحكم المقاطعات القابل للبرمجة Programmable Interrupt Controller	۲.۲.
177	متحدثم المفاطعات الفابل للبرجة Hardware Interrupts	. 1 . 1
177	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	1	
1 2 7	المؤقتة Programmable Interval Timer	۲.۳.
121	۱۰۲۰۱ برمجحه المؤقفة PI	. ٤ . ٦
10.	الوسعة طبقة الممل الم	. 4 . 1
105	۲.٤.۲ دعم PIT	
107	٣.٤.٦. واجهة HAL الجديدة	
10 1	۱۰۲۰۱ واجهه ۱۸۲ اجدیده	

177	إدارة الذاكرة	٠٧.
177	۱.۷. إدارة الذاكرة الفيزيائية Physical Memory Management	
١٦٧	۲.۷. إدارة الذاكرة التخيلية Virtual Memory Management	
179	مشغلات الأجهزة Device Driver	۸.
179	۱۰۸. برمجة مشغل لوحة المفاتيح Keyboard Driver	
179	۲.۸. برمجة مشغل القرص المرنّ Floppy Disk Driver	
179	٣٠٨. برمجحة متحكم DMAC	
1 / 1	أنظمة الملفات	٠٩
۱۷۳	ترجمة وتشغيل البرامج	١.
۱۷۳	١٠١. نظامُ ويندوز	
۱۷۳	۲.۱. نظام لینوکس	
140	المواجع	ب.
1 V 9	شفرة نظام إقرأ	ج.
111	إتفاقية ترخيص المستندات الحرة GNU FDL	د.

# الأمثلة التوضيحية

٦		•		•	•	•		•	•							•	•		As	se	m	bly	/ L	an	gu	age	9	٠١	٠١
٤.																			Sm	all	es	st l	30	otl	loa	dei	r	.٣	٠,
٤١																										orlo		.٣	٠٢
٤٤																										ock		٠٣	.٣
و ع	,																									ple		٠٣	٤ .
٤٨																										idei		٠٣	٥.
٤٩	\																									ple		٠٣	٦.
٥٢	•																				•					rive		٠٣	٠٧
٥ ٤																										tors		٠٣	٠.
٦.																										ge2		.٣	. ٩
٦١																												۳. ۲	١.
٦٢	•																											۳. ۲	
٦٢	-																			. `	Ĺ	oa	d F	AT	Ta	able	9	٠٣. ٔ	۱۲
٦٤												C	O	n١	/e	ert	t C	ZΙι	uste	er	ทเ	ım	be	er t	to	LBA	١	۳. ۱	۱۳
٦٥	,																		Cc	n۱	/e	rt	LB	A t	0	CHS	S	٠٣. ٔ	٤
٦٦	l																					Lo	oac	d C	llu	ste	r	٠٣. ٔ	٥١
٦٦	l																	R	lea	d S	ie	cto	ors	R	ou'	tine	9	۳. ۲	١٦
٦٨																•					Re	ead	d F	ΑT	eı	ntry	/	٠٣.	۱٧
٧٣	J																								(	GD1	Г	. ٤	٠,
٥٧	,																									DTF	₹	٤.	
V V	,																									ode		٤. ٤	۳.
٠. ٧٩	l																									x92		٠. ٤	
۸.																										x15		٤. ٤	
٨١																										pu		٠. ٤	. ٦
۸۲	•																					•		-		xdc		٠. ٤	
Λ ٤																						•				lle		٠. ٤	٠.٨
۸٧	,							•						•						,						eer		٠. ٤	
٨٩	l																											.٤.	٠.
9 7	•																			•								.٤.	
9 2																												٠٤.	
97																												.٤.	
٩٧																												٠٤.	

99												Lo	oa	lib	ng	; a	ınd	Executing Kernel: Full Example .	٤.١٥
117																		Portable Executable Header	٠٥.١
110	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Getting Kernel entry	.0.7
117	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	. Global new/delete operator	.0.7
117	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	D	ure virtual function call handler	.0.5
117																			.0.0
117																		Floating Point Support	.0.7
																		Object Initializer	.0.7
119																		Delete Object	
17.																		Kernel Entry routine	۸.٥.
177																		Definition of NULL in C and C++	.0.9
١٢٣																			0.1.
175																			0.11
170																		. cstdint:C++ typedef data type $\cdot$	
170		•	•	•		•			•	•		•	•	•	•		cty	ype.h:determine character type .	0.17
۱۳۰																		Example of interrupt descriptor	٠٦.١
17.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Value to put in IDTR	. ٦. ٢
1 1 -																			
1 44								ir	۱cl	111	ᅀ	/h	٦l	h٠	٠н	2 r	'nh	vare Abstraction Laver Interface	٦ ٣
122	•	•	•	٠	•	•	•	ir	ıcl	u	de	/h	al.	h:	Ή	ar	dw	vare Abstraction Layer Interface	٦.٣.
100																		hal/gdt.cpp:Install GDT	.٦.٤
140	•																	<ul><li> hal/gdt.cpp:Install GDT</li><li>. Initialization Control Words 1</li></ul>	.٦.٤ .٦.٥
170 121 127	•	•		•													•	<ul><li> hal/gdt.cpp:Install GDT</li><li>. Initialization Control Words 1</li><li>. Initialization Control Words 2</li></ul>	.٦.٤ .٦.٥ .٦.٦
150 151 157 157							· · ·	· · ·				· · ·	· · ·				•	<ul> <li> hal/gdt.cpp:Install GDT</li> <li>. Initialization Control Words 1</li> <li>. Initialization Control Words 2</li> <li>. Initialization Control Words 3</li> </ul>	.7.2 .7.0 .7.7 .7.7
100 121 127 127 127												·						<ul> <li> hal/gdt.cpp:Install GDT</li> <li>. Initialization Control Words 1</li> <li>. Initialization Control Words 2</li> <li>. Initialization Control Words 3</li> <li>. Initialization Control Words 4</li> </ul>	.7.5 .7.0 .7.7 .7.7
\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \																		<ul> <li> hal/gdt.cpp:Install GDT</li> <li>. Initialization Control Words 1</li> <li>. Initialization Control Words 2</li> <li>. Initialization Control Words 3</li> <li>. Initialization Control Words 4</li> <li> Send EOI</li> </ul>	.7.8 .7.0 .7.7 .7.V .7.A
\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \																		<ul> <li> hal/gdt.cpp:Install GDT</li> <li>. Initialization Control Words 1</li> <li>. Initialization Control Words 2</li> <li>. Initialization Control Words 3</li> <li>. Initialization Control Words 4</li> <li> Send EOI</li> <li> PIT programming</li> </ul>	.7.8 .7.7 .7.7 .7.7 .7.A
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \																		<ul> <li> hal/gdt.cpp:Install GDT</li> <li>. Initialization Control Words 1</li> <li>. Initialization Control Words 2</li> <li>. Initialization Control Words 3</li> <li>. Initialization Control Words 4</li> <li> Send EOI</li> <li> PIT programming .</li> <li> hal/pic.h: PIC Interface .</li> </ul>	.7.5 .7.7 .7.7 .7.8 .7.9
100 121 127 127 127 128 129 100																	· h	<ul> <li>hal/gdt.cpp:Install GDT</li> <li>Initialization Control Words 1</li> <li>Initialization Control Words 2</li> <li>Initialization Control Words 3</li> <li>Initialization Control Words 4</li> <li>Send EOI</li> <li>PIT programming</li> <li>hal/pic.h: PIC Interface</li> <li>al/pic.cpp: PIC Implementation</li> </ul>	.7.5 .7.0 .7.7 .7.4 .7.4 .7.1
100 121 127 127 127 128 129 100																	h	<ul> <li>hal/gdt.cpp:Install GDT</li> <li>Initialization Control Words 1</li> <li>Initialization Control Words 2</li> <li>Initialization Control Words 3</li> <li>Initialization Control Words 4</li> <li>Send EOI</li> <li>PIT programming</li> <li>hal/pic.h: PIC Interface</li> <li>hal/pit.h: PIt Interface</li> </ul>	.7.5 .7.0 .7.7 .7.4 .7.9 .7.1 .7.17
100 121 127 127 127 128 129 100										· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							h	hal/gdt.cpp:Install GDT . Initialization Control Words 1 . Initialization Control Words 2 . Initialization Control Words 3 . Initialization Control Words 4 Send EOI PIT programming hal/pic.h: PIC Interface . nal/pic.cpp: PIC Implementation hal/pit.h: PIt Interface . nal/pit.cpp: PIT Implementation .	.7.5 .7.7 .7.7 .7.8 .7.9 7.11 7.17
100 121 127 127 127 128 129 100																	h	hal/gdt.cpp:Install GDT . Initialization Control Words 1 . Initialization Control Words 2 . Initialization Control Words 3 . Initialization Control Words 4 Send EOI PIT programming hal/pic.h: PIC Interface . nal/pic.cpp: PIC Implementation hal/pit.h: PIt Interface . nal/pit.cpp: PIT Implementation New HAL Interface .	.7.5 .7.7 .7.7 .7.4 .7.9 .7.19 .7.17 7.17 7.17
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\																		hal/gdt.cpp:Install GDT . Initialization Control Words 1 . Initialization Control Words 2 . Initialization Control Words 3 . Initialization Control Words 4 Send EOI PIT programming hal/pic.h: PIC Interface . nal/pic.cpp: PIC Implementation hal/pit.h: PIt Interface . nal/pit.cpp: PIT Implementation New HAL Interface New HAL Impelmentation .	.7.5 .7.7 .7.7 .7.8 .7.9 7.11 7.17 7.17 7.16 7.16
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\																		hal/gdt.cpp:Install GDT . Initialization Control Words 1 . Initialization Control Words 2 . Initialization Control Words 3 . Initialization Control Words 4 Send EOI PIT programming hal/pic.h: PIC Interface . nal/pic.cpp: PIC Implementation hal/pit.h: PIt Interface . nal/pit.cpp: PIT Implementation New HAL Interface New HAL Impelmentation kernel/main.cpp .	.7.5 .7.7 .7.8 .7.8 7.10 7.17 7.17 7.17 7.17
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\																		hal/gdt.cpp:Install GDT . Initialization Control Words 1 . Initialization Control Words 2 . Initialization Control Words 3 . Initialization Control Words 4 Send EOI PIT programming hal/pic.h: PIC Interface . nal/pic.cpp: PIC Implementation hal/pit.h: PIt Interface . nal/pit.cpp: PIT Implementation New HAL Interface New HAL Impelmentation kernel/main.cpp .	.7.5 .7.7 .7.8 .7.8 7.10 7.17 7.17 7.17 7.17
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\																		hal/gdt.cpp:Install GDT . Initialization Control Words 1 . Initialization Control Words 2 . Initialization Control Words 3 . Initialization Control Words 4 Send EOI PIT programming hal/pic.h: PIC Interface . nal/pic.cpp: PIC Implementation hal/pit.h: PIt Interface . nal/pit.cpp: PIT Implementation New HAL Interface New HAL Impelmentation .	.7.5 .7.7 .7.7 .7.8 .7.8 .7.17 7.17 7.17 7.1

# قائمة الأشكال

٥															. х	86	بالج	ِ المع	امر	لأو	عام	ے ال	شكإ	الن	٠١	٠١
٧																				ىب	لحاند	ن ا۔	بقان	ط	٠,٢	٠.١
٩																					ال	سک	ة با،	ίĨ	٠٢.	۲.١
١.														ألمانيا	ن ب	متحف	في ه	St	ер	Re	ck	one	er ä	آل	٠ ٤	٠.١
١.														ج بتج			-								٥.	٠.١
١١																										٠.١
۱۲														تحف						**						۲.١
17														ائها في												۱.۱
١٣											٠.			٠			н́а	rva	rd	М	ark	2	باسىا	>		. 1
۱۳														 ِفكها	ا و	ِ ساءُ	ً ال	شفير	لت	انية	الأل	نما	۾ اِنج	ΙĨ	٠١.	
١٤												L	حم	ُ نفرة إ <del>ذ</del>	ں ر ن ش	ر سر ن	ر ک	الت	CC	 olos	ssu	s ä	<u>م</u> اسد	L١	٠١١	
١٤																		••							. 1 ٢	
10		•	•	•	•	•	•	•	•	•							•		.	ED'	VA(	- بة [	عاس. عاسہ		.17	
١٧														 x86 			. >	<del>8</del> 6د	ب	سيد	حوا	ية	ممار	••	٠١	٠٢.
١٨														x86	سية	ئىخە	الة	ىيب	راس	الحو	في	ات	سار	71	٠٢.	٠, ٢
۲.																				لي .	ئىما	الت	فسر	الج	٠٢.	۲.۲
۲٦															ی	لحقية	-1 1	لنمه	ل ا	ع في	قاط	ے الم	اخل	تد	٠ ٤	۲.
۲ ٧																				<u>ل</u> لج	لمعا	ت ا	لقار	>	٥.	۲.
١ • ٤																	. ر	عمل	ء ال	أثناء	لمام	النخ	مل	مح	٠١	٤.
١٠٤																				اة	النو	فيذ	ء تن	بد	٠٢.	٠ ٤
١٣٧														3259											٠١	٦.
1 39																		Ρ	IC	کم	ىتح	ی ه	شابل	من	٠٢.	٦.
١٤٦																									٠٢.	۲.۲
١٤٧																			Ρľ	ئة T	لمؤقة	ی ا	ر شابل	من	٤ .	٦.
175														. н											٥.	۲.
١٦٥																										٦.

# قائمة الجداول

7 7 7 7									•			(86	5 (	X است	ا8) لح	6 4	ىيب ئە 1-	واس لاخ	لم ه ا	كرة مال	لذا َ دخ	ر الا الا	خطط نافذ	<u>.</u>		. ۲ . ۲	
۲۸																	-						لدو. لأواه			٠.٢	
		۲																							•		۳,
۱۳۸	(													х8	36	ب	سي	لحوا	د -	لعتا	ت ا	مار	قاط	م	٠.١	٠٦.	
١٤٠	•																IRI	R/I	SR	/IN	ΛR	ىل	سج	م	٠,٢	۲.۲	
١٤١	١															PΙ	م ۲	حک	لتح	فذ	المنا	ن	ىناوي	S	٠٢.	۲.٦	
١٤١	١																						لأمر		. ٤	٦.٦	
1 2 7	س																	-			-		لأمر		. 0	۲. ۹	
١٤٢	سا																						لأمر		٠,	۲.٦	
١٤٤	٤																						لأمر		٠.	٧.٦	
١٤٤	٤																				•		مر اا		٠.	۲.۲	
١٤٥	>																						ىر 2		٠.	۲.۱	
١٤٨	(																										

# ملخص البحث


الهدف الرئيسي لهذه الدراسة هو توفير بحثاً متكاملاً للطالب والباحث في بحال بربحة أنظمة التشغيل وذلك لإفتقار المكتبة العربية لهذه النوعية من البحوث ، و تناولت هذه الدراسة العديد من أساسيات ومفاهيم نظم التشغيل (إقلاع النظام ، الإنتقال الى النمط المحمي ، إدارة الذاكرة ، أنظمة الملفات وتعريفات العتاد) وكيفية بربحتها من الصفر دون الإعتماد على أي مكونات أو مكتبات خارجية. ويحوي هذا البحث شفرة نظام تشغيل ( تم تسميته بنظام إقرأ) والذي تم بربحته ليكون عوناً ودليلاً للطالب أثناء دراسته في هذا المجال. و رؤية الباحث في هذه الدراسة هي أن تستخدم كمنهج لتدريس الطلاب في مادة نظم التشغيل وأن تُدرَّس الشفرة المصدرية للنظام . ولا يُقتصر على ذلك بل يَستمر التطوير في النظام ليكون أداة تعليمية (مفتوحة المصدر) للطلاب والباحثين.

# القسم I. الأساسيات Basics

٣

# ١. مقدمة عن أنظمة التشغيل

جهاز الحاسب هو مجموعة من الشرائح الإلكترونية والعتاديات والمتحكمات المرتبطة مع بعضها لتوفير منصة تشغيلية للبرامج و التي بدونها لن يعمل هذا الجهاز. ويمكن تقسيم البرامج بحسب طبيعة عملها وظيفتها الى قسمين هما برامج المستخدم والتي صممت خصيصاً لحل مشاكل المستخدم و برامج النظام والتي تتحكم في عتاد وموارد الحاسب ، ويعتبر نظام التشغيل مثالا لبرامج النظام حيث يدير عتاد وموارد الحاسب بالإضافة الى ميزة مهمة وهي توفر بيئة تشغيل وهمية (Virtual Machine) لبرامج المستخدم. ويوضح التعريف السابق عدداً من المفاهيم التي يجب الوقوف عليها وتوضحيها بشكل مفصل. فجهاز الحاسب هو منصة تشغيلية حقيقية للأوامر ويأتي ذلك بسبب وجود متحكم خاص لمعالجة الأوامر وتنفيذها ، هذا المتحكم هو المعالج (Processor) حيث يعمل على تنفيذ الأوامر (من عمليات حسابية ومنطقية) وإرسال النتائج الى الأماكن المطلوبة. وتسمى مجموعة الأوامر والتي ينفذها المعالج باسم البرامج، وبسبب تكلفة بناء المعالج فانه غالباً ما يتعرف على عدداً معينا من الأوامر والتي تعرف بمجموعة الأوامر وبسبب تكلفة بناء المعالج فانه غالباً ما يتعرف على عدداً معينا من الأوامر المعالج التي تتكون منها البرامج. التي يدعمها المعالج الي الشكل ١٠١ يوضح نموذحاً عاما لتعليمات وأوامر المعالج التي تتكون منها البرامج. وجزءا منها هي اختيارية وسنركز هنا على ال OPCODE والتي تمثل أوامر المعالج.



وتشكل أوامر المعالج لغة برمجية من خلالها يمكن برمجة الحاسب وكتابة البرامج لحل مشاكل المستخدم، هذه اللغة تسمى بلغة الآلة (Machine Language). وتتكون هذه اللغة من الرموز 0 و 1 حيث أن أوامر المعالج ما هي الا سلسلة معينة من هذه الرموز. فمثلاً لتعيين القيمة 31744 للمسجل AX يجب أن يحوي البرنامج على الأمر 101110000000000000111. وبالتالي تكون عملية كتابة برنامج

<sup>&#</sup>x27; سنتحدث عن معالجات انتل ٣٢ بت في هذا البحث نظراً لأنها الأكثر انتشاراً. 'المسجلات هي ذواكر بداخل المعالج.

متكامل بهذه اللغة أمراً في غاية الصعوبة وكذلك مهمة تنقيح البرنامج وتطويره في المستقبل هي معقدة أيضا. لذلك ظهرت لغة التجميع لحل هذه المشكلة حيث أن اللغة تدعم مسميات ومختصرات للمسجلات ولأوامر المعالج، فمثلا الأمر السابق في لغة التجميع يكون بالصورة التالية.

#### Example \.\: Assembly Language

MOV AX, 0x7C00 ; Instead of 10111000110000000000111

والذي يجب تحويله الى لغة الآلة حتى يتمكن المعالج من تنفيذه ، هذا المحول يسمى بالمجمع والذي يقوم بتحويل أمر لغة التجميع الى ما يقابله بلغة الآلة". ولم تنجح لغة التجميع في توفير لغة عالية المستوى تبسط عملية برمحة البرامج بشكل أكبر وذلك بسبب أنها مختصرات للغة الآلة لذلك سرعان ما تم تطوير لغات عالية المستوى مثل لغة السي والسي++ بحيث تكتب البرامج فيها بشكل مبسط بعيداً عن تعقيدات الآلة وأوامرها ومسجلاتها وتدعم هذه اللغات عددا من التراكيب وجمل التحكم العالية المستوى. ولكي ينفذ المعالج برامج هذه اللغات فانه يجب أولا ترجمة الشفرة المصدرية الى ما يقابلها بلغة التجميع وهذا يتم عن طريق برنامج يسمى المترجم (Compiler) وبعدها يقوم المجمع بتحويل شفرة التجميع الى برنامجاً بلغة الآلة والذي يستطيع المعالج تنفيذه.

□ بخصوص تمثيل البيانات والبرامج في الحاسب فإنها تمثل بطرق مختلفة تختلف على حسب وحدة التخزين و لكنها في الآخر تستخدم المنطق الثنائي وهو وجود طاقة كهربائية أم لا ، فمثلا تتكون اللذاكرة الرئيسية DRAM من ملايين المكثفات (Capacitors) والترانزستورات (Transistors) لتكوين خلايا الذاكرة (Memory Cells) ، و تتكون كل خلية (والتي تشكل بت واحد من الذاكرة) من مكثف وترانزستور بحيث يحفظ المكثف قيمة الخلية (البت) والتي هي إما وجود المخترون (منطقيا تساوي 1) وإما عدمها (منطقيا تساوي 0) ويعمل الترانزستور على تغيير قيمة المكثف . وعلى هذا الشكل تحفظ جميع الأوامر والبرامج في الذاكرة الرئيسية ويأتي دور المعالج لتنفيذ هذه الأوامر حيث يقوم بقرائتها وفهم وظيفتها (Decode) وتنفيذها ومن ثم يقوم بحفظ النتائج. ولكي ينفذ المعالج أي برنامج فان البرنامج يجب أن يتواجد على الذاكرة الرئيسية وليس على أحد الذواكر الثانوية (مثل القرص الصلب).

حتى الان لم نذكر وظيفة نظام التشغيل لأن بيئة التشغيل الحقيقية هي المعالج وليست نظام التشغيل أو غيره من البرامج وعلى المبرمج الإلمام بكيفية برمجة عتاد ومتحكمات الحاسب وكيفية طباعة المخرجات على الشاشة وقراءة البيانات من متحكم لوحة المفاتيح ولا يقتصر على ذلك بل على المبرمج توفير طرقا ودوالاً لإدارة الذاكرة من حجز المقاطع وتحريرها وكذلك إدارة جميع عتاد الحاسب. كل ذلك يجعل عملية كتابة البرامج مستحيلة وهذا ما أدى الى ظهور طبقة برمجية (Layer) تدير عتاد وموارد الحاسب

"كل أمر بلغة التحميع يقابله أمراً واحداً بلغة الآلة لذلك حقيقة لا يوجد فرقاً في أداء البرامج المكتوبة بأي منهم ولا في حجم الملف الناتج ، وإنما يظهر الفرق في سهولة تطوير البرامج بلغة التجميع ولكن على حساب أنه يجب تحويلها عن طريق المجمع. تتم تطوير لغة السي يمدف بربحة نظام يونيكس Unix في معامل بيل. وتوفر واجهة برمجية للمبرمج لكي يتعامل مع هذه الموارد. هذه الطبقة سميت بنظام التشغيل (Operating). الهدف الرئيسي لهذه الطبقة هي عزل المبرمج عن تعقيدات العتاد بحيث أن إدارة هذه العتاديات أصبحت من مهمة هذه الطبقة وفي نفس الوقت توفر واجهة برمجية (أو جهاز تخيلي) للإستفادة من هذه العتاديات. والشكل ٢٠١ يوضح موضع هذه الطبقة (نظام التشغيل) في حالة قسمنا جهاز الحاسب الى عدة طبقات [?]. وأدني طبقة هي طبقة العتاديات (Device Level) حيث تتكون من المتحكمات

شكل ٢.١ : طبقات الحاسب

Banking system	Airline reservation	Web browser	Application programs
Compilers	Editors	Command interpreter	System
Operating system		programs	
Ma	achine langua	ge	
Microarchitecture		Hardware	
Physical devices			

ومن الشرائح المتكاملة (Mircoprogram) والأسلاك وكل ما يتعلق بالأجهزة المادية. يلي هذه الطبقة طبقة المستخدمات لكي Microarchitecure وفيها تظهر بريمجات (Mircoprogram) تتحكم في عمل المتحكمات لكي تؤدي وظيفتها فمثلاً بريمج ال data path بداخل المعالج والذي يقوم في كل دورة للساعة (Clock) بجلب قيمتين من المسجلات الى وحدة الحساب والمنطق (Arithmetic Logic Unit) التي تجري عليهم عملية ما ومن ثم تقوم بحفظ النتيجة في أحد المسجلات. وظيفة data path هي تنفيذ الأوامر والتعليمات وذلك بارسالها الى وحدة الحساب والمنطق ، وتشكل مجموعة الأوامر المدعومة وكذلك المسجلات المرئية لمبرمج لغة التجميع طبقة مجموعة الأوامر (Instruction Set Architecture) وتسمى المسجلات المرئية لمبرمج لغة التجميع طبقة محموعة الأوامر التي يدعمها المعالج بما فيها أوامر القراءة والكتابة من مسجلات متحكمات العتاد (Device Controller) . ويلي هذه الطبقة طبقة نظام التشغيل والتي تفصل وتعزل العتاد عن المستخدم فبدلاً من أن يقوم المبرمج ببرمجة متحكم القرص الصلب ونظام للملفات حتى يتمكن من قراءة ملف على القرص فان النظام يوفر واجهة مبسطة بالصورة (واحله مبسطة بالصورة الكثير من برامج النظام والمستخدم) ولا تصنف الكثير من برامج النظام ضمن نظام التشغيل حيث أن البرامج التي تتبع لنظام التشغيل يجب أن تعمل في الكثير من برامج النظام ضمن نظام التشغيل حيث أن البرامج التي تتبع لنظام التشغيل يجب أن تعمل في الكثير من برامج النظام ضمن نظام التشغيل حيث أن البرامج التي تتبع لنظام التشغيل يجب أن تعمل في

مستوى النواة (Kernel Mode) وليس في المستويات الأخرى°.

# ١.١. ما هو نظام التشغيل

من الصعب إيجاد تعريفاً واضحاً لأنظمة التشغيل فما يعتبره البعض تابعاً لنظام ما لا يعتبره الآخرون كذلك. لكن ما تم الإتفاق عليه هو أن نظام التشغيل يدير عتاد وموارد الحاسب ويوفر واحهة برمجية (جهاز تخيلي) من خلالها يمكن الإستفادة من هذه الموارد.

## ١.١.١. نظام التشغيل كجهاز تخيلي

مما سبق نجد أن الواجهة التي تقدمها طبقة الآلة (Machine Language Level) هي بدائية ويصعب استخدامها في كتابة البرامج ، فكما ذكرنا كمثال للقراءة من ملف على القرص يجب أن يحوي البرنامج على شفرة لنظام الملفات حتى نعرف عنوان الملف الفيزيائي على القرص، وكذلك يجب أن يحوي البرنامج على شفرة للتعامل مع متحكم القرص الصلب وهي شفرة ليست باليسيرة حيث للقراءة من القرص يجب تحديد رقم المقطع ورقم الرأس ورقم المسار وتحديد الذاكرة المؤقتة (Buffer) حتى يتم تحميل المقاطع اليها.كل هذه الأمور لو استمرت بهذا الشكل لما وصلت التطبيقات لما هي عليها الان، لذلك كان الحل هو بإيجاد طبقة نظام التشغيل والتي توفر واجهة أو أوامر مبسطة ومجردة من تفاصيل وتعقيدات العتاد لكي تستخدمها البرامج بدلا من الأوامر التي توفرها طبقة الآلة .

## ٢.١.١ نظام التشغيل كمدير للموارد والعتاد

بعد أن تم عزل المبرمج بواسطة طبقة نظام التشغيل فان هذه الطبقة تقدم بجانب الواجهة البرمجية إدارة لعتاد الحاسب (المعالج،الذاكرة،الأقراص الصلبة والمرنة،كرت الشبكة،وغيرها من المتحكمات) ، ومهمة إدارة العتاد تتركز في حجز العتاد وتحريره ، فمثلاً يقوم نظام التشغيل بإدارة المعالج نفسه وذلك بأن يحجز المعالج لبرنامج ما ومن ثم يحرر المعالج ويحجزه لبرنامج آخر (تعدد المهام Multitasking) وكذلك يدير النظام أهم موارد الحاسب وهي الذاكرة الرئيسية وذلك بحجز مقاطع من الذاكرة (Memory Blocks) بناءاً على طلب برامج المستخدم وكذلك عملية تحرير الذواكر وإدارة الذاكرة التخيلية ومفهوم الصفحات.


<sup>°</sup>في الفصل الثاني بإذن الله سيتم الحديث عن مستويات الحماية في المعالجات.

# ٢.١. تاريخ أنظمة التشغيل

خلال سنوات مضت تطورت أنظمة التشغيل تطوراً ملحوظاً من أنظمة تشغيل لبرنامجاً واحدا الى أنظمة موزعة تسمح بتشغيل أكثر من برنامج على عدة حواسيب مختلفة. هذا التطور سببه الرئيسي تطور الحاسبات والمعالجات وازدياد حجم الذواكر بشكل رهيب. وفي هذا الجزء سنلقي نظرة على تطور أحيال الحواسيب وبعض أنظمة التشغيل التي استخدمت في تلك الفترات.

## ١.٢.١. الجيل الصفري (١٦٢٤-١٩٤٥): الحواسيب الميكانيكية

أول محاولة لبناء آلة حسابية كانت من قبل العالم الفرنسي بليز باسكال في عام ١٦٤٢ عندما كان عمره ١٩ عاماً وذلك لمساعدة والده الذي كان يعمل محصلاً للضرائب لمصلحة الحكومة الفرنسية.هذه الآلة (وتعرف بالاسم Pascaline) هي ميكانيكية بالكامل وتوفر فقط عملية الجمع والطرح (انظر الشكل ٣٠١).





وبعد حوالي ٣٠ عاماً قام العالم الرياضي حوتفريد ليبتر Step Reckoner) ولكن هذه المرة أصبح ميكانيكية أخرى (تم الإنتهاء منها في عام ١٦٩٤ وسميت بالاسم Step Reckoner) ولكن هذه المرة أصبح من الممكن إجراء العمليات الحسابية الأربعة: الجمع والطرح و الضرب والقسمة (الشكل ٤٠١). ومضت حوالي ١٥٠ عاماً بدون أي شيء يذكر حتى قام البروفيسور شارلز بابباج Charles Babbage بتصميم آلة محرك الفروق Difference engine (انظر الشكل ٥٠١)، وهي آلة ميكانيكية أيضا تشابه آلة باسكال في ألها لا توفر سوى عمليتي الجمع والطرح لكن هذه الآلة تم تصميمها لغرض حساب قيم دوال كثيرات الحدود باستخدام طرق التقريب المنتهية (Method of Finite Differences). وما ميز هذه الآلة هي طريقة إخراج النتائج حيث تنقش النتائج على ألواح نحاسية. وعلى الرغم من أن آلة الفروق عملت حيداً

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>والذي تم تسمية لغة البرجحة باسكال باسمه تشريفاً له.





شكل ٥٠١: محرك الفروق بعد أن قام ابن بابباج بتجميعه




إلا أن تصميمها كان يسمح بحساب حوارزمية واحدة فقط المحل وهذا ما جعل شارلز بابباج يعيد محاولته محدداً ويستهلك جزءاً ضخما من وقته ومن ثروة حكومته في بناء آلة أخرى عُرفت بالمحرك التحليلي Analytical Engine (انظر الشكل ٢٠١). هذا المحرك (وهو أيضا آلة ميكانيكية بالكامل) احتوى على أربع مكونات: المخزن (الذاكرة Memory)، الطاحنة (وحدة الحساب للخزاج (البطاقات المثقبة واللوحات الإدخال (قارئ البطاقات المثقبة واللوحات (Word) بطول ٥٠ رقم صحيح وتستخدم لحفظ المتغيرات المطبوعة). ويتكون المخزن من ١٠٠٠ كلمة (Word) بطول ٥٠ رقم صحيح وتستخدم لحفظ المتغيرات والنتائج ، أما الطاحنة فتستقبل الوسائط من المخزن وتجري عليهم أي من العمليات الرياضية الأربعة ومن المشاكل

٧في عام ١٩٩١ قام متحف العلوم بلندن ببناء نموذج مكتمل لمحرك الفروق.

(على عكس محرك الفروق) حيث تكتب البرامج في بطاقات مثقبة ويتم قرائتها الى المحرك بواسطة قارئاً لهذه البطاقات. وتحوي هذه البطاقات على أوامر موجه الى المحرك لكي يقوم بقرائة عددين من المخزن ويجري عملية ما (جمع مثلا) ومن ثم يحفظ النتيجة في المخزن أيضا ، وكذلك تحوي أوامر أخرى مثل المقارنة بين عددين والتفرع ونقل التنفيذ. ولأن المحرك قابل للبرمجة (بلغة شبيهة بلغة التجميع) فقد استعان شارلز بابباج بالمبرمجة آدا لوفلاس Ada Lovelace والتي صنفت كأول مبرمج في التاريخ. ولسوء الحظ لم ينجح شارلز بابباج في أن يزيد من دقة المحرك ربما لأنه يحتاج الى آلافاً من التروس والعجلات. وبشكل أو بآخر يعتبر شارلز باباج الجد الأول للحواسيب الحالية حيث أن فكرة عمل المحرك التحليلي مشاهة للحواسيب الحالية.



وفي أواخر ١٩٣٠ قام الطالب الألماني كونارت تسوزا Konrad Zuse ببناء آلة حسابية ولكنها تعتمد على الريلاي (Relay) وسميت بجهاز 21 (انظر الشكل ٧٠١) وتعتبر أول حاسبة تعتمد على الريلاي وعلى المنطق الثنائي في عملها. ولسوء الحظ تم تدمير الحاسبة 21 في انفجار في برلين أثناء الحرب العالمية الثانية عام ١٩٤٣. وعلى الرغم من أن تصميم 21 لم يؤثر في تصاميم الحواسيب التي تليه بسبب تدميره هو وجميع خطط بنائه إلا أنه يعتبر أحد التصاميم التي كان لها أثرها ذاك الوقت. وبعد برهة من الزمن قام حون أتاناسوف John Vincent Atanasoff بتصميم جهاز Binray Arithmetic) ويحوي مكثفات للذاكرة ولكن الحهاز لم يكن عمليا. وفي بدايات ١٩٤٠ قام هوارد ايكين Howard Aiken بتصميم الحاسبة ASCC الجهاز لم يكن عمليا. وفي بدايات ١٩٤٠ قام هوارد ايكين جامعة هافارد (انظر الشكل ١٩٠١). وقد أتبع هوارد والتي أعيد تسميتها الى المعتمد على الريلاي وأن يصمم حاسبة للأغراض العامة والتي فشل بما شارلز بابباج. وفي عام ١٩٤٤ تم الإنتهاء من تصميمها وتم تصميم نسخة محسنة أيضا سميت بابباج. وفي عام ١٩٤٤ تم الإنتهاء من تصميمها وتم تصميم نسخة محسنة أيضا سميت بديد.





شكل ٨.١.: حاسبة Atanasoff بعد إعادة انشائها في جامعة Jowa State



## ٢.٢.١. الجيل الأول (١٩٤٥–١٩٥٥): الصمامات المفرغة و لوحات التوصيل

في بدايات الحرب العالمية الثانية ، كان أمير البحرية في برلين يرسل رسائل الى الغواصات الألمانية عبر موجات الراديو والتي استطاع حلفاؤها البريطانيين التقاطها ، ولسوء حظهم كانت الرسائل ترسل مشفرة وذُّلك عن طريق شَفْرة خاصة تنتج من قبل جهاز يسمى بجهاز إنجما Enigma Machine والذي تم تصنيعه لتشفير الرسائل وفك تشفيرها . وقد تمكنت الإستخبارات البريطانية من الحصول على أحد هذه الأجهزة وذلك بعد الإتفاق مع الإستخبارات البولندية والتي كانت قد سرقت جهازاً من الألمان. وحتى يتمكن البريطانيين من فك شفرة الرسائل فان هذا يتطلب وقتاً وعمليات حسابية طويلة ، لذلك سرعان ما أسست معملاً سريا يحوي على حاسبة الكترونية عرفت بالاسم Colossus. هذه الحاسبة تم تصميمها من قبل عدة أشخاص وشارك فيها العالم آلان تورنج وأصبحت جاهزة للعمل في عام ١٩٤٣. وبسبب



(ب) الإدخال والإخراج والتحكم

(ا) الجزء الأيسر من حاسبة Mark I

شكل ۹.۱: حاسبة Harvard Mark I



كون المشروع سريا وتم التكتم عليه لما يقارب ٣٠ عاما فان هذا النوع من الحواسيب لم يؤثر على تصاميم الحواسيب الحديثة ولكن يجدر بالذكر أن هذه الحاسبة تعتبر أول حاسبة إلكترونية قابلة للبرمجة تستخدم

الصمامات الهوائية في حساباتها.






وفي عام ١٩٤٣ قدم حون موكلي John Mauchley مقترحاً الى الجيش الأمريكي طالباً تمويله بالمال للبدء بتصميم حاسبة إلكترونية لحساب حداول إطلاق المدفعيات بدلاً من حسابها يدويا وذلك لتقليل الأخطاء وكسب الوقت، وقد تمت الموافقة على المشروع وبدأ جون موكلي وطالبه الخريج إيكريت ببناء حاسبة تم تسميتها بالاسم إيناك Electronic Numerical Integrator And احتصارا للجملة (Vacuum Tubes) و ٥٠٠٠ حاكمة (Relays)، وتتكون من ١٨٠٠ صماما مفرغا (Vacuum Tubes) و ١٥٠٠ حاكمة (Relays)، وتزن الحاسبة ٣٠ طن وتستهلك ١٤٠ كيلو واط من الطاقة. وداخليا تحتوي الحاسبة على ٢٠ مسجل Switch منع عددا صحيحا بطول ١٠ خانات. وتتم برمجة إيناك عن طريق ٢٠٠٠ مفتاح Switch.

شكل ١.١٢.١: الحاسبة ENIAC



وقد تم الإنتهاء من تصميم إيناك عام ١٩٤٦ ، الوقت الذي كانت الحرب قد انتهت و لم تستخدم الحاسبة

لهدفها الرئيسي. وبعد ذلك نظم جون موكلي وطالبه إيكريت مدرسة صيفية لوصف مشروعهم للباحثين والمهتمين. الأمر الذي أسفر عن ظهور عدد كبير من الحاسبات الضخمة . وأول حاسبة بعدها كانت ILLIAC و JOHNIAC في عام ١٩٤٩ بواسطة ويلكس في جامعة كامبردج. كذلك تلته الحاسبات BDVAC و EDVAC اختصارا و غيرهم. بعد ذلك بدأ جون موكلي وإيكريت بالعمل على حاسبة أخرى سميت بالاسم EDVAC اختصارا للجملة Electronic Discrete Variable Automatic Computer والتي كانت تعمل بالأرقام الثنائية بدلا من العشرية (كما في إيناك). بعد ذلك توقف المشروع بسبب أن جون وإيكريت قد أنشئا شركتهم الحاصة.



٣.٢.١. الجيل الثاني (١٩٥٥–١٩٦٥): الترانزستورات

٤.٢.١. الجيل الثالث (١٩٦٥-١٩٨٠): الدوائر المتكاملة


١٠٢.١. الجيل الرابع (من ١٩٨٠ حتى الان): الحواسيب الشخصية

# ۲. معمارية حواسيب x86

حواسيب عائلة 86x تتبع لمعمارية العالم حون نويمان (John von Neumann architecture) والتي تنص على أن أي تصميم لجهاز حاسب يجب أن يتكون من الثلاث وحدات التالية :

- ١. معالج أو وحدة معالجة مركزية (Central Processing Unit).
  - ۲. ذاكرة (Memory).
  - ٣. أجهزة إدخال وإخراج (I/O Devices).


الوحدة الاولى هي وحدة المعالجة والتي تقوم بتنفيذ الأوامر والعمليات الحسابية ، أما الوحدة الثانية فهي تحوي البيانات والتعليمات والأوامر التي يجب لوحدة المعالجة أن تنفذها ، وأخيراً وحدات الإدخال والإخراج وهي الاجهزة التي تستخدم في ادخال البيانات واخراجها. (انظر الشكل ١٠٢ حيث يوضح مثالاً لهذه المعمارية) ويربط بين كل هذه الأجزاء هو مسار النظام (System Bus) وفيما يلي سنستعرض وظيفة كل جزء على حدة.



# ١.٢. معمارية النظام

## ۱.۱.۲ مسار النظام System Bus

يربط مسار النظام (System Bus) الموحدة المعالجة المركزية (CPU) مع متحكم الذاكرة الرئيسية . وظيفة هذه المسارات هي نقل البيانات بين أجزاء الحاسب المختلفة. والشكل ٢.٢ يوضح الصورة العامة للمسارات في أجهزة الحواسيب الشخصية (Personal Computers). ويتألف مسار النظام من ثلاث مسارات وهي مسار البيانات (Data Bus) ومسار العناوين (Address Bus) ومسار التحكم (Bus).



شكل ٢.٢.: المسارات في الحواسيب الشخصية x86

اويسمى أيضا Front-side Bus.

#### مسار البيانات Data Bus

مسار البيانات هو عبارة عن خطوط (Lines) كل خط يمثل بت واحد. وغالبا ما يكون هناك 32 خط رأي أن مسار البيانات بطول bit) من المعالج المسار في نقل البيانات (Data) من المعالج (وتحديداً من وحدة التحكم الذاكرة (الى الجسر الشمالي Control Unit) الى متحكم الذاكرة (الى الجسر الشمالي جديدا نظراً لان متحكم الذاكرة يطبق على عليه). وبسبب أن حجم مسار البيانات هو حجم ثابت فان هذا يتطلب معالجة خاصة عند ارسال بيانات بطول أقل من طول مسار البيانات ، فغالبا ما يقوم المعالج باضافة أصفار في الخطوط الغير مستخدمة (Padding). أما في حالة إرسال بيانات بطول أكبر فان عملية نقلها تتم على عدة مراحل وفي كل مرحلة ترسل 32-bit من البيانات .

#### مسار العناوين Address Bus

يستخدم مسار العناوين في نقل عنوان الذاكرة المراد استخدامه سواءاً للقراءة منه أو الكتابة عليه ، ويحدد حجم مسار العناوين أكبر عنوان يمكن الوصل اليه في الذاكرة وبالتالي يحدد لنا حجم الذاكرة التي يستطيع الحاسب التعامل معها . وفي الأجهزة التي تستخدم معالجات انتل 8086 كان حجم هذا المسار هو 20088 bit وفي الأجهزة التي تستخدم معالجات التي 1 MB 1 أما في معالجات 3209 وبالتالي فان أقصى ذاكرة يتعامل معها هذا المعالجات التي تليها تم زيادة هذا الحجم الى 3209 وبالتالي عكن تنصيب ذاكرة بحجم B 1 ، وفي المعالجات الحديثة تم زيادة هذا الحجم ، ولكننا سنقتصر في هذا البحث على المعالجات التي تدعم مسار عناوين بطول 3206 بسبب انتشارها وسيطرقما لمدة من الزمن على أجهزة الحواسيب الشخصية.

#### مسار التحكم Control Bus

يستخدم مسار التحكم في ارسال الأوامر مثل أمر القراءة من العنوان الموجود على مسار العناوين أو أمر الكتابة على العنوان المطلوب. ويتألف هذا المسار من عدد من الخطوط وكل خط (بت) يؤدي وظيفة محددة. أحد هذه الخطوط هو خط الكتابة WRITE والذي يعني أن العنوان الموجود على خط العناوين يجب أن تُعيَّن له القيمة الموجودة في مسار البيانات. الخط الآخر هو خط القراءة READ والذي يدل على أن العنوان الموجود في مسار العناوين يجب أن تُقرأ قيمته الى مسار البيانات. آخر خط يهمنا هو خط الولوج ACCESS والذي يحدد ما اذا كان العنوان موجه الى متحكم الذاكرة أم الى متحكم الإدخال والإخراج وفي حالة كانت قيمة هذا الخط هي القيمة 1 فان هذا يعني أن العنوان موجه الى متحكم أجهزة الإدخال والإحراج وبالتالي سيتم القراءة من هذا العنوان أو الكتابة اليه وذلك بحسب قيمة الخطين READ (and WRITE)

٢ ناتجة من حساب 2 مرفوع للقوة 20.

## ٢.١.٢. متحكم الذاكرة

قبل أن نذكر وظيفة هذا المتحكم يجب إعطاء نبذة عن ماهية المتحكمات (Controllers) في جهاز الحاسب. ويُعرَّف المتحكم بأنه شريحة تتحكم بعتاد ما تحوي العديد من المسجلات الداخلية وظيفتها هو استقبال الأوامر وتنفيذها على العتاد. ويمكن أن نعرفها بأنها شريحة للربط ما بين الأوامر البرمجية الى أوامر تنفذ على عتاد ما. وأي متحكم يحوي العديد من المسجلات سواءاً كانت لإرسال واستقبال البيانات أو للأوامر ، وأي مسجل يجب أن يأخذ رقم فريد يميزه عن بقية المسجلات الموجودة في هذا المتحكم أو في أي متحكم آخر وذلك حتى نتمكن من التعامل معه برمجياً ، هذا الرقم يعرف باسم المنفذ (Port) وسنطلع عليه لاحقاً. وعمل المتحكم يبدأ عندما يُرسل أمر اليه حيث يبدأ المتحكم في تنفيذ هذا الأمر ومن ثم يضع النتيجة في أحد مسجلاته ويرسل إشارة (Interrupt) الى المعالج لكي يقوم بقرائة القيمة. نعود الى متحكم الذاكرة الرئيسية والذي يتواجد غالبا على متحكم الجسر الشمالي (NorthBridge) إنظر الشكل ٣٠٢ .حيث تكمن وظيفته الأساسية في استقبال الأوامر المرسلة الى الذاكرة وتنفيذها ، ويقوم هذا المتحكم يتوجيه العناوين المرسلة الى أي من شرائح الذاكرة كذلك يقوم بإعادة تنعيش (Refresh) هذه المتحكم يتوجيه العناوين المرسلة الى أي من شرائح الذاكرة كذلك يقوم بإعادة تنعيش (Refresh) هذه المتحكم يتوجيه العناوين المرسلة الى أي من شرائح الذاكرة كذلك يقوم بإعادة تنعيش (Refresh) هذه

شكل ٣.٢.: الجسر الشمالي يعتبر هذا الجسر حلقة الوصل ما بين المعالج والذاكرة الرئيسية والبايوس وذاكرة الفيديو ومتحكم الإدخال والإخراج حيث يستقبل الأوامر ويقوم بتوجيهها الى المتحكم المطلوب.

# ٣.١.٢. متحكم الإدخال والإخراج

الذاكرة طيلة عمل الحاسب حتى لا تفقد الذاكرة محتوياتها.

يستخدم متحكم الإدخال والإخراج (ويسمى أيضا الجسر الجنوبي SouthBridge) في ربط متحكمات أجهزة الإدخال والإخراج مع المعالج وهذا يتضح من الشكل ٢٠٢. حيث يظهر أن الجسر الشمالي يرتبط مباشرة مع المعالج بينما الجسر الجنوبي يرتبط مع الجسر الشمالي والذي بدوره يربط متحكمات عتاد الإدخال والإخراج في الحاسب. وكل جهاز يرتبط بالحاسب (مثل لوحة المفاتيح أو الفأرة أو الطابعة ...الح) لديه متحكم بداخل الجهاز ومتحكم آخر بداخل الحاسب ، حيث يرسل المتحكم الموجود بداخل الحاسب الأوامر الى المتحكم الموجود بداخل الحاسب الأوامر الى المتحكم الموجود بداخل العتاد . ولبرجحة أي جهاز فانه يجب برجحة المتحكم الموجود

في الحاسب وهذا يتم عن طريق معرفة المسجلات (Registers) الموجودة به ووظيفة كل مسجل فيه حتى نتمكن من إرسال الأوامر الصحيحة اليه. هذه المسجلات تأخذ أرقاما معينة تسمى منافذ برمجية (Software Ports) بحيث تميز هذه الأرقام المسجلات من بعضها البعض".

#### المنافذ Ports

يستخدم مفهوم المنافذ في علوم الحاسب للدلالة على عدة أشياء فمثلا في مجال برمجة الشبكات تكون برامج الخادم لها رقم منفذ معين حتى تسمح لبرامج العميل بالاتصال معها، كذلك توجد المنافذ الموجودة في اللوحة الأم لوصل عتاد الحاسب بما ، أيضا أي مسجل في متحكم على الجهاز لديه رقم منفذ وهذا ما نقصده في حديثنا عن المنافذ في هذا البحث. و يمكن الوصول لمنافذ المتحكمات والتي تعرف ب ١/٥ ports باستخدام تعليمة المعالج in port\_address والتعليمة out port\_address حيث تستخدم الأولى لقراءة قيمة من مسجل في متحكم ووضعها في أحد مسجلات المعالج أما التعليمة الثانية تستخدم لكتابة قيمة في مسجل للمعالج الى مسجل في المتحكم . وعند استخدام أحد هذين الأمرين فان ذلك يعني أن العنوان موجه الى متحكم الإدخال والإخراج وليس الى متحكم الذاكرة حيث يقوم المعالج بتعين قيمة الخط ACCESS الموجود في مسار التحكم (Control Bus) وبالتالي يستجيب متحكم الإدخال والإخراج ويقرأ هذا العنوان ويقوم بتوجيهه الى المتحكم المطلوب . وهناك بعض الأجهزة تستخدم عنواين الذاكرة للوصول للمتحكم الخاص بما وهو ما يعرف ب Memory Mapped I/O حيث عند كتابة أي بيانات على هذه العناوين فان ذلك يعني كتابة هذه البيانات على متحكمات للأجهزة وليس على الذاكرة الرئيسية. فمثلاً عند الكتابة على عنوان الذاكرة 0xa000:0x0 فان هذا يؤدي الى الكتابة على شاشة الحاسب نظراً لان هذا العنوان هو موجه (Memory Mapped) مع متحكم شاشة الحاسب والجدول ١.٢ يوضح خريطة الذاكرة في حواسيب 86٪، ولا تحتاج الكتابة لمثل هذه العناوين استخدام الأوامر in/out بعكس الكتابة في عنواين المنافذ 1/0 . port

عناوين منافذ الإدخال والإخراج (Port I/O) هي عناوين تستخدمها المسجلات الموجودة على المتحكمات ويقوم البايوس بمهمة ترقيم هذه المسجلات ، والجدول ٢.٢ يعرض قائمة بعناوين المنافذ ووظيفة كل منهم.

# ٢.٢. المعالج

يعتبر المعالج هو المحرك الرئيسي لجهاز الحاسب حيث يستقبل الأوامر ويقوم بتفيذها .

<sup>&</sup>quot;هناك بعض المسجلات لبعض المتحكمات تأخذ نفس الرقم ، لكن طبيعة الأمر المُرسل (قراءة أو كتابة) هو الذي يحدد المسجل الذي يجب التعامل معه.

جدول ۱.۱. عطط الدا دره حواسيب X86						
الوصف	عنوان النهاية	عنوان البداية				
جدول المقاطعات IVT	0x003ff	0x00000				
منطقة بيانات البايوس	0x004ff	0x00400				
غير مستخدمة	0x07bff	0x00500				
برنامج محمل النظام	0x07dff	0x07c00				
غير مستخدمة	0x9ffff	0x07e00				
ذاكرة الفيديو Video RAM	0xaffff	0xa0000				
ذاكرة الفيديو أحادية اللون Monochrome VRAM	0xb7777	0xb0000				
ذاكرة الفيديو الملونة Color VRAM	0xbffff	0xb8000				
ذاكرة Video ROM BIOS	0xc7fff	0xc0000				
منطقة BIOS Shadow Area	0xeffff	0xc8000				
نظام البايوس	0xfffff	0xf0000				

جدول ١٠٢: مخطط الذاكرة لحواسيب x86

#### ١.٢.٢ دورة تنفيذ التعليمات

لكي يُنفذ المعالج البرامج الموجودة على الذاكرة فان هذا يتطلب بعضا من الخطوات التي يجب أن يقوم بما ، وفي كل دقة للساعة (Clock tick) يقوم المعالج بالبدء بخطوة من هذه الخطوات ، وفيما يلي سردا لها.

أولاً مرحلة حلب البيانات (Fetch) وفيها يتم حلب البيانات من الذاكرة الرئيسية الى المسجلات بداخل المعالج.

ثانياً مرحلة تفسير البيانات (Decode).

ثالثاً مرحلة تنفيذ البيانات (Execute).

رابعاً مرحلة حفظ النتائج (Write back).

# ٢.٢.٢ أغاط عمل المعالج CPU Modes

عندما طرحت شركة أنتل أول اصدارة من معالجات 16-bit لم يكن هناك ما يعرف بأنماط المعالج حيث كان المعالج يعمل بنمط واحد وهو ما يعرف الان بالنمط الحقيقي (Real Mode) ، في هذا النمط يقوم المعالج بتنفيذ أي أمر موجه اليه ولا يوجد ما يُعرف بصلاحيات التنفيذ حيث يمكن لبرنامج للمستخدم أي يقوم بتنفيذ أمر يتسبب في ايقاف النظام عن العمل (مثل الأمر hlt) ، كذلك توجد عددٌ من المشاكل في هذا النمط فمثلا لا توجد حماية للذاكرة من برمجيات المستخدم ولا يوجد أي دعم لمفهوم تعدد المهام (Multitasking). لذلك سارعت أنتل بادخال عدة أنماط على بنية المعالج لتحل هذه المشاكل ، بحيث

# حدول ٢.٢.: منافذ الإدخال والإخراج لحواسيب x86

الإستخدام	رقم المنفذ
Slave DMA controller	0000-000f
System	0010-001F
First Interrupt controller (8259 chip)	0020-0021
Second interrupt controller	0030-0031
Programable Interval Timer 1 (8254 chip)	0040-0043
Programable Interval Timer 2	0048-004B
System devices	0050-006F
NMI Enable / Real Time Clock	0070-0071
DMA Page registers	0080-008B
System devices	0090-009F
Slave interrupt controller	00A0-00A1
Master DMA controller	00C0-00DE
System devices	00F0-00FF
System devices	0100-0167
IDE Interface - Quaternary channel	0168-016F
IDE interface - Secondary channel	0170-0177
IDE Interface - Tertiary channel	01E8-01EF
IDE interface - Primary channel	01F0-01F7
Games Port (joystick port)	0200-0207
Usually used by sound cards, also used by NOVEL NETWARE KEY CARD	0220-022F
Plug and Play hardware	0270-0273
Parallel Port *	0278-027A
Sometimes used for LCD Display I/O	0280-028F
Alternate VGA Video Display Adaptor assignment (secondary address)	02B0-02DF
GPIB 0, data aquisition card 0 (02E1 to 02E3 only)	02E0-02E7
Serial Port - COM 4	02E8-02EF
Serial Port - COM 2	02F8-02FF
Often used as a default for Network Interface cards (was prototype card)	0300-031F
ST506 and ESDI Hard Disk Drive Interface (mostly used in PX/XT and early PC/AT)	0320-023F
MPU-401 (midi) interface, on Sound Cards	0330-0331
Sometimes used for Network Interface cards	0360-036F
Another address used by the Secondary IDE Controller (see 0170-0177)	0376-0377
Parallel Port *	0378-037A
FM (sound) synthesis port on sound cards	0388-038B
MDA, EGA and VGA Video Display Adaptor (only 03B0 to 03BB used)	03B0-03BB
Parallel Port (originally only fitted to IBM mono display adaptors) *	03BC-03BF
EGA / VGA Video Display Adaptor, (Primary address)	03C0-03DF
PCIC PCMCIA Port Controller	03E0-03E7
Serial Port - COM 3	03E8-03EF
Floppy Disk Drive Interface	03F0-03F6
Another address used by the Primary IDE Controller (see 01F0-01F7)	03F7-03f7
rSerial Port - COM 1	03F8-03FF
Windows sound system (used by many sound cards)	0533-0537

يُمكن للمعالج أي يعمل في أي نمط وأن يقوم بالتحويل وقتما شاء. ويُعرَّف نمط المعالج بأنه طريقة معينة يتبعها المعالج أثناء عمله لتنفيذ الأوامر فمثلا يحدد النمط المستخدم ما إذا كان هناك حماية لعنواين الذاكرة بحيث لا يمكن لبرنامج لا يمتلك صلاحيات معينة الوصول لأي منطقة في الذاكرة.

### ٣.٢.٢. النمط الحقيقي Real Mode

هذا النمط هو الذي يبدأ الجهاز الحاسب بالعمل عندما يقلع وهذا بسبب أن حواسيب 86x تم تصميمها بحيث تدعم الأجهزة القديمة وحتى تحافظ انتل على ذلك فان هذا ما جعلها تدع المعالج يبدأ بالنمط الحقيقي عند الإقلاع توافقاً مع الحواسيب القديمة ، وبعد ذلك عندما يستلم نظام التشغيل زمام التحكم بالحاسب فانه مخير ما بين الإستمرار بالعمل في هذا النمط وبالتالي يسمى هذا النظام نظام تشغيل 16-bit وبين تحويل نمط المعالج الى النمط الاخر وهو النمط المحمي (Protected Mode) وبالتالي يسمى النظام نظام تشغيل غطام تشغيل غطام تشغيل غطام المحمد وهو النمط عسمحلات من طول عالم-16 (مثلاً المسحلات نظام تشغيل (ax,bx,cx,dx)...etc) ويستخدم عنونة المقطع:الإزاحة (Segment:Offset) للوصول الى الذاكرة الرئيسية – سيتم شرحها في الفقرة التالية – وأيضا يدعم ذاكرة بحجم 1 ميجابايت ولا يقدم أي دعم لحماية الذاكرة والذاكرة التخيلية (Virtual Memory) ولا يوفر حماية للذاكرة من برمجيات المستخدم.

#### عنونة المقطع:الإزاحة (Segment:Offset Addressing)

بعد طرح أنتل لمعالج 8086 وهو أول معالج ١٦ بت ، ظهرت مشكلة حجم الذاكرة حيث أن طول المسجلات المستخدمة في هذا المعالج (مسجلات البيانات والعناوين) هو ١٦ بت وهذا ما سمح للمسجل بأن يتعامل مع ٢٤ كيلوبايت فقط من الذاكرة على الرغم من أن مسار العناوين (Address Bus) في هذه الأجهزة كان بحجم ٢٠ بت وهو ما يسمح باستخدام ذاكرة بحجم ١ ميجا. الى هنا كان الخيار أمام شركة أنتل هو بزيادة حجم المسجلات الموجودة بداخل المعالج ولكن هذا الحل كان مكلفاً جدا آنذاك ما فعلته انتل هو إيجاد طريقة مختلفة لعنونة الذاكرة فبدلاً من استخدام مسجل واحد للوصل الى عناوين ما فعلته انتل هو إيجاد طريقة مختلفة لعنونة الذاكرة فبدلاً من استخدام مسجل واحد للوصل الى عناوين الذاكرة تم استخدام مسجل واحد للوصل الى عناوين Segment Number or) ويُستخدم أحد المسجلات للدلالة على رقم أو عنوان المقطع (Address) ويُستخدم أحد المسجلات للدلالة على رقم أو عنوان المقطع بحوي ٢٥٥٣٦ بايت (أي المقطع وهي ما تعرف بالقيم (Offsets) بداخل المقطع وبالتالي كل مقطع يحوي ٢٥٥٣٦ بايت (أي كيلوبايت ويمكن الوصول الى أي مقطع وذلك بتحميل رقم المقطع أو عنوان المقطع الى أي من مسجلات كيلوبايت ويمكن الوصول الى أي مقطع وذلك بتحميل رقم المقطع أو عنوان المقطع الى أي من مسجلات عداديات والمناهدين حساب 10.

المقاطع الموجودة بداخل المعالج (مثل المسجلات CS, SS, DS, ES) – سيتم شرحها لاحقا – ، ويمكن الوصول الى محتويات المقطع الإزاحة Offset وذلك بتحميل العنوان المطلوب الوصل اليه الى أي من مسجلات القيم (تبدأ العناوين في أي مقطع من العنوان المنطقي (Oxffff). هذه الطريقة التي اقترحتها انتل للوصول الى عناوين الذاكرة خلقت لنا مفهوم العنوان المنطقي (Logical Address) حيث لكي نصل الى أي مكان في الذاكرة فانه يجب تحديد عنوان المقطع والعنوان بداخل هذا المقطع وذلك على الشكل الى أي مكان في الذاكرة فانه يجب تعديد عنوان المقطع والجزء الثاني يحدد العنوان بداخل المقطع. مهمة المعالج حاليا هي تحويل العنوان المنطقي الى عنوان فيزيائي أو حقيقي لكي يقوم بارساله عبر مسار العناوين الى متحكم الذاكرة ، و طريقة التحويل تعتمد على أن الإزاحة (Offset) يتم جمعها الى عنوان المقطع المعابق لكي بعد أن يتم ضرها في العدد ١٦ وذلك بسبب أن أي مقطع يبدأ بعد ١٦ بايت من المقطع السابق له . والتحويل يتم كالأتى :

 $physical\_address = segment*0x10 + offset$ 

فمثلا العنوان المنطقي 0x07c0:0x0000 يتم تحويله وذلك بضرب العنوان 0x07c0 بالعدد ١٦ (أو العدد 0x10 بالنظام السادس عشر) ليصبح هكذا 0x07c00، وبعد ذلك يتم جمعه الى ال Offset ليخرج العنوان الفيزيائي 0x07c00.

## مشكلة تداخل المقاطع

ذكرنا في الفقرة السابقة أن أي مقطع يبدأ مباشرة بعد ١٦ بايت من المقطع السابق له ، وهذا يعني أن المقاطع متداخلة حيث يمكن الوصول لعنوان فيزيائي معين بأكثر من طريقة مختلفة. مثلاً في مثالنا السابق استخدمنا العنوان المنطقي 0x07c0:0x0000 للوصول الى المنطقة الذاكرية 0x07c00 ، ويمكن أن نستبدل العنوان المغنوان المغنوان 0x0000:0x7c00 وبعد اجراء التحويل سنحصل على نفس العنوان الفيزيائي المناطقي السابق بالحقيقة هناك ٤٠٩٦ طريقة مختلفة للوصل لعنوان في الذاكرة والشكل ٤٠٦ يوضح لنا تداخل هذه المقاطع.


هذا التداخل Overlapping سمح لأي برنامج ما إمكانية الوصول الى بيانات برنامج آخر والكتابة عليها وهذا ما جعل النمط الحقيقي ضعيف من ناحية حماية أجزاء الذاكرة.

## Protected Mode المحمى . ٢.٢.٤

بعد أن تم التعرف على هذه المشاكل سارعت أنتل باصدار المعالج 80286 والذي كان أول معالج يعمل في نمطين (الحقيقي والمحمي). هذا المعالج (والمعالجات التي تليها) حل أهم مشكلة وهي حماية مقاطع الذاكرة

<sup>°</sup>بحيث نعتبر عنوان المقطع هو عنوان بداية (Base Address) لعناوين القيم (Offset).

آنظر الى مقالة الكاتب Daniel B. Sedory على الرابط /Daniel B. Sedory على الرابط /Segments, html



من الوصول العشوائي من قبل برامج المستخدم وذلك عن طريق وصف مقاطع الذاكرة وصلاحيات الوصول اليها في حداول تسمى حداول الوصفات (Descriptor Table). المعالج 80386 هو أول معالج ٣٢ بت ويستخدم مسجلات بحجم ٣٢ بت وحجم مسار البيانات أيضا بنفس الحجم مما سمح بإمكانية التعامل مع ذاكرة بحجم ٤ حيجابايت . كذلك تم اضافة دعم للذاكرة التخيلية ومفهوم الصفحات (Paging) ودعم تعدد المهام. وفي هذا البحث سيتم الحديث عن معالجات ٣٢ بت باعتبارها أحد الأكثر انتشاراً حتى وقتنا هذا ،و على الرغم من ظهور معالجات ٣٤ بت إلا ان الدراسة حول معالجات ٣٢ بت تعتبر هي الأساس نظراً لان المعالجات الحديثة ما هي الا تطوير واضافات للمفاهيم الموجودة على المعالجات السابقة.

## حلقات المعالج CPU Rings

عندما يعمل المعالج في النمط المحمي فان هذا يضمن حماية للذاكرة من برمجيات المستخدم ، وهذا بسبب توصيف الذاكرة وصلاحيات الوصول لها في حدول يستخدمه المعالج لعنونة الذاكرة وهو حدول الواصفات. نظام الصلاحيات الذي تم ادخاله الى المعالج عند عمله في النمط المحمي يسمى بحلقات المعالج (CPU)، هذه الحلقات تحدد مستوى الحماية المطلوب لكي يستخدمها المعالج في تقرير ما اذا كان تنفيذ أمر ما يحتاج الى صلاحية أعلى أم لا، وكذلك لكي يقرر ما اذا كان الوصول الى عنوان معين في الذاكرة مسموح باستخدام صلاحية معينة أم لا. وتوجد أربع حلقات للمعالج تبدأ من الحلقة صفر (Ringo) وتنتهي بالحلقة ٣ (Ringo). الحلقة صفر تسمى نمط النواة (Kernel Mode) بسبب أن أي برنامج يعمل في الخلقة صفر لديه الصلاحيات الكاملة على النظام بالوصول الى أي عنوان في الذاكرة وتنفيذ أي تعليمية حتى لو تسببت في ايقاف النظام عن العمل (المسؤولية تقع على البرنامج) لذلك غالبا البرامج التي تعمل (User Mode)

حيث أن البرامج التي تعمل عليها لا تملك صلاحيات لتنفيذ العديد من الأوامر (مثل الامر cli والأمر (hlt) ولا تملك الوصول الى أي عنوان في الذاكرة بخلاف مساحة العنونة التخيلية (hlt) ولا تملك الوصول الى أي عنوان في الذاكرة بخلاف مساحة العنونة التخيلية (space) الخاصة بالبرنامج نفسه وهذا ما رفع درجة حماية الذاكرة الى أقصى حد ممكن ، والشكل ٢.٥ يوضح هذه الحلقات وصلاحياتها. وعندما يبدأ النظام بالإقلاع فان المعالج يكون في النمط الحقيقي وهو نمط لا يحوي على حلقات حيث أنه يمكن تنفيذ كل الأوامر والوصول الى أي عنوان في الذاكرة ، وعند التحويل الى النمط المحمي (PMode) فان المعالج يكون في الحلقة صفر (kernel Mode) ، ويتم تحويل الحلقة الى حلقة معينة تلقائيا عند نقل التنفيذ الى عنوان في الذاكرة موصوف في حدول الواصفات بأنه يعمل بتلك الحلقة.



## ٥.٢.٢. النمط الغير حقيقي والنمط التخيلي

## ٦.٢.٢. معمارية معالجات 36x

أي معالج يتعرف على مجموعة من الأوامر تسمى Instruction Set بعضاً منها تتطلب صلاحية معينة (الحلقة صفر) لكي يقوم المعالج بتنفيذها (انظر الجدول ٣.٢ لمعرفة هذه الأوامر) وإلا فان هذا سيتسبب في حدوث خطأ من المعالج يسمى الخطأ العام (General Protection Fault) والذي ان لم تتوفر دالة تتعامل معه (Exception Handler) فان هذا يؤدي الى توقف النظام عن العمل.

وتحوي معالجات x86 العديد من المسجلات منها ما يستخدم للأغراض العامة (General Registers) وتوجد أيضا مسجلات لا ومنها ما يستخدم لحفظ العناوين وأرقام المقاطع (Segments Registers) وتوجد أيضا مسجلات لا يمكن استخدامها إلا في برامج الحلقة صفر (أي النواة) حيث أن التغيير فيها يؤثر على عمل النظام وأخيرا هناك مجموعة من المسجلات الداخلية للمعالج والتي لا يمكن الوصول لها برمجياً. والقائمة التالية توضح هذه المسجلات:

جدول ٣.٢.: الأوامر التي تتطلب صلاحية الحلقة صفر تنفيذ هذه الأوامر من قبل برمجيات المستخدم يؤدي الى حدوث خطأ وتوقف النظام عن العمل في حالة لم تتوفر دالة تتعامل مع هذا الخطأ.

الوصف	الأمر
تحميل جدول الواصفات العام الى المسجل GDTR	LGDT
تحميل جدول الواصفات الخاص الى المسجل LDTR	LLDT
تحميل مسجل المهام	LTR
نقل بیانات الی مسجل تحکم	MOV cr_x
new Machine Status WORD تحميل	LMSW
نقل بیانات الی مسجل تنقیح	MOV dr_x
تصفير Task Switch Flag في مسجل التحكم الأول	CLTS
Invalidate Cache without writeback	INVD
Invalidate TLB Entry	INVLPG
Invalidate Cache with writeback	WBINVD
إيقاف عمل المعالج	HLT
قراءة مسجل MSR	RDMSR
الكتابة الى مسجل MSR	WRMSR
قراءة Performance Monitoring Counter	RDPMC
قراءة time Stamp Counter	RDTSC

- RAX (EAX(AX/AH/AL)), RBX (EBX(BX/BH/BL)), RCX (ECX(CX/CH/CL)), : مسجلات عامة RDX (EDX(DX/DH/DL))
  - مسجلات عناوين:
  - . CS,SS,ES,DS,FS,GS:مسجلات مقاطع -
- RSI (ESI (SI)), RDI (EDI (DI)), RBP (EBP (BP)). RSP (ESP (SP)), المسجلات إزاحة: ,RIP (EIP (IP))
  - مسجل الأعلام: (RFLAGS (EFLAGS (FLAGS).
  - مسجلات التنقيح: DRO, DR1, DR2, DR3, DR4, DR5, DR6, DR7.
    - مسجلات التحكم: CRO, CR1, CR2, CR3, CR4, CR8.
    - مسجلات الإختبار: TR1, TR2, TR3, TR4, TR5, TR6, TR7.
- مسجلات أخرى: , mm0, mm1, mm2, mm3, mm4, mm5, mm6, mm7, xmm0, xmm1, xmm2, xmm3, xmm4, xmm5, xmm6, xmm7, GDTR, LDTR, IDTR, MSR, and TR

#### المسجلات العامة General Purpose Registers

في المعالجات ٣٢ بت يوجد ٤ أربع مسجلات عامة طول كل منها هو ٣٢ بت (٤ بايت) وتقسم أي من هذه المسجلات الى جزئين: الجزء الأعلى (High Order Word) وهو بطول ١٦ بت والجزء الأدبي (Low Order Word) وهو أيضا بطول ١٦ بت ، كذلك يُقسم الجزء الأدبي الى جزئين: الجزء الأعلى (High Order Byte) وهو أيضا بطول ٨ بت. والجزء الأدبي (Low Order Byte) وهو أيضا بطول ٨ بت. على سبيل المثال مسجل EAX حيث يقسم الى جزء أعلى (لا يمكن الوصول اليه بشكل مباشر) وجزء أسفل وهو XA الذي يُقسم أيضا الى قسمين AH و AL. كل مسجل من هذه المسجلات العامة يستخدم لأي شيء لكن هناك بعض الإستخدامات الغالبة لكلٌ منهم توضحها القائمة التالية.

- المسجل EAX: يستخدم لنقل البيانات والعمليات الحسابية.
- المسجل EBX: يستخدم في الوصول للذاكرة بشكل غير مباشر وذلك باستخدام مسجل آخر يعمل كعنوان رئيسي Base Address.
  - المسجل ECX: يستخدم في عمليات التكرار والعد.
    - المسجل EDX: يستخدم في تخزين البيانات.

## مسجلات المقاطع Segment Registers

مسجلات المقاطع تستخدم لتخزين أرقام وعناوين المقاطع (Segments) وتوجد 7 مسجلات مقاطع تستخدم في النمط الحقيقي كما يلي:

- المسجل CS: يحوي عنوان بداية مقطع الشفرة للبرنامج المراد تنفيذه.
- المسجل DS: يحوي عنوان بداية مقطع البيانات للبرنامج المراد تنفيذه.
- المسجل SS: يحوي عنوان بداية مقطع المكدس للبرنامج المراد تنفيذه.
- المسجل ES: يحوي عنوان بداية مقطع البيانات للبرنامج المراد تنفيذه.
  - المسجل FS: يحوي عنوان مقطع بعيد.
  - المسجل GS: يستخدم للأغراض العامة.

أما في النمط المحمي (PMode) فإن هذه المسجلات لا تشير الى مقاطع البرامج والبيانات وإنما تشير الى واصفات معينة في حدول الواصفات العام ، هذه الواصفات تحدد عنوان بداية المقطع ونوع المقطع (يحوي شفرات أم بيانات ) وتحدد صلاحية التنفيذ وصلاحية والقراءة والكتابة فيها - كما سنرى ذلك في الفصل الرابع بإذن الله-.

#### مسجلات الإزاحة Offset Registers

بجانب مسجلات المقاطع فإن الوصول الى الذاكرة في النمط الحقيقي يتطلب عنوان الإزاحة بداخل المقطع ، وتوجد ٤ مسجلات إزاحة في معالجات x86 حجم كل منها هو ٣٢ بت في الأنظمة ٣٢ بت و ١٦ بت في أنظمة ١٦ بت. والقائمة التالية توضح هذه المسجلات:

- المسجل SI: يحوي عنوان الإزاحة في مقطع البيانات.
  - المسجل DI: نفس الوظيفة السابقة.
- المسجل BP: يحوي عنوان الإزاحة بداخل مقطع المكدس ويمكن استخدام للأشارة على أي عنوان في أي مقطع آخر.
  - المسجل SP: يحوي عنوان الإزاحة بداخل مقطع المكدس.

#### مؤشر التعليمة Instruction Pointer

هذا المسجل (IP) يمثل إزاحة بداخل مقطع الشفرة (CS) وهو يحوي عنوان التعليمة التالية التي سيقوم المعالج بتنفيذها ، والعنوان CS:IP بمثل العنوان الفيزيائي للتعليمة التالية. هذا المسجل هو بطول ٣٢ بت (EIP) في أنظمة ٢٦ بت، وهو مسجل لا يمكن تغيير محتواه باستخدام تعليمة المعالج MOV وإنما يتم تغيير محتواه عن القفز الى مكان آخر للتنفيذ.

#### مسجل الأعلام FLAGS Register

مسجل الأعلام هو مسجل بحجم ٣٢ بت (EFLAGS) في أنظمة ٣٢ بت و بحجم ١٦ بت (FLAGS) في أنظمة ١٦ بت وهذا المسجل هو عبارة عن بتات (بالحجم السابق ذكره) كل بت لديه وظيفه محده ، وينقسم بشكل عام الى بتات حالة (Status) بحيث تعكس حالة الأوامر التي يقوم المعالج بتنفيذها و بتات تحكم (Control) بحيث تتحكم في بعض الخصائص و بتات للنظام (System). والجدول ٤.٢ يوضح وظيفة كل بت في هذا المسجل.

ويحدد البتين IOPL مستوى الحماية المطلوب لتنفيذ مجموعة من الأوامر (مثل الأوامر CLI,STI,IN,OUT) حيث لن يتم تنفيذ مثل هذه التعليمات إلا في حالة كان مستوى الحماية الحالي الحايات الحالية الحالي Level أعلى من أو مساوياً للقيمة الموجودة في البتين VIOPL ، وغالباً ما تكون القيمة هي صفر دلالة على أن التعليمات السابقة لا يتم تنفيذها الا لبرامج النواة (Ringo).

## مسجلات التحكم Control Registers

توجد في معالجات ٣٢ بت ستة مسجلات للتحكم في سلوك وعمل المعالج وهي CRO, CR1, CR2, CR3 ، ونظراً لخطورة التعامل معها فان هذه المسجلات لا يمكن الوصول لها إلا عند العمل في نمط النواة (Kernel Moder/Ring0) ولا يُمكن لبر بحيات المستخدم الوصول الى هذه المسجلات والتعامل معها. وفي الوقت الحالي يهمنا فقط أول مسجل تحكم وهو CRO حيث من خلاله يمكن أو نقوم بعملية تحويل نمط المعالج من النمط الحقيقي الى النمط المحمي (PMode) وكذلك يمكن أن نقوم بتفعيل خاصية الصفحات (Paging) ، والتركيبة التالية توضح محتويات كل بت في مسجل التحكم CRO وهو مسجل بحجم ٣٣ بت.

- Bit 0 (PE): Puts the system into protected mode.
- Bit 1 (MP): Monitor Coprocessor Flag This controls the operation of the WAIT instruction.
- Bit 2 (EM): Emulate Flag. When set, coprocessor instructions will generate an exception

<sup>&</sup>lt;sup>۷</sup>أعلى مستوى حماية هو الحلقة صفر (Ring0) ويليها الحلقة ١ ثم ٢ و٣.

## جدول ٤.٢.: مسجل الأعلام EFLAGS

Er Er (33 6) - 27 D				
الإستخدام	اسم البت	رقم البت		
Carry Flag - Status bit	CF	0		
محجوزة	-	1		
Parity Flag	PF	1 2 3		
محجوزة	-			
Adjust Flag - Status bit	AF	4 5 6		
محجوزة	-	5		
Zero Flag - Status bit	ZF	6		
Sign Flag - Status bit	SF	7		
Trap Flag - System Flag	TF	9		
Interrupt Enabled Flag - System Flag	IF	9		
Direction Flag - Control Flag	DF	10		
Overflow Flag - Status bit	OF	11		
I/O Priviledge Level - Control Flag	IOPL	12-13		
Nested Task Flag - Control Flag	NT	14		
محجوزة	-	15		
Resume Flag (386+ Only) - Control Flag	RF	16		
v8086 Mode Flag (386+ Only) - Control Flag	VM	17		
Alignment Check (486SX+ Only) - Control Flag	AC	18		
Virtual Interrupt Flag (Pentium+ Only) - Control Flag	VIF	19		
Virtual Interrupt Pending (Pentium+ Only) - Control Flag	VIP	20		
Identification (Pentium+ Only) - Control Flag	ID	21		
محجوزة	-	22-31		

- Bit 3 (TS): Task Switched Flag This will be set when the processor switches to another task.
- Bit 4 (ET): ExtensionType Flag. This tells us what type of coprocesor is installed.
  - 0 80287 is installed
  - 1 80387 is installed.
- Bit 5 (NE): Numeric Error
  - 0 Enable standard error reporting
  - 1 Enable internal x87 FPU error reporting
- Bits 6-15: Unused
- Bit 16 (WP): Write Protect
- Bit 17: Unused
- Bit 18 (AM): Alignment Mask
  - 0 Alignment Check Disable
  - 1 Alignment Check Enabled (Also requires AC flag set in EFLAGS and ring 3)
- Bits 19-28: Unused
- Bit 29 (NW): Not Write-Through
- Bit 30 (CD): Cache Disable
- Bit 31 (PG): Enables Memory Paging.
  - 0 Disable
  - 1 Enabled and use CR3 register

# القسم II. إقلاع الحاسب Booting

## ٣. إقلاع الحاسب ومحمل النظام Bootloader

أحد أهم الأساسيات في برمجة نظام تشغيل هي كتابة محملٌ له ، هذا المحمل يعمل على نسخ نواة النظام من أحد الأقراص الى الذاكرة الرئيسية ثم ينقل التنفيذ الى النواة ، وهكذا تنتهي دورة عمل المحمل ويبدأ نظام التشغيل متمثلا في النواة بالبدء بتنفيذ الاوامر والمهمات وتلبية إحتياجات المستخدم. في هذا الفصل سندرس كيفية برمجة المحمل وماهيته وسيتم الاقلاع من قرص مرن بنظام FAT12 ، فالغرض هذه المرحلة هو دراسة أساسيات المحمل وتحميل وتنفيذ نواة مبسطة ، وفي الفصل الثالث سنعود مجددا الى الحديث عن أنظمة الملفات.

## ١.٣. إقلاع الحاسب

إقلاع الحاسب (Boot-Strapping) هي أول خطوة يقوم بها الجهاز عند وصله بالكهرباء لتحميل نظام التشغيل، وتبدأ هذه العملية مباشرة عند الضغط على مفتاح التشغيل في الحاسب ، حيث ترسل إشارة كهربائية الى اللوحة الام ( MotherBoard ) والتي تقوم بتوجيهها الى وحدة موزد الطاقة (Power Supply Unit). بعد ذلك يأتي دور وحدة PSU لكي تقوم بمهمة تزويد الحاسب وملحقاته بالكمية المطلوبة من الطاقة، وإرسال اشارة Power Good إلى اللوحة الام وبالتحديد الى نظام ال BIOS . تدل هذه الاشارة على أنه تم تزويد الطاقة الكافية ، وفورا سيبدأ برنامج الفحص الذاتي ( Power on Self Test ) الذي يعرف اختصاراً ب POST بفحص أجهزة ومحلقات الحاسب (مثل الذاكرة ولوحة المفاتيح والماوس والناقل التسلسلي ...الخ) والتأكد من أنها سليمة. بعدها يقوم ال POST بنقل التحكم الي نظام ال BIOS حيث سيقوم ال POST بتحميل ال BIOS الى نهاية الذاكرة 0xFFFF0 و سيقوم أيضا بوضع تعليمة قفز ( jump ) في أول عنوان في الذاكرة الى لهاية الذاكرة ، كذلك من مهام ال POST هي تصفير المسجلين CS:IP وهذا يعني أن أول تعليمية سينفذها المعالج هي تعليمة القفز الي نماية الذاكرة وبالتحديد الى ال BIOS . يستلم ال BIOS التحكم ويبدأ في انشاء جدول المقاطعات ( Interrupt Vector Table ﴾ وتوفير العديد من المقاطعات ،ويقوم بالمزيد من عمليات الفحص والاحتبار للحاسب ، وبعد ذلك يبدأ في مهمة البحث عن نظام تشغيل في الاجهزة الموجودة بناءا على ترتيبها في اعدادات ال BIOS في برنامج Setup ،وفي حالة لم يجد ال BIOS جهازا قابلا للاقلاع في كل القائمة فانه يصدر رسالة خطأ بعدم توفر نظام تشغيل ويوقف الحاسب عن العمل ( Halt ) ، وفي حالة توفر جهازاً قابلاً للإقلاع سيقوم ال BIOS

اهذه الإشارة تحوي على بت ( bit ) تدل قيمته اذا كانت 1 على أنه تم تشغيل الحاسب.

بتحميل القطاع الأول منه ( يحوي هذا القطاع على برنامج المحمل) الى الذاكرة الرئيسية وبالتحديد الى العنوان الفيزيائي 0x07c00 وسيُنقَل التنفيذ الى المحمل.

خلال هذه المهمة (اقلاع النظام) يوفر لنا نظام ال BIOS العديد من المقاطعات على حدول المقاطعات والذي يتم انشائه بدءاً من العنوان 0x0 ، هذه المقاطعات هي حدمات يوفرها لنا نظام البايوس لاداء وظيفة معينة مثل مقاطعة لطباعة حرف على الشاشة. واحدة من أهم المقاطعات التي يستخدمها نظام البايوس للبحث عن حهاز الاقلاع هي المقاطعة int 0x19 حيث تكمن وظيفتها في البحث عن هذا الجهاز ومن ثم تحميل القطاع الأول منه الى العنوان الفيزيائي 0x07c00 ونقل التنفيذ اليه . طريقة البحث والتحميل ليست بالامر المعقد حيث على هذه المقاطعة البحث في أول قطاع (من أي جهاز موجود على قائمة الاجهزة القابلة للاقلاع) عن التوقيع 0xAA55 وهي عبارة عن بايتين يجب أن تكون على آخر القطاع الاول تدل على أن هذا الجهاز قابل للاقلاع. ومن الجدير بالذكر أن المقاطعات التي يوفرها لنا نظام البايوس يمكن استخدامها فقط اذا كان المعالج يعمل في النمط الحقيقي Real Mode أما إذا تم تغيير نمط المعالج الى النمط المحمي Protected Mode – كما سنرى ذلك لاحقا – فانه لن يمكن الاستفادة من المعالج الى النمط المحمي Exception – كما سنرى ذلك لاحقا – فانه لن يمكن الاستفادة من المقاطعات بل سيتسبب استخدامها في حدوث استثناءات ( Exception ) توقف عمل الحاسب.

## ۲.۳. محمل النظام Bootloader

محمل النظام هو برنامج وظيفته الرئيسية هي تحميل نواة نظام التشغيل ونقل التنفيذ اليها.هذا المحمل يجب ان تتوفر فيه الشروط الاتية :

- حجم البرنامج يجب أن يكون 512 بايت بالضبط.
- أن يتواجد على القطاع الأول في القرص: القطاع رقم 1 ، الرأس 0 ، المسار 0 ، وأن يحمل التوقيع المعروف.
  - ٣. أن يحوي شفرة تحميل النواة ونقل التنفيذ اليها.
- <object code خالي من أي أضافات ( header,symbol table,...etc ) وهو ما يعرف أيضا بــ header,symbol .</li>

الشرط الأول يُقيد وظيفة المحمل وقدرته على توفير خصائص متقدمة ٢، حيث أن هذا الحجم لا يكفي لكي يبحث المحمل عن نواة النظام وتمهيد الطريق لها للبدء بتنفيذها ، وبسبب أن النواة ستكون 32-bit فانه يجب تجهيز العديد من الأشياء بدءاً من جداول الواصفات (العامة والخاصة) وتفعيل البوابة A20 وانتهاءاً بتغيير نمط المعالج الى النمط المحمي والقفز الى النواة للمباشرة في تنفيذها . كل ذلك يحتاج الى

Safe Mode ال عاصية ال

حجم أكبر من الحجم المشروط لذلك عادة ما يلجأ مبرمجوا المحملات الى تجزئيها على مرحلتين وهو ما يسمى ب Multi-Stage Boot Loader . الشرط الثاني للمحمل وهو أن يتواجد على أول قطاع في القرص وهو يحمل العنوان الفيزيائي التالي:

- القطاع رقم 1
- المسار رقم 0
- الرأس رقم 0

وتحقيقُ هذا الشرط ليس بالأمر المعقد حصوصا مع توفر العديد من الادوات التي تساعد على نسخ مقطع من قرص ما الى مقطع في قرص آخر ، أما الشق الثاني من الشرط فهو متعلق بتمييز القطاع الاول كقطاع عقابل للاقلاع من غيره ، حيث حتى يكون القطاع قابلا للاقلاع فانه يجب أن يحمل التوقيع كلى البايت رقم 510 و 511 . وبدون هذا التوقيع فان البايوس (وتحديدا مقاطعة رقم 0x19) لن تتعرف على هذا القطاع كقطاع قابل للإقلاع. أما الشرط الثالث فهو شرط اختياري وليس اجباري ، فمن الممكن أن تكون وظيفة المحمل هي عرض رسالة ترحيب فقط! ولكن في أغلب الحالات الواقعية يجب أن تُحمَّل النواة وتُنفَّذ عن طريق هذا المحمل. وقد أسلفنا وذكرنا أن تحميل نواة 32-bit يختلف عن تحميل نواة 16-bit المرحلية في الاولى يجب تجهيز الطريق أمام النواة وتفعيل بعض الخصائص لذلك وحب تقسيم مهمة واحدة فقط . والشرط الاخير يتعلق بصيغة الملف التنفيذي للمحمل، حيث أغلب المترجمات تخرج صيغ واحدة فقط . والشرط الاخير يتعلق بصيغة الملف التنفيذي للمحمل، حيث أغلب المترجمات تخرج صيغ عملية تنفيذ المحمل وتشغيله من قبل البايوس مستحيلة ، فالبايوس عندما يقرأ محمل النظام الى الذاكرة فانه يعقل التنفيذ المحمل وتشغيله من قبل البايوس مستحيلة ، فالبايوس عندما يقرأ محمل النظام الى الذاكرة فانه ينقل التنفيذ الى أول بايت فيه والذي يجب ان يكون قابل للتنفيذ وليس معلومات أو هيدر عن الملف عما في حالة الصيغ السابق ذكرها - . لذلك يجب أن تكون صيغة المحمل هي عبارة عن الصيغة الثنائية للأوامر الموجودة فيه بدون أي اضافات أي Object Code والفات أي اضافات المخاط المنظام الله التنفيذ وليس الموجودة وليه بدون أي اضافات أي Object Code المنطام الهيؤية المنائية المناؤية المناؤية المنائية للأوامر الموجودة فيه بدون أي اضافات أي Object Code المنطام المنطاء المنطبة المناؤية المناؤية

ويجدر بنا الحديث عن لغة برمجة محمِّل النظام، فغالبا تستخدم لغة التجميع (Assembly 16-bit) لأسباب كثيرة ، منها أن الحاسب عندما يبدأ العمل فان المعالج يكون في النمط الحقيقي تحقيقا لأغراض التوفقية (Backward Compatibility ) مع الأجهزة السابقة ، أيضا استخدام لغة التجميع 16-bit يجعل من الممكن استدعاء مقاطعات وخدمات البايوس – قبل الانتقال الى بيئة 32-bit ألا حاجة لملفات وقت التشغيل run-time library ، حيث أن لغة التجميع ماهي الا مختصرات للغة الآلة Machine من المنظم بلغة السي مستحيلا ! فهناك كمِّ كبير من لحملات تستخدم لغة السي والتجميع في آن واحد (مثل GRUB,NTLDR,LILO...etc )، لكن قبل برمجة مثل هذه المحملات يجب برمجة بعض ملفات ال run-time لتوفير بيئة لكي تعمل برامج السي عليها ، يقمل يجب كتابة المالي المنطقة الناتجة من برنامج السي ويبدأ التنفيذ من دالة ال main ).

## ٣.٣. مخطط الذاكرة

أثناء مرحلة الإقلاع وعندما يُنقل التنفيذ الي محمل النظام فان الذاكرة الرئيسية ل

## ٣.٤. برمجة محمل النظام

المثال ٣.١ يوضح أصغر محمل للنظام يمكن كتابته وتنفيذه ، باستخدام المجمع NASM وهو مجمع متعدد المنصات ويوفر ميزة انتاج ملفات ثنائية object code .

#### Example ٣.١: Smallest Bootloader

```
, ;Simple Bootloader do nothing.
bits 16
              ; 16-bit real mode.
               ; label are pointer.
ι start:
            ; clear interrupt.
     cli
     hlt
            ; halt the system.
                             0 ; append zeros.
    times 510-(\$-\$\$) db
     ; $ is the address of first instruction (should be 0
         x07c00).
     ; $$ is the address of current line.
     ; $-$$ means how many byte between start and current.
     ; if cli and hlt take 4 byte then time directive will
         fill
     ; 510-4 = 506 \text{ zero's}.
١٨
     ; finally the boot signature Oxaa55
         0x55 ; first byte of a boot signature.
     db
           Oxaa ; second byte of a boot signature.
```

<sup>&</sup>quot;راجع الملحق المعرفة كيفية استخدام المجمع لترجمة المحمل وكيفية نسخه الى floppy disk or CD ليتم القلاع منه سواءاً كان على جهاز فعلى أو على جهاز تخيلي (Virtual Machine) .

وعندما يبدأ الجهاز بالعمل فان البايوس يقوم بنسخ هذا المحمل الى العنوان 0x7c00 ( ويبدأ بتنفيذه ، وفي هذا المثال فان المحمل هذا الذي يعمل في النمط الحقيقي (real mode) لا يقوم بشيء ذو فائدة حيث يبدأ بتنفيذ الامر داء الذي يوقف عمل المقاطعات ، يليها الامر الذي يوقف عمل المعالج وبالتالي يتوقف النظام عن العمل ، وبدون هذا الأمر فان المعالج سيستمر في تنفيذ أوامر لا معني لها المعالج وبالتالي يتوقف النظام عن العمل ، وبدون هذا الأمر فان المعالج سيستمر في تنفيذ أوامر لا معني لها (garbage) والتي ستؤدي الى سقوط (Crash) النظام . وبسبب أن حجم المحمل بجب أن يكون 512 بايت ذات بايت وأن آخر بايتين فيه يجب أن تكونا التوقيع الخاص بالمحمل فانه يجب أن تكون أول 510 بايت ذات قيمة واخر بايتين هما 0xaa55 ، لذلك تم استخدام الموجه times لكي يتم ملئ المتبقي من أول 510 بايت بالقيمة صفر (ويمكن استخدام أي قيمة اخرى) وبعد ذلك تم كتابة التوقيع الخاص بالمحمل وذلك حتى يتم التعرف عليه من قبل البايوس.

## ١.٤.٣ عرض رسالة ترحيبية

طالما ما زلنا نعمل في النمط الحقيقي فان ذلك يمكننا من استخدام مقاطعات البايوس ، وفي المثال ٣.٢ تم عرض رسالة باستخدام مقاطعة البايوس int 0x10 الدالة 0xe .

### Example T.T: Welcom to OS World

```
, Hello Bootloader
             ; 16-bit real mode.
bits 16
• org 0x0
             ; this number will added to all addresses (
    relocating).
v start:
     jmp main ; jump over data and function to entry point.
\f ; ***********
ır ; data
15 ; ***********
                 "Welcome to egraOS, Coded by Ahmad Essam"
n hello_msq db
    ,0xa,0xd,0
19 ; puts16: prints string using BIOS interrupt
r.; input:
```

```
es: pointer to data segment.
       si: point to the string
ro puts16:
           ; read character from ds:si to al ,and
    lodsb
       increment si if df=0.
    cmp al,0 ; check end of string ?
۲٩
     je end_puts16 ; yes jump to end.
۳.
    mov ah, 0xe
               ; print character routine number.
    int 0x10 ; call BIOS.
     jmp puts16 ; continue prints until 0 is found.
  end_puts16:
٣٨
    ret
٤.
entry point of bootloader.
n main:
٤٨
     ; intit registers
٤٩
     ; because bootloader are loaded at 0x07c00 we can
       refrence this location with many different
       combination of segment:offset addressing.
     ; So we will use either 0x0000:0x7c000 or 0x:07c0:0x0000
        , and in this example we use 0x07c0 for segment and
       0x0 for offset.
    mov ax, 0x07c0
    mov ds, ax
```

```
mov es,ax

mov si,hello_msg
call puts16

call puts16

cli ; clear interrupt.
hlt ; halt the system.

times 510-($-$$) db 0 ; append zeros.

; finally the boot signature 0xaa55
db 0x55
v. db 0xaa
```

#### النتيجة:

الشيء الملاحظ في المثال السابق هو أن مقطع الكود code segment ومقطع البيانات data segment متواجدان في نفس المكان على الذاكرة (داخل ال 512 بايت) لذلك يجب تعديل قيم مسجلات المقاطع للاشارة الى المكان الصحيح. و بداية نذكر أن البايوس عندما ينقل التنفيذ الى برنامج محمل النظام الذي قمنا بكتابته فانه في حقيقة الأمر يقوم بعملية far jump والتي ينتج منها تصحيح قيم ال cs:ip لذلك لا داعي للقلق حول هذين المسجلين، لكن يجب تعديل قيم مسجلات المقاطع الاحرى مثل لذلك لا داعي للقلق حول هذين المسجلين، لكن يجب تعديل قيم مسجلات المقاطع الاحرى مثل الدلك لا داعي للقلق حول هذين المسجلين، لكن يجب تعديل قيم مسجلات المقاطع الاحرى الوصول الدلك بن وكما نعلم أن العنوان الفيزيائي لمحمل النظام هو 0x07c00 يمكن الوصول اليه بأكثر من 4000 طريقة مختلفة ، لكن سوف نقتصر على استخدام العنوان 0x07c0 وكان هذه هي القيم الفعلية التي تستخدمها البايوس.

وفي حالة استخدام العنونة الاولى فان مسجلات المقاطّع بجب أن تحوي القيمة  $0\times0\times0$  (كما في المثال اعلاه) أما بقية العنوانين (سواءا للمتغيرات وال label) فالها بجب أن تبدأ من القيمة  $0\times0$ ، وكما هو معروف ان المجمعات عندما تبدأ في عملية ترجمة الملف الى ملف ثنائي فالها تبدأ بترقيم العناوين بلاءأ من العنوان  $0\times0$  لذلك كانت وظيفة الموجه org هي عمل اعادة تعيين (relocating) للعناوين بالقيمة التي تم كتابتها ، وفي المثال أعلاه كانت القيمة هي  $0\times0$  ، أما في حالة استخدام الطريقة الثانية للوصول الى مكان محمل النظام فان مسجلات المقاطع بجب أن تحوي القيمة  $0\times0$  بينما المسجلات الاحرى بجب أن تبدأ قيمها من العنوان  $0\times7$ 000 ، وهذا لا يمكن بالوضع الطبيعي لان المجمعات ستبدأ من العنوان  $0\times0$ 0 لذلك يجب استخدام الموجه org وتحديد قيمة ال relocate بالقيمة  $0\times7$ 00.

## ٣.٤.٣. معلومات قطاع الاقلاع

إضافة الى محمل النظام فان قطاع الإقلاع boot sector يجب أن يحوي كذلك على معلومات تساعد في وصف نظام الملفات المستخدم ووصف القرص الذي سيتم الاقلاع منه ، هذه المعلومات تحوي معرف

OEM وتحوي بيانات BIOS Parameter Block (تختصر ب BPB) ويجب أن تبدأ كل هذه البيانات من البايت رقم 3. وسوف يتم استخدام هذه البيانات بكثرة أثناء تطوير محمل النظام كذلك أحد فوائد هذه البيانات هو تعرف أنظمة التشغيل على نظام الملفات المستخدم في القرص.

Example ٣.٣:	Bios Parameter Block

\ \ \ \	OEM_ID OS, Must be 8 byt	<b>db</b> e! no more	"eqraOS no less.	" ; Name of your
	bytes_per_sector sector.	dw	0x200	; 512 byte per
٥	sectors_per_cluster cluster.	db	0x1	; 1 sector per
٦	reserved_sectors reserved.	dw	0x1	; boot sector is
٧	total_fats	db	0x2	; two fats.
٨	root_directory  224 entries.	dw	0xe0	; root dir has
٩	total_sectors in the volume.	dw	0xb40	; 2880 sectors
١.	<pre>media_descriptor     disk.</pre>	db	0xf0	; 1.44 floppy
11	<pre>sectors_per_fat   fat.</pre>	dw	0×9	; 9 sector per
١٢	sectors_per_track track.	dw	0x12	; 18 sector per
١٣	<pre>number_of_heads   platter.</pre>	dw	0x2	; 2 heads per
١٤	hidden_sectors sector.	dd	0x0	; no hidden
10	total_sectors_large	dd	0x0	
14	; Extended BPB.			
	drive_number	db	0x0	
۲.	flags	db	0x0	
	signature or 0x29.	db	0x29	; must be 0x28

<sup>&</sup>lt;sup>ع</sup>لهذا السبب فان أول تعليمة في المحمل ستكون تعليمة القفز الى الشفرة التنفيذية، وبدون القفز فان المعالج سيبدأ بتنفيذ هذه البيانات باعتبار انها تعليمات وهذا ما يؤدي في الاخر الى سقوط النظام.

```
volume_id dd 0x0 ; serial number
    written when foramt the disk.
rr volume_label db "MOS FLOPPY"; 11 byte.
rs system_id db "fat12"; 8 byte.
```

المثال ٣.٤ يوضح شفرة المحمل بعد اضافة بيانات OEM and BPB.

#### Example T. :: BPB example

```
' ;Hello Bootloader

s bits 16 ; 16-bit real mode.
• org 0x0
             ; this number will added to all addresses (
    relocating).
v start:
   jmp main ; jump over data and function to entry point.
; OEM Id and BIOS Parameter Block (BPB)
\r ;*****************************
, must begin at byte 3(4th byte), if not we should add nop
    instruction.
v OEM_ID
                    db
                             "egraOS " ; Name of your
    OS, Must be 8 byte! no more no less.
                            0x200 ; 512 byte per
n bytes_per_sector
                    dw
    sector.
sectors_per_cluster db
                             0x1
                                       ; 1 sector per
    cluster.
n reserved_sectors
                   dw
                             0x1
                                        ; boot sector is
     reserved.
** total_fats
                    db
                             0x2
                                        ; two fats.
rr root_directory
                             0xe0
                                        ; root dir has
                    dw
    224 entries.
                        0xb40 ; 2880 sectors
total_sectors
                   dw
    in the volume.
```

```
vo media_descriptor
                 db
                           0xf0
                                      ; 1.44 floppy
    disk.
" sectors_per_fat dw
                           0x9
                                      ; 9 sector per
    fat.
v sectors_per_track dw
                           0x12
                                      ; 18 sector per
    track.
number_of_heads
                 dw
                          0x2
                                      ; 2 heads per
    platter.
                        0x0
n hidden_sectors
                dd
                                      ; no hidden
    sector.
                       0x0
r. total_sectors_large dd
rr ; Extended BPB.
r: drive_number
                           0x0
                 db
                   db
                           0x0
ro flags
m signature
                   db
                           0x29
                                     ; must be 0x28
   or 0x29.
rv volume_id
                           0x0
                   dd
                                     ; serial number
    written when foramt the disk.
                           "MOS FLOPPY"; 11 byte.
rx volume_label db
                   db
                           "fat12 " ; 8 byte.
ra system_id
٤.
£7 ; ***********
ir ; data
¿¿ ; ***********
in hello_msq db
              "Welcome to eqraOS, Coded by Ahmad Essam"
    ,0xa,0xd,0
; puts16: prints string using BIOS interrupt
..; input:
       es: pointer to data segment.
       si: point to the string
.. puts16:
          ; read character from ds:si to al ,and
     lodsb
       increment si if df=0.
```

```
٥٩
     cmp al,0 ; check end of string ?
     je end_puts16 ; yes jump to end.
٦.
٦١
     mov ah, 0xe ; print character routine number.
     int 0x10 ; call BIOS.
74
٦٤
     jmp puts16 ; continue prints until 0 is found.
  end_puts16:
٦٧
٦٨
    ret
vy , ******************************
    entry point of bootloader.
νι main:
٧٨
     ; intit registers
     ; because bootloader are loaded at 0x07c00 we can
        refrence this location with many different
        combination
     ; of segment:offset addressing.
     ; So we will use either 0x0000:0x7c000 or 0x07c0:0x0000
     ; and in this example we use 0x07c0 for segment and 0x0
        for offset.
٨Y
     mov ax, 0x07c0
     mov ds, ax
    mov es,ax
٩١
     mov si, hello_msg
     call puts16
٩٤
           ; clear interrupt.
     cli
90
     hlt
           ; halt the system.
```

```
times 510-(\$-\$\$) db 0 ; append zeros.

; finally the boot signature 0xaa55

db 0x55

db 0xaa
```

و المخرج ٣.٥ يوضح الشفرة السابقة في حالة عرضها بأي محرر سادس عشر Hex Editor حيث كما نلاحظ أن بيانات المحمل متداخلة مع الشفرة التنفيذية (تعليمات المعالج) لذلك يجب أن يتم القفز فوق هذه البيانات حتى لا تُنَفذ كتعليمات خاطئة ، كذلك يجب التأكد من آخر بايتين وألها تحمل التوقيع الصحيح.

#### Example T.o: Hex value of bootloader

```
Offset(h) 00 01 02 03 04 05 06 07
00000000
          E9 72 00 65 71 72 61 4F
                                     ér.egraO
8000000
          53 20 20 00 02 01 01 00
                                     S .....
00000010
          02 E0 00 40 0B F0 09 00
                                      . à .@đ . . .
          12 00 02 00 00 00 00 00
00000018
                                      . . . . . . . .
          00 00 00 00 00 00 29 00
00000020
                                      . . . . . . ) .
          00 00 00 4D 4F 53 20 46
00000028
                                      ...MOS F
00000030
          4C 4F 50 50 59 20 66 61
                                     LOPPY fa
          74 31
00000038
                 32 20 20 20 57 65
                                     t12
                                          We
00000040
          6C 63 6F 6D 65 20 74 6F
                                     Icome to
00000048
          20 65 71 72 61 4F 53 2C
                                       eqraOS,
00000050
          20 43 6F 64 65 64 20 62
                                       Coded b
00000058
          79 20 41 68 6D 61 64 20
                                     y Ahmad
00000060
          45 73 73 61 6D 0A 0D 00
                                     Essam . . .
                                     ¬<.t.′.ĺ
00000068
          AC 3C 00 74 07 B4 0E CD
00000070
          10 E9 F4 FF C3 B8 C0 07
                                      .Ăéôÿ¸À.
                                      .Ø.À¾>.è
          8E D8 8E C0 BE 3E 00 E8
00000078
08000000
          E6 FF FA F4 00 00 00 00
                                     æÿúô . . . .
88000000
          00 00 00 00 00 00 00 00
                                      . . . . . . . .
000001F0 00 00 00 00 00 00 00 00
000001F8 00 00 00 00 00 00 55 AA
                                      . . . . . . U<sup>a</sup>
```

ويمكن الاستفادة من هذه المحررات والتعديل المباشر في قيم الهيكس للملف الثنائي ، فمثلا يمكن حذف التوقيع واستبداله بأي رقم ومحاولة الإقلاع من القرص! بالتأكيد لا يمكن الاقلاع بسبب أن البايوس لن يتعرف على القرص بأنه قابل للإقلاع ، كذلك كمثال يمكن عمل حلقة لا نهائية وطباعة الجملة الترحيبة في كل تكرار ، ويجب أو لا اعادة تجميع الملف الثنائي باستخدام أي من برامج ال Disassembler وإدخال تعليمة قفز بعد استدعاء دالة طباعة السلسلة الى ما قبلها.

#### Example ٣.٦: Complete Example

```
, ;Hello Bootloader
            ; 16-bit real mode.
r bits 16
: org 0x0
              ; this number will added to all addresses (
    relocating).
¬ start:
     jmp main ; jump over data and function to entry point.
; OEM Id and BIOS Parameter Block (BPB)
\r ;******************************
is; must begin at byte 3(4th byte), if not we should add nop
    instruction.
                              "eqraOS " ; Name of your
                     db
va OEM_ID
    OS, Must be 8 byte! no more no less.
                              0x200 ; 512 byte per
w bytes_per_sector
                    dw
    sector.
                                         ; 1 sector per
19 sectors_per_cluster db
                              0x1
    cluster.
· reserved_sectors
                    dw
                              0x1
                                          ; boot sector is
     reserved.
n total_fats
                    db
                              0x2
                                          ; two fats.
** root_directory
                              0xe0
                                         ; root dir has
                    dw
    224 entries.

fr total_sectors
                     dw
                              0xb40
                                         ; 2880 sectors
    in the volume.
```

<sup>°</sup>في حالة لم نتمكن من الوصول الى ملف المصدر source code.

```
v media_descriptor
                 db
                           0xf0
                                      ; 1.44 floppy
   disk.
sectors_per_fat dw
                           0x9
                                     ; 9 sector per
   fat.
                          0x12
" sectors_per_track dw
                                     ; 18 sector per
    track.
vv number_of_heads
                 dw
                         0x2
                                     ; 2 heads per
   platter.
                        0x0
M hidden_sectors
               dd
                                     ; no hidden
    sector.
                       0x0
total_sectors_large dd
rı; Extended BPB.
rr drive_number
                          0x0
                 db
                  db
                           0x0
r: flags
                                     ; must be 0x28
ro signature
                  db
                           0x29
   or 0x29.
rı volume_id
                  dd
                           0x0
                                     ; serial number
    written when foramt the disk.
                           "MOS FLOPPY"; 11 byte.
rv volume_label db
                  db
                           "fat12 " ; 8 byte.
rx system_id
: ***********
ir; data
¿r ; ***********
to hello_msq db
              "Welcome to eqraOS, Coded by Ahmad Essam"
   ,0xa,0xd,0
in ; puts16: prints string using BIOS interrupt
input:
       es: pointer to data segment.
      si: point to the string
os puts16:
     lodsb ; read character from ds:si to al ,and
       increment si if df=0.
```

```
cmp al,0 ; check end of string ?
٥٨
     je end_puts16 ; yes jump to end.
     mov ah, 0xe ; print character routine number.
     int 0x10 ; call BIOS.
٦٢
     jmp puts16 ; continue prints until 0 is found.
  end_puts16:
٦٦
٦٧
    ret
entry point of bootloader.
YT ; *****************************
vo main:
     ; intit registers
٧٨
     ; because bootloader are loaded at 0x07c00 we can
        refrence this location with many different
        combination
     ; of segment:offset addressing.
     ; So we will use either 0x0000:0x7c000 or 0x07c0:0x0000
     ; and in this example we use 0x07c0 for segment and 0x0
        for offset.
٨٦
     mov ax, 0x07c0
Α٧
     mov ds, ax
    mov es,ax
٨٩
٩.
     mov si, hello_msg
     call puts16
           ; clear interrupt.
     cli
9 £
     hlt
           ; halt the system.
```

```
times 510-(\$-\$\$) db 0 ; append zeros.

finally the boot signature 0xaa55

db 0x55

db 0xaa
```

## mt 0x13 . تحميل قطاع من القرص باستخدام المقاطعة 2x13 . تحميل قطاع من القرص باستخدام المقاطعة

بعد أن تم تشغيل محمل النظام لعرض رسالة ترحيبة ، فان مهمة المحمل الفعلية هي تحميل وتنفيذ المرحلة الثانية له حيث كما ذكرنا سابقا أن برمجة محمل النظام ستكون على مرحلتين وذلك بسبب القيود على حجم المرحلة الاولى ، وتكمن وظيفة المرحلة الاولى في البحث عن المرحلة الثانية من محمل النظام ونقل التنفيذ اليها ، وبعدها يأتي دور المرحلة الثانية في البحث عن نواة النظام ونقل التحكم اليها. وسنتناول الان كيفية تحميل مقطع من القرص المرن الى الذاكرة الرئيسية ونقل التحكم اليها باستخدام مقاطعة البايوس كيفية تحميل مقطع من القرص المرن الى الذاكرة الرئيسية ونقل التحكم اليها باستخدام مقاطعة البايوس كيفية مداسة الموضوع بالتفصيل عن طريق البرمجة المباشرة لمتحكم controller القرص المرن.

## إعادة القرص المرن

عند تكرار القراءة من القرص المرن فانه يجب في كل مرة أن نعيد مكان القراءة والكتابة الى أول مقطع int في القرص وذلك لكي نضمن عدم حدوث مشاكل، وتستخدم الدالة 0x0 من المقاطعة 0x13 لهذا الغرض. المدخلات :

- المسجل ah : 0x0.
- المسجل d1 : رقم محرك القرص المرن وهو 0x0.

### النتيجة:

- المسجل ah: الحالة.
- 0x1 : CF اذا حدث خطأ ، 0x0 اذا تمت العملية بنجاح.

#### مثال:

#### Example T.Y: Reset Floppy Drive

reset\_floppy:

```
mov ah, 0x0 ; reset floppy routine number.
mov dl, 0x0 ; drive number

int 0x13 ; call BIOS

jc reset floppy ; try again if error occur.
```

## قراءة المقاطع sectors

- المسجل ah: الدالة 0x2
- المسجل al: عدد المقاطع التي يجب قرائتها.
- المسجل ch: رقم الاسطوانة (Cylinder) ، بايت واحد.
- المسجل cl: رقم المقطع ، من البت 0 5 ، أما اخر بتين يستخدمان مع القرص الصلب hard .disk
  - المسجل dh: رقم الرأس.
  - المسجل d1 : رقم محرك القرص المرن وهو 0x0.
  - العنوان es:bx : مؤشر الى المساحة التي سيتم قراءة المقاطع اليها.

#### النتيجة:

- المسجل ah: الحالة.
- المسجل al: عدد المقاطع التي تم قرائتها.
- 0x1 : CF اذا حدث خطأ ، 0x0 اذا تمت العملية بنجاح.

مثال:

#### Example T.A: Read Floppy Disk Sectors

```
read_sectors:
   reset_floppy:
     mov ah, 0 \times 0
                 ; reset floppy routine number.
     mov dl, 0 \times 0
                  ; drive number
     int 0x13  ; call BIOS
     jc reset_floppy ; try again if error occur.
     ; init buffer.
     mov ax, 0x1000
١٤
     mov es,ax
     xor bx,bx
   read:
     mov ah, 0x2
                 ; routine number.
     mov al,1 ; how many sectors?
۲١
     \verb"mov" \verb"ch",1
                ; cylinder or track number.
۲۲
                ; sector number "fisrt sector is 1 not 0",
     mov cl,2
       now we read the second sector.
     mov dh,0 ; head number "starting with 0".
۲٤
     mov dl,0
                 ; drive number ,floppy drive always zero.
     int 0x13 ; call BIOS.
     jc read
                ; if error, try again.
     jmp 0x1000:0x0 ; jump to execute the second sector.
```

## ۳.۵. مقدمة الى نظام FAT12

نظام الملفات هو برنامج يساعد في حفظ الملفات على القرص بحيث ينشئ لنا مفهوم الملف وخصائصه والعديد من البيانات المتعلقة به من تاريخ الانشاء والوقت ، كذلك يحتفظ بقائمة بجميع الملفات وأماكن تواجدها في القرص ، أيضاً أحد أهم فوائد أنظمة الملفات هي متابعة الأماكن الغير المستخدمة في القرص

والأماكن التي تضررت بسبب أو لآخر bad sectors ، كذلك أنظمة الملفات الجيدة تقوم بعمل تجميع الملفات المبعثرة على القرص Defragmentation حتى تستفيد من المساحات الصغيرة التي ظهرت بسبب حذف ملف موجود أو تخرين ملف ذو حجم أقل من المساحة الخالية. وبدون أنظمة الملفات فان التعامل مع القرص سيكون مستحيلا ! حيث لن نعرف ماهي المساحات الغير مستخدمة من الاخرى ولن نستطيع ان نقوم بقراءة ملف طلبه المستخدم لعرضه على الشاشة !

- برنامج للقراءة والكتابة من القرص وسنطلق عليه اسم المحرك (Driver).
- وجود هيكلة بيانات Data Structure معينة على القرص، يتعامل معها درايفر نظام الملفات.

وحيث أن برمجة برنامج القراءة والكتابة تعتمد كلياً على هيكلة نظام الملفات على القرص ، فاننا سنبدأ بالحديث عنها أولا وسوف نأخذ نظام FAT12 على قرص مرن كمثال ، نظراً لبساطة هذا النظام وخلوه من التعقيدات وفي الفصل الخامس –بإذن الله– سيتم التطرق الى أنظمة ملفات أخرى بالتفصيل.

## ۱.۵.۳ قيود نظام FAT12

يعتبر نظام FAT12 من أقدم أنظمة الملفات ظهوراً وقد انتشر استخدامه في الاقراص المرنة منذ أواخر السبعينات ، ويعيب نظام FAT12 :

- عدم دعمه للمجلدات الهرمية ويدعم فقط مجلد واحد يسمى الجذر Root Directory.
  - .  $2^{12}$  هو Cluster) عنى أن عدد الكلسترات هي  $2^{12}$ 
    - أسماء الملفات لا تزيد عن 12 بت.
    - يستوعب كحد أقصى 4077 ملف فقط.
- حجم القرص يحفظ في 16 بت ، ولذا فانه لا يدعم الاقراص التي حجمها يزيد عن MB 32 .
  - يستخدم العلامة 0x01 لتمييز التقسيمات على القرص (Partitions).

وكما ذكرنا أننا سنستخدم هذا النظام في هذه المرحلة نظراً لبساطته ، وعلى الرغم من أنه قد تلاشى استخدامه في هذا الزمن الا انه يعتبر أساس جيد للأنظمة المتقدمة لذا وجب دراسته.

## ٢.٥.٣. هيكلة نظام FAT12 على القرص

عند هَئية القرص المرن (Format) بنظام FAT12 فان تركيبة القرص تكون على الشكل التالي:

وأول مقطع هو مقطع الاقلاع (Boot Sector) ويحوي شفرة محمل النظام (المرحلة الاولى) بالاضافة الى بيَّانَات ومعلومات BPB and OEM id ، هذا المقطع عنوانه الفيزيائي على القرص هو : المقطع 1 المسار 0 الرأس 0 وهذا العنوان هو الذي يجب تمرير الى مقاطعة البايوس int 0x13 التي تقوم بالقراءة من القرص كذلك في حالة ما أردنا التعامل المباشر مع متحكم القرص المرن. ونظر لصعوبة هذه العنونة والتي تعرف ب Absolute Sector فان أنظمة الملفات تتعامل مع نظام عنونة مختلف للوصول الى محتويات القرص ، فبدلا من ذكر كل من المقطع والمسار والرأس للوصول الى مقطع ما فان هذه العنونة تستخدم فقط رقم للمقطع . نظام العنونة الذي تستخدمه أنظمة الملفات يسمى بالعنونة المنطقية (Logical Sector Addressing) ويختصر ب LBA هو نظام بسيط يعتمد على ترقيم المقاطع بشكل متسلسل بدئاً من مقطع الاقلاع (Boot Sector) والذي يأخذ العنوان 0 ، والمقطع الثاني 1 وهكذا هلم جرا حتى نصل الى آخر مقطع في القرص. وبما أنه يجب استخدام العنونة الحقيقة بدلا من المنطقية لحظة القراءة من القرص (تذكر مقاطعة البايوس int 0x13 والمسجلات التي يجب ادخال قيمها) فانه يجب ايجاد طريقة للتحويل من العنونة الحقيقة الى المنطقية –سنناقش الموضوع لاحقا–. ننتقل الى المقطع التالي لمقطع الإقلاع وهو مقطع (أو عدة مقاطع) يمكن أن يحجزها المبرمج لاداء أي وظيفة يريدها وتسمى المقاطع المحجوزة الاضافية Extra Reserved Sectors ، والمقصود بمحجوزة أي انه لا يوجد لها وجود في دليل FAT ، ومقطع الإقلاع هو مقطع محجوز دائما لذلك كانت قيمة المتغير reserved sectors في معلومات BPB هي واحد ، وفي حالة ما أردت حجز مقاطع أخرى كل ما عليك هو زيادة هذه القيمة بعدد المقاطع المرغوبة ، وللوصول الى محتويات هذا المقطع الاضافي(ان كان له وجود) فان العنوان الحقيقي له هو المقطع 2 المسار 0 الرأس 0 ، أما العنوان المنطقي له هو المقطع 1. وبشكل عام فانه في الغالب لا يتم استخدام مقاطع اضافية سوى مقطع الاقلاع. المقطع الثالث هو جدول FAT ، وهو جدول يحوي سجلات بطول 12 بت عن كل كلستر (Cluster) في القرص ، بيانات هذا السجل توضح ما اذا كان الكلستر قيد الاستخدام أم لا ، وهل هو آخر كلستر للملف أم لا وإذا كان ليس باخر فانه يوضح لنا الكلستر التالي للملف ، ويوضح الشكل التالي تركيبة هذا الجدول

اذاً هذا وظيفة هذا الجدول هي معرفة الكاسترات الخالية من غيرها كذلك الوظيفة الاخرى هي معرفة جميع الكلسترات لملف ما ويتم ذلك بالنظر الى قيمة السجل (قيمة ال 12 بت) ، والقيم هي :

- القيمة 00x00: تدل على أن الكلستر خالي.
- القيمة 0x01 : تدل على أن الكلستر محجوز.

آسواءاً كانت التهئية من قبل درايفر نظام الملفات الذي سنقوم ببرمجته أو كانت من قبل نظام الشتغيل المستخدم أثناء عملية التطوير ، فمثلا في ويندوز يمكن إعادة تمئية القرص المرن بنظام FAT12 .

- القيم من 0x02 الى 0xfef : تدل على عنوان الكلستر التالي (بمعنى آخر أن الكلستر محجوز وتوجد كلسترات متبقية للملف).
  - القيم من 0xff0 الى 0xff6: قيم محجوزة.
    - القيمة 0xff6 : تدل على Bad Cluster.
  - القيم من 0xff8 الى 0xfff: تدل على أن هذا الكلستر هو الاخير للملف.

ويمكن النظر الى حدول FAT بأنه مصفوفة من القيم أعلاه ، وعندما نريد تحميل ملف فاننا سنأتي بعنوان أول كلستر له من حدول Root Directory (سنأتي عليها لاحقا) وبعدها نستخدم عنوان الكلستر ك index الله الله الله الله الكلستر ، فاذا كانت القيمة بين 0xfef ونقرأ القيمة المقابله للكلستر ، فاذا كانت القيمة بين index ونقرأ القيمة الجديدة ، تدل على الكلستر التالي للملف ، ومن ثم سنستخدم هذه القيمة أيضا ك FAT يبدأ من المقطع المنطقي ونستمر على هذا الحال الى أن نقرأ قيمة تدل على نهاية الملف. هذا الجدول FAT يبدأ من المقطع المنطقي الموطله و مقاطع أي أن نهاية هذا الجدول تكون في المقطع تكون في آخر المقطع المنافقة الى الحقيقي للمقطع فانه يمكن استخدام بعض المعادلات للتحويل ، والقسم التالي سيوضح ذلك بالاضافة الى شرح مبسط عن هيكلة القرص المرن وكيفية حفظه للبيانات . وبعد حدول FAT توجد نسخة أخرى من هذا الجدول وتستخدم كنسخة احتياطية packup وهو مصفوفة من 224 سجل كل سجل بطول 32 بايت ، وظيفية يأتي دليل الجذر Poot Directory وهو مصفوفة من 224 سجل كل سجل بطول 32 بايت ، وظيفية تخص وقت الانشاء والتعديل وحجم الملف وعنوان أول كلستر للملف ، عنوان الكلستر هو أهم معلومة تخص وقت الانشاء والتعديل وحجم الملف وعنوان أول كلستر للملف ، عنوان الكلستر هو أهم معلومة لكي نستطيع تحميل الملف كاملا ، حيث كما ذكرنا أن هذا العنوان سيعمل ك كاستر واحد. لكي نستطيع تحميل الملف يتكون من كلستر واحد. والجدول التالي يوضح محتويات السجل الواحد في دليل ال root directory بداءاً من البايت الاول الى الاخير:

- البايتات 0-7: اسم الملف( وفي حالة كان الحجم أقل من 8 بايت يجب استخدام حرف المسافة لتعبئة المتبقى).
  - البايتات 8-10: امتداد الملف(يجب استخدام المسافة أيضا لتعبئة المتبقى).
    - البايت 11: خصائص الملف وهي:
      - البت 0: القراءة فقط.
        - البت 1: مخفى.
      - البت 2: ملف نظام.
    - البت3: اسم القرص Volume Label.

٧بافتراض الوضع الغالب وهو عدم وجود مقاطع إضافية باستثناء مقطع الإقلاع

- البت 4: الملف هو مجلد فرعي.
  - البت 5: أرشيف.
    - البت 6: جهاز.
  - البت 7: غير مستخدم.
    - البايت 12: غير مستخدم.
- البايت 13: وقت الانشاء بوحدة MS.
- البايتات 14-15: وقت الانشاء بالترتيب التالى:
  - − البتات 0−4: الثواني (0−29).
  - − البتات 5-10: الدقائق (0-59).
  - البتات 11-15: الساعات (0-23).
- البايتات 16-17: سنة الانشاء بالترتيب التالي:
- البتات 0-4: السنة (0=1980; 127=2017).
  - البتات 5-8: الشهر (1=يناير; 12=ديسمبر).
    - البتات 9-15: الساعة (0-23).
- البايتات 18-19: تاريخ آخر استخدام (تتبع نفس الترتيب السابق).
  - البايتات 20–21 EA index.
- البايتات 22-23: وقت آخر تعديل (تتبع نفس ترتيب البايتات 14-15).
- البايتات 24-25: تاريخ آخر تعديل (تتبع نفس ترتيب البايتات 16-17).
  - البايتات 26-27: عنوان أول كلستر للملف.
    - البايتات 28-29: حجم الملف.

ويجب ملاحظة أن حجم السجلات هو ثابت Fixed Lenght Record فمثلا اسم الملف يجب ان يكون بطول 8 بايت وفي حالة زاد على ذلك فان هذا سوف يحدث ضرراً على هذا الدليل ، أيضا في حالة كان الاسم بحجم أقل من المطلوب فانه يجب تكلمة العدد الناقص من الحروف بحرف المسافة Space.

## ٣.٥.٣. هيكلة القرص المرن

يتكون القرص المرن من قرص Platter (أو عدة أقراص) مقسمة الى مسارات (Tracks) وكل من هذه المسارات يتكون من العديد من القطاعات ويوجد عادة رأسين للقراءة والكتابة على كل قرص. وفي الاقراص المرنة ذات الحجم MB 1.44 MB يوجد 80 مساراً (من المسار 0 الى المسار 79) وكل مسار يتكون من 18 قطاع ، وبالتالي فان عدد القطاعات الكلية هي 2 \* 18 \* 80 وتساوي 2880 قطاعاً. ولتخزين بيانات على القرص فانه يجب تحديد العنوان الحقيقي والذي يتكون من عنوان القطاع والمسار والرأس ، وأول قطاع في القرص (قطاع الاقلاع) يأخذ العنوان: القطاع 1 المسار 0 الرأس 0 ، والقطاع الثاني يأخذ العنوان: القطاع على المسار الاول والرأس الاول ، وسيتم يصل الى العنوان 18 المسار 0 الرأس الول ، وسيتم حفظ البيانات التالية في الرأس الاول المسار الثاني، وبعدها سيتم حفظ البيانات التالية في الرأس الاول المسار الثاني اخر قطاع في هذا المسار على الرأس الثاني، وبعدها سيتم حفظ البيانات التالية في الرأس الاول المسار الثاني ... ، وهكذا. والصورة التالية توضح شكل القرص المرن بعد عمل تمئية (Format) له.

## £.0.٣ القراءة و الكتابة من نظام FAT12

حتى نتمكن من التعامل مع القرص المرن (قراءة وكتابة القطاعات) فانه يلزمنا برمجة درايفر لنظام FAT12 والذي سيعمل كوسيط بين المستخدم وبين القرص المرن، بمعنى أن أي طلب لقراءة ملف ما يجب أن تذهب أولا الى نظام FAT12 حيث سيقرر ما اذا كان الملف موجوداً أم لا (عن طريق البحث في دليل Root من خميل وفي حالة كان موجوداً سيعود لنا بجميع خصائص الملف ورقم أول كلستر له لكي نتمكن من تحميل الملف كاملاً ، ونفس المبدأ في حالة طلب المستخدم كتابة ملف على القرص فان درايفر نظام FAT12 سيبحث في حدول FAT عن مساحة خالية مناسبة للملف وذلك باتباع أحد الخورازميات المعروفة وبعدها سيتم حفظ الملف وكتابة البيانات المتعلقة به في دليل Root directory .

وسنأخذ مثال على الموضوع وذلك ببرمجة المرحلة الثانية من محمل النظام Second Stage Bootloader ، وفي وستقتصر وظيفته حالياً في طباعة رسالة ترحيبة دلالة على أنه تم تحميل وتنفيذ المرحلة الثانية بنجاح ، وفي الأقسام التالية سنبدأ في تطوير المرحلة الثانية وتجهيز مرحلة الانتقال الى بيئة 32 بت.

مهمة المرحلة الاولى ستتغير عن ما سبق ، حيث الان يجب على المرحلة الاولى أن تقوم بالبحث عن المرحلة الثانية من محمل النظام ونقل التنفيذ اليها ، ويتم هذا وفق الخطوات التالية:

- 1. تحميل جدول Root Directory من القرص الى الذاكرة ومن ثم البحث عن ملف المرحلة الثانية وأخذ رقم أول كلستر له.
  - تحميل حدول FAT من القرص الى الذاكرة ومن ثم تحميل جميع الكلسترات للملف.
    - ٣. نقل التنفيذ الى أول بايت في المرحلة الثانية من محمل النظام.

## إنشاء المرحلة الثانية من محمل النظام

بداية سنقوم بإنشاء المرحلة الثانية من محمل النظام ونسخها الى القرص المرن ، ونظراً لان تطوير نظامنا الخاص يجب ان يتم تحت نظام آخر فان هذا النظام الآخر غالبا ما يحوي درايفر لنظام ملفات FAT12 حيث يتكفل بعملية كتابة البيانات الى حدول Root Directory بالاضافة الى البحث عن كلسترات حالية في حدول FAT دون أي تدخل من قبل مطور النظام الجديد، لذلك في هذه المرحلة من التطوير سنتجاهل حزئية الكتابة في نظام FAT12 ونترك المهمة لنظام التشغيل الذي نعتمد عليه في عملية تطوير النظام الجديد ، وهذا سيكون الدرايفر الذي سنتشئه في هذا الفصل ما هو الا جزء من الدرايفر الكامل الذي سيتم تكلمته في الفصل الخامس بمشيئة الله.والشفرة التالية توضح مثال للمرحلة الثانية من المحمل لعرض رسالة .

#### Example ٣.٩: Hello Stage2

```
; Second Stage Bootloader.
 ; loaded by stage1.bin at address 0x050:0x0 (0x00500).
• bits 16 ; 16-bit real mode.
          ; offset to zero.
7 org 0x0
∧ start: jmp stage2
"; data and variable
w hello_msq db
              "Welcome to egraOS Stage2", 0xa, 0xd, 0
1: ; include files:
% include "stdio.inc" ; standard i/o routines.
١٨
; entry point of stage2 bootloader.
** stage2:
    push cs
    pop ds ; ds = cs.
```

```
re mov si, hello_msg
r. call puts16
re cli ; clear interrupt.
rr hlt ; halt the system.
```

وسيتم تسمية الملف بالاسم stage2.asm أما الملف الناتج من عملية التجميع سيكون بالاسم stage2.sys ويحكن تسميته بأي اسم اخر بشرط أن لا يزيد الاسم عن 8 حروف والامتداد عن 3 حروف ، وفي حالة كان طول الاسم أقل فان درايفر FAT12 سيقوم باضافة مسافات Spaces حتى لا يتضرر حدول Root نفرق بين اسماء الملفات الداخلية (وهي التي يتم اضافة مسافات عليها ويستخدمها نظام FAT12) والأسماء الخارجية (وهي التي ينشئها المستخدم).

### تحميل ال Root Directory الى الذاكرة

حدول Root Directory يحوي أسماء كل الملفات و أماكن تواجدها على القرص لذا يجب تحميله أو لا والبحث عن ملف المرحلة الثانية (ذو الاسم الخارجي stage2.sys) وعند البحث يجب البحث بالاسم الداخلي الذي يستخدمه نظام الملفات لذلك يجب أن نبحث عن الملف "stage2 sys" ، ونأتي برقم الكلستر الأول للملف.

وقبل تحميل هذا الجدول فانه يجب علينا أولاً معرفة عنوان أول قطاع فيه وحساب عدد القطاعات التي يشغلها هذا الجدول ، كذلك يجب تحديد المساحة الخالية (Buffer) لكي يتم نقل هذا الجدول اليها. والشفرة التالية توضح كيفية عمل ذلك.

#### Example ٣.١٠: Load Root directory

```
; Compute Root Directory Size
;

xor cx,cx
mov ax,32  ; every root entry size are 32 byte.
mul word[root_directory] ; dx:ax = 32*224 bytes
div word[bytes_per_sector]
xchg ax,cx  ; cx = number of sectors to load.
;
; Get start sector of root directory
;;
;
```

بعد تحميل هذا الجدول يجب البحث فيه عن اسم ملف المرحلة الثانية من محمل النظام ومن ثم حفظ رقم أول كلستر له في حالة كان الملف موجوداً ، أما اذا كان الملف غير موجود فنصدر رسالة خطأ ونوقف النظام عن العمل. والشفرة التالية توضح ذلك.

#### Example ٣.١١: Find Stage2 Bootloader

```
; Find stage2.sys
     mov di, 0x0200
                           ; di point to first entry in root
        dir.
     mov cx,word[root_directory] ; loop 224 time.
    find_stage2:
     mov si, kernel_loader_name
     push cx
١١
     push di
                        ; file name are 11 char long.
     mov cx, 11
     rep cmpsb
     pop di
١٦
      je find_successfully
```

### تحميل جدول FAT الى الذاكرة

جدول FAT يوضح حالة كل الكلسترات الموجودة على القرص سواءا كانت خالية أم معطوبة أم الها مستخدمة ، ويجب تحميل هذا الجدول الى الذاكرة لكي نستطيع عن طريق رقم الكلستر الذي تحصلنا عليه من حدول Root Directory أن نحمل جميع كلسترات الملف. وبنفس الطريقة التي قمنا بما لتحميل حدول Root Directory سيتم بما تحميل حدول FAT حيث يجب تحدد عنوان أول قطاع للجدول و عدد القطاعات التي يشغلها الجدول ، وكذلك المساحة الخالية في الذاكرة لكي يتم حفظ الحدول بما . والشفرة التالية توضح ذلك.

#### Example ٣.١٢: Load FAT Table

```
; ; Compute FAT size
;
;

xor cx,cx
xor ax,ax
xor dx,dx

mov al,byte[total_fats] ; there are 2 fats.
mul word[sectors_per_fat] ; 9*2 sectors
xchg ax,cx
```

### تحميل كلسترات الملف

وحدة القراءة والكتابة للقرص المرن هي بالقطاع Sector لكن نظام الملفات FAT12 يتعامل مع مجموعة من العطاعات ككتلة واحدة Cluster، وكلما كبر حجم الكلستر زادت المساحات الخالية بداخله Internel لذلك يجب اختيار حجم ملائم، وفي تنفيذ نظام FAT12 على قرص مرن أخترنا أن كل كلستر يقابل قطاع واحد فقط من القرص المرن. المشكلة التي ستواجهنا هي كيفية قراءة كلستر من القرص، فالقرص المرن لا يقرأ اي قطاع الا بتحديد العنوان المطلق له Absolute Address ولذلك يجب تحويل رقم الكلستر الى عنوان مطلق وتحويل عنوان لها يتم كالاتي:

#### Example T. \T: Convert Cluster number to LBA

```
; ****************************
r; cluster_to_lba: convert cluster number to LBA
r; input:
;; ax: Cluster number.
;; output:
r; ax: lba number.
v; ********************************
cluster_to_lba:
;; lba = (cluster - 2)* sectors_per_cluster
r; the first cluster is always 2.
```

حيث يتم طرح العدد 2 من رقم الكلستر وهذا بسبب أن أول رقم كلستر في نظام FAT12 هو 2 - كما سنرى ذلك لاحقا-.

وللتّحويل من عنوان LBA الى عنوان Absolute Address :

#### Example ٣.١٤: Convert LBA to CHS

```
*******************************
; lba_to_chs: Convert LBA to CHS.
r; input:
        ax: LBA.
• ; output:
        absolute_sector
٦;
        absolute_track
        absolute_head
. lba_to_chs:
     ; absolute_sector = (lba % sectors_per_track) + 1
     ; absolute_track = (lba / sectors_per_track) /
       number_of_heads
     ; absolute_head = (lba / sectors_per_track) %
       number_of_heads
    xor dx, dx
١٦
     div word[sectors_per_track]
     inc dl
۱۸
    mov byte[absolute_sector],dl
     xor dx, dx
     div word[number_of_heads]
    mov byte[absolute_track],al
     mov byte[absolute_head],dl
```

ro ret

ولتحميل كلستر من القرص يجب أولا الحصول على رقمه من حدول Root Directory وبعد ذلك نقوم بتحويل هذا الرقم الى عنوان LBA وبعدها نقوم بتحويل عنوان LBA الى عنوان مطلق LBA وبعدها نقوم بتحويل ومن ثم استخدام مقاطعة البايوس int 0x13 لقراءة القطاعات من القرص، والشفرة التالية توضح ذلك.

#### Example ٣.١٥: Load Cluster

ودالة قراءة القطاعات من القرص تستخدم مقاطعة البايوس int 0x13 وهي تعمل فقط في النمط الحقيقي ويجب استبدالها لاحقا عند التحويل الى النمط المحمى بدالة اخرى 32-bit.

#### Example ٣.١٦: Read Sectors Routine

```
begin:
     mov di, 5
                 ; try 5 times to load any sector.
۱۱
۱۲
    load_sector:
۱٤
      push ax
١٥
      push bx
      push cx
١٨
      call lba_to_chs
      mov ah, 0x2
                               ; load sector routine number.
      mov al, 0x1
                              ; 1 sector to read.
      mov ch,byte[absolute_track] ; absolute track number.
      mov cl,byte[absolute_sector] ; absolute sector number.
      mov dh,byte[absolute_head] ; absolute head number.
mov dl,byte[drive_number] ; floppy drive number.
۲٥
۲٦
۲۷
      int 0x13
                            ; call BIOS.
      jnc continue ; if no error jmp.
      ; reset the floppy and try read again.
                            ; reset routine number.
      mov ah, 0 \times 0
۳٤
      mov dl, 0x0
                            ; floppy drive number.
۳٥
      int 0x13
                         ; call BIOS.
      pop cx
      pop bx
      pop ax
٤١
      dec di
٤٢
      jne load_sector
٤٣
٤٤
      ; error.
٤٥
      int 0x18
٤٦
    continue:
٤٨
٤٩
      mov si,progress_msg
```

```
call puts16

pop cx
pop bx
pop ax

add ax,1  ; next sector
add bx,word[bytes_per_sector] ; point to next empty
block in buffer.

loop begin ; cx time

ret
```

ولتحميل بقية كلسترات الملف يجب أخذ رقم أول كلستر للملف والذهاب به الى حدول FAT وقراءة القيمة المقابلة له والتي ستدل على ما اذا كان هذا آخر كلستر أم أن هنالك كلسترات احرى يجب تحميلها. ويلزم الأخذ بالاعتبار بنية حدول FAT وانه يتكون من سجلات بطول 12 بت وتعادل بايت ونصف ، أي أنه اذا كان رقم الكلستر هو 0 فاننا يجب أن نقرأ السجل الاول من حدول FAT وبسبب انه لا يمكن قراءة 12 بت فسوف تتم قراءة 16 بت (السجل الاول بالاضافة الى نصف السجل الثاني) وعمل mask لا يمكن قراءة كان رقم الكلستر هو 1 فيجب قراءة السجل الثاني من حدول FAT والذي يبدأ من البت 12-23 وبسبب أنه لا يمكن قراءة 12 بت سنقوم بقراءة 16 بت أي من البت 8-23 وازالة أول 4 بت.

: وباختصار، لقراءة القيمة المقابلة لرقم كلستر ما فيجب أو لا تطبيق القانون cluster = cluster + (cluster/2)

وقراءة 16 بت ، وفي حالة ما اذا كان رقم الكلستر هو رقم زوجي فيجب عمل Mask لاحر 4 بت ، أما اذا كان رقم الكلستر فردي فيجب ازالة أول 4 بت . والشفرة التالية توضح كيفية تحميل جميع كلسترات المرحلة الثانية من محمل النظام الى الذاكرة ونقل التنفيذ اليها .

#### Example ٣.١٧: Read FAT entry

```
read_cluster_fat_entry:

mov ax,word[cluster_number]

; Every FAT entry are 12-bit long( byte and half one).
; so we must map the cluster number to this entry.
; to read cluster 0 we need to read fat[0].
```

```
; cluster 1 \rightarrow fat[1].
      ; cluster 2 \rightarrow fat[3], \dots etc.
      mov cx, ax ; cx = cluster number.
      shr cx,1 ; divide cx by 2.
      add cx,ax ; cx = ax + (ax/2).
     mov di,cx
۱٤
      add di, 0x0200
      mov dx,word[di] ; read 16-bit form FAT.
      ; Now, because FAT entry are 12-bit long, we should
         remove 4 bits.
      ; if the cluster number are even, we must mask the last
         four bits.
      ; if it odd, we must do four right shift.
      test ax, 1
      jne odd_cluster
۲٤
    even_cluster:
۲٦
      and dx, 0x0fff
      jmp next_cluster
۲٩
   odd_cluster:
      shr dx,4
٣٤
   next_cluster:
     mov word[cluster_number],dx ; next cluster to load.
٣٨
      cmp dx, 0x0ff0
                            ; check end of file, last cluster?
٣٩
      jb load_cluster
                              ; no, load the next cluster.
٤.
٤١
٤٢
      ; yes jmp to end
      jmp end_of_first_stage
٤٥
  find_fail:
٤٦
```

```
٤٨
     mov si,fail_msg
     call puts16
٤٩
     mov ah, 0 \times 0
     int 0x16 ; wait keypress.
     ٥٤
   end_of_first_stage:
٥٦
     ; jump to stage2 and begin execute.
٥٨
     push 0x050 ; segment number.
     push 0x0
                 ; offset number.
٦.
٦١
     retf ; cs:ip = 0x050:0x0
     times 510-(\$-\$\$) db 0 ; append zeros.
٦٤
٦٥
     ; finally the boot signature Oxaa55
٦٦
        0x55
     db
     db
           0xaa
٦٨
```

# ٤. برمجة محمل النظام - المرحلة الثانية

بسبب القيود على حجم محمل النظام فان هذا قد أدى الى تقسيم المهمة الى مرحلتين حيث اقتصرت مهمة المرحلة الاولى على تحميل المرحلة الثانية على تحميل المرحلة الثانية وغالبا ما يتم تنفيذ المهمات التالية في هذه المرحلة:

- الانتقال الى النمط المحمى PMode.
- تفعيل البوابة A20 لدعم ذاكرة حتى 4 جيجا بايت.
- توفير دوال للتعامل مع المقاطعات Interrupt Handler.
  - تحميل النواة ونقل التنفيذ والتحكم اليها.
  - توفير خصائص أثناء الإقلاع مثل Safe Mode.
- دعم الإقلاع المتعدد Multi Boot وذلك عبر ملفات التهيئة.

# ٤.١. الانتقال الى النمط المحمى

المشكلة الرئيسية في النمط الحقيقي Real Mode هي عدم توفر حماية للذاكرة حيث يمكن لأي برنامج يعمل أن يصل لأي جزء من الذاكرة ، كذلك أقصى حجم يمكن الوصول له هو 1 ميجا من الذاكرة ، ولا يوجد دعم لا يوجد دعم لتقنية Paging ولا للذاكرة الظاهرية Virtual Memory حتى تعدد البرامج لا يوجد دعم له.

كل هذه المشاكل تم حلها باضافة النمط المحمي الى المعالج ويمكن الانتقال بسهولة الى هذا النمط عن طريق تفعيل البت الاول في المسجل cro ، ولكن بسبب أن المعالج في هذا النمط يستخدم طريقة عنونة للذاكرة تختلف عن الطريقة المستخدمة في النمط الحقيقي فانه يجب تجهيز بعض الجداول تسمى جداول الواصفات Descriptor Table وبدون تجهيز هذه الجداول فان المعالج سيصدر استثناء triple fault والذي بدوره يؤدي الى حدوث triple fault وتوقف النظام عن العمل.

أحد هذه الجداول ويسمى جدول الواصفات العام (Global Descriptor Table) واختصاراً GDT وظيفته الاساسية هي تعريف كيفية استخدام الذاكرة ، حيث يحدد ما هو القسم الذي سينفذ كشفرة ؟ وما هو القسم الذي يجب أن يحوي بيانات ؟ ويحدد أيضا بداية ولهاية كل قسم بالاضافة الى صلاحية الوصول الى ذلك القسم.

### ٤.١.١. جدول الواصفات العام Global Descriptor Table

عند الانتقال الى النمط المحمي PMode فان أي عملية وصول الى الذاكرة تتم عن طريق هذا الجدول GDT ، هذا الجدول يعمل على حماية الذاكرة وذلك بفحص العنوان المراد الوصول اليه والتأكد من عدم مخالفته لبيانات هذا الجدول.هذه البيانات تحدد القسم الذي يمكن أن ينفذ كشفرة (Code) والقسم الذي لا ينفذ (Data) كذلك تحدد هذه البيانات العديد من الخصائص كما سنراها الان.

وعادة يتكون حدول GDT من ثلاث واصفات Descriptors (حجم كلِّ منها هو 64 بت) وهم:

- Null Descriptor: تكون فارغة في العادة.
- Code Descriptor: تصف خصائص المقطع أو القسم من الذاكرة الذي ينفذ كشفرة Code.
- Data Descriptor: تصف حصائص المقطع أو القسم من الذاكرة الذي لا ينفذ ويحوي بيانات. Data

بيانات أي واصفة Descriptor تأخذ الجدول التالي:

- البتات ٥-15: تحوي أول بايتين (من بت ٥ -15) من حجم المقطع.
- البتات 16-39: تحوي أول ثلاث بايتات من عنوان بداية المقطع Base Address.
- البت 40: بت الوصول Access Bit (يستخدم مع الذاكرة الظاهرية Virtual Memory.
  - البتات 43-41: نوع الواصفة Descriptor Type:
    - البت 41: القراءة والكتابة:
  - \* Data Descriptor: القيمة 0 للقراءة فقط والقيمة 1 للقراءة والكتابة.
- \* Code Descriptor: القيمة 0 للتنفيذ فقط execute والقيمة 1 للقراءة والتنفيذ.
- البت 42: (Expansion direction (Data segments), conforming (Code Segments)
  - البت 43: قابلية التنفيذ:
  - \* 0: اذا كان المقطع عبارة عن بيانات.
  - \* 1: اذا كان المقطع عبارة عن شفرة.
    - البت 44: Descriptor Bit:
    - .System descriptor:0 -
    - .Code or Data Descriptor :1  $\,-\,$
  - البتات 45-45: مستوى الحماية Privilege Level
    - .(Ring 0) Highest :0 -

- .(Ring 3) Lowest :3 -
- البت 47: (Used with Virtual Memory).
  - البتات 48-51: تحوي البت 16 -19 من حجم المقطع.
    - البت 52: محجوزة.
    - البت 53: محجوزة.
    - البت 54: نوع المقطع Segment type:
      - 0: اذا كان المقطع 16 بت.
      - 1: اذا كان المقطع 32 بت.
        - البت 55: Granularity:
          - .None :0 -
    - .Limit gets multiplied by 4K :1 -
- البتات 56-63: تحوي البت 23 -32 من عنوان بداية المقطع Base Address.

وفي هذه المرحلة سنقوم ببناء هذا الجدول ويتكون من واصفة للكود وللبيانات Oxffffffff . بحيث يمكن القراءة و الكتابة من أول بايت في الذاكرة الى آخر الذاكرة Oxffffffff.

#### Example ٤.١: GDT

```
r; Global Descriptor Table
· ;*******************
o begin_of_gdt:
v; Null Descriptor: start at 0x0.
              ; fill 8 byte with zero.
   dd 0x0
   dd 0x0
r; Code Descriptor: start at 0x8.
   dw 0xffff
               ; limit low.
   dw 0x0
             ; base low.
١٥
   db 0x0
             ; base middle.
17
   db 10011010b ; access byte.
```

```
11001111b ; granularity byte.
        0 \times 0
                 ; base high.
; Data Descriptor: start at 0x10.
       0xffff
                   ; limit low.
   dw
        0x0
                 ; base low.
        0 \times 0
                 ; base middle.
   db
    db
        10010010b ; access byte.
        11001111b ; granularity byte.
    db = 0 \times 0
                 ; base high.
r. end_of_gdt:
```

هذا الجدول يبدأ بالواصفة الخالية Null Descriptor وحجمها 8 بايت ومتحوياتها تكون صفراً في العادة ، أما الواصفة التالية لها فهي واصفة مقطع الشفرة Code Descriptor وتوضح المقطع من الذاكرة الذي سيتسخدم كشفرة وما هي بدايته وحجمه وصلاحيات استخدامه حيث يمكن أن نسمح فقط للبرامج التي تعمل على مستوى النواة Kernel Mode بالدخول الى هذا المقطع.وفيما يلي شرح لمحتويات هذه الواصفة ويمكنك المطابقة مع الجدول الذي يوضح الشكل العام لكل واصفة.

تبدأ واصفة الكود Code Descriptor من العنوان  $8 \times 0$  وهذا العنوان مهم حدا حيث سيكون هذا العنوان  $0 \times 15$  وهذا العنوان مهم حدا حيث سيكون هذا العنوان  $0 \times 15$  والبتات من 0 - 15 تحدد حجم المقطع Segment Limit والقيمة هي  $0 \times 15$  تدل على أن أكبر حجم يمكن التعامل معه هو  $0 \times 15$ .

البتات من 30-16 تمثل البتات 0-23 من عنوان بداية المقطع Base Address والقيمة التي تم احتيارها هي  $0 \times 0$  وبالتالي نعرف أن عنوان بداية مقطع الكود هو  $0 \times 0$  وعنوان النهاية  $0 \times 0$ .

البايت رقم 6 ويسمى Access Byte يحدد العديد من الخصائص وفيما يلي توضيح لمعني كل بت موجودة فيه:

- البت 0: Access Bit ويستخدم مع الذاكرة الظاهرية لذلك اخترنا القيمة 0.
- البت 1: بت القراءة والكتابة ، وتم اختيار القيمة 1 لذا يمكن قراءة وتنفيذ أي بايت موجودة في مقطع الكود من 0xffff-0x0.
  - البت 2: expansion direction لا يهم حاليا لذا القيمة هي 0.
  - البت 3: تم اختيار القيمة 1 دلالة على أن هذا مقطع شفرة Code Segment.
  - البت 4: تم اختيار القيمة 1 دلالة على أن هذا مقطع للشفرة او للبيانات وليس للنظام.
- البتات 5-6: مستوى الحماية وتم اختيار القيمة 0 دلالة على أن هذا المقطع يستخدم فقط في الحلقة صفر Ring0 أو ما يسمى Kernel Mode.

• البت 7: تستخدم مع الذاكرة الظاهرية لذا تم اهمالها.

البايت رقم 7 ويسمى granularity يحدد أيضا بعض الخصائص، وفيما يلي توضيح لمعنى كل بت موجودة فيه:

- البتات 0-3: تمثل البتات من 16-19 من نهاية حجم المقطع Segment Limit والقيمة هي  $0 \times f$  ، وبهذا يكون أقصى عنوان للمقطع هو  $0 \times fffff$  أي 1 ميجا من الذاكرة ، ولاحقاً عندما يتم تفعيل بوابة A20 سنتمكن من الوصول حتى 4 جيجا من الذاكرة.
  - البتات 4-5: محجوزة للنظام لذا تم اهمالها.
  - البت 6: تم احتيار القيمة 1 دلالة على هذا المقطع هو 32 بت.
    - البت 7: باختيار القيمة 1 سيتم إحاطة المقطع ب KB .

البايت الاخير في واصفة مقطع الكود (البايت رقم 8) يمثل البتات من 24-32 من عنوان بداية مقطع الكود والقيمة هي 0x0 وبالتالي عنوان بداية مقطع الكود الكلي هو 0x0 أي من أول بايت في الذاكرة. إذاً واصفة مقطع الكود وهمايته وكذلك صلاحية التنفيذ وحددت بأن المقطع هو مقطع كود Code Segment.

الواصفة التالية هي واصفة مقطع البيانات Data Descriptor وتبدأ من العنوان رقم  $0 \times 10$  وهي مشابحة تماما لواصفة الكود باستثناء البت رقم 43 حيث يحدد ما اذا كان المقطع كود أم بيانات.

وبعد إنشاء هذا الجدول (GDT) في الذاكرة ، يجب أن يَحمل المسجل gdtr على حجم هذا الجدول ناقصا واحد وعلى عنوان بداية الجدول، ويتم ذلك عن طريق إنشاء مؤشرا الى جدول GDT ومن ثم استخدام الامر 1gdt (وهو أمر يعمل فقط في الحلقة صفر Ringo) ، والشفرة التالية توضح ذلك.

#### Example £. Y: Load GDT into GDTR

```
bits 16 ; real mode.

; ;******************

; load_gdt: Load GDT into GDTR.

; ;************

load_gdt:

cli ; clear interrupt.

pusha ; save registers

lgdt [gdt_ptr] ; load gdt into gdtr

sti ; enable interrupt
```

## ٢.١.٤ العنونة في النمط المحمى PMode Memory Addressing

في النمط الحقيقي يستخدم المعالج عنونة Segment:Offset وذلك بأن تكون أي من مسجلات المقاطع (Segments Registers) تحوي عنوان بداية المقطع ، ومسجلات العناوين تحوي العنوان داخل مقطع ما ، ويتم ضرب عنوان المقطع بالعدد 0x10 وجمع ال offset اليه للحصول على العنوان النهائي والذي سيمر بداخل مسار العنوان Address Bus.

أما النمط المحمي PMode فانه يستخدم عنونة Descriptor:Offset وذلك بأن تكون مسجلات المقاطع تحوي عنوان أحد الواصفات التي قمنا ببنائها (مثلا مسجل CS يحوي العنوان 0x8 ومسجل البيانات DS يحوي العنوان 0x10) ، وال offset سيتم جمعها الى عنوان بداية المقطع Base Address والذي قمنا بتحديده في حدول الواصفات كذلك سيتم التأكد من أن هذا العنوان لا يتجاوز حجم المقطع Segment أيضا سيتم التأكد من مستوى الصلاحية وأنه يمكن الوصول للعنوان المطلوب. ونظراً لان في النمط المحمى يمكن استخدام مسجلات 32-bit فانه يمكن عنونة 4 جيجا من الذاكرة المعلوب.

# ٣.١.٤. الانتقال الى النمط المحمي

بعد إنشاء حدول GDT وتحميل مسجل GDTR يمكن الانتقال الى النمط المحمي عن طريق تفعيل البت الاول في مسجل التحكم cr0، وكما هو معروف أن هذا النمط لا يستخدم مقاطعات البايوس لذا يجب تعطيل عمل المقاطعات قبل الانتقال حتى لا تحدث أي مشاكل.

ا بفرض أن بوابة A20 تم تفعيلها.

وبعد الانتقال الى النمط المحمي فان يجب تعيين الواصفة التي يجب استخدامها لمسجلات المقاطع ، وبالنسبة لمسجل CS فانه يمكن تعديل قيمته وذلك عن طريق تنفيذ far jump ،والكود التالي يوضح طريقة الانتقال الى النمط المحمي وتعديل قيم مسجلات المقاطع.

#### Example ٤.٣: Switching to Protected Mode

```
; Load gdt into gdtr.
    call load_gdt
    ; Go to PMode.
     ; just set bit 0 from cr0 (Control Register 0).
١١
    cli
           ; important.
١٢
    mov eax, cr0
۱۳
    or eax, 0 \times 1
    mov cr0,eax ; entering pmode.
١٨
  ; Fix CS value
۱۹
۲.
    ; select the code descriptor
۲١
     jmp 0x8:stage3
To ;******************
ra; entry point of stage3
TY ;********************
ra bits 32 ; code now 32-bit
rı stage3:
  ; Set Registers.
```

```
mov ax, 0 \times 10
                        ; address of data descriptor.
      mov ds, ax
      mov ss,ax
      mov es,ax
      mov esp, 0x90000
                          ; stack begin from 0x90000.
۶۳
    ; Hlat the system.
٤٥
٤٦
              ; clear interrupt.
      cli
٤٧
      hlt
               ; halt the system.
```

# ٢.٤. تفعيل البوابة A20

بوابة A20 Gate هي عبارة عن OR Gate موجودة على ناقل النظام System Bus أوالهدف منها هو التحكم في عدد خطوط العناوين Address Line، حيث كانت الاجهزة قديما (ذات المعالجات التي تسبق معالج 80286) تحوي على 20 بت (خط) للعناوين (20 address line)، وعندما صدرت اجهزة MBM والتي احتوت على معالج 80286 تم زيادة خط العناوين الى 32 خط وهكذا أصبح من الممكن عنونة 4 جيجا من الذاكرة، وحتى يتم الحفاظ على التوافقية مع الاجهزة السابقة فانه يمكن التحكم في بوابة A20 من فتح الخطوط A30-A20 واغلاقها.

هذه البوابة مرتبطة مع متحكم 8042 وهو متحكم لوحة المفاتيح (Keyboard Controller) ، وعند تفعيل البت رقم 1 في منفذ خروج البيانات (output data port) التابع لمتحكم لوحة المفاتيح فان هذا يفتح بوابة A20 وهذا نستطيع الوصول الى 4 حيحا من الذاكرة ، ابتداءاً من العنوان  $0 \times 6 \times 6$  وعند اقلاع الحاسب فان البايوس يقوم بتفعيل هذه البوابة لأغراض حساب حجم الذاكرة واختبارها ومن ثم يقوم بغلقها مجدداً للحفاظ على التوافقية مع الاجهزة القديمة.

وتوجد العديد من الطرق لتفعيل هذه البوابة ، العديد منها يعمل على أجهزة معينة لذلك سيتم ذكر العديد من الطرق واستخدام أكثر الطرق محمولية على صعيد الاجهزة المختلفة.

# 1.7.٤. متحكم لوحة المفاتيح 8042 والبوابة A20

عند الانتقال الى النمط المحمي (PMode) فانه لن يمكن استخدام مقاطعات البايوس ويجب التعامل المباشر مع متحكم أي عتاد والقراءة والكتابة من مسجلات المتحكم الداخلية . وبسبب ارتباط بوابة A20 مع الداخلية . وبسبب ارتباط بوابة A20 مع الدوبة تحديداً على خط العناوين رقم 20

متحكم لوحة المفاتيح فانه لا بد من التعامل مع هذا المتحكم لتفعيل البوابة ، وهذا يتم عن طريق استخدام أوامر المعالج in والامر out.

و بخصوص متحكم لوحة المفاتيح (متحكم 8042) فغالبا ما تأتي على شكل شريحة South Bridge. ويرتبط هذا المتحكم أو تكون في ال South Bridge. ويرتبط هذا المتحكم مع متحكم آخر بداخل لوحة المفاتيح ، وعند الضغط على زر ما فانه يتم توليد Make Code ويُرسل الى المتحكم الموجود بداخل لوحة المفاتيح والذي بدروه يقوم بارساله الى متحكم 8042 عن طريق منفذ الحاسب (Hardware Port) . وهنا يأتي دور متحكم 8042 حيث يقوم بتحويل Make code الى BM and الى Buffer هذا المسجل يحمل الرقم 0x60 في أجهزة BM and القيمة Code ويحفظها في مسجلاته الداخلية Buffer هذا المسجل (عن طريق الأمر in) فانه يمكن قراءة القيمة المدخلة.

وفي الفصل السادس سيتم مناقشة متحكم لوحة المفاتيح بالتفصيل ، وسنكتفي هنا فقط بتوضيح الأجزاء المتعلقة بتفعيل بوابة A20.

### ٢.٢.٤. طرق تفعيل البوابة A20

#### بواسطة System Control Port 0x92

في بعض الاجهزة يمكن استخدام أحد منافذ الادخال والاخراج وهو I/O part 0x92 لتفعيل بوابة A20 )، وعلى الرغم من سهولة هذه الطريقة الا أنها تعتبر أقل محمولية وبعض الاجهزة لا تدعمها ، وفيما يلي توضيح للبتات على هذا المنفذ:

- البت 0: تفعيل هذا البت يؤدي الى عمل reset للنظام والعودة الى النمط الحقيقي.
  - البت 1: القيمة 0 لتعطيل بوابة A20 ، والقيمة 1 لتفعيلها.
    - البت 2: لا تستخدم.
    - البت 3: power on password bytes
      - البتات 4-5: لا تستخدم.
  - البتات 6-7: HDD activity LED : 7-6 : القيمة 1: on

والمثال التالي يوضح طريقة تفعيل البوابة .

#### Example £.£: Enable A20 by System Control Port 0x92

- ; enable\_a20\_port\_0x92:
- r; Enable A20 with System Control port 0x92

```
c: ;*******************************
compared by the comparison of the compariso
```

ويجب ملاحظة أن هذه الطريقة لا تعمل في كل الاجهزة وربما يكون هناك ارقام مختلفة للمنافذ ، ويعتمد في الآخر على مصنعي اللوحات الام ويجب قراءة كتيباتها لمعرفة العناوين.

#### بواسطة البايوس

يمكن استخدام مقاطعة البايوس int 0x15 الدالة 0x2401 لتفعيل بوابة A20 ، والدالة 2400x0 لتعطيلها.مع التذكير بأن يجب أن يكون المعالج في النمط الحقيقي حتى نتمكن من استدعاء هذه المقاطعة، والكود التالي يوضح طريقة التفعيل باستخدام البايوس.

#### Example £.0: Enable A20 by BIOS int 0x15

```
;***************************
; enable_a20_bios:

; Enable A20 with BIOS int 0x15 routine 0x2401

; ;*******************
enable_a20_bios:

pusha ; save all registers

mov ax,0x2401 ; Enable A20 routine.
int 0x15

popa ; restore registers

ret
```

### بواسطة متحكم لوحة المفاتيح

يوجد منفذين لمتحكم لوحة المفاتيح: المنفذ  $0 \times 0 \times 0$  وهو يمثل ال buffer (في حالة القراءة منه يسمى Output Buffer والمنفذ  $0 \times 0 \times 0$  وهو لإرسال الاوامر الى المتحكم ولقراءة حالة المتحكم (Status). حيث يتم ارسال الأوامر الى المتحكم عن طريق المنفذ  $0 \times 0 \times 0$  وإذا كان هناك وسائط لهذا الأمر فترسل الى الى buffer (المنفذ  $0 \times 0 \times 0$ ) وكذلك تقرأ النتائج من المنفذ  $0 \times 0 \times 0$ . وحيث ان تنفيذ أوامر المرنامج (عن طريق المعالج) أسرع بكثير من تنفيذ الأوامر المرسلة الى متحكم لوحة المفاتيح (وبشكل عام الى أي متحكم لعتاد ما) فانه يجب ان نوفر طرقاً لانتظار المتحكم قبل العودة الى البرنامج لاستكمال التنفيذ .

ويمكن عن طريق قراءة حالة المتحكم (عن طريق قراءة المنفذ 64٪0) أن نعرف ما اذا تم تنفيذ الاوامر المرسلة ام لا ، وكذلك هل هناك نتيجة لكي يتم قرائتها في البرنامج ام لا. وما يهمنا من البتات عند قراءة حالة المتحكم حاليا هو أول بتين فقط ، ووظيفتهما هي:

- البت 0: حالة ال Output Buffer .
- القيمة 0: ال Output Buffer خالي (لا توجد نتيجة ، لا تقرأ الان).
- القيمة 1: ال Output Buffer ممتلئ (توجد نتيجة ، قم بالقراءة الان).
  - البت 1: حالة ال Input Buffer:
- القيمة 0: ال Input Buffer حالى (لا توجد أوامر غير منفذة ، يمكن الكتابة الان).
  - القيمة 1: ال Input Buffer ممتلئ (توجد أوامر غير منفذة ، لا تكتب الان).

والشفرة التالية توضح كيفية انتظار المتحكم حتى ينفذ الاوامر المرسله اليه (wait input) وكيفية انتظار المتحكم الى ان يأتي بنتيجة ما (wait output).

#### Example £.٦: Wait Input/Output

```
in al,0x64 ; read status
test al,0x1 ; is output buffer is empty?
je wait_output ; yes, hang.
ret ; no,there is a result.
```

```
iv
iv ;*****************************
iv ; wait_input: wait input buffer to be empty.
iv command executed already.
iv ;*****************************
iv wait_input:
iv in al,0x64 ; read status
iv test al,0x2 ; is input buffer is full?
iv jne wait_input ; yes, hang.
iv ret ; no,command executed.
```

ولإرسال اوامر الي المتحكم فان يجب استخدام المنفذ 64×0 وتوجد الكثير من الأوامر ، ونظرا لان هذا الجزء غير مخصص لبرمجة متحكم لوحة المفاتيح فاننا سنناقش فقط الاوامر التي تممنا حاليا ، وفي الفصل السادس سنعود الى الموضوع بالتفصيل ان شاء الله. وقائمة الاوامر حاليا:

- الأمر 0xad: تعطيل لوحة المفاتيح.
- الأمر 0xae: تفعيل لوحة المفاتيح.
- الأمر 0xd0: القراءة من Output Port.
- الأمر 0xd1: الكتابة الي Oxd1.
  - الأمر 0xdd: تفعيل بوابة A20.
  - الأمر 0xdf: تعطيل بوابة A20.

وعن طريق الأمر 0xdd فانه يمكن تفعيل البوابة A20 بسهولة كما في الشفرة التالية ، لكن أيضا هذه الطريقة لا تعمل على كل الاجهزة حيث هناك بعض المتحكمات لا تدعم هذا الأمر.

#### Example £.Y: Enable A20 by Send 0xdd

```
renable_a20_keyboard_controller:

(cli
push ax ; save register.

mov al, 0xdd ; Enable A20 Keyboard Controller Command.

out 0x64, al

pop ax ; restore register.

ret

Output Port ويمكن قراءة هذا المنفذ والكتابة اليه عن طريق ارسال الاوامر 0xd0 و 0xd1 على التوالي.

وعند قراءة هذا المنفذ (بارسال الامر do الى متحكم لوحة المفاتيح) فان القيم تعني:

System Reset :0
```

- القيمة 0: Reset Computer.
- القيمة 1: Normal Operation.
  - البت 1: بوابة A20:
  - القيمة 0: تعطيل.
  - القيمة 1: تفعيل.
  - البتات 2-3: غير معرف.
  - البت 4: Input Buffer Full.
  - البت 5: Output Buffer Empty.
    - البت Keyboard Clock :6
      - القيمة 0: High-Z.
  - القيمة 1: Pull Clock Low -
    - البت 7: Keyboard Data:
      - القيمة 0: High-Z.
  - القيمة 1: Pull Data Low-

وعند تفعيل البت رقم 1 فان هذا يفعل بوابة A20 ويجب استخدام الامر or حتى يتم الحفاظ على بقية البتات .وبعد ذلك يجب كتابة القيم الى نفس المنفذ باستخدام الامر 0xd1 .

والشفرة التالية توضح كيفية تفعيل بوابة A20 عن طريق منفذ الخروج Output Port لمتحكم لوحة المفاتيح.

#### Example \$.A: Enable A20 by write to output port of Keyboard Controller

```
r ; enable_a20_keyboard_controller_output_port:
   Enable A20 with write to keyboard output port.
v enable_a20_keyboard_controller_output_port:
    cli
    pusha ; save all registers
    call wait_input ; wait last operation to be finished.
۱۳
١٤
     ; Disable Keyboard
١٦
    mov al, 0xad ; disable keyboard command.
    out 0x64,al
    call wait_input
۲١
    ; send read output port command
    mov al, 0xd0 ; read output port command
۲٤
    out 0x64,al
     call wait_output ; wait output to come.
     ; we don't need to wait_input bescause when output came
        we know that operation are executed.
۲۸
۲٩
     ; read input buffer
     in al, 0 \times 60
              ; save data.
     push eax
٣٤
     call wait_input
۳٥
٣٦
     ; send write output port command.
     mov al, 0xd1 ; write output port command.
```

```
out 0x64,al
      call wait_input
      ; enable a20.
٤٤
      pop eax
                   ; set bit 2.
      or al, 2
      out 0x60,al
      call wait_input
      ; Enable Keyboard.
      mov al, 0xae
                     ; Enable Keyboard command.
      out 0x64,al
      call wait_input
      popa
                 ; restore registers
      sti
      ret
```

حيث في البداية تم تعطيل لوحة المفاتيح (عن طريق ارسال الامر 0xad) واستدعاء الدالة wait input للتأكد من أن الامر قد تم تنفيذه ومن ثم تم ارسال أمر قراءة منفذ الخروج لمتحم لوحة المفاتيح (الامر 0xda) وانتظار المتحكم حتى ينتهي من تنفيذ الامر ، وقد تم استخدام الدالة wait output لانتظار قيمة منفذ الخروج ، وبعدها تم قراءة هذه القيمة وحفظها في المكدس (Stack) ، وبعد ذلك تم ارسال أمر الكتابة الى منفذ الخروج لمتحكم لوحة المفاتيح (الامر 0xd1) وانتظار المتحكم حي ينتهي من تنفيذ الامر ومن قمنا بارسال قيمة المنفذ الخروج الجديدة بعد أن تم تفعيل البت رقم 1 وهو البت الذي يفعل بوابة A20 وفي الاخير تم تفعيل لوحة المفاتيح مجددا.

# ٤.٣. أساسات ال VGA

في عام 1987 قامت IBM بتطوير مقياس لمتحكمات شاشة الحاسب وهو IBM بتطوير مقياس لمتحكمات شاشة الحاسب وهو signle chip حيث واختصاراً VGA و حائت تسميته ب Array نظرا لانه تم تطويره كشريحة واحدة GGA و CGA و EGA و CGA و EGA

، ويتكون ال VGA من Sequencer unit , CRT Controller , Video DAC ,Video Buffer , video DAC , video , video DAC

ال Video Buffer هو مقطع من الذاكرة segment of memory يعمل كذاكرة للشاشة Video Buffer ، وعند بداية التشغيل فان البايوس يخصص مساحة من الذاكرة بدءا من العنوان 0xa0000 كذاكرة للشاشة وفي حالة تم الكتابة الى هذه الذاكرة فان هذا سوف يغير في الشاشة ، هذا الربط يسمى Graphics Controller فهو الذي يقوم بتحديث محتويات الشاشة بناءاً على البيانات الموجودة في ال Video buffer.

وتدعم ال VGA نمطين لَلعرض الاول هو النمط النصي Text Mode والاخر هو النمط الرسومي APA وتدعم ال Video buffer ويحدد النمط طريقة التعامل مع ال Video buffer وكيفة عرض البيانات.

النمط الرسومي All Point Addressable Graphics Mode يعتمد على البكسلات ، حيث يمكن التعامل مع كل بسكل موجود على حدة . والبكسل هو أصغر وحدة في الشاشة وتعادل نقطة على الشاشة . أما النمط النصي Text Mode فيعتمد على الحروف Characters ، ولتطبيق هذا النمط فان متحكم الشاشة Character Map الاولى وهي خريطة الحروف two buffers يستخدم ذاكرتين two buffers الأولى وهي خريطة الحروف وهي تعرف البكسلات لكل حرف ويمكن تغيير هذه الخريطة لدعم أنظمة محارف أحرى، أما الذاكرة الثانية فهي Screen Buffer وبمجرد الكتابة عليها فان التأثير سيظهر مباشرة على الشاشة.

ومقياس VGA هو مبني على المقاييس السابقة ، ابتداءا من مقياس VGA هو مبني على المقاييس السابقة ، ابتداءا من مقياس MDA والذي طورته IBM في عام 1981 ، و MDA لا تدعم النمط الرسومي والنمط النصي بحا (سمى Mode 7) يدعم 80 عمود و 24 صف ( 25\*80). وفي نفس العام قامت IBM بتطوير مقياس Color Graphics Adapter (واختصارا CGA) الذي كان أول متحكم يدعم الالوان حيث يمكن عرض 16 لون مختلف. وبعد ذلك تم تطوير Enhanced Graphics Adapter.

ويجدر بنا التذكير بان متحكمات VGA متوافقة مع المقاييس السابقة Backward Compatible فعندما يبدأ الحاسب في العمل فان النمط سيكون النمط النصي Mode 7 (الذي ظهر في MDA) ، وهذا يعني اننا سنتعامل مع 80 عمود و 25 صف.

# 1.٣.٤. عنونة الذاكرة في متحكمات VGA

عندما يبدأ الحاسب بالعمل فان البايوس يخصص العناوين من 0xbffff الى 0xa0000 لذاكرة الفيديو Video memroy (موجودة على متحكم VGA) ، هذه العناوين مقسمة كالاتي:

- من 0xb0000 الى 0xb7777: للنمط النصى أحادي اللون 0xb0000 الى 0xb7777.
  - من 0xb8000 الي Color Text Mode :0xbffff الي

وعند الكتابة في هذه العناوين فان هذا سوف يؤثر في الشاشة واظهار القيم التي تم كتابتها ، والمثال التالي يوضح كيفية كتابة حرف A بلون أبيض وخلفية سوداء.

<sup>&</sup>quot;شرح هذه المكونات سيكون في الفصل الخامس باذن الله ، وسيتم التركيز على بعض الاشياء بحسب الحاجة حاليا.

#### Example £.9: Print 'A' character on screen

```
%define VIDEO_MEMORY 0xb8000 ; Base Address of Mapped
    Video Memory.

%define CHAR_ATTRIBUTE 0x7 ; White chracter on black
    background.

* mov edi, VIDEO_MEMORY

* mov [edi], 'A' ; print A

* mov [edi+1], CHAR_ATTRIBUTE ; in white foreground black
    background.
```

# ٢.٣.٤. طباعة حرف على الشاشة

لطباعة حرف على الشاشة يجب ارسال الحرف الى عنوان ال Video Memory وحتى نتمكن من طباعة العديد من الحروف فانه يجب انشاء متغيران (x,y) لحفظ المكان الحالي للصف والعمود ومن ثم تحويل هذا المكان الى عنوان في ال Video Memoey. وفي البداية ستكون قيم (x,y) هي (0,0) أي ان الحرف سيكون في الجزء الاعلي من اليسار في الشاشة ويجب ارسال هذا الحرف الى عنوان بداية ال Video Video ولطباعة حرف آخر فان قيم (x,y) له هي (0,1) وليجب ارسال الحرف الى العنوان (x,y) له (x,y) الى (x,y) الى Video Memory عناوين لذاكرة العرض (x,y) الى Video Memory:

```
videomemory = 0xb00000 videomemory + = x + y * 80 videomemory + = x + y * 80 وبسبب أن هناك 80 حرف في كل عمود فانه يجب ضرب قيمة y ب 80 . والمثال التالي يوضح كيفية y عند (4,4) . y عند y عند y عمود فانه y عمود في y من y عمود في y عمود في y عمود في y عمود في y من y عمود في y من y عمود في y عمود في y من y من y عمود في y من y
```

; now add the base address of video memory.

```
address = 324 + 0xb8000 = 0xb8144
```

وبارسال الحرف الى العنوان 0xb8144 فان الحرف سوف يظهر على الشاشة في الصف الخامس والعمود الخامس (الترقيم يبدأ من صفر وأول صف وعمود رقمها صفر).

وكما ذكرنا ان النمط النصي 7 Mode هو الذي يبدأ الحاسب به ، في هذا النمط يتعامل متحكم العرض مع بايتين من الذاكرة لكل حرف يراد طباعته ، بمعنى اذا ما أردنا طباعة الحرف A فانه يجب ارسال الحرف الى العنوان 0xb8000 وخصائص الحرف الى العنوان التالي له 0xb8001 وهذا يعني انه يجب تعديل قانون التحويل السابق واعتبار أن كل حرف يأخذ بايتين من الذاكرة وليس بايت واحد. البايت الثاني للحرف يحدد لون الحرف وكثافة اللون (غامق وفاتح) والجدول التالي يوضح البتات فيه:

- البتات 0-2: لون الحرف:
  - البت 0: أحمر.
  - البت 1: أخضر.
  - البت 2: أزرق.
- البت 3: كثافة لون الحرف ( 0 غامق ، 1 فاتح).
  - البت 4-6: لون خلفية الحرف:
    - البت 0: أحمر.
    - البت 1: أخضر.
    - البت 2: أزرق.
- البت 7: كثافة لون حلفية الحرف ( 0 غامق ، 1 فاتح).

وهكذا توحد 4 بت لتحديد اللون ، والجدول التالي يوضح هذه الألوان:

- 0: Black.
- 1: Blue.
- 2: Green.
- 3: Cyan.
- 4: Red.
- 5: Magneta.
- 6: Brown.
- 7: Light gray.
- 8: Dark Gray.
- 9: Light Blue.
- 10: Light Green.

- 11: Light Cyan.
- 12: Light Red.
- 13: Light Magneta.
- 14: Light Brown.
- 15: White.

اذاً لطباعة حرف على النمط Mode 7 فانه يجب ارسال الحرف وخصائصه الى ذاكرة العرض ، كما يجب مراعاة بعض الامور من تحديث المؤشر Cursor (هو خط underline يظهر ويختفي للدلالة على الموقع الحالي) و الانتقال الى الصف التالي في حالة الوصول الى اخر حرف في العمود أو في حالة كان الحرف المراد طباعته هو حرف الانتقال الى سطر جديد Oxa . والمثال التالي يوضح الدالة putch32 والتي تستخدم لطباعة حرف على الشاشة في النمط المحمى PMode.

#### Example £.\.: putch32 routine

```
r; putch32: print character in protected mode.
:; input:
     bl: character to print.
7 ; ******************************
λ bits 32
%define VIDEO_MEMORY 0xb8000 ; Base Address of Mapped
    Video Memory.
w %define COLUMNS
                 80
                      ; text mode (mode 7) has 80
    columns,
             25 ; and 25 rows.
" %define ROWS
%define CHAR_ATTRIBUTE 31 ; white on blue.
vo x_pos db 0 ; current x position.
vo y_pos db 0 ; current y position.
w putch32:
    pusha ; Save Registers.
۲۱
   ; Check if bl is new line ?
```

```
۲٤
۲٥
     cmp bl, 0xa ; if character is newline ?
۲٦
     je new_row ; yes, jmp at end.
   ; Calculate the memory offset
     ; because in text mode every character take 2 bytes: one
         for the character and one for the attribute, we must
         calculate the memory offset with the follwing
        formula:
     ; offset = x_pos*2 + y_pos*COLUMNS*2
٣٤
     xor eax, eax
۳٥
     mov al, 2
     mul byte[x_pos]
٣٨
     xor eax, eax
٤١
     xor ecx, ecx
٤٢
     mov ax, COLUMNS*2 ; 80*2
٤٤
     mov cl,byte[y_pos]
٤٥
     mul ecx
٤٦
٤٧
     pop ecx
     add eax,ecx
٤٩
     add eax, VIDEO_MEMORY ; eax = address to print the
        character.
٥٢
   ; Print the chracter.
    mov edi,eax
٥٧
     mov byte[edi],bl ; print the character,
٥٩
     mov byte[edi+1],CHAR_ATTRIBUTE ; with respect to the
        attribute.
```

```
٦٢
    ; Update the postions.
٦٣
      inc byte[x_pos]
٦٦
      cmp byte[x_pos],COLUMNS
      je new_row
      jmp putch32_end
    new_row:
      mov byte[x_pos],0
                               ; clear the x_{-}pos.
      inc byte[y_pos]
                                ; increment the y_pos.
    putch32_end:
٧A
      popa
                 ; Restore Registers.
      ret
```

وتبدأ هذه الدالة بفحص الحرف المراد طباعته (موجود في المسجل b1) مع حرف الانتقال الى السطر الجديد مدى وي حالة التساوي يتم نقل التنفيذ الى آخر جسم الدالة والذي يقوم بتصفير قيمة x وزيادة قيمة y دلالة على الانتقال الى السطر الجديد. أما في حالة كان الحرف هو أي حرف آخر فانه يجب حساب العنوان الذي يجب ارسال الحرف اليه حتى يمكن طباعته ، وكما ذكرنا أن النمط النصي Mode 5 يستخدم بايتين لكل حرف لذا سيتم استخدام العلاقة التالية للتحويل ما بين (x,y) الى العنوان المطلوب.

```
videomemory = 0xb0000
videomemory + = x * 2 + y * 80 * 2
```

وكما يظهر في الكود السابق فقد تم حساب هذا العنوان وحفظه في المسجل eax وبعد ذلك تم طباعة الحرف المطلوب بالخصائص التي تم تحديدها مسبقا كثابت. وآخر خطوة في الدالة هي زيادة قيم (x,y) للدالة الى المكان التالي ، وهذا يتم بزيادة x فقط وفي حالة تساوت القيمة مع قيمة آخر عمود في الصف فانه يتم زيادة قيمة y وتصفير x دلالة على الانتقال الى الصف التالي.

# ٣.٣.٤. طباعة السلاسل النصية strings

لطباعة سلسلة نصية سنستخدم دالة طباعة الحرف وسنقوم بأخذ حرف حرف من السلسة وارسالها الى دالة طباعة الحرف حتى تنتهى السلسلة ، والشفرة التالية توضح الدالة puts32 لطباعة سلسلة نصية.

#### Example ٤.١١: puts32 routine

```
; puts32: print string in protected mode.
•; input:
       ebx: point to the string
a bits 32
n puts32:
    pusha ; Save Registers.
١٤
    mov edi,ebx
١٥
   @loop:
    mov bl,byte[edi] ; read character.
۱۸
۱٩
               ; end of string ?
    cmp bl, 0x0
                  ; yes, jmp to end.
    je puts32_end
                ; print the character.
    call putch32
    inc edi
            ; point to the next character.
۲٦
    jmp @loop
۲۷
  puts32_end:
   ; Update the Hardware Cursor.
   ; After print the string update the hardware cursor.
٣٤
```

```
mov bl,byte[x_pos]

mov bh,byte[y_pos]

call move_cursor

popa ; Restore Registers.

ret
```

في هذه الدالة سيتم قراءة حرف حرف من السلسة النصية وطباعته الى أن نصل الى نهاية السلسلة (القيمة 0x0) ، وبعد ذلك سيتم تحديث المؤشر وذلك عن طريق متحكم CRT Controller ونظراً لان التعامل معه بطئ قليلا فان تحديث المؤشر سيكون بعد طباعة السلسلة وليس بعد طباعة كل حرف .

# ٤.٣.٤. تحديث المؤشر Hardware Cursor

عند طباعة حرف او سلسلة نصية فان مؤشر الكتابة لا يتحرك من مكانه الا عند تحديده يدويا ، وهذا يتم عن طريق التعامل مع متحكم CRT Controller . هذا المتحكم يحوي العديد من المسجلات ولكننا سوف نركز على مسجل البيانات Data Register ومسجل نوع البيانات الى مسجل البيانات الى مسجل أو لارسال بيانات الى هذا المتحكم ، فيجب او لا تحديد نوع البيانات وذلك بارسالها الى مسجل Register ومن ثم ارسال البيانات الى مسجل البيانات الى مسجل البيانات الم مسجل البيانات Index Register ، وفي حواسيب x86 فان مسجل البيانات يأخذ العنوان 0x3d4 ومسجل Index Register يأخذ العنوان 10x3d4.

- 0x0: Horizontal Total.
- 0x1: Horizontal Display Enable End.
- 0x2: Start Horizontal Blanking.
- 0x3: End Horizontal Blanking.
- 0x4: Start Horizontal Retrace Pulse.
- 0x5: End Horizontal Retrace.
- 0x6: Vertical Total.
- 0x7: Overflow.
- 0x8: Preset Row Scan.
- 0x9: Maximum Scan Line.

- Oxa: Cursor Start.
- 0xb: Cursor End.
- 0xc: Start Address High.
- 0xd: Start Address Low.
- Oxe: Cursor Location High.
- Oxf : Cursor Location Low.
- 0x10: Vertical Retrace Start.
- 0x11: Vertical Retrace End.
- 0x12: Vertical Display Enable End.
- 0x13: Offset.
- 0x14: Underline Location.
- 0x15: Start Vertical Blanking.
- 0x16: End Vertical Blanking.
- 0x17: CRT Mode Control.
- 0x18: Line Compare.

وعند ارسال أي من القيم السابقة الى مسجل Index Reigster فان هذا سيحدد نوع البيانات التي سترسل الى مسجل البيانات Data Register. ومن الجدول السابق سنجد أن القيمة  $0 \times 1$ 0 ستحدد قيمة x للمؤشر و بعد ذلك يجب ارسال قيم x,y الى مسجل البيانات على التوالي مع ملاحظة أن متحكم CRT يتعامل مع بايت واحد لكل حرف وهذا يعني أننا سنستخدم القانون التالي للتحويل من قيم (x,y) الى عناوين.

videomemory = x + y \* 80

والشفرة التالية توضح عمل الدالة move cursor والتي تعمل على تحريك المؤشر.

#### Example £.\ \ : Move Hardware Cursor

```
t; bh: y pos.
⋄ bits 32
n move_cursor:
    pusha ; Save Registers.
۱٤
١٥
   ; Calculate the offset.
١٦
    ; offset = x_pos + y_pos*COLUMNS
١٨
    xor ecx,ecx
    mov cl,byte[x_pos]
77
    mov eax, COLUMNS
۲۳
    mul byte[y_pos]
۲٤
    add eax,ecx
۲٦
    mov ebx,eax
۲٧
۲٩
   ; Cursor Location Low.
۳١
٣٢
    mov al, 0xf
    mov dx, 0x3d4
٣٤
    out dx,al
    mov al,bl
    mov dx, 0x3d5
٣٨
    out dx,al
٣٩
٤.
٤١
   ; Cursor Location High.
٤٢
٤٣
    mov al, 0xe
٤٥
    mov dx, 0x3d4
٤٦
    out dx,al
```

```
mov al,bh
mov dx,0x3d5
out dx,al

ret

popa ; Restore Registers.
```

#### o. ٣.٤. تنظيف الشاشة Clear Screen

تنظيف الشاشة هي عملية ارسال حرف المسافة بعدد الحروف الموجودة (80\*25 في نمط Mode 7) و تصفير قيم (x,y). والشفرة التالية توضح كيفية تنظيف الشاشة وتحديد اللون الازرق كخلفية لكل حرف.

#### Example ٤.١٣: Clear Screen

```
r; clear_screen: Clear Screen in protected mode.
tbits 32
∧ clear_screen:
    pusha
           ; Save Registers.
    cld
    mov edi, VIDEO_MEMORY
                      ; base address of video memory.
۱۳
    mov cx,2000 ; 25*80
۱٤
    mov ah, CHAR_ATTRIBUTE ; 31 = white character on blue
      background.
    mov al, ' '
١٦
    rep stosw
۱٩
    mov byte[x_pos],0
۲.
    mov byte[y_pos],0
```

```
rr popa ; Restore Registers.
re ret
```

## ٤.٤. تحميل النواة

الى هنا تنتهي مهمة المرحلة الثانية من محمل النظام Second Stage Bootloader ويتبقى فقط البحث عن النواة ونقل التحكم اليها<sup>٤</sup>. وفي هذا الجزء سيتم كتابة نواة تجريبية بمدف التأكد من عملية نقل التحكم الى النواة وكذلك بمدف إعادة كتابة شفرة محمل النظام بشكل أفضل.

وسيتم استخدام لغة التجميع لكتابة هذه النواة التجريبية حيث أن الملف الناتج سيكون Pure Binary ولا يحتاج الى محمل خاص ، وابتداءاً من الفصل القادم سنترك لغة التجميع جانبا ونبدأ العمل بلغة السي والسي++ .

وبما أننا نعمل في النمط المحمي PMode فلا يمكننا أن نستخدم مقاطعة البايوس 13 int 0x13 لتحميل قطاعات النواة الى الذاكرة ، ويجب أن نقوم بكتابة درايفر لمحرك القرص المرن أو نقوم بتحميل النواة الى الذاكرة قبل الانتقال الى النمط المحمي وهذا ما سنفعله الان ، وسنترك جزئية برمجة محرك القرص المرن لاحقا.

وحيث أن النمط المحمي يسمح باستخدام ذاكرة حتى 4 حيجا ، فان النواة سنقوم بتحميلها على العنوان  $0 \times 10000$  0 ميجا من الذاكرة .لكن علينا التذكر بأن النمط الحقيقي لا يدعم الوصول الى العنوان  $0 \times 10000$  لذلك سنقوم بتحميل النواة أو لا في أي عنوان خالي وليكن  $0 \times 10000$  وغند الانتقال الى النمط المحمي سنقوم بنسخها الى العنوان  $0 \times 10000$  ونقل التنفيذ والتحكم اليها. والشفرة التالية توضح نواة ترحيبية.

#### Example ٤.١٤: Hello Kernel

```
r org 0x100000 ; kernel will load at 1 MB.
r
t bits 32 ; PMode.
r
jmp kernel_entry
v
h %include "stdio.inc"
```

الفصل التالي سيتناول موضوع النواة وكيفية برمجتها بالتفصيل.

```
egra0S
    v0.1 Copyright (C) 2010 Ahmad Essam"
        db 0xa,0xa, " University of Khartoum
           - Faculty of Mathematical Sceinces.", 0
۱٤
١٥
17 logo_message db 0xa,0xa,0xa,"
     _____ / __ \ / ___/"
           0xa, "
'/ / /_/ /_\ \ "
                                      / -_) _ `/ __/ _
        db
                                       \__/\_, /_/ \_,_/
        db
             0xa,
             \ ----/ "
        db
             0xa,
                                          /_/
                                 ",0
·· ;***************
n; Entry point.
nel_entry:
۲0
   ; Set Registers
۲۸
۲٩
    mov ax, 0x10 ; data selector.
٣.
    mov ds, ax
٣١
    mov es,ax
    mov ss,ax
    mov esp, 0x90000 ; set stack.
٣٤
   ; Clear Screen and print message.
٣٨
    call clear_screen
٤١
     mov ebx, kernel_message
٤٢
     call puts32
٤٤
     mov ebx,logo_message
٤٥
     call puts32
```

والمرحلة الثانية من محمل النظام ستكون هي المسؤولة عن البحث عن النواة وتحميلها ونقل التنفيذ اليها ، وسيتم تحميلها الى الذاكرة قبل الانتقال الى النمط المحمي وذلك حتى نتكمن من استخدام مقاطعة البايوس int 0x13 وعند الانتقال الى النمط المحمي سيتم نسخ النواة الى عنوان 1 ميجا ونقل التحكم الى النواة.

ولتحميل النواة الى الذاكرة يجب أو لا تحميل Root Directory الى الذاكرة والبحث عن ملف النواة وفي حالة كان الملف موجودا سيتم قراءة عنوان أول كلستر له ، هذا العنوان سيعمل ك index في جدول FAT (والذي يجب تحميله الى الذاكرة ايضا) وسيتم قراءة القيمة المقابلة لهذا ال index والتي ستخبرنا هل ما اذا كان هذا الكلستر هو آخر كلستر للملف أم لا°.

والشفرة التالية توضح ملف المرحلة الثانية من المحمل stage2.asm ، وتم تقسيم الكود بشكل أكثر تنظيما حيث تم نقل أي دالة تتعلق بالقرص المرن الى الملف floppy.inc (ملف inc. هو ملف للتضمين في ملف آخر) ، والدوال المتعلقة بنظام الملفات موجودة على الملف fat12.inc ودوال الاخراج موجودة في stdio.inc ودالة تعيين جدول الواصفات العام وكذلك تفاصيل الجدول موجودة في الملف gdt.inc ، اخيرا تم انشاء ملف common.inc لحفظ بعض الثوابت المستخدمة دائما.

#### Example ٤.١٥: Loading and Executing Kernel: Full Example

```
r bits 16  ; 16-bit real mode.
s org 0x500

start: jmp stage2

//
/ ;******************
; include files:
/ ;*****************
%include "stdio.inc"  ; standard I/O routines.
/ %include "gdt.inc"  ; GDT load routine.
```

<sup>°</sup>راجع الفصل السابق لمعرفة التفاصيل.

تجميع شفرات الملفات مرفقة مع البحث في مجلد /example/ch3/boot وشفرة المحمل النهائية ستكون ملحقة في نهاية البحث.

```
; Enable A20 routines.
; %include "fat12.inc" ; FAT12 drive
; %include "-
% include "fat12.inc" ; FAT12 driver.
% %include "common.inc" ; common declarations.
, data and variable
19 ;*************
                0xa, 0xd, "Welcome to eqraOS Stage2", 0xa, 0xd
n hello_msg
           db
    , 0
rr fail_message db 0xa,0xd,"KERNEL.SYS is Missing. press
   any key to reboot...",0
۲٤
; entry point of stage2 bootloader.
r. stage2:
۳١
   ; Set Registers.
٣٤
۳٥
    cli
٣٦
٣٧
    xor ax, ax
    mov ds, ax
     mov es, ax
٤.
     mov ax, 0x0
     mov ss, ax
٤٣
     mov sp, 0xFFFF
٤٤
    sti
٤٧
   ; Load gdt into gdtr.
    call load_gdt
```

```
٥٤
   ; Enable A20.
    call enable_a20_keyboard_controller_output_port
٥٨
   ; Display Message.
٦١
   mov si, hello_msg
٦٢
    call puts16
٦٣
٦٤
٦٥
   ; Load Root Directory
٦٦
٦٧
    call load_root
٦٩
٧.
   ; Load Kernel
    xor ebx,ebx
    mov bp, KERNEL_RMODE_BASE ; bx:bp buffer to load
٧٤
        kernel
    mov si, kernel_name
٧٦
     call load_file
    mov dword[kernel_size],ecx
     cmp ax, 0
     je enter_stage3
     mov si, fail_message
۸۳
     call puts16
٨٤
Д٥
     mov ah, 0
٨٦
    ٨٧
٨٨
           ; cannot go here!
     cli
     hlt
```

```
٩٤
    ; Go to PMode.
90
٩٦
   enter_stage3:
     ; just set bit 0 from cr0 (Control Register 0).
99
١..
     cli ; important.
١٠١
     mov eax, cr0
1.7
     or eax, 0x1
١٠٣
     mov cr0,eax ; entering pmode.
١٠٤
١.٥
1.7
١.٧
    ; Fix CS value
١٠٨
١٠٩
    ; select the code descriptor
     jmp CODE_DESCRIPTOR:stage3
111
117
1116 ;*****************

... ; entry point of stage3
in bits 32 ; code now 32-bit
۱۱۹
vv. stage3:
177
; Set Registers.
١٢٤
170
     mov ax, DATA_DESCRIPTOR ; address of data
177
       descriptor.
    mov ds,ax
١٢٧
     mov ss,ax
١٢٨
     mov es,ax
179
     mov esp, 0x90000 ; stack begin from 0x90000.
۱۳.
127
   ; Clear Screen and print message.
122
```

```
call clear_screen
١٣٦
۱۳۷
       mov ebx, stage2_message
۱۳۸
       call puts32
١٤٠
       mov ebx,logo_message
١٤١
       call puts32
١٤٢
١٤٣
١٤٤
١٤٥
١٤٦
     ; Copy Kernel at 1 MB.
١٤٧
١٤٨
       mov eax,dword[kernel_size]
١٤٩
       movzx ebx,word[bytes_per_sector]
١٥١
       mul ebx
       mov ebx, 4
101
       div ebx
١٥٣
١٥٤
       cld
100
١٥٦
       mov esi, KERNEL_RMODE_BASE
١٥٧
       mov edi, KERNEL_PMODE_BASE
١٥٨
       mov ecx, eax
١٥٩
       rep movsd
١٦.
171
     ; Execute the kernel.
١٦٣
١٦٤
       jmp CODE_DESCRIPTOR:KERNEL_PMODE_BASE
١٦٦
177
     ; Hlat the system.
۱٦٨
١٦٩
       cli ; clear interrupt.
       hlt
                ; halt the system.
۱۷۱
```

النتيجة:

```
شكل 1.1.2 محمل النظام أثناء العمل
Plex86/Bochs UGABios 0.6c 08 Apr 2009
This UGA/UBE Bios is released under the GNU LGPL
Please visit :
. http://bochs.sourceforge.net
. http://www.nongnu.org/vgabios
Bochs UBE Display Adapter enabled
Bochs BIOS – build: 09/28/09
$Revision: 1.235 $ $Date: 2009/09/28 16:36:02 $
Options: apmbios pcibios eltorito rombios32
Press F12 for boot menu.
Booting from Floppy...
eqraOS 0.1 Copyright 2010 Ahmad Essam
Welcome to eqraOS Stage2
```

#### شكل ٢.٤: بدء تنفيذ النواة

eqraOS v0.1 Copyright (C) 2010 Ahmad Essam University of Khartoum - Faculty of Mathematical Sceinces. 

# القسم III. النواة Kernel

## ٥. مقدمة حول نواة نظام التشغيل

أحد أهم المكونات في نظام التشغيل هي نواة النظام (Kernel) حيث تدير هذه النواة عتاد وموارد الحاسب وتوفر واجهة برمجية عالية تسمح لبرامج المستخدم من الاستفادة من هذه الموارد بشكل جيد.وتعتبر برمجة نواة النظام من أصعب المهمات البرمجية على الاطلاق ، حيث تؤثر هيكلته وتصميمه على كافة نظام التشغيل وهذا ما يميز بعض الانظمة ويجعلها قابلة للعمل في أجهزة معينة. وفي هذا الفصل سنلقى نظرة على النواة وبرمجتها باستخدام لغة السي و السي++ وكذلك سيتم الحديث عن طرق تصميم النواة وميزات وعيوب كل على حدة.

## ٥.١. نواة نظام التشغيل

تعرُّف نواة نظام التشغيل بأنها الجزء الأساسي في النظام والذي تعتمد عليه بقية مكونات نظام التشغيل. ويكمن دور نواة النظام في التعامل المباشر مع عتاد الحاسب وإدارته بحيث تكوِّن طبقة برمجية تبعد برامج المستخدم من تفاصيل وتعقيدات العتاد ، ولا تقتصر على ذلك بل توفر واجهة برمجية مبسطة (يمكن استخدامها من لغة البرمجة المدعومة على النظام) بحيث تمكن برامج المستخدم الاستفادة من موارد الحاسب . وفي الحقيقة لا يوجد قانون ينص على إلزامية وجود نواة للنظام ، حيث يمكن لبرنامج ما (يعمل في الحلقة صفر) التعامل المباشر مع العتاد ومع كل الجداول في الحاسب والوصول الى أي بايت في الذاكرة لكن هذا ما سيجعل عملية كتابة البرامج عملية شبه مستحيلة! حيث يجب على كل مبرمج يريد كتابة تطبيق بسيط أن يجيد برمجة العتاد وأساسيات الاقلاع حتى يعمل برنامجه ، اضافة على ذلك لا يمكن تشغيل أكثر من برنامج في نفس الوقت نظراً لعدم وجود بنية تحتية توفر مثل هذه الخصائص ، ولاننسي اعداد وتميئة جداول النظام وكتابة وظائف التعامل مع المقاطعات والأخطاء، ودوال حجز وتحرير الذاكرة وغيرها من الخصائص الضرورية لأي برنامج. كل هذا يجعل عملية تطوير برنامج للعمل على حاسب ما بدون نواة له أمراً غير مرغوبا ، حاصة إذا ذكرنا أن البرنامج يجب تحديثه مجدداً عند نقله الى منصة أحرى ذات عتاد مختلف. اذاً يمكن أن نقول أن نواة النظام هي الجزء الاهم في نظام التشغيل ككل ،حيث تدير النواة عتاد الحاسب من المعالج والذاكرة الرئيسية والأقراص الصلبة والمرنة وغيرها من الأجهزة المحيطة بالحاسب. وحتى نفهم علاقة النواة مع بقية أجزاء النظام ، فانه يمكن تقسيم الحاسب الى عدة مستويات من التجريد

#### ٥.١.١. مستويات التجريد

العديد من البرمجيات يتم بنائها على شكل مستويات ، وظيفة كل مستوى هو توفير واجهة للمستوى الذي يليه بحيث تخفي هذه الواجهة العديد من التعقيدات والتفاصيل وكذلك ربما يحمي مستوى ما بعض الخصائص من المستوى الذي يليه ، وغالبا ما يتبع نظام التشغيل لهذا النوع من البرمجيات حيث يمكن تقسيم النظام ككل الى عدة مستويات.

#### المستوى الأول: مستوى العتاد

مستوى العتاد هو أدبى مستوى يمكن أن نعرفه ويظهر على شكل متحكمات لعتاد الحاسب ، حيث يرتبط متحكم ما في اللوحة الأم مع متحكم آخر في العتاد نفسه. وظيفة المتحكم في اللوحة الأم هي التخاطب مع المتحكم الاخر في العتاد والذي بدوره يقوم بتنفيذ الأوامر المستقبلة. كيف يقوم المتحكم بتنفيذ الأوامر ؟ هذا هو دور المستوى الثاني.

#### المستوى الثاني: مستوى برامج العتاد Firmware

برامج العتاد (Firmware) هي برامج موجودة على ذاكرة بداخل المتحكم (غالبا ذاكرة EEPROM) ، وظيفة هذه البرامج هي تنفيذ الأوامر المرسلة الى المتحكم. ومن الامثلة على مثل هذه البرمجيات برنامج البايوس وأي برنامج موجود في أي متحكم مثل متحكم لوحة المفاتيح.

#### المستوى الثالث: مستوى النواة (الحلقة صفر)

النواة وهي أساس نظام التشغيل ، وظيفتها ادارة موارد الحاسب وتوفير واجهة لبقية أحزاء النظام ، وتعمل النواة في الحلقة صفر ، اي أنه يمكن تنفيذ أي أمر والوصول المباشر الى أي عنوان في الذاكرة.

## المستوى الرابع: مستوى مشغلات الأجهزة (الحلقة ١ و ٢)

مشغلات الأجهزة هي عبارة عن برامج للنظام وظيفتها التعامل مع متحكمات العتاد (وذلك عن طريق النواة) سواءا لقراءة النتائج او لارسال الأوامر ، هذه البرامج تحتاج الى أن تعمل في الحلقة ١ و ٢ حتى تتمكن من تنفيذ العديد من الأوامر ، وفي حالة تم تنفيذها على الحلقة صفر فان هذا قد يؤدي الى خطورة تعطل النظام في حالة كان هناك عطل في احد المشغلات كذلك ستكون صلاحيات المشغل عالية فقد يقوم أحد المشغلات بتغيير أحد جداول المعالج مثل جدول الواصفات العام (GDT) والذي بدوره قد يعطل النظام.

#### المستوى الخامس: مستوى برامج المستخدم (الحلقة ٣)

المستوى الاخير وهو مستوى برامج المستخدم حيث لا يمكن لهذه البرامج الوصول الى النواة وانما تتعامل فقط مع واحهة برمجة التطبيقات (Application Progeamming Interface) والتي تعرف بدوال (API).

## ٠٢.٥ وظائف نواة النظام

تختلف مكونات ووظائف نواة نظام التشغيل تبعاً لطريقة التصميم المتبعة ،فهناك العديد من الطرق لتصميم الانوية بعضاً منها يجعل ما هو متعارف عليه بأنه يتبع لنواة النظام ببرنامج للمستخدم (User Program) اوالبعض الاخر عكس ذلك . لذلك سنذكر حالياً المكونات الشائعة في نواة النظام وفي القسم التالي عند الحديث عن هيكلة وطرق تصميم الأنوبة سنفصل أكثر في هذه المكونات ونقسمها بحسب طريقة التصميم.

#### ٥.٢.٥. إدارة الذاكرة

أهم وظيفة لنواة النظام هي إدارة الذاكرة حيث أن أي برنامج يجب ان يتم تحمليه على الذاكرة الرئيسية قبل أن يتم تنفيذه ، لذلك من مهام مدير الذاكرة هي معرفة الأماكن الشاغرة ، والتعامل مع مشاكل التجزئة (Fragmentation) حيث من الممكن أن تحوي الذاكرة على الكثير من المساحات الصغيرة والتي لا تكفي لتحميل أي برنامج أو حتى حجز مساحة لبرنامج ما. أحد المشاكل التي على مدير الذاكرة التعامل معها هي معرفة مكان تحميل البرنامج ، حيث يجب أن يكون البرنامج مستقلاً عن العنواين (Position Independent) لكي يتم تحمليه وإلا فلن نعرف ما هو عنوان البداية (Base Address) لهذا البرنامج. فلو فرضنا ان لدينا برنامج binary ونريد تحميله الى الذاكرة فهنا لن نتمكن من معرفة ما هو العنوان الذي يجب أن يكون عليه البرنامج ، لذلك عادة فان الناتج من عملية ترجمة وربط أي برنامج هو الها تبدأ من العنوان ٥x٥، وهكذا سنتمكن دوما من تحميل أي برنامج في بداية الذاكرة. بهذا الشكل لن نتمكن من تنفيذ أكثر من برنامج واحد ، حيث سيكون هناك برنامجا واحدا فقط يبدأ من العنوان 0x0 ، والحل لهذه المشاكل هو باستخدام مساحة العنونة التخيلية (Virtual Address Space) حيث يتم تخصيص مساحة تخيلية من الذاكرة لكل برنامج بحيث تبدأ العنونة تخيليا من 0x0 وبهذا تم حل مشكلة تحميل أكثر من برنامج وحل مشكلة relocation. ومساحة العنوان التخيلية (VAS) هي مساحة من العناوين لكل برنامج بحيث تيدأ من ال 0x0 ومفهوم هذه المساحة هو أن كل برنامج سيتعامل مع مساحة العناوين الخاصة به وهذا ما يؤدي الى حماية الذاكرة ، حيث لن يستطيع أي برنامج الوصول الى أي عنوان آخر بخلاف العناوين الموجودة في VAS. ونظراً لعدم ارتباط ال VAS مع الذاكرة الرئيسية فانه يمكن ان يشير عنوان تخيلي الى ذاكرة احرى بخلاف الذاكرة الرئيسية (مثلا القرص الصلب). وهذا يحل مشكلة انتهاء المساحات الخالية في

المقصود أنما برامج تعمل في الحلقة ٣.

الذاكرة. ويجدر بنا ذكر أن التحويل بين العناوين التخيليه الى الحقيقية يتم عن طريق العتاد بواسطة وحدة ادارة الذاكرة بداخل المعالج (Memory Management Unit). وكذلك مهمة حماية الذاكرة والتحكم في الذاكرة Cache وغيرها من الخصائص والتي سيتم الإطلاع عليها في الفصل الثامن – بمشيئة الله-.

- ٢.٢.٥ إدارة العمليات
  - ٣.٢.٥. نظام الملفات

## ٣.٥. هيكلة وتصميم النواة

توجد العديد من الطرق لتصميم الأنوية وسنستعرض بعض منها في هذا البحث ، لكن قبل ذلك يجب الحديث عن طريقة مفيدة في هيكلة وتصميم الأنوية الا وهي تجريد العتاد (Hardware Abstraction) تسمى طبقة أي يمعنى فصل النواة من التعامل المباشر مع العتاد ، وانشاء طبقة برمجية (Software Layer) تسمى طبقة HAL (اختصارا لكلمة HAL هي النواة وبين النواة وبين العتاد ، وظيفة طبقة علم HAL مع العتاد .

فصل النواة من العتاد تُتيح العديد من الفوائد ،أولاً شفرة النواة ستكون أكثر مقروئية وأسهل في الصيانة والتعديل لأن النواة ستتعامل مع واجهة أخرى أكثر سهولة من تعقيدات العتاد ، الميزة الثانية والأكثر أهمية هي امكانية نقل النواة (Porting) لأجهزة ذات عتاد مختلف (مثل SPARC,MIPS,...etc) بدون التغيير في شفرة النواة ، فقط سيتم تعديل طبقة HAL من ناحية التطبيق (Implementation) بالاضافة الى إعادة كتابة مشغلات الأجهزة (Devcie Drivers) مجدداً ٢.

### 1.٣.٥. النواة الضخمة Monolithic Kernel

تعتبر الأنوية المصممة بطريقة Monolitic أسرع وأكفأ أنوية في العمل وذلك نظرا لان كل برامج النظام (System Process) تكون ضمن النواة وتعمل في الحلقة صفر ، والشكل التالي يوضح مخطط لهذه الأنوية. المشكلة الرئيسية لهذا التصميم هو انه عند حدوث أي مشكلة في أي من برامج النظام فان النظام سوف يتوقف عن العمل وذلك نظرا لانها تعمل في الحلقة صفر وكما ذكرنا سابقا أن أي حلل في هذا المستوى يؤدي الى توقف النظام عن العمل. مشكلة اخرى يمكن ذكرها وهي ان النواة غير مرنة بمعنى أنه لتغيير نظام الملفات مثلا يجب اعادة تشغيل النظام مجددا.

<sup>&</sup>lt;sup>٢</sup>أغلب أنوية أنظمة التشغيل الحالية تستخدم طبقة HAL، هل تسائلت يوما كيف يعمل نظام جنو/لينوكس على أجهزة سطح المكتب والأجهزة المضمنة!

<sup>&</sup>quot;كلمة Mono تعني واحد ، أما كلمة Lithic فتعني حجري ، والمقصود بأن النواة تكون على شكل كتلة حجرية ليست مرنة وتطويرها وصيانتها معقد.

وكأمثلة على أنظمة تشغيل تعمل بهذا التصميم هي أنظمة يونكس ولينوكس ، وأنظمة ال DOS القديمة وويندوز ما قبل NT.

#### ٠.٣.٥. النواة المصغرة MicroKernel

الأنوية Microkernel هي الأكثر ثباتا واستقرار ومرونة والأسهل في الصيانة والتعديل والتطوير وذلك نظرا لان النواة تكون أصغر ما يمكن ، حيث أن الوظائف الأساسية فقط تكون ضمن النواة وهي ادارة الذاكرة وادارة العمليات (بحدول العمليات،أساسيات IPC)، أما بقية برامج النظام مثل نظام الملفات ومشغلات الأجهزة وغيرها تتبع لبرامج المستخدم وتعمل في نمط المستخدم (الحلقة ٣) ، وهذا يعني في حالة حدوث خطأ في هذه البرامج فان النظام لن يتأثر كذلك يمكن تغيير هذه البرامج (مثلا تغيير نظام الملفات) دون الحاحة الى اعادة تشغيل الجهاز حيث أن برامج النظام تعمل كبرامج المستخدم . والشكل التالي يوضح مخطط هذه الأنوية. المشكلة الرئيسية لهذا التصميم هو بطئ عمل النظام وذلك بسبب أن برامج النظام عليها أن تتخاطب مع بعضها البعض عن طريق تمرير الرسائل (Message Passing) أو مشاركة حزء من الذاكرة (Shared Memory) وهذا ما يعرف ب Interprocess Communication. وأشهر مثال لنظام تشغيل يتبع هذا التصميم هو نظام مينكس الاصدار الثالث.

#### ٣.٣.٥. النواة الهجينة Hybrid Kernel

هذا التصميم للنواة ما هو إلا مزيج من التصميمين السابقين ، حيث تكون النواة Microkernel لكنها تطبق ك Hybrid Kernel أو Moddified Microkernel. ويسمى هذا التصميم المخاط فذا التصميم. وكأمثلة على أنظمة تعمل بهذا التصميم هو أنظمة ويندوز التي تعتمد على معمارية NT ، ونظام BeOS و Plane 9.

## ٥.٤. برمجة نواة النظام

يمكن برمجة نواة نظام التشغيل بأي لغة برمجة ، لكن يجب التأكد من أن اللغة تدعم استخدام لغة التجميع (Alline Assemlby) حيث أن النواة كثيرا ما يجب عليها التعامل المباشر مع أوامر لغة التجميع (مثلا عند تحميل حدول الواصفات العام وحدول المقاطعات وكذلك عند غلق المقطاعات وتفعيلها وغيرها). الشيء الاخر الذي يجب وضعه في الحسبان هو أنه لا يمكن استخدام لغة برمجة تعتمد على مكتبات في وقت التشغيل (ملفات All) مثلا) دون إعادة برمجة هذه المكتبات (مثال ذلك لا يمكن استخدام لغات دوت نت دون إعادة برمجة إطار العمل). وكذلك لا يمكن الإعتماد على دوال النظام الذي تقوم بتطوير نظامك الخاص فيه (مثلا لن تتمكن من استخدام سعه الحجز الذاكرة وذلك لانها تعتمد كليا على نظام التشغيل، أيضا دوال الادخال والاحراج تعتمد كليا على النظام).

لذلك غالبا تستخدم لغة السي والسي++ لبرجحة أنوية أنظمة التشغيل نظرا لما تتمتع به اللغتين من ميزات فريدة تميزها عن باقي اللغات ، وتنتشر لغة السي بشكل أكبر لاسباب كثيرة منها هو أنها لا تحتاج الى مكتبة وقت التشغيل (RunTime Library) حتى تعمل البرامج المكتوبة بما على عكس لغة سي++ والتي تحتاج الى (RunTime Library) لدعم الكثير من الخصائص مثل الاستثنائات و دوال البناء والهدم.

وفي حالة استخدام لغة سي أو سي++ فانه يجب إعادة تطوير اجزاء من مكتبة السي والسي++ القياسية printf و printf و printf و scanf و دوال حجز الذواكر malloc/new و تحريرها free/delete.

ونظرا لاننا بصدد برمجة نظام 22 بت ، فإن النواة أيضا يجب أن تكون 32 بت وهذا يعني أنه يجب استخدام مترجم سي أو سي++ 32 بت . مشكلة هذه المترجمات أن المخرج منها (البرنامج) لا يأتي بالشكل الثنائي فقط (Flat Binary) ، وإنما يضاف على الشفرة الثنائية العديد من الأشياء Headers,...etc. ولتحميل مثل هذه البرامج فإنه يجب البحث عن نقطة الإنطلاق للبرنامج (main routine) ومن ثم البدء بتنفيذ الأوامر منها.

وسيتم استخدام مترجم فيجوال سي++ لترجمة النواة ، وفي الملحق سيتم توضيح خطوات تميئة المشروع وازالة أي اعتمادية على مكتبات أو ملفات وقت التشغيل.

وسنعيد كتابة النواة التي قمنا ببرمجتها بلغة التجميع في الفصل السابق ولكن بلغة السي والسي++ ، وسنناقش كيفية تحميل وتنفيذ هذه النواة حيث أن المخرج من مترجم الفيجوال سي++ هو ملف تنفيذي (Portable Executable) ولديه صيغة محددة يجب التعامل معها حتى نتمكن من تنفيذ الدالة الرئيسية للنواة (() main) ، كذلك سنبدأ في تطوير ملفات وقت التشغيل للغة سي++ وذلك حتى يتم دعم بعض خصائص اللغة والتي تحتاج الى دعم وقت التشغيل مثل دوال البناء والهدم والدوال الظاهرية (Pure) . وفي الوقت الحالى لا يوجد دعم للإستثنائات (Exceptions) في لغة السي++ .

## ٥.٤.١. تحميل وتنفيذ نواة PE

بما أننا سنستخدم مترجم فيجوال سي++ والذي يخرج لنا ملف تنفيذي (Portable Executable) فانه يجب أن نعرف ما هي شكل هذه الصيغة حتى نتمكن عند تحميل النواة أن ننقل التنفيذ الى الدالة الرئيسية وليست الى أماكن أخرى.ويمكن استخدام مترجمات سي++ أخرى (مثل مترجم ++) لكن يجب ملاحظة أن هذا المترجم يخرج لنا ملف بصيغة ELF وهي صيغة الملفات التنفيذية على نظام جنو/لينوكس. والشكل التالى يوضح صيغة ملف PE الذي نحن بصدد التعامل معه.

يوجد أربع أضافات(headers) لصيغة PE سنطلع عليها بشكل سريع وفي حالة قمنا بتطوير محمل خاص لهذه الصيغة فسيتم دراستها بالتفصيل. و يمكن أن نصف هذه الاضافات بلغة السي++ كالتالي.

#### Example •. \: Portable Executable Header

```
  // header information format for PE files
typedef struct _IMAGE_DOS_HEADER { // DOS .EXE header
     unsigned short e_magic; // Magic number (Should be MZ
     unsigned short e_cblp; // Bytes on last page of file
                              // Pages in file
     unsigned short e_cp;
                              // Relocations
     unsigned short e_crlc;
     unsigned short e_cparhdr; // Size of header in
         paragraphs
     unsigned short e_minalloc; // Minimum extra paragraphs
          needed
     unsigned short e_maxalloc; // Maximum extra paragraphs
          needed
     unsigned short e_ss; // Initial (relative) SS value
۱۲
                             // Initial SP value
     unsigned short e_sp;
     unsigned short e_csum; // Checksum
                             // Initial IP value
     unsigned short e_ip;
     unsigned short e_cs;
                             // Initial (relative) CS value
١٦
     unsigned short e_lfarlc; // File address of relocation
۱۷
          table
     unsigned short e_ovno; // Overlay number
١٨
     unsigned short e_res[4];  // Reserved words
۱۹
     unsigned short e_oemid; // OEM identifier (for
         e_oeminfo)
     unsigned short e_oeminfo; // OEM information; e_oemid
         specific
     unsigned short e_res2[10]; // Reserved words
77
     long e_lfanew; // File address of new exe header
   } IMAGE_DOS_HEADER, *PIMAGE_DOS_HEADER;
۲٤
vy // Real mode stub program
rq typedef struct _IMAGE_FILE_HEADER {
     unsigned short Machine;
     unsigned short NumberOfSections;
     unsigned long    TimeDateStamp;
     unsigned long PointerToSymbolTable;
     unsigned long NumberOfSymbols;
     unsigned short SizeOfOptionalHeader;
     unsigned short Characteristics;
rv } IMAGE_FILE_HEADER, *PIMAGE_FILE_HEADER;
```

```
rq typedef struct _IMAGE_OPTIONAL_HEADER {
      unsigned short Magic;
      unsigned char
                     MajorLinkerVersion;
      unsigned char
                     MinorLinkerVersion;
                      SizeOfCode;
      unsigned long
     unsigned long
                      SizeOfInitializedData;
5 5
                      SizeOfUninitializedData;
     unsigned long
                      AddressOfEntryPoint; // offset of
      unsigned long
         kernel_entry
                      BaseOfCode;
     unsigned long
     unsigned long
                      BaseOfData;
      unsigned long
                      ImageBase;
                                   // Base address of
         kernel_entry
                      SectionAlignment;
      unsigned long
                      FileAlignment;
      unsigned long
      unsigned short MajorOperatingSystemVersion;
      unsigned short MinorOperatingSystemVersion;
      unsigned short MajorImageVersion;
      unsigned short MinorImageVersion;
      unsigned short MajorSubsystemVersion;
      unsigned short MinorSubsystemVersion;
      unsigned long
                      Reserved1;
      unsigned long
                      SizeOfImage;
      unsigned long
                      SizeOfHeaders;
     unsigned long
                      CheckSum;
٦١
     unsigned short Subsystem;
     unsigned short DllCharacteristics;
                      SizeOfStackReserve;
     unsigned long
٦٤
     unsigned long
                      SizeOfStackCommit;
                      SizeOfHeapReserve;
      unsigned long
      unsigned long
                      SizeOfHeapCommit;
      unsigned long
                      LoaderFlags;
٦٨
      unsigned long
                      NumberOfRvaAndSizes;
      IMAGE_DATA_DIRECTORY DataDirectory[DIRECTORY_ENTRIES];
   IMAGE_OPTIONAL_HEADER, *PIMAGE_OPTIONAL_HEADER;
```

ما نريد الحصول عليه هو عنوان الدالة الرئيسية للنواة (() kernel entry) والتي سيبدأ تنفيذ النواة منها ، هذا العنوان موجود في أحد المتغيرات في آخر إضافة (header) وهي HEADER ، وحتى نحصل على عنوان هذه الأضافة يجب أن نبدأ من أول إضافة وذلك بسبب أن الاضافة الثانية ذات حجم متغير وليست ثابته مثل بقية الاضافات.

وبالنظر الى أول إضافة IMAGE DOS HEADER وبالتحديد الى المتغير e Ifanew حيث يحوي عنوان الإضافة الثالثة IMAGE FILE HEADER والتي هي اضافة ثابته الحجم ، ومنها نصل الى آخر إضافة وفقراً المتغير AddressOfEntryPoint الذي يحوي عنوان AddressOfEntryPoint والذي يحوي عنوان البداية للدالة ويجب اضافته لقيمة ال offset ، وبعد ذلك يتم نقل التنفيذ الى الدالة بواسطة الامر call. والشفرة التالية توضح طريقة ذلك (ويتم تنفيذها في المرحلة الثانية من محمل النظام مباشرة بعدما يتم تحميل النواة الى الذاكرة على العنوان KERNEL PMODE BASE).

#### Example o.T: Getting Kernel entry

```
mov ebx,[KERNEL_PMODE_BASE+60]
add ebx,KERNEL_PMODE_BASE ; ebx = _IMAGE_FILE_HEADER

add ebx,24 ; ebx = _IMAGE_OPTIONAL_HEADER

add ebx,16 ; ebx point to AddressOfEntryPoint

mov ebp,dword[ebx] ; epb = AddressOfEntryPoint

add ebx,12 ; ebx point to ImageBase

add ebp,dword[ebx] ; epb = kernel_entry

cli

call ebp
```

## ٥.٤.٢. تطوير بيئة التشغيل للغة سي++

حتى نتمكن من استخدام جميع خصائص لغة سي++ فانه يجب كتابة بعض الشفرات التشغيلية (startup) والتي تمهد وتعرف العديد من الخصائص في اللغة ، وفي هذا الجزء سيتم تطوير مكتبة وقت التشغيل للغة سي++ (C++ Runtime Library) وذلك نظراً لأننا قد الغينا الإعتماد على مكتبة وقت التشغيل التي تأتي مع المترجم المستخدم في بناء النظام (النظام الخاص بنا) حيث أن هذه المكتبة تعتمد على نظام التشغيل المستخدم في عملية التطوير مما يسبب مشاكل استدعاء دوال ليست موجودة.

وبدون تطوير هذه المكتبة فلن يمكن تميئة الكائنات العامة (Global Object) و حذف الكائنات ، وكذلك لن يمكن استخدام بعض المعاملات (new, delete) و RTTI والاستثنائات (Exceptions).

#### المعاملات العامة Global Operator

سيتم تعريف معامل حجز الذاكرة (new) وتحريرها (delete) في لغة السي++ ، ولكن لاننا حاليا لم نبرمج مديراً للذاكرة فان التعريف سيكون خاليا. والمقطع التالي يوضح ذلك.

#### Example o.r: Global new/delete operator

```
void* __cdecl ::operator new (unsigned int size) {return 0;}
void* __cdecl operator new[] (unsigned int size) {return 0;}
void __cdecl ::operator delete (void * p) {}
void __cdecl operator delete[] (void * p) {}
```

#### Pure virtual function call handler

ايضا يجب تعريف دالة للتعامل مع الدوال الظاهرية النقية ( Pure virtual function)°، حيث سيقوم المترجم باستدعاء الدالة () purecall أينما وجد عملية استدعاء لدالة () Pure virtual ، لذلك أن أردنا دعم الدوال Pure virtual يجب تعريف الدالة purecall ، وحاليا سيكون التعريف كالاتي.

#### Example o. :: Pure virtual function call handler

```
int __cdecl ::_purecall() { for (;;); return 0; }
```

#### دعم الفاصلة العائمة Floating Point Support

لدعم الفاصلة العائمة (Floating Point) في سي++ فانه يجب تعيين القيمة 1 للمتغير fitused ، وكذلك يجب تعريف الدالة () ftol2 sse والتي تحول من النوع float والتي تحول من النوع float كالتالي.

#### Example o.o: Floating Point Support

```
r extern "C" long __declspec (naked) _ftol2_sse() {
  int a;
```

<sup>°</sup>عند تعريف دالة بأنها Pure virtual داخل أي فئة فإن هذا يدل على أن الفئة بحردة (Abstract) ويجب إعادة تعريف الدالة (Override) في الفئات المشتقة من الفئة التي تحوي هذه الدالة، والا ستكون الفئة المشتقة . آهذه الدالة يقوم مترجم الفيجوال سي++ باستدعائها.وقد تختلف من مترجم لآخر.

```
. #ifdef i386
. Lasm {
v    fistp [a]
A    mov ebx, a
a }
v    #endif
v  }
vr extern "C" int _fltused = 1;
```

#### هيئة الكائنات العامة والساكنة

عندما يجد المترجم كائنا فانه يضيف مهيئاً ديناميكيا له (Dynamic initializer) في قسم خاص من البرنامج وهو القسم  $^{\prime}$  وهو القسم .crt. وقبل أن يعمل البرنامج فان وظيفة مكتبة وقت التشغيل هي استدعاء وتنفيذ كل المهيئات وذلك حتى تأخذ الكائنات قيمها الابتدائية (عبر دالة البناء Constructor). وبسبب أننا أزلنا مكتبة وقت التشغيل فانه يجب انشاء القسم  $^{\prime}$  وهذا يتم عن طريق موجهات المعالج التمهيدي (Preprocessor) الموجودة في المترجم.

هذا القسم crt. يحوي مصفوفة من مؤشرات الدوال (Function Pointer) ، ووظيفة مكتبة وقت التشغيل هي استدعاء كل الدوال الموجودة وذلك بالمرور على مصفوفة المؤشرات الموجودة . و يجب أن نعلم أن مصفوفة المؤشرات موجودة حقيقة داخل القسم crt:xcu. حيث أن الجزء الذي يلي العلامة dollar sign يحدد المكان بداخل القسم ، وحتى نتمكن من استدعاء وتنفيذ الدوال عن طريق مصفوفة المؤشرات فانه يجب انشاء مؤشر الى بداية القسم crt:xcu. وفي نهايته ، مؤشر البداية سيكون في القسم وحتى crt:xcu. ومؤشر النهاية سيكون في القسم وcrt:xcu. ويلي القسم يحون في القسم crt:xcu. مباشرة ، ومؤشر النهاية سيكون في القسم crt:xcz.

و بخصوص القسم crt. الذي سننشئه فاننا لا نملك صلاحيات قراءة وكتابة فيه ، لذلك الحل في أن نقوم بدمج هذا القسم مع قسم البيانات data. . والشفرة التالية توضح ما سبق.

#### Example o.٦: Object Initializer

```
' // Function pointer typedef for less typing
' typedef void (__cdecl *_PVFV) (void);
'
' // __xc_a points to beginning of initializer table
' // __xc_a points to beginning of initializer table
' // __xc_a points to beginning of initializer table
' // __xc_a points to beginning of initializer table
' // __xc_a points to beginning of initializer table
' // __xc_a points to beginning of initializer table
' // __xc_a points to beginning of initializer table
' // __xc_a points to beginning of initializer table
' // __xc_a points to beginning of initializer table
' // __xc_a points to beginning of initializer table
' // __xc_a points to beginning of initializer table
' // __xc_a points to beginning of initializer table
' // __xc_a points to beginning of initializer table
' // __xc_a points to beginning of initializer table
' // __xc_a points to beginning of initializer table
' // __xc_a points to beginning of initializer table
' // __xc_a points to beginning of initializer table
' // __xc_a points to beginning of initializer table
' // __xc_a points tabl
```

٧في أي برنامج تنفيذي يوجد العديد من الأقسام، مثلا قسم البيانات data. وقسم الشفرة code. والمكدس stack.

```
" #pragma data_seg(".CRT$XCA")
v _PVFV __xc_a[] = { 0 };
4 // __xc_z points to end of initializer table
#pragma data_seg(".CRT$XCZ")
" -PVFV --xc_z[] = { 0 };
w // Select the default data segment again (.data) for the
     rest of the unit
#pragma data_seg()
_{\mbox{\tiny II}} // Now, move the CRT data into .data section so we can read/
     write to it
#pragma comment(linker, "/merge:.CRT=.data")
v. // initialize all global initializers (ctors, statics,
     globals, etc..)
void __cdecl _initterm ( _PVFV * pfbegin, _PVFV * pfend ) {
    //! Go through each initializer
      while ( pfbegin < pfend )</pre>
۲٤
      //! Execute the global initializer
۲٦
        if ( *pfbegin != 0 )
               (**pfbegin) ();
۲۸
۲٩
        //! Go to next initializer inside the initializer
            table
          ++pfbegin;
rr }
ro // execute all constructors and other dynamic initializers
ru void _cdecl init_ctor() {
     _atexit_init();
٣٨
     _initterm(__xc_a, __xc_z);
٤٠ }
```

#### حذف الكائنات

لكي يتم حذف الكائنات (Objects) يجب انشاء مصفوفة من مؤشرات دوال الهدم (Objects) ، وذلك بسبب أن المترجم عندما يجد دالة هدم فانه يضيف مؤشراً الى دالة الهدم بداخل هذه المصفوفة وذلك حتى يتم استدعائها لاحقا (عند استدعاء الدالة () exit)، ويجب تعريف الدالة atexit حيث أن مترجم الفيجوال سي++ يقوم باستدعائها عندما يجد أي كائن ، وظيفة هذه الدالة هي اضافة مؤشر لدالة هدم الكائن الى مصفوفة المؤشرات ،و بخصوص مصفوفة المؤشرات فانه يمكن حفظها في أي مكان على الذاكرة . والشفرة التالية توضح ما سبق.

#### Example Object

```
  /! function pointer table to global deinitializer table

r static _PVFV * pf_atexitlist = 0;
. // Maximum entries allowed in table. Change as needed
static unsigned max_atexitlist_entries = 32;
_{\mbox{\tiny A}} // Current amount of entries in table
static unsigned cur_atexitlist_entries = 0;
w//! initialize the de-initializer function table
void __cdecl _atexit_init(void) {
    max_atexitlist_entries = 32;
١٤
   // Warning: Normally, the STDC will dynamically allocate
       this. Because we have no memory manager, just choose
   // a base address that you will never use for now
   pf_atexitlist = (_PVFV *) 0x5000;
19 }
^{\rm ri} //! adds a new function entry that is to be called at
     shutdown
rr int __cdecl atexit(_PVFV fn) {
   //! Insure we have enough free space
   if (cur_atexitlist_entries>=max_atexitlist_entries)
      return 1;
   else {
۲۷
```

```
//! Add the exit routine
r. *(pf_atexitlist++) = fn;
cur_atexitlist_entries++;
}
rr cur_atexitlist_entries++;

rr }
return 0;
rt }
routinalizers
rv void _cdecl exit () {
r^ //! Go through the list, and execute all global exit routines
the while (cur_atexitlist_entries--) {
    //! execute function
    (*(--pf_atexitlist)) ();
to }
to //!
```

### ٥.٤.٥. نقل التنفيذ الى النواة

بعد أن قمنا بعمل تحليل (Parsing) لصيغة ملف PE ونقل التنفيذ الى الدالة () Parsing والتي تعتبر أول دالة يتم تنفيذها في نواة النظام ، وأول ما يجب تنفيذه فيها هو تحديد قيم مسجلات المقاطع وانشاء مكدس (Stack) وبعد ذلك يجب تحتية الكائنات العامة ومن ثم استدعاء الدالة () main التي تحوي شفرة النواة ، واخيرا عندما تعود الدالة () main يتم حذف الكائنات وايقاف النظام (Hang). والشفرة التالية توضح ذلك

#### Example O.A: Kernel Entry routine

```
r extern void _cdecl main ();  // main function.
r extern void _cdecl init_ctor();  // init constructor.
s extern void _cdecl exit ();  // exit.
r void _cdecl kernel_entry ()
v {
    #ifdef i386
```

```
_asm {
      cli
                        // select data descriptor in GDT.
     mov ax, 10h
     mov ds, ax
۱٤
     mov es, ax
     mov fs, ax
     mov gs, ax
     mov ss, ax
                        // Set up base stack
     mov esp, 0x90000
                        // store current stack pointer
     mov ebp, esp
     push ebp
** #endif
    // Execute global constructors
    init_ctor();
   // Call kernel entry point
   main();
   // Cleanup all dynamic dtors
    exit();
r: #ifdef i386
    _asm cli
m #endif
    for(;;);
rq }
```

وتعريف الدالة () main حالياً سيكون خاليا.

## ٥.٥. نظرة على شفرة نظام إقرأ

أهم الخصائص التي يجب مراعتها أثناء برمجة نواة نظام التشغيل هي خاصية المحمولية على صعيد الأجهزة والمنصات^ وخاصية قابلية توسعة النواة (Expandibility) و لذلك تم الإتفاق على أن تصميم نواة نظام

^على عكس محمل النظام Bootloader والذي يعتمد على معمارية العتاد والمعالج.

تشغيل إقرأ سيتم بنائها على طبقة HAL حتى تسمح لأي مطور فيما بعد إعادة تطبيق هذه الطبقة لدعم أجهزة وعتاد آخر. وحتى نحصل على أعلى قدر من المحمولية وقابلية التوسعة في نواة النظام فانه سيتم تقسيم الشفرات البرمجية للنواة الى وحدات مستقلة بحيث تؤدي كل وحدة وظيفة ما ، وفي نفس الوقت يجب أن تتوافر واجهة عامة (Interface) لكل وحدة بحيث نتمكن من الاستفادة من خدمات هذه الوحدة دون الحاجة لمعرفة تفاصيلها الداخلية. وفي بداية تصميم المشروع فان عملية تصميم الواجهة تعتبر أهم بكثير من عملية برمجة محتويات الوحدة أو ما يسمى بالتنفيذ (Impelmentation) نظراً لان التنفيذ قد لا يؤثر على هيكلة المشروع ومعماريته مثلما تؤثر الواجهة .

#### • eqraOS:

- boot: first-stage and second-stage bootloader.
- core
  - \* kernel:Kernel program PE executable file type.
  - \* hal:Hardware abstraction layer.
  - \* lib:Standard library runtime and standard C/C++ library.
  - \* include:Standard include headers.
  - \* debug:Debug version of eqraOS.
  - \* release:Final release of eqraOS.

## ٦.٥. مكتبة السي القياسية

نظراً لأنه قد تم إلغاء الاعتماد على مكتبة السي والسي++ القياسية أثناء تطوير نواة نظام التشغيل فانه يجب انشاء هذه المكتبة حتى نتمكن من استخدام لغة سي وسي++ ، وبسبب أن عملية إعادة برمحة هذه المكتبات يتطلب وقتاً وجهدا فاننا سنركز على بعض الملفات المستخدمة بكثرة و نترك البقية للتطوير لاحقا.

#### تعریف NULL

في لغة سي++ يتم تعريف NULL على ألها القيمة 0 بينما في لغة السي تعرف ب 0 ( \*void ) .

#### Example o. 9: null.h:Definition of NULL in C and C++

r #ifndef NULL\_H
r #define NULL\_H

1 7 7

```
• #if define (_MSC_VER) && (_MSC_VER > = 1020)
1 #pargma once
v #endif
4 #ifdef NULL
. #undev NULL
w #endif
\r #ifdef __cplusplus
vs extern "C"
va #endif
/* /* C++ NULL definition */
va #define NULL 0
n #ifdef __cplusplus
TT #else
vo /* C NULL definition */
na #define NULL (void*) 0
TA #endif
r. #endif //NULL_H
```

وعند ترجمة النواة بمترجم سي++ فان القيمة cplusplus\_\_ تكون معرَّفة لديه ، أما في حالة ترجمة النواة بمترجم سي فان المترجم لا يُعرِّف تلك القيمة.

#### تعریف size\_t

يتم تعريف size\_t على أنها عدد صحيح bit بدون إشارة (unsigned).

#### Example o. \ ·: size\_t.h:Definition of size\_t in C/C++

```
r #ifndef SIZE_T_H
r #define SIZE_T_H
```

```
* #ifdef __cplusplus
t extern "C"

v {
    #endif

. /* Stdandard definition of size_t */
typedef unsigned size_t;

r #ifdef __cplusplus
}

#endif

#endif

##endif //SIZE_T_H
```

#### إعادة تعريف أنواع البيانات

أنواع البيانات (Data Types) تختلف حجمها بحسب المترجم والنظام الذي تم ترجمة البرنامج عليه ، ويفضل أن يتم اعادة تعريفها (typedef) لتوضيح الحجم والنوع في آن واحد .

#### Example o. \ \: stdint.h:typedef data type

```
#ifndef STDINT_H
r #define STDINT_H

define __need_wint_t
define __need_wchar_t

/* Exact—width integer type */
typedef char int8_t;
typedef unsigned char uint8_t;
typedef short int16_t;
typedef unsigned short uint16_t;
typedef int int32_t;
typedef unsigned int uint32_t;
typedef long long int64_t;
typedef unsigned long long uint64_t;
```

```
14 // to be continue..
7.
71 #endif //STDINT_H
```

ولدعم ملفات الرأس للغة سي++ فان الملف السابق سيتم تضمينه في ملف cstdint وهي التسمية التي تتبعها السي++ في ملفات الرأس $^{\rm e}$ .

#### Example o. \ Y: cstdint:C++ typedef data type

```
#ifndef CSTDINT_H
r #define CSTDINT_H

# #include <stdint.h>
r
y #endif //CSTDINT_H
```

#### نوع الحرف

ملف ctype.h يحوي العديد من الماكرو (Macros) والتي تحدد نوع الحرف (عدد،حرف،حرف صغير،مسافة،حرف تحكم،...الخ).

#### Example o. ۱۳: ctype.h:determine character type

```
" #ifndef CTYPE_H
" #define CTYPE_H
" #define CTYPE_H
" #ifdef _MSC_VER
" #pragma warning (disable:4244)
" #endif
" #ifdef __cplusplus
" extern "C"
" {
" #endif
"* #endif
```

٩ملفات الرأس للغة سي++ تتبع نفس هذا الأسلوب لذلك لن يتم ذكرها مجددا وسنكتفي بذكر ملفات الرأس للغة سي.

```
/* constants */
                   0x01 // upper case
w #define CT_UP
                 0x02 // lower case
#define CT_LOW

f. #define CT_DIG

                   0x04 // digit
* #define CT_CTL
                   0x08 // control
                   0x10 // punctuation
** #define CT_PUN
                    0x20 // white space (space, cr, lf, tab).
fr #define CT_WHT
                   0x40 // hex digit
** #define CT_HEX
                  0x80 // sapce.
vo #define CT_SP
rv /* macros */
rq #define isalnum(c)
                        ( (_ctype+1) [ (unsigned) (c) ] & (CT_UP |
    CT_LOW | CT_DIG) )
                        ((_ctype + 1) [(unsigned)(c)] & (CT_UP
r. #define isalpha(c)
     CT_LOW))
ry #define iscntrl(c)
                         ((_ctype + 1)[(unsigned)(c)] & (
     CT_CTL))
rs // to be continue..
rt #ifdef __cplusplus
rv }
TA #endif
#endif // CTYPE_H
```

دعم الدوال بعدد غير محدود من الوسائط

## ٧.٥. دالة طباعة المخرجات للنواة

## ٦. المقاطعات Interrupts

المقاطعات هي طريقة لإيقاف المعالج بشكل مؤقت من تنفيذ عملية ما (Current Process) والبدء بتنفيذ أوامر أخرى . وكمثال على ذلك هو عند الضغط على أي حرف في لوحة المفاتيح فان هذا يولد مقاطعة أوامر أخرى . وكمثال على ذلك هو عند الضغط على أي حرف في لوحة المفاتيح فان هذا يولد مقاطعة (Interrupt) تأتي كإشارة الى المعالج بأن يوقف ما يعمل عليه حاليا ويحفظ كل القيم التي يحتاجها لكي يستطيع مواصلة ما تم قطعه ، وفي حالة وجود دالة للتعامل مع هذه المقاطعة (مقاطعة لوحة المفاتيح) وتسمى والمد دالة معالجة المقاطعة (مثلا يتم قراءة الحرف الذي تم ادخاله من متحكم لوحة المفاتيح ومن ثم ارساله الى متغير في الذاكرة) وعندما تنتهي دالة معالجة المقاطعة من عملها فان المعالج يعود ليُكُمِل تنفيذ العملية التي كان يعمل عليها. والمقاطعات إما تكون مقاطعات عتادية عملها فان المعالج يعود ليُكُمِل تنفيذ العملية التي كان يعمل عليها. والمقاطعات إما تكون مقاطعات عتادية من خلال البرامج عن طريق تعليمة n int أو تكون برمجية (Page Fault المعالج نفسه عند حدوث خطأ ما (مثلا عن القسمة على العدد صفر أو عند حدوث (Page Fault) وتسمى هذه المقاطعات بأخطاء عمل النظام في حالة لم تتوفر دالة لمعالجتها.

## ١٠٢. المقاطعات البرمجية Software Interrupts

المقاطعات البرمجية هي مقاطعات يتم اطلاقها من داخل البرنامج (عن طريق الأمر int n) لِنقل التنفيذ الى دالة أخرى تعالج هذه المقاطعة (Interrupt handler)، وغالبا ما تستخدم هذه المقاطعات في برامج المستخدم (Ring3 user mode) للاستفادة من حدمات النظام (مثلا للقراءة والكتابة في أجهزة الإدخال والإخراج حيث لا توجد طريقة اخرى لذلك في نمط المستخدم).

## ١.١.٦. المقاطعات في النمط الحقيقي

في النمط الحقيقي عندما يتم تنفيذ أمر المقاطعة (وهو ما يسمى بطلب تنفيذ المقاطعة (Interrupt Request) وتختصر بــ(IRQ) فان المعالج يأخذ رقم المقاطعة المطلوب تنفيذها ويذهب بها الى حدول المقاطعات (IRQ) فان المعالج يأخذ رقم المقاطعة المطلوب تنفيذها ويذهب بها الى حدول المقاطعات (Interrupt Vector Table) ، هذا الجدول يبدأ من العنوان الحقيقي 0x0 وينتهى عند العنوان (عدول يبدأ من العنوان الحقيقي 0x0 وينتهى عند العنوان المحدول يبدأ من العنوان الحقيقي 0x0

ويحوي كل سجل فيه على عنوان دالة معالجة المقاطعة (IR) والتي يجب تنفيذها لتخديم المقاطعة المطلوبة. حجم العنوان هو أربع بايت وتكون كالتالي:

- Byte 0: Low offset address of IR.
- Byte 1: High offset address of IR.
- Byte 2: Low Segment address of IR.
- Byte 3: High Segment Address of IR.

ويتكون الجدول من 256 مقاطعة (وبحسبة بسيطة يكون حجم الجدول هو 1024 بايت وهي ناتجة مُن ضُرب عدّد المقاطعات في حجم كل سجل )، بعض منها مُحجوز والبعض الاخر يستخدمه المعالج والبقية متروكة لمبرمج نظام التشغيل لدعم المزيد من المقطاعات. وبسبب أن الجدول يتكون فقط من عناوين لدوال معالجة المقاطعات فان هذا يمكنناً من وضع الدالة في أي مكان على الذَّاكرة ومن ثم وضع عنوانها داخل هذا السجل (يتم هذا عن طريق مقاطعات البايوس)، والجدول التالي يوضح IVT والمقاطعات الموجودة فيه.

Base Address	Interrupt Number	Description
0x000	0	Divide by 0
0x004	1	Single step (Debugger)
0x008	2	Non Maskable Interrupt (NMI) Pin
0x00C	3	Breakpoint (Debugger)
0x010	4	Overflow
0x014	5	Bounds check
0x018	6	Undefined Operation Code
0x01C	7	No coprocessor
0x020	8	Double Fault
0x024	9	Coprocessor Segment Overrun
0x028	10	Invalid Task State Segment (TSS)
0x02C	11	Segment Not Present
0x030	12	Stack Segment Overrun
0x034	13	General Protection Fault (GPF)
0x038	14	Page Fault
0x03C	15	Unassigned
0x040	16	Coprocessor error
0x044	17	Alignment Check (486+ Only)
0x048	18	Machine Check (Pentium/586+ Only)
0x05C	19-31	Reserved exceptions
0x068 - 0x3FF	32-255	Interrupts free for software use

## ٢.١.٦. المقاطعات في النمط المحمى

في النمط المحمي يستخدم المعالج حدولاً خاصاً يسمى بجدول واصفات المقاطعات (Interrupt Descriptor) ويختصر ب IDT ، هذا الجدول يشابه حدول IVT حيث يتكون من 256 واصفة كل واصفة مخصصة لمقاطعة ما (اذاً الجدول يحوي 256 مقاطعة) ، حجم كل واصفة هو 8 بايت تحوي عنوان دالة معالجة المقاطعة (IR) و نوع الناخب (selector type: code or data) في حدول GDT الذي تعمل عليه دالة معالجة المقاطعة ، بالإضافة الى مستوى الحماية المطلوب والعديد من الخصائص توضحها التركيبة التالية.

- Bits 0-15:
  - Interrupt / Trap Gate: Offset address Bits 0-15 of IR
  - Task Gate: Not used.
- Bits 16-31:
  - Interrupt / Trap Gate: Segment Selector (Useually 0x10)
  - Task Gate: TSS Selector
- Bits 31-35: Not used
- Bits 36-38:
  - Interrupt / Trap Gate: Reserved. Must be 0.
  - Task Gate: Not used.
- Bits 39-41:
  - Interrupt Gate: Of the format 0D110, where D determins size
    - \* 01110 32 bit descriptor
    - \* 00110 16 bit descriptor
  - Task Gate: Must be 00101
  - Trap Gate: Of the format 0D111, where D determins size
    - \* 01111 32 bit descriptor
    - \* 00111 16 bit descriptor
- Bits 42-44: Descriptor Privedlge Level (DPL)
  - 00: Ring 0
  - 01: Ring 1
  - 10: Ring 2
  - 11: Ring 3

- Bit 45: Segment is present (1: Present, 0:Not present)
- Bits 46-62:
  - Interrupt / Trap Gate: Bits 16-31 of IR address
  - Task Gate: Not used

والمثال التالي يوضح انشاء واصفة واحدة بلغة التجميع حتى يسهل تتبع القيم ، وسيتم كتابة مثال كامل لاحقا بلغة السي.

#### Example 7.1: Example of interrupt descriptor

```
v idt_descriptor:
    baseLow
                dw
                      0x0
                      0x8
    selector
                 dw
                  db
                        0x0
    reserved
                      0x8e
                                     ; 010001110
    baseHi
                 dw
                      0x0
```

المتغير الأول baseLow هو أول 16 بت من عنوان دالة معالجة المقاطعة IR ويكمل الجزء الاخر من العنوان المتغير baseHi وفي هذا المثال العنوان هو 0x0 بمعنى أن دالة تخديم المقاطعة ستكون في العنوان 0x0. وبما أن دالة معالجة (تخديم) المقاطعة تحوي شفرة برمجية للتنفيذ وليست بيانات (Data) فان قيمة المتغير selector يجب أن تكون 0x8 للإشارة الى ناخب الشفرة (Code Selector) في حدول الواصفات العام (GDT). أما المتغير flags فان قيمته هي 010001110b دلالة على أن الواصفة هي 32-bit وأن مستوى الحماية هو الحلقة صفر (Ring0).

وبعد أن يتم أنشاء أغلب الواصفات بشكل متسلسل (في أي مكان على الذاكرة) ، يجب أن ننشئ جدول IDT وهذا يتم عن طريق حفظ عنوان أول واصفة في متغير وليكن idt\_start وعنوان نهاية الواصفات في المتغير idt\_end ومن ثم انشاء مؤشراً يسمى idt\_ptr والذي يجب أن يكون في صورة معينة بحيث يحفظ عنوان بداية الجدول و هايته:

#### Example ٦.٢: Value to put in IDTR

```
\ idt_ptr:
   limit dw idt_end - idt_start ; bits 0-15 is size of idt
   base dd idt_start
                        ; base of idt
```

هذا المؤشر يجب أن يتم تحميله الى المسجل IDTR (وهو مسجل داخل المعالج) عن طريق تنفيذ الامر lidt [idt\_ptr] بالشكل التالي \lidt.

ابعد تنفيذ هذا الأمر فان حدول المقاطعات سيتم استبداله بالجدول الجديد والذي نجد عنوانه بداخل المسجل idtr ، وهذا الأمر لا يُنفَّذ إلاَّ اذا كانت قيمة العلم (CPL flag) هي صفر.

وعند حدوث أي مقاطعة فان المعالج ينهي الأمر الذي يعمل عليه و يأخذ رقم المقاطعة ويذهب به الى حدول IDT (عنوان هذا الجدول يتواجد بداخل المسجل IDT) ، وبعد ذلك يقوم بحساب مكان الواصفة بالمعادلة 8 \* int\_num وذلك بسبب أن حجم كل واصفة في حدول IDT هو 8 بايت. وقبل أن ينقل التنفيذ الى دالة معالجة المقاطعة فانه يجب أن يقوم بعملية حفظ للمكان الذي توقف فيه حتى يستطيع أن يتابع عمله عندما تعود دالة معالجة المقاطعة . ويتم حفظ الأعلام EFLAGS ومسجل مقطع الشفرة CS ومسجل عنوان التعليمة التالية IP في المكدس (Stack) الحالي ، وفي حالة حدوث خطأ ما فانه يتم دفع شفرة الخطأ هي بطول 20-bit وتتبع التركيبة التالية.

- Bit 0: External event
  - 0: Internal or software event triggered the error.
  - 1: External or hardware event triggered the error.
- Bit 1: Description location
  - 0: Index portion of error code refers to descriptor in GDT or current
  - 1: Index portion of error code refers to gate descriptor in IDT.
- Bit 2: GDT/LDT. Only use if the descriptor location is 0.
  - O: This indicates the index portion of the error code refers to a descriptor in the current GDT.
  - 1: This indicates the index portion of the error code refers to a segment or gate descriptor in the LDT.
- Bits 3-15: Segment selector index. This is an index into the IDT, GDT, or current LDT to the segment or gate selector bring refrenced by the error code.
- Bits 16-31: Reserved.

وعندما تنتهي دالة معالجة المقاطعة من عملها فانه يجب أن تنفذ الأمر iret أو iret حتى يتم ارجاع القيم التي تم دفعها الى المكدس (قيم الأعلام FLAGS). وبالتالي يُكْمِل المعالج عمله.

## ٣.١.٦. أخطاء المعالج

خلال تنفيذ المعالج للأوامر فانه ربما يحدث خطأ ما مما يجعل المعالج يقوم بتوليد استثناء يعرف باستثناء المعالج ، ويوجد له عدة أنواع:

- الخطأ Fault: عندما تعمل دالة معالجة هذا النوع من الاستثناء فربما يتم اصلاح هذا الخطأ ، وعنوان العودة الذي يتم دفعه الى المكدس هو عنوان الأمر الذي تسبب في هذا الخطأ.
  - الخطأ Trap: عنوان العودة هو عنوان التعليمة التي تلى الأمر الذي تسبب في الخطأ.
  - الخطأ Abort: لا يوجد عنوان للعودة ، ولن يكمل البرنامج عمله بعد انتهاء دالة معالجة الخطأ.

والجدول التالي يوضح أخطاء المعالج والمقاطعات التي يقوم بتوليدها.

Interrupt Number	Class	Description
0	Fault	Divide by 0
1	Trap/Fault	Single step
2	Unclassed	Non Maskable Interrupt (NMI) Pin
3	Trap	Breakpoint
4	Trap	Overflow
5	Fault	Bounds check
6	Fault	Unvalid OPCode
7	Fault	Device not available
8	Abort	Double Fault
9	Abort	Coprocessor Segment Overrun
10	Fault	Invalid Task State Segment
11	Fault	Segment Not Present
12	Fault	Stack Fault Exception
13	Fault	General Protection Fault
14	Fault	Page Fault
15	_	Unassigned
16	Fault	x87 FPU Error
17	Fault	Alignment Check
18	Abort	Machine Check
19	Fault	SIMD FPU Exception
20-31	_	Reserved
32-255	_	Avilable for software use

ويجدر بنا الوقوف على ملاحظة كنّا قد ذكرناها في الفصول السابقة وهي إلغاء المقاطعات (بواسطة الأمر cli) عند الانتقال الى النمط المحمى حتى لا يتسبب في حدوث خطأً General Protection Fault وبالتالي توقف النظام عن العمل وسبب ذلك هو أن عدم تنفيذ الأمر cli يعني أن المقاطعات العتادية مفعلة وبالتالي أي عتاد يمكنه أن يرسل مقاطعة الى المعالج لكي ينقل التنفيذ الى دالة تخديمها . وعند بداية الانتقال الى النمط المحمى فان حدول المقاطعات IDT لم يتم انشائه وأي محاولة لاستخدامه سيؤدي الى هذا الخطأ. أحد المتحكمات التي ترسل مقاطعات الى المعالج بشكل ثابت هو متحكم Prpgrammable Interval Timer وتختصر بمتحكم PIT وهي تمثل ساعة النظام System Timer بحيث ترسل مقاطعة بشكل دائم الي المعالج والذي بدوره ينقل التنفيذ الى دالة تخديم هذه المقاطعة . وبسبب أن حدول المقطاعات غير متواحد في بداية المرحلة الثانية من محمل النظام وكذلك لا توجد دالة لتخديم هذه المقاطعة فان هذا يؤدي الى توقف النظام ، لذلك يجب ايقاف المقاطعات العتادية لحين انشاء حدول المقطاعات وكتابة دوال معالجة المقاطعات. كذلك توجد مشكلة أخرى لبعض المقاطعات العتادية حيث الها تستخدم نفس أرقام المقاطعات الي يستخدمها المعالج للإستثناءات وحلها هو بإعادة برمجة الشريحة المسؤولة عن استقبال الاشارات من العتاد وتحويلها الى مقاطعات وارسالها الى المعالج ، هذه الشريحة تسمى Programmable Interrupt ويجب إعادة برمجتها وتغيير ارقام المقاطعات للأجهزة التي تستخدم أرقاماً متشاهة.

وفيما يلي سيتم إنشاء حدول المقاطعات (IDT) باستخدام لغة السي وتوفير ال 256 دالة لمعالجة المقطاعات وحاليا سيقتصر عمل الدوال على طباعة رسالة ، وقبل ذلك سنقوم بانشاء حدول الواصفات العام (GDT) محددا (أي سيتم الغاء الجدول الذي قمنا بانشائه في مرحلة الاقلاع) وبعد ذلك سنبدأ في برمجة متحكم PIC واعادة ترقيم مقاطعات الأجهزة وكذلك برمجة ساعة النظام لارسال مقاطعة بوقت محدد.

## ٢.١.٦. إنشاء جدول الواصفات العام GDT

الهدف الرئيسي في نواة نظام التشغيل هي المحمولية على صعيد المنصات ، وهذا ما أدى الى اعتماد فكرة طبقة HAL والتي يقبع تحتها كل ما يتعلق بعتاد الحاسب وادارته وكل ما يجعل النظام معتمداً على معمارية معينة أيضا نجده تحت طبقة HAL ، وحدول الواصفات العام - كما ذكرنا في الفصول السابقة- يحدد ويقسم لنا الذاكرة الرئيسية كأجزاء قابلة للتنفيذ وأجزاء تحوي بيانات وغيرها ، ونظراً لأن إنشاء هذا الجدول يعتمد على معمارية المعالج والأوامر المدعومة فيه فانه يجب ان يقع تحت طبقة HAL وهذا يعني أن نقل النظام الى معمارية حاسوب آخر يتطلب فقط إعادة برمجة طبقة HAL .

بداية سنبدأ بتصميم الواجهة العامة لطبقة HAL ويجب أن نراعي أن تكون الواجهة مفصولة تماما عن التطبيق حتى يتمكن أي مطور من إعادة تطبيقها لاحقاً على معمارية حاسوب آخر.

#### Example ٦.٣: include/hal.h:Hardware Abstraction Layer Interface

```
#ifndef HAL_H
r #define HAL_H

* #ifndef i386
r #error "HAL is not implemented in this platform"
v #endif

* #include <stdint.h>

* #ifdef _MSC_VER
```

من منظور آخر هذه الجداول (GDT,LDT and IDT) هي جداول للمعالج لذلك يجب أن تكون في طبقة HAL.

```
#define interrupt __declspec(naked)
* #define interrupt

√ #endif

w #define far
w #define near
     Interface */
rr extern int _cdecl hal_init();
re extern int _cdecl hal_close();
ro extern void _cdecl gen_interrupt(int);
TA #endif // HAL_H
```

وحالياً واجهة طبقة HAL مكونة من ثلاث دوال تم الإعلان عنها بألها extern وهذا يعني أن أي تطبيق (Implementation) لهذه الواجهة يجب أن يُعرَف هذه الدوال. الدالة الاولى هي () hal\_init والتي تقوم بتهيئة العتاد وحداول المعالج بينما الدالة الثانية () hal\_close تقوم بعملية الحذف والتحرير وأحيرا الدالة gen\_interrupt والتي تم وضعها لغرض تجربة إرسال مقاطعة برمجية والتأكد من أن دالة معالجة المقاطعة تعمل كما يرام.

نعود بالحديث الى جُدُول الواصفات العام (GDT) " حيث سيتم انشائه بلغة السي وهذا ما سيسمح لنا باستخدام تراكيب عالية للتعبير عن الجدول و المؤشر مما يعطى وضوح ومقروئية أكثر في الشفرة.وسُوف نحتاج الى تعريف ثلاث دوال ::

- الدالة i386\_gdt\_init: تقوم بتهيئة واصفة خالية وواصفة للشفرة وللبيانات وكذلك انشاء
- الدالة i386\_gdt\_set\_desc: دالة هيئة الواصفة حيث تستقبل القيم وتعينها الى الواصفة المطلوبة.
- الدالة gdt\_install: تقوم بتحميل المؤشر الذي يحوي حجم الجدول وعنوان بدايته الى المسجل GDTR.

والشفرة التالية توضح كيفية انشاء الجدول°.

"راجع ١.١.٤. <sup>٤</sup>لغرض التنظيم والتقسيم لا أكثر ولا أقل. °راجع شفرة النظام لقراءة ملف الرأس hal/gdt.h.

#### Example 1.1: hal/gdt.cpp:Install GDT

```
#include <string.h>
r #include "gdt.h"
static struct gdt_desc _gdt[MAX_GDT_DESC];
static struct gdtr _gdtr;
static void gdt_install();
vv static void gdt_install() {
\r #ifdef _MSC_VER
    _asm lgdt [_gdtr];

√ #endif

17 }
vA extern void i386_gdt_set_desc(uint32_t index, uint64_t base,
     uint64_t limit, uint8_t access, uint8_t grand) {
۱۹
    if ( index > MAX_GDT_DESC )
۲.
     return;
۲۱
    // clear the desc.
    memset((void*)&_gdt[index],0,sizeof(struct gdt_desc));
۲ ٤
    // set limit and base.
    _qdt[index].low_base = uint16_t(base & 0xffff);
    _gdt[index].mid_base = uint8_t((base >> 16) & 0xff);
۲۸
    _gdt[index].high_base = uint8_t((base >> 24) & 0xff);
۲٩
    _gdt[index].limit = uint16_t(limit & 0xffff);
    // set flags and grandularity bytes
    _gdt[index].flags = access;
٣٤
    _gdt[index].grand = uint8_t((limit >> 16) & 0x0f);
    _gdt[index].grand = _gdt[index].grand | grand & 0xf0;
۳٥
r7 }
rA extern gdt_desc* i386_get_gdt_desc(uint32_t index) {
    if ( index >= MAX_GDT_DESC )
```

```
return 0;
    else
٤١
      return &_gdt[index];
٤٢
٤٣ }
٤٤
extern int i386_gdt_init() {
٤٦
    // init _gdtr
    _gdtr.limit = sizeof(struct gdt_desc) * MAX_GDT_DESC - 1;
٤٨
    _gdtr.base = (uint32_t)&_gdt[0];
٤٩
    // set null desc.
    i386_gdt_set_desc(0,0,0,0,0);
    // set code desc.
٥٤
    i386_gdt_set_desc(1,0,0xffffffff,
      I386_GDT_CODE_DESC | I386_GDT_DATA_DESC | I386_GDT_READWRITE
          | I386_GDT_MEMORY,
                             // 10011010
      1386_GDT_LIMIT_HI | 1386_GDT_32BIT | 1386_GDT_4K
              // 11001111
٥٨
    );
    // set data desc.
    i386_gdt_set_desc(2,0,0xffffffff,
      I386_GDT_DATA_DESC | I386_GDT_READWRITE | I386_GDT_MEMORY,
٦٣
          // 10010010
      I386_GDT_LIMIT_HI | I386_GDT_32BIT | I386_GDT_4K
          11001111
    );
٦٥
    // install gdtr
    gdt_install();
٦٨
٦٩
    return 0;
٧١ }
```

### 1.1.a. إنشاء جدول المقاطعات IDT

# ٢.٦. متحكم المقاطعات القابل للبرمجة Programmable المرجحة Interrupt Controller

السبب الرئيسي في تعطيل المقاطعات العتادية عند الإنتقال الى النمط المحمي (PMode) هو بسبب عدم توفر دوال لمعالجة المقاطعات في تلك اللحظة ، وحتى لو قمنا بتوفير ال ٢٥٦ دالة لمعالجة المقاطعات فان هنالك مشكلة استخدام نفس رقم المقاطعة لأكثر من غرض ، فمثلا مؤقتة النظام PIT التي ترسل مقاطعات بشكل دائم تستخدم المقاطعة رقم ٨ والتي هي أيضا أحد استثناءات المعالج ، لذلك في كلتا الحالات سيتم استدعاء دالة تخديم واحدة وهو شيء مرفوض تماماً. لذلك الحل الوحيد هو بإعادة برمجة المتحكم المسؤول عن استقبال الإشارات من متحكمات العتاد وتعيين أرقام مختلفة بخلاف تالك الأرقام التي يستخدمها المعالج للأخطاء والاستثناءات ، هذا المتحكم (انظر الشكل ٢٠١) وظيفته هي استقبال إشارات من متحكمات العتاد ومن ثم يقوم بنقل التنفيذ اليها ، ويعرف هذا المتحكم . Programmable Interrupt Controller ويعرف أيضا . PIC وفي هذا البحث سنستخدم المسمى متحكم . PIC





## ١٠٢.٦. المقاطعات العتادية Hardware Interrupts

قبل أن نبدأ في الدخول في تفاصيل متحكم PIC يجب إعطاء نبذة عن المقاطعات العتادية حيث ذكرنا ألها مقاطعات تختلف عن المقاطعات البرمجية من ناحية أن مصدرها يكون من العتاد وليس من برنامج ما ، وهذا ما أدى الى ظهور لقب مسير للأحداث (Interrupt Driven) على أجهزة الحاسب. حيث قديما لم يكن هناك طريقة للتعامل مع العتاد إلا باستخدام حلقة برمجية (loop) على مسجل ما في متحكم العتاد حتى تتغير قيمته دلالة على أن هناك قيمة أو نتيجة قد جاءت من العتاد ، هذه الطريقة في التخاطب مع

رقم المشبك (الدبوس) رقم المقاطعة المؤقتة Timer 0x08 IRQ0 لوحة المفاتيح يُربط مع متحكم PIC ثانوي المنفذ التسلسلي ٢ 0x09 IRQ1 IRQ2 0x0a 0x0b IRQ3 المنفذ التسلسلي ١ 0x0c IRQ4 منفذ التوازي ٢ 0x0d IRQ5 متحكم القرص المرن 0x0e IRQ6 منفذ التُوازي ١ 0x0f IRQ7 ساعة ال CMOS 0x70 IRQ8/IRQ0 CGA vertical retrace IRQ9/IRQ1 0x71 محجوزة 0x72 IRQ10/IRQ2 محجوزة 0x73 IRQ11/IRQ3 محجوزة IRQ12/IRQ4 0x74 وحدة FPU 0x75 IRQ13/IRQ5 متحكم القرص الصلب محجوزة IRQ14/IRQ6 0x76 0x77 IRQ15/IRQ7

جدول ١٠٦: مقاطعات العتاد لحواسيب x86

العتاد تسمى Polling وهي تضيع وقت المعالج في انتظار قيمة لا يُعرف هل ستظهر أم لا وقد تم إلغائها في التخاطب مع العتاد حيث الآن أصبح أي متحكم عتاد يدعم إرسال الإشارات (وبالتالي المقاطعات) الى المعالج والذي قد يعمل على عملية أخرى ، وهكذا تم الإستفادة من وقت المعالج وأصبح التخاطب هو غير متزامن (Asynchronous) بدلاً من متزامن (Synchronous). وعندما يبدأ الحاسب في الإقلاع فان نظام البايوس يقوم بترقيم عتاد الحاسب وإعطاء رقم مقاطعة لكل متحكم وبسبب تكرار هذه الأرقام فانه يجب تغييرها لأرقام أخرى وهذا يتم بسهولة في النمط الحقيقي وذلك باستخدام مقاطعات البايوس أما في النمط المحمي فيجب أن نقوم بالتخاطب المباشر مع المتحكم الذي لديه أرقام المقاطعات ومن ثم تغييرها . والجدول ١.٦ يوضح أرقام المقاطعات لمتحكمات الحاسب.

# ۲.۲.٦. برمجة متحكم PIC


متحكم PIC يستقبل إشارات (Signals) من متحكمات العتاد والتي تكون موصولة به ومن ثم يقوم بتحويلها الى أرقام مقاطعات لكي يقوم المعالج بنقل التنفيذ الى دالة تخديمها ، ويراعي متحكم PIC أولية متحكمات العتاد ، فمثلا لو تم إرسال إشارتين في نفس الوقت الى متحكم PIC فان المتحكم سوف

آوتسمى أيضا ب Busy Waiting.

يراعي الأولية ويقوم بارسال رقم مقاطعة العتاد ذو الأولية أولا وبعد أن تنتهي دالة تخديم المقاطعة يقوم المتحكم بارسال الرقم الآخر . ونظراً لتعقيدات بناء المتحكم فانه يتعامل فقط مع ٨ أجهزة مختلفة (أي ٨ مقاطعات IRQ) وهذا ما أدى مصنعي الحاسب الى توفير متحكم PIC آخر يعرف بالمتحكم الثانوي (Primary PIC) . المتحكم الرئيسي (Secondary/Slave PIC) يوجد داخل المعالج ويرتبط مع المتحكم الثانوي والذي يتواجد في الجسر الجنوبي (SouthBridge) .

#### مشابك المتحكم PIC's Pins

تعتبر مشابك المتحكم هي طريقة ارسال البيانات من المتحكم الى المعالج (أو الى متحكم رئيسي) ، ونظراً لان كل مشبك لديه وظيفة محددة فانه يجب دراسة هذه المشابك ولكن لن نفصًل كثيراً حيث أن الموضوع متشعبٍ ويخص دراسي المنطق الرقمي (Digital Logic). ويوضح الشكل ٢.٦ هذه المشابك.



حيث أن المشابك DO-D7 هي لإرسال البيانات الى متحكم PIC أما المشابك CASO, CAS1, CAS2 تستخدم للتخاطب بين متحكمات PIC الرئيسية والثانوية ، والمشبك INT يرتبط مع مشبك للمعالج وهو INTR كذلك المشبك INTA يرتبط مع مشبك المعالج INTA وهذه المشابك لها العديد من الفوائد حيث عندما يقوم المعالج بتنفيذ أي مقاطعة فانه يقوم بتعطيل قيم العلمين IF and TF وهذا ما يجعل مشبك المعالج INTR يغلق مباشرة وبالتالي لا يمكن لمتحكم PIC إرسال أي مقاطعة عبر مشبكه INT حيث أن الجهة المقابلة لها تم غلقها وبالتالي لا يمكن لمقاطعة أن تقطع مقاطعة أخرى وإنما يتم حجرها في مسجل داخل PIC الى أن ينتهي المعالج من تنفيذ المقاطعة والعودة بإشارة (تسمى إشارة لهاية المقاطعة End Of Interrupt) تدل على أن المقاطعة قد انتهت. أحيرا ما يهمنا في هذه المشابك هي مشابك IRO...IR7 وهي مشابك ترتبط مع متحكمات العتاد المراد استقبال الإشارات منه عند حدوث شيء معين (الضغط على حرف في لوحة المفاتيح مثلاً) ويمكن لهذه المشابك أن ترتبط مع متحكمات PIC أخرى ولا يوجد شرط ينص على وجوب توفر متحكمين PIC وإنما يمكن ربط كل

مشبك من هذه المشابك الثمانية مع متحكم PIC وهكذا سيتواجد ٨ متحكمات تدعم حتى ٢٥٦ مقاطعة

جدول ۲.٦.: مسجل IRR/ISR/IMR

IRQ Number (Slave controller)	IRQ Number (Primary controller)	Bit Number
IRQ8	IRQ0	0
IRQ9	IRQ1	1
IRQ10	IRQ2	2
IRQ11	IRQ3	3
IRQ12	IRQ4	4
IRQ13	IRQ5	5
IRQ14	IRQ6	6
IRQ15	IRQ7	7

عتادية مختلفة. ويجب ملاحظة أن متحكم العتاد الذي يرتبط بأول مشبك IRO لديه الأولية الأولى في التنفيذ وهكذا على التوالي.

#### مسجلات متحكم PIC

يحوي متحكم PIC على عدة مسجلات داخلية وهي:

- مسجل الأوامر (Command Reigster): ويستخدم لإرسال الأوامر الى المتحكم ، وهناك عدد من الأوامر مثل أمر القراءة من مسجل ما أو أمر ارسال اشارة EOI.
  - مسجل الحالة (Status Register): وهو مسجل للقراءة فقط حيث تظهر عليه حالة المتحكم.
- مسجل طلبات المقاطعات (Interrupt Request Register): يحفظ هذا المسجل الأجهزة التي طلبت تنفيذ مقاطعتها وهي بانتظار وصول إشعار (Acnowledges) من المعالج ، والجدول ٢.٦ يوضح بتات هذا المسجل.
  - وفي حالة كانت قيمة أي بت هي ١ فهذا يعني أن متحكم العتاد بانتظار الإشعار من المعالج.
- مسجل الخدمة (In Service Register (ISR)): يدل على المسجل على أن طلب المقاطعة قد نجح وأن الإشعار قد وصل لكن لم تنتهي دالة تخديم المقاطعة من عملها.
- مسجل (Interrupt Mask Register (IMR)): يحدد هذا المسجل ما هي المقاطعات التي يجب تجاهلها وعدم ارسال إشعار لها وذلك حتى يتم التركيز على المقاطعات الأهم.

والجدول ٣.٦ يوضح عناوين منافذ المسجلات في حواسيب x86.

حدول ٣.٦.: عناوين المنافذ لمتحكم PIC

الوصف	رقم المنفذ
Primary PIC Command and Status Register	0x20
Primary PIC Interrupt Mask Register and Data Register	0x21
Secondary (Slave) PIC Command and Status Register	0xA0
Secondary (Slave) PIC Interrupt Mask Register and Data Register	0xA1

جدول ٤.٦ : الأمر الأول ICW1

3 3	_	
الوصف	القيمة	رقم البت
إرسال الأمر ICW4	IC4	0
هل يوجد متحكم PIC واحد	SNGL	1
تأخذ القيمة صفر في حواسيب x86	ADI	2
نمط عمل المقاطعة	LTIM	3
بت التهيئة	1	4
تأخذ القيمة صفر في حواسيب x86	0	5
تأخذ القيمة صفر في حواسيب x86	0	6
تأخذ القيمة صفر في حواسيب x86	0	7

#### برمجة متحكم PIC

لبرجحة متحكم PIC وإعادة ترقيم المقاطعات فإن ذلك يتطلب إرسال بعض الأوامر الى المتحكم بحيث تأخذ هذه الأوامر نمط معين تُحدَّد بها عمل المتحكم. وتوجد أربع أوامر قميئة يجب إرسالها لتهيئة المتحكم تعرف بهذه الأوامر تحكم في Initialization Control Words وتختصر بأوامر قميئة OCW ، وكذلك توجد ثلاث أوامر تحكم في عمل متحكم PIC تعرف ب Operation Control Words وتختصر ب PIC . وفي حالة توفر أكثر من متحكم PIC على النظام فيجب أن تُرسل أوامر التهيئة الى المتحكم الآخر كذلك. الأمر الأول ICW1 وهو أمر التهيئة الرئيسي والذي يجب إرساله أولا الى المتحكم الرئيسي والثانوي ويأخذ ٧ بتات ويوضح الجدول ٤٠٦ هذه البتات ووظيفة كل بت.

حيث أن البت الأول يحدد ما اذا كان يجب إرسال أمر التحكم ICW4 أم لا وفي حالة كان قيمة البت هي ١ فإنه يجب إرسال الأمر ICW4 أما البت الثاني فغالباً يأخذ القيمة صفر دلالة على أن هناك أكثر من متحكم PIC في النظام ، والبت الثالث غير مستخدم أما الرابع فيحدد نمط عمل المقاطعة هل هي Level متحكم Triggered Mode أما البت الخامس فيجب أن يأخذ القيمة ١ دلالة على أننا سنقوم بتهيئة متحكم PIC وبقية البتات غير مستخدمة في حواسيب x86. والشفرة ٦٠٥ توضح إرسال الأمر الأول الى متحكم PIC الرئيسي والثانوي.

#### Example 7.0: Initialization Control Words 1

```
; Setup to initialize the primary PIC. Send ICW 1
mov al, 0x11
                           ; 00010001
out 0x20, al
 ; Send ICW 1 to second PIC command register
out 0xA0, al
```

الأمر الثاني ICW2 يستخدم لإعادة تغيير عنواين جدول IVT الرئيسية للطلبات المقاطعات IRQ وبالتالي عن طريق هذا الأمر يمكن أن نغير أرقام المقاطعات لل IRQ الى أرقام أخرى . ويجب أن يرسل هذا الأمر مباشرة بعد الأمر الأول كذلك يجب أن يتم احتيار أرقاما غير مستخدمة من قبل المعالج حتى لا نقع في نفس المشكلة السابقة ( وهي أكثر من IRQ يستخدم نفس رقم المقاطعة وبالتالي لديهم دالة تخديم واحدة). والمثال ٦.٦ يوضح كيفية تغيير أرقام IRQ لمتحكم PIC الرئيسي والثانوي بحيث يتم استخدام أرقام المقاطعات ٣٦-٣٦ للمتحكم الأول والأرقام من ٤٠-٤٧ للمتحكم الثانوي وهي أرقاماً خالية لا يستخدمها المعالج وتقع مباشرة بعد آخر مقاطعة للمعالج الذي يستخدم ٣٢ مقاطعة بدءاً من الصفر وانتهاءاً بالمقاطعة ٣١.

#### Example ٦.٦: Initialization Control Words 2

```
; send ICW 2 to primary PIC
mov al, 0x20
out 0x21, al
; Primary PIC handled IRQ 0..7. IRQ 0 is now mapped to
    interrupt number 0x20
; send ICW 2 to secondary PIC
mov al, 0x28
out 0xA1, al
 ; Secondary PIC handles IRQ's 8..15. IRQ 8 is now mapped
    to use interrupt 0x28
```

الأمر الثالث ICW3 يستخدم في حالة كان هناك أكثر من متحكم PIC حيث يجب أن نحدد رقم طلب المقاطعة IRQ التي يستخدمها المتحكم الثانوي للتخاطب مع المتحكم الرئيسي. وفي حواسيب x86 غالباً ما يستخدم IRQ2 لذا يجب إرسال هذا الأُمر الى المتحكم، لكن كُل متحكّم يتوقع الأمر بصيغة معينة يوضحها الجدولان ٥٠٦ و ٦٠٦.

ويجب إرسال الأمر بحسب الصيغة التي يقبلها مسجل البيانات للمتحكم ، فمتحكم PIC الرئيسي يستقبل رقم IRQ على شكل ٧ بت بحيث يتم تفعيل رقم البت المقابل لرقم IRQ وفي مثالثا يرتبط المتحكم الرئيسي

حدول ٦.٥.: الأمر الثالث للمتحكم الرئيسي ICW3 for Primary PIC

<del>-</del> 1		
الوصف	القيمة	رقم البت
رقم IRQ التي يتصل بما المتحكم الثانوي	S0-S7	0-7

جدول ٢.٦.: الأمر الثالث للمتحكم الثانوي ICW3 for Slave PIC

الوصف	القيمة	رقم البت
رقم IRQ التي يتصل بها مع المتحكم الرئيسي	ID0	0-2
رقم IRQ التي يتصل بها مع المتحكم الرئيسي محجوزة	3-7	3-7

مع الثانوي عبر IRQ2 لذلك يجب تفعيل قيمة البت ٢ (أي يجب إرسال القيمة 00001000 وهي تعادل (0x4) بينما المتحكم الثانوي يقبل رقم IRQ عن طريق إرسال قيمته على الشكل الثنائي وهي ٢ (وتعادل بالترميز الثنائي 010) وبقية البتات محجوزة (انظر حدول ٢٠٦) ، والمثال ٢٠٧ يوضح كيفية إرسال الأمر الثالث إلى المتحكمين.

#### Example ٦.٧: Initialization Control Words 3

```
; Send ICW 3 to primary PIC

mov al, 0x4 ; 0x04 => 0100, second bit (IR line 2)

out 0x21, al ; write to data register of primary PIC

; Send ICW 3 to secondary PIC

mov al, 0x2 ; 010=> IR line 2

v out 0xA1, al ; write to data register of secondary PIC
```

الأمر الرابع ICW4 هو آخر أمر تحكم يجب إرساله الى المتحكمين ويأخذ التركيبة التي يوضحها حدول ٧٠٦. ٧٠٠ وفي الغالب لا يوجد حوجة لتفعيل كل هذه الخصائص ، فقط أول بت يجب تفعيله حيث يستخدم مع حواسيب X86 . والمثال ٢٠٨ يوضح كيفة إرسال الأمر الرابع الى المتحكم PIC الرئيسي والثانوي.

#### Example ٦.٨: Initialization Control Words 4

```
mov al, 1 ; bit 0 enables 80x86 mode

; send ICW 4 to both primary and secondary PICs
out 0x21, al
out 0xA1, al
```

جدول ٧.٦: الأمر الرابع ICW4

الوصف	القيمة	رقم البت
يجب تفعيل هذا البت في حواسيب x86	uPM	0
جعل المتحكم يقوم بإرسال إشارة EOI	AEOI	1
If set (1), selects buffer master. Cleared if buffer slave.	M/S	2
If set, controller operates in buffered mode	BUF	3
تأخذ القيمة صفر في حواسيب x86	SFNM	4
تأخذ القيمة صفر في حواسيب x86	0	5-7

#### جدول ٨.٦.: أمر التحكم الثاني OCW2

الوصف	القيمة	رقم البت
Interrupt level upon which the controller must react	L0/L1/L2	0-2
محجوزة	0	3-4
End of Interrupt (EOI)	EOI	5
Selection	SL	6
Rotation option	R	7

وبعد إرسال هذه الأوامر الأربع تكتمل عملية تميئة متحكم PIC الرئيسي والثانوي ، وفي حالة حدوث أي مقاطعة من متحكم لعتاد ما ، فإن أرقام المقاطعات التي سترسل الى المعالج هي الأرقام التي قمنا بتعيينها في الأمر الثاني (وتبدأ من ٣٢ الى ٤٧) وَهي تختلف بالطبع عن الأرقام التي يستخدمها المعالج. وبخصوص أوامر التحكم الثلاث OCW فلن نحتاج اليها جميعاً وسيتم الحديث عن الأمر الثاني OCW2 نظراً لأنه يجُبُ أَن يُرسلُ دائماً بعد أن تنتهي دالة تخديم المقاطعة من عملها وذلك حتى يتم السماح لبقية المقاطعات أن تأخذ دوراً لمعالجتها. والجدول ٨.٦ يوضح البتات التي يجب إرسالها الى مسجل التحكم . ويهمنا البتات ٥-٧ حيث أن قيمهم تحدد بعض الخصائص التي يوضحها الجدول ٩٠٦. والمثال ٢٠٩٠ يوضح كيفية إرسال إشارة نهاية عمل دالة تخديم المقاطعة (EOI) حيث يجب ضبط البتات لإحتيار Non specific .EOI command

#### Example ٦.٩: Send EOI

```
; send EOI to primary PIC
mov al, 0x20 ; set bit 4 of OCW 2
out 0x20, al ; write to primary PIC command register
```

جدول ٩.٦: أمر OCW2

3			
Description	EOI Bit	SL Bit	R Bit
Rotate in Automatic EOI mode (CLEAR)	0	0	0
Non specific EOI command	1	0	0
No operation	0	1	0
Specific EOI command	1	1	0
Rotate in Automatic EOI mode (SET)	0	0	1
Rotate on non specific EOI	1	0	1
Set priority command	0	1	1
Rotate on specific EOI	1	1	1

#### كيف تعمل مقاطعات العتاد

عندما يحتاج متحكم أي عتاد لفت انتباه المعالج الى شيء ما فأول خطوة يقوم بما هي إرسال إشارة الى متحكم PIC (وعلى سبيل المثال سنفرض أن هذا المتحكم هو متحكم المؤقتة PIT والتي ترتبط بالمشبك IRO) هذه الإشارة ترسل عبر مشبك IRO ، حينها يقوم متحكم PIC بتسجيل طلب المتحكم IRQ في مسجل يسمى مسجل طلبات المقاطعات (Interrupt Request Register) ويعرف اختصاراً بمسجل IRR . هذا المسجل بطول ٨ بت كل بت فيه يمثل رقم IRQ ويتم تفعيل أي بت عند طلب مقاطعة من المتحكم ، وفي مثالنا سيتم تفعيل البت 0 بسبب أن المؤقتة ترتبط مع IRO. بعد ذلك يقوم متحكم PIC بفحص مسجل Interrupt Mask Register ليتأكد من أنه لا توجد هناك مقاطعة ذات أولية أعلى حيث في هذه الحالة على المقاطعة الجديدة أن تننظر حتى يتم تخديم كل المقاطعات ذات الأولوية. وبعد ذلك يُرسل PIC إشارة الى المعالج من خلال مشبك INTA لأخبار المعالج بأن هناك مقاطعة يجب تنفيذها. وهنا يأتي دور المعالج حيث يقوم بالإنتهاء من تنفيذ الأمر الحالي الذي يعمل عليه ومن ثم يقوم بفحص قيمة العلم IF حيث في حالة كانت غير مفعلة فان المعالج سوف يتجاهل طلب تنفيذ المقاطعة، أما إذا وحد المعالج قيمة العلم مفعلة فانه يقوم بارسال إشعار (Acnowledges) عبر مشبك INTR الى متحكم PIC الذي بدوره يستقبلها من مشبك INTA ويضع رقم المقاطعة ورقم IRQ في المشابك DO-D7 ، وأخيرا يفعل قيمة البت · في مسجل In Service Register دلالة على أن مقاطعة المؤقتة حاري تنفيذها. وعندما يحصل المعالج على رقم المقاطعة فانه يقوم بوقف العملية التي يعمل عليها ويحفظ قيم مسجل الأعلام ومسجل CS and EIP وإذا كان المعالج يعمل في النمط الحقيقي فإنه يأخذ رقم المقاطعة ويذهب بما كدليل الى جدول المقطاعات IVT حيث يجدّ عنوان دالة تخديم المقاطّعة ومن ثم ينقلُ التنفيذ اليها ، أما اذا كان المعالج يعمل في النمط المحمى فانه يأخذ رقم المقاطعة ويذهب بما الى حدول واصفات المقاطعات حيث يجد دالة تخديم المقاطعة. وعندما تنتهي دالة تخديم المقاطعة من عملها فالها يجب أن ترسل إشارة EOI حتى يتم تفعيل المقاطعات مجدداً.

# ٣.٦. المؤقتة Programmable Interval Timer

المؤقتة هي شريحة (DIP) كالموات النظام (P. T. العداد الأول ويُعرف بمؤقت النظام (System) وظيفته ارسال طلب مقاطعة (IRQ0) الى متحكم PIC وذلك لتنفيذ مقاطعة ما كل فترة محددة (Timer) وظيفته ارسال طلب مقاطعة (IRQ0) الى متحكم PIC وذلك لتنفيذ مقاطعة ما كل فترة محددة المؤقتة في عملية تزامن العمليات وتوفير بنية تحتية لمفهوم تعدد العمليات والمسالك (Multitask and Multithread) حيث أن الفترة التي تقوم بما مؤقتة النظام لاصدار طلب المقاطعة سيكون هو الوقت المحدد لأي عملية (Process Queue) موجودة في طابور العمليات (Process Queue) وبعد ذلك ترسل العملية الى آخر الصف في حالة لم تنتهي من عملها بعد ويبدأ المعالج في تنفيذ العملية التالية تحت نفس الفترة المحددة. أما العداد الثاني فيستخدم في عملية تنعيش الذاكرة الرئيسية (RAM refreshing) وأصبحت هذه المؤقتة الذكر أن هذه المهمة قد أحيلت الى متحكم الذاكرة (Memory Controller) وأصبحت هذه المؤقتة (Speaker).

GATEOUTCLK
GND 0 0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7
GND 0 0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7
GND 0 0 0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7
GND 0 0 0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7
GND 0 0 0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7
GND 0 0 0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7
GND 0 0 0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7
GND 0 0 0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7
GND 0 0 0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7
GND 0 0 0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7
GND 0 0 0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7
GND 0 0 0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7
GND 0 0 0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7
GND 0 0 0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7
GND 0 0 0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7
GND 0 0 0 0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7
GND 0 0 0 0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7
GND 0 0 0 0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7
GND 0 0 0 0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7
GND 0 0 0 0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7
GND 0 0 0 0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7
GND 0 0 0 0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7

شكل ٣.٦.: المؤقتة القابلة للبرمجة 8253

# 1.٣.٦. برمجة المؤقتة PIT

مؤخراً تم نقل المؤقتة من اللوحة الأم (MotherBoard) كشريحة DIP مستلقة الى الجسر الشمالي (SouthBridge). وسوف نركز على برمجة العداد الأول وهو مؤقت النظام حيث أنه يوفر الدعم العتادي اللازم للنظام حتى يدعم تعدد العمليات والمسالك.

٧لا يَّقصد بَمَذه كرت الصوت وإنما يوجد في كل حاسب سماعات داخلية تستخدم في إصدار الصوت والنغمات وأحد استخداماتما لإصدار رسائل الخطأ بعد عملية فحص الحاسب (POST) في مرحلة الإقلاع.

#### مشابك المؤقتة PIT's Pins

تُرسَل الأوامر والبيانات الى المؤقتة وذلك عبر
مسار البيانات (Data Bus) حيث يرتبط هذا
المسار مع مشابك البيانات في المؤقتة وهي ٨
مشابك D0D7 وتُمثل ۸ بتات. وعند إرسال
بيانات الى المؤقتة (عملية كتابة) فان مشبك الكتابة
WR يأخذ قيمة منخفضة دلالة على أن هناك
عملية إرسال بيانات الى المؤقتة وكذلك في حالة
قراءة بيأنات من المؤقتة فإنّ مشبك القراءة RD
يأخذ قيمة منخفضة دلالة على أن هناك عملية
قراءة من المؤقتة. ويتحكم في مشبك القراءة
والكتابة مشبك CS حيث تحدد قيمته تعطيل أو
تفعيل عمل الشبكين السابقين ، ويرتبط مشبك
CS مع مسار العناوين (Address Bus) بينما
يرتبط مشبك القراءة والكتابة مع مسار التحكم

D7 🗆	1	$\overline{}$	24 D Vcc
D6 □	2		23 🗆 WR
D5 🗆	3		22 🗖 RD
D4 □	4		21 🗖 CS
D3 🗆	5		20 🗆 A1
D2 🗆	6	0252	19 🗖 A0
D1 🗆	7	8253	18 🗖 CLK 2
D0 🗆	8		17 DOUT 2
CLK 0	9		16 GATE 2
OUTO	10		15 🗆 CLK 1
GATE 0	11		14 GATE 1
GND□	12		13 DOUT 1
DIT :	- 11	5	 . ¬ I< ::

شكل ٤.٦.: مشابك المؤقتة PIT

(Control Bus). وتُحدد قيمة المشبكين A0,A1

واللذان يرتبطان مع مسار العنواين - المسجلات المطلوب الوصول اليها داخل المؤقتة. أما المشابك (CLK,) فهي لكل عداد بداخل المؤقتة أي بمعنى أنه توجد ثلاث مشابك من كل واحدة منهم (OUT, and GATE) مشابك إدخال للعداد بينما المشبك (OUT) مشبك العتبر المشبكين (CLK (Clock Input) and GATE) مشابك الإخراج في العداد الأول (مؤقتة النظام) يرتبط الحراج حيث يستخدم لربط العداد مع العتاد فمثلا مشبك الإخراج في العداد الأول (مؤقتة النظام) يرتبط مع متحكم PIC حيث من خلاله تستطيع مؤقتة النظام إرسال طلب المقاطعة (IRQO) الى متحكم والذي يقوم بتحويل الطلب الى المعالج لكي ينفذ دالة التخديم.

#### مسجلات المؤقتة PIT

توجد ٤ مسجلات بداخل المؤقتة PIT ، ثلاث منها تستخدم للعدادات (الأول والثاني والثالث) حيث من خلالها يمكن قراءة قيمة العداد أو الكتابة فيه ، وطول مسجل العداد هو ١٦ بت . وبسبب أن مشابك البيانات التي تربط المؤقتة ومسار البيانات هي من الطول ٨ بت فانه لن نتمكن من إرسال البيانات كمذ الشكل . لذلك يجب إستخدام مسجل اخر وهو مسجل التحكم (Control Word) بحيث قبل إرسال الشكل . لذلك يجب إستخدام مسجل اخر وهو مسجل الأمر المطلوب الى مسجل التحكم وبعد ذلك يتم بيانات أو قراءة بيانات أو قرائتها. والجدول ١٠٠١ يوضح هذا المسجلات وعنوان منافذ الإدخال والإخراج المستخدمة للتعامل معها ، ويجب ملاحظة قيم خط القراءة والكتابة وخط العنوان (AO,A1) حيث تؤثر قيمهم في تحديد نوع العملية المطلوبة (قراءة أم كتابة ورقم العداد). وتوضح التركيبة التالية ماهية البتات المستخدمة في مسجل التحكم (وهو مسجل بطول ٨ بت) حيث يجب إرسال قيم معينة حتى نتمكن من

		_		_		
الوظيفة	خط A1	خط A0	خط WR	خط RD	رقم المنفذ	اسم المسجل
كتابة الى المسجل 0	0	0	0	1	0x40	Counter 0
قراءة المسجل 0	0	0	1	0		
كتابة الى المسجل 1	1	0	0	1	0x41	Counter 1
قراءة المسجل 1	1	0	1	0		
كتابة الى المسجل 2	0	1	0	1	0x42	Counter 2
قراءة المسجل 2	0	1	1	0		
کتابهٔ Control Word	1	1	0	1	0x43	Control Word
لا توجد عملية	1	1	1	0		

القراءة أو الكتابة في عداد ما.

- Bit 0: (BCP) Binary Counter
  - 0: Binary
  - 1: Binary Coded Decimal (BCD)
- Bit 1-3: (M0, M1, M2) Operating Mode. See above sections for a description of each.
  - 000: Mode 0: Interrupt or Terminal Count
  - 001: Mode 1: Programmable one-shot
  - 010: Mode 2: Rate Generator
  - 011: Mode 3: Square Wave Generator
  - 100: Mode 4: Software Triggered Strobe
  - 101: Mode 5: Hardware Triggered Strobe
  - 110: Undefined; Don't use
  - 111: Undefined; Don't use
- Bits 4-5: (RLO, RL1) Read/Load Mode. We are going to read or send data to a counter register
  - 00: Counter value is latched into an internal control register at the time of the I/O write operation.
  - 01: Read or Load Least Significant Byte (LSB) only
  - 10: Read or Load Most Significant Byte (MSB) only
  - 11: Read or Load LSB first then MSB

- Bits 6-7: (SCO-SC1) Select Counter. See above sections for a description of each.
  - 00: Counter 0
  - 01: Counter 1
  - 10: Counter 2
  - 11: Illegal value

والمثال 7.1٠ يوضح كيفية بربحة عداد مؤقت النظام لإرسال طلب مقاطعة كل 100Hz (كل ١٠ المتحدمة) والمثال ، وهذا يتم عن طريق إرسال أمر التحكم أولاً ومن ثم إرسال الوقت المطلوب الى العداد المطلوب.

#### Example 7.1.: PIT programming

```
; COUNT = input hz / frequency
   mov dx, 1193180 / 100 ; 100hz, or 10 milliseconds
    ; FIRST send the command word to the PIT. Sets binary
       counting,
    ; Mode 3, Read or Load LSB first then MSB, Channel 0
   mov al, 110110b
   out 0x43, al
   ; Now we can write to channel 0. Because we set the "Load
      LSB first then MSB" bit, that is
   ; the way we send it
۱۲
   mov ax, dx
   out 0x40, al
                 ;LSB
  xchg ah, al
  out 0 \times 40, al ;MSB
```

# ٤.٦. توسعة طبقة HAL

طبقة HAL تبعد نواة النظام من التعامل المباشر مع العتاد وتعمل كواجهة أو طبقة ما بين النواة والعتاد ، وفيها نجد تعريفات العتاد. وسيتم إضافة أوامر برجحة متحكم PIC التي تقوم بإعادة تعيين أرقام المقاطعات بداخل هذه الطبقة وكذلك سيتم إضافة شفرة برمجة المؤقتة و التي تحدد الوقت اللازم للمؤقتة لكي تقوم بارسال طلب المقاطعة (IRQ0) .

#### ۱.٤.٦. دعم PIC

في القسم ٢.٢.٦ تم عرض متحكم PIC وكيفية برمجته بالتفصيل ، وفي هذا القسم سيتم تطبيق ما تم عرضه على نواة نظام إقرأ. ويوجد ملفين لمتحكم PIC الأول هو ملف الرأس (hal/pic.h) الذي يحوي الإعلان عن الدوال وكذلك الثوابت والثاني هو ملف التطبيق (hal/pic.cpp) الذي يحوي على تعريف تلك الدوال. والمثال ٢.١١ يعرض ملف الرأس الذي يغلف العديد من الأرقام والعناوين في صورة ثوابت (باستخدام الماكرو) بحيث تزيد من مقروئية ووضوح الشفرة^.

#### Example ٦.١١: hal/pic.h: PIC Interface

```
\ // PIC 1 Devices IRQ
+ #define I386_PIC_IRQ_TIMER
                                  0
r #define I386_PIC_IRQ_KEYBOARD
#define I386_PIC_IRQ_SERIAL2
                                  3
• #define I386_PIC_IRQ_SERIAL1
¬ #define I386_PIC_IRQ_PARALLEL2
v #define I386_PIC_IRQ_DESKETTE
#define I386_PIC_IRQ_PARALLEL1
· // PIC 2 Devices IRQ
#define I386_PIC_IRO_CMOSTIMER
#define I386_PIC_IRQ_CGARETRACE
\r #define I386_PIC_IRQ_AUXILIRY
                                5
#define I386_PIC_IRQ_FPU
ve #define I386_PIC_IRQ_HDC
v // Operation Command Word 2 (OCW2)
na #define I386_PIC_OCW2_MASK_L1
#define I386_PIC_OCW2_MASK_L2
                                  2
r. #define I386_PIC_OCW2_MASK_L3
** #define I386_PIC_OCW2_MASK_EOI
                                    0x20
tr #define I386_PIC_OCW2_MASK_SL
rr #define I386_PIC_OCW2_MASK_ROTATE 0x80
```

^إرجع الى القسم ٢.٢.٦ لمعرفة وظيفة هذه القيم الثابتة.

```
vi // Operation Command Word 3 (OCW3)
ty #define I386_PIC_OCW3_MASK_RIS
*#define I386_PIC_OCW3_MASK_RIR
#define I386_PIC_OCW3_MASK_MODE
r. #define I386_PIC_OCW3_MASK_SMM
#define I386_PIC_OCW3_MASK_ESMM
rr #define I386_PIC_OCW3_MASK_D7
ro // PIC 1 port address
#define I386_PIC1_COMMAND_REG
                                  0 \times 20
rv #define I386_PIC1_STATUS_REG
                                 0x20
rA #define I386_PIC1_IMR_REG
                              0x21
rq #define I386_PIC1_DATA_REG
17 // PIC 2 port address
#define I386_PIC2_COMMAND_REG
                                 0xa0
#define I386_PIC2_STATUS_REG
                                  0xa0
#define I386_PIC2_IMR_REG 0xa1
#define I386_PIC2_DATA_REG
1/ Initializing Command Word 1 (ICW1) Mask
#define I386_PIC_ICW1_MASK_IC4
• #define I386_PIC_ICW1_MASK_SNGL
                                    0x2
• #define I386_PIC_ICW1_MASK_ADI
                                   0x4
or #define I386_PIC_ICW1_MASK_LTIM
                                   0 \times 8
or #define I386_PIC_ICW1_MASK_INIT
                                   0 \times 10
or // Initializing Command Word 4 (ICW4) Mask
* #define I386_PIC_ICW4_MASK_UPM
•A #define I386_PIC_ICW4_MASK_AEOI
•4 #define I386_PIC_ICW4_MASK_MS 0x4
#define I386_PIC_ICW4_MASK_BUF
                                   0x8
#define I386_PIC_ICW4_MASK_SFNM
                                    0x10
18 // Initializing command 1 control bits
#define I386_PIC_ICW1_IC4_EXPECT 1
#define I386_PIC_ICW1_IC4_NO
tv #define I386_PIC_ICW1_SNGL_YES
```

```
th #define I386_PIC_ICW1_SNGL_NO
14 #define I386_PIC_ICW1_ADI_CALLINTERVAL4
v. #define I386_PIC_ICW1_ADI_CALLINTERVAL8
vy #define I386_PIC_ICW1_LTIM_LEVELTRIGGERED 8
vy #define I386_PIC_ICW1_LTIM_EDGETRIGGERED 0
vr #define I386_PIC_ICW1_INIT_YES
                                         0x10
vs #define I386_PIC_ICW1_INIT_NO
v1 // Initializing command 4 control bits
vv #define I386_PIC_ICW4_UPM_86MODE
vA #define I386_PIC_ICW4_UPM_MCSMODE
va #define I386_PIC_ICW4_AEOI_AUTOEOI
A. #define I386_PIC_ICW4_AEOI_NOAUTOEOI
** #define I386_PIC_ICW4_MS_BUFFERMASTER
AT #define I386_PIC_ICW4_MS_BUFFERSLAVE
Ar #define I386_PIC_ICW4_BUF_MODEYES
                                         8
At #define I386_PIC_ICW4_BUF_MODENO
                                         0
#define I386_PIC_ICW4_SFNM_NESTEDMODE
                                           0x10
AT #define I386_PIC_ICW4_SFNM_NOTNESTED
A4 extern uint8_t i386_pic_read_data(uint8_t pic_num);
* extern void i386_pic_send_data(uint8_t data,uint8_t pic_num)
extern void i386_pic_send_command(uint8_t cmd, uint8_t
     pic_num);
extern void i386_pic_init(uint8_t base0, uint8_t base1);
```

وتحوي الواجهة ٤ دوال منها دالتان للقراءة والكتابة من مسجل البيانات ودالة لإرسال الأوامر الى مسجل التحكم والدالة الأخيرة هي لتهئية المتحكم وهي الدالة التي يجب استدعائها. والمثال ٢.١٢ يوضح تعريف هذه الدوال.

#### Example ٦.١٢: hal/pic.cpp: PIC Implementation

```
void i386_pic_send_data(uint8_t data,uint8_t pic_num) {
  if (pic_num > 1)
     return;
١١
    uint8_t reg = (pic_num == 1)?I386_PIC2_DATA_REG:
       i386_PIC1_DATA_REG;
    outportb(reg,data);
10 }
١٦
vv void i386_pic_send_command(uint8_t cmd, uint8_t pic_num) {
    if (pic_num > 1)
۱۹
     return;
۲.
   uint8_t reg = (pic_num == 1)?I386_PIC2_COMMAND_REG:
       1386_PIC1_COMMAND_REG;
   outportb(reg,cmd);
7 5
11 }
۲٦
void i386_pic_init(uint8_t base0, uint8_t base1) {
    uint8_t icw = 0;
۳.
٣١
   disable_irq();  /* disable hardware interrupt (cli) */
٣٢
    /* init PIC, send ICW1 */
٣٤
    icw = (icw & ~I386_PIC_ICW1_MASK_INIT) |
       i386_PIC_ICW1_INIT_YES;
    icw = (icw & ~I386_PIC_ICW1_MASK_IC4) |
       i386_PIC_ICW1_IC4_EXPECT;
    /* icw = 0x11 */
٣٧
٣٨
   i386_pic_send_command(icw,0);
   i386_pic_send_command(icw,1);
٤.
    /* ICW2 : remapping irq */
    i386_pic_send_data(base0,0);
٤٣
    i386_pic_send_data(base1,1);
٤٤
```

#### ۲.٤.٦. دعم PIT

#### Example 7.17: hal/pit.h: PIt Interface

```
, #define I386_PIT_COUNTER0_REG
                                       0x40
#define I386_PIT_COUNTER1_REG
                                       0x41
r #define I386_PIT_COUNTER2_REG
                                       0x42
#define I386_PIT_COMMAND_REG
                                       0x43
+define I386_PIT_OCW_MASK_BINCOUNT
                                           0x1
v #define I386_PIT_OCW_MASK_MODE
                                          0xe
#define I386_PIT_OCW_MASK_RL
                                       0x30
4 #define I386_PIT_OCW_MASK_COUNTER
                                        0 \times c0
#define I386_PIT_OCW_BINCOUNT_BINARY
                                            0 \times 0
\r #define I386_PIT_OCW_BINCOUNT_BCD
                                          0x1
#define I386_PIT_OCW_MODE_TERMINALCOUNT
                                              0 \times 0
na #define I386_PIT_OCW_MODE_ONESHOT
                                       0x2
w #define I386_PIT_OCW_MODE_RATEGEN
                                          0 \times 4
#define I386_PIT_OCW_MODE_SOUAREWAVEGEN
                                              0x6
#define I386_PIT_OCW_MODE_SOFTWARETRIG
                                              0x8
* #define I386_PIT_OCW_MODE_HARDWARETRIG
                                              0xa
** #define I386_PIT_OCW_RL_LATCH
                                       0 \times 0
rr #define I386_PIT_OCW_RL_LSBONLY
                                         0x10
```

```
#define I386_PIT_OCW_RL_MSBONLY
                                         0x20
ro #define I386_PIT_OCW_RL_DATA
                                      0x30
#define I386_PIT_OCW_COUNTER_0
                                         0 \times 0
#define I386_PIT_OCW_COUNTER_1
                                         0x40
rq #define I386_PIT_OCW_COUNTER_2
                                         0x80
ry extern void i386_pit_send_command(uint8_t cmd);
rv extern void i386_pit_send_data(uint16_t data,uint8_t counter
     );
rr extern uint8_t i386_pit_read_data(uint16_t counter);
r: extern uint32_t i386_pit_set_tick_count(uint32_t i);
ro extern uint32_t i386_pit_get_tick_count();
rm extern void i386_pit_start_counter(uint32_t freq,uint8_t
     counter,uint8_t mode);
rv extern void _cdecl i386_pit_init();
rA extern bool _cdecl i386_pit_is_initialized();
```

#### Example ٦.١٤: hal/pit.cpp: PIT Implementation

```
v static volatile uint32_t _pit_ticks = 0;
r static bool _pit_is_init = false;
void _cdecl i386_pit_irq();
void i386_pit_send_command(uint8_t cmd) {
  outportb(I386_PIT_COMMAND_REG,cmd);
٨ }
void i386_pit_send_data(uint16_t data, uint8_t counter) {
۱۱
   uint8_t port;
١٢
   if (counter == I386_PIT_OCW_COUNTER_0)
١٣
     port = I386_PIT_COUNTER0_REG;
۱٤
    else if ( counter == I386_PIT_OCW_COUNTER_1)
     port = I386_PIT_COUNTER1_REG;
١٦
    else
     port = I386_PIT_COUNTER2_REG;
۱۹
   outportb(port,uint8_t(data));
11 }
```

```
rr uint8_t i386_pit_read_data(uint16_t counter) {
   uint8_t port;
   if (counter == I386_PIT_OCW_COUNTER_0)
     port = I386_PIT_COUNTER0_REG;
    else if ( counter == I386_PIT_OCW_COUNTER_1)
     port = I386_PIT_COUNTER1_REG;
    else
     port = I386_PIT_COUNTER2_REG;
٣١
37
   return inportb(port);
r: }
ru uint32_t i386_pit_set_tick_count(uint32_t i) {
  uint32_t prev = _pit_ticks;
   _pit_ticks = i;
   return prev;
٤٠ }
uint32_t i386_pit_get_tick_count() {
  return _pit_ticks;
٤٣
٤٤ }
n void i386_pit_start_counter(uint32_t freq,uint8_t counter,
     uint8_t mode) {
   if (freq == 0)
٤٧
     return;
٤٩
   uint16_t divisor = uint16_t(1193181/uint16_t(freq));
    /* send operation command */
   uint8_t ocw = 0;
٥٤
    ocw = (ocw & ~I386_PIT_OCW_MASK_MODE) | mode;
    ocw = (ocw & ~1386_PIT_OCW_MASK_RL) | 1386_PIT_OCW_RL_DATA
    ocw = (ocw & ~I386_PIT_OCW_MASK_COUNTER) | counter;
٥٧
    i386_pit_send_command(ocw);
٥٩
    /* set frequency rate */
```

```
i386_pit_send_data(divisor & 0xff,0);
    i386_pit_send_data((divisor >> 8) & 0xff,0);
٦٤
    /* reset ticks count */
    _{pit\_ticks} = 0;
١٧ }
void _cdecl i386_pit_init() {
  set_vector(32,i386_pit_irq);
    _pit_is_init = true;
٧٢ }
vs bool _cdecl i386_pit_is_initialized() {
vo return _pit_is_init;
٧٦ }
va void _cdecl i386_pit_irq() {
    _asm {
۸.
     add esp,12
٨١
     pushad
٨٢
۸۳
    _pit_ticks++;
٨٥
٨٦
    int_done(0);
٨٧
٨٨
    _asm {
٨٩
     popad
٩.
      iretd
۹١
۹۳ }
```

# ٣.٤.٦. واجهة HAL الجديدة

المثال ٦.١٥ يوضح الواجهة العامة لطبقة HAL

#### Example ٦.١٥: New HAL Interface

```
r extern int _cdecl hal_init();
r extern int _cdecl hal_close();
r extern void _cdecl gen_interrupt(int);
```

```
extern void _cdecl int_done(unsigned int n);
• extern void _cdecl sound(unsigned int f);
r extern unsigned char _cdecl inportb(unsigned short port_num)
v extern void _cdecl outportb(unsigned short port_num,unsigned
      char value);
A extern void _cdecl enable_irq();
q extern void _cdecl disable_irq();
vextern void _cdecl set_vector(unsigned int int_num,void (
     _cdecl far & vect)());
n extern void (_cdecl far * _cdecl get_vector(unsigned int
     int_num))();
nr extern const char* _cdecl get_cpu_vendor();
ir extern int _cdecl get_tick_count();
```

#### Example ٦.١٦: New HAL Impelmentation

```
int _cdecl hal_init() {
i386_cpu_init();
  i386_pic_init(0x20,0x28);
  i386_pit_init();
   i386_pit_start_counter(100, I386_PIT_OCW_COUNTER_0,
       1386_PIT_OCW_MODE_SQUAREWAVEGEN);
   /* enable irg */
   enable_irq();
   return 0;
\\ \ \ \
int _cdecl hal_close() {
i386_cpu_close();
   return 0;
17 }
void _cdecl gen_interrupt(int n) {
#ifdef _MSC_VER
   _asm {
     mov al, byte ptr [n]
۲١
     mov byte ptr [address+1], al
77
     jmp address
```

```
address:
      int 0 // will execute int n.
TA #endif
19
rr void _cdecl int_done(unsigned int n) {
   if (n > 16)
    return;
٣٤
  if (n > 7)
     /* send EOI to pic2 */
     i386_pic_send_command(I386_PIC_OCW2_MASK_EOI,1);
   /* also send toi the primary pic */
   i386_pic_send_command(I386_PIC_OCW2_MASK_EOI,0);
٤١
{ ۲۶
se void _cdecl sound(unsigned int f) {
outportb(0x61,3 | unsigned char(f << 2));
٤٦ }
** unsigned char _cdecl inportb(unsigned short port_num) {
#ifdef _MSC_VER
.. _asm {
    mov dx, word ptr [port_num]
    in al,dx
    mov byte ptr [port_num],al

⇒ #endif

  return unsigned char(port_num);
void _cdecl outportb(unsigned short port_num,unsigned char
     value) {
tr #ifdef _MSC_VER
  _asm {
    mov al,byte ptr[value]
```

```
mov dx,word ptr[port_num]
      out dx,al
٦٦
٦٧
TA #endif
٦٩ }
vv void _cdecl enable_irq() {
vy #ifdef _MSC_VER
vr _asm sti
v: #endif
٧٠ }
vv void _cdecl disable_irq() {
vA #ifdef _MSC_VER
va _asm cli
A. #endif
Ar void _cdecl set_vector(unsigned int int_num, void (_cdecl far
      & vect)()) {
   i386_idt_install_ir(int_num, I386_IDT_32BIT|
        I386_IDT_PRESENT /*10001110*/,0x8 /*code desc*/,vect);
٨٠ }
Av void (_cdecl far * _cdecl get_vector(unsigned int int_num))
    idt_desc* desc = i386_get_idt_ir(int_num);
   if (desc == 0)
     return 0;
٩١
    uint32_t address = desc->base_low | (desc->base_high <<</pre>
٩٤
    1386_IRQ_HANDLER irq = (I386_IRQ_HANDLER) address;
    return irq;
۹۷ }
eq const char* _cdecl get_cpu_vendor() {
return i386_cpu_vendor();
\.\ }
1.7
```

```
int _cdecl get_tick_count() {
   return i386_pit_get_tick_count();
}
```

#### Example \\\': kernel/main.cpp

```
int _cdecl main()
   hal_init();
    enable_irq();
   set_vector(0, (void (_cdecl &) (void))divide_by_zero_fault);
    set_vector(1, (void (_cdecl &) (void)) single_step_trap);
   set_vector(2, (void (_cdecl &) (void))nmi_trap);
   set_vector(3, (void (_cdecl &) (void))breakpoint_trap);
    set_vector(4, (void (_cdecl &) (void))overflow_trap);
    set_vector(5, (void (_cdecl &) (void))bounds_check_fault);
١١
    set_vector(6, (void (_cdecl &) (void))invalid_opcode_fault);
۱۲
   set_vector(7, (void (_cdecl &) (void)) no_device_fault);
   set_vector(8, (void (_cdecl &) (void)) double_fault_abort);
١٤
   set_vector(10, (void (_cdecl &) (void))invalid_tss_fault);
   set_vector(11, (void (_cdecl &) (void))no_segment_fault);
    set_vector(12, (void (_cdecl &) (void)) stack_fault);
    set_vector(13, (void (_cdecl &) (void))
١٨
       general_protection_fault);
   set_vector(14, (void (_cdecl &) (void))page_fault);
١٩
    set_vector(16, (void (_cdecl &) (void))fpu_fault);
    set_vector(17, (void (_cdecl &) (void))alignment_check_fault
    set_vector(18, (void (_cdecl &) (void)) machine_check_abort);
    set_vector(19, (void (_cdecl &) (void)) simd_fpu_fault);
۲٤
```

#### Example ٦.١٨: kernel/exception.h

```
   /* Execption Handler */

   /* Divide by zero */

   extern void _cdecl divide_by_zero_fault(uint32_t cs,uint32_t eip,uint32_t eflags);
```

```
1 /* Single step */
v extern void _cdecl single_step_trap(uint32_t cs,uint32_t eip
     ,uint32_t eflags);
4 /* No Maskable interrupt trap */
. extern void _cdecl nmi_trap(uint32_t cs,uint32_t eip,
     uint32_t eflags);
\* Breakpoint hit */
re extern void _cdecl breakpoint_trap(uint32_t cs,uint32_t eip,
     uint32_t eflags);

    /* Overflow trap */
n extern void _cdecl overflow_trap(uint32_t cs, uint32_t eip,
     uint32_t eflags);
/* Bounds check */
** extern void _cdecl bounds_check_fault(uint32_t cs,uint32_t
     eip,uint32_t eflags);

/* invalid opcode instruction */
rv extern void _cdecl invalid_opcode_fault(uint32_t cs,uint32_t
      eip,uint32_t eflags);

'* /* Device not available */
ro extern void _cdecl no_device_fault(uint32_t cs,uint32_t eip,
     uint32_t eflags);
rv /* Double Fault */
va extern void _cdecl double_fault_abort(uint32_t cs,uint32_t
     err, uint32_t eip, uint32_t eflags);
*· /* Invalid TSS */
ry extern void _cdecl invalid_tss_fault(uint32_t cs,uint32_t
     err, uint32_t eip, uint32_t eflags);
rr /* Segment not present */
r: extern void _cdecl no_segment_fault(uint32_t cs,uint32_t err
     ,uint32_t eip,uint32_t eflags);
rı /* Stack fault */
```

```
rv extern void _cdecl stack_fault(uint32_t cs,uint32_t err,
     uint32_t eip,uint32_t eflags);
ra /* General Protection Fault */
extern void _cdecl general_protection_fault(uint32_t cs,
     uint32_t err,uint32_t eip,uint32_t eflags);
* /* Page Fault */
er extern void _cdecl page_fault(uint32_t cs,uint32_t err,
     uint32_t eip,uint32_t eflags);
٤٤
% /* FPU error */
extern void _cdecl fpu_fault(uint32_t cs,uint32_t eip,
     uint32_t eflags);
* /* Alignment Check */
extern void _cdecl alignment_check_fault(uint32_t cs,
     uint32_t err,uint32_t eip,uint32_t eflags);

   /* Machine Check */
or extern void _cdecl machine_check_abort(uint32_t cs,uint32_t
     eip,uint32_t eflags);
* /* FPU Single Instruction Multiple Data (SIMD) error */
•• extern void _cdecl simd_fpu_fault(uint32_t cs,uint32_t eip,
     uint32_t eflags);
```

#### Example ٦.١٩: kernel/exception.cpp

#### Example ٦.٢٠: kernel/panic.cpp

```
void _cdecl kernel_panic(const char* msg,...) {
```

```
disable_irq();
   va_list args;
   va_start(args,msg);
   /* missing */
   va_end(args);
   char* panic = "\nSorry, eqraOS has encountered a problem
       and has been shutdown.\n\n";
11
   kclear(0x1f);
۱۲
   kgoto_xy(0,0);
  kset_color(0x1f);
١٤
   kputs(panic);
   kprintf("*** STOP: %s",msg);
    /* hang */
١٨
   for (;;) ;
۱۹
· }
```

# شكل ٥٠٦: واجهة النظام بع<u>د توسعة طبقة HAL</u>

# شكل ٦.٦.: دالة تخديم المقاطعات الإفتراضية \*\*\*\* [1386 HAL] i386\_default\_handler: Unhandled Exception

# ٧. إدارة الذاكرة

۷. ۱. ودارة الذاكرة الفيزيائية Physical Memory Management

۷.۲. إدارة الذاكرة التخيلية Virtual Memory Management

### ٨. مشغلات الاجهزة Device Driver

۱.۸. برمجة مشغل لوحة المفاتيح Keyboard Driver

۲.۸. برمجة مشغل القرص المرن ۲.۸ انظر الى شفرة النظام.

٣.٨. برمجة متحكم DMAC

انظر الى شفرة النظام.

### ٩. أنظمة الملفات

انظر الى شفرة النظام.

### ا. ترجمة وتشغيل البرامج

لتطوير نظام التشغيل يجب استخدام مجموعة من الادوات واللغات التي تساعد وتيسير عملية التطوير وفي هذا الفصل سيتم عرض هذه الأدوات وكيفية استخدامها.

اعداد مترجم فيجوال سي++ لبرمجة النواة.

- ۱.۱. نظام ویندوز
- ١.٢. نظام لينوكس

# ب. المراجع

#### **Bibliography**

- [2] William Stallings, *Operating System: Internals and Design Principles*. Prentice Hall, 5th Edition, 2004.
- [2] Andrew S. Tanenbaum, Albert S Woodhull, *Operating Systems Design and Implementation*. Prentice Hall, 3rd Edition, 2006.
- [2] Michael Tischer, Bruno Jennrich, PC Intern: The Encyclopedia of System Programming. Abacus Software, 6th Edition, 1996.
- [2] Hans-Peter Messmer, *The Indispensable PC Hardware Book*. Addison-Wesley Professional, 4th Edition, 2001.
- [2] Andrew S. Tanenbaum, *Structured Computer Organization*. Prentice Hall, 4th Edition, 1998.
- [2] Ytha Yu, Charles Marut, Asssembly Language Programming and Organization IBM PC. McGraw-Hill/Irwin, 1st Edition, 1992.
- [2] Intel® Manuals, Intel® 64 and IA-32 Architectures Software Developer's Manuals. http://www.intel.com/products/processor/manuals/
- [2] OSDev: http://wiki.osdev.org
- [2] brokenthorn: http://brokenthorn.com
- [22] Computer Sciense Student's Community in Sudan: http://sudancs.com

# ج. شفرة نظام إقرأ

كود النظام

## د. إتفاقية ترخيص المستندات الحرة GNU FDL