١ برمجة محمل النظام - المرحلة الثانية

بسبب القيود على حجم محمل النظام فان هذا قد أدى الى تقسيم المهمة الى مرحلتين حيث اقتصرت مهمة المرحلة الاولى على تحميل المرحلة الثانية من المحمل ، أما المرحلة الثانية 2 stage فلا قيود عليها وغالبا ما يتم تنفيذ المهمات التالية في هذه المرحلة:

- الانتقال الى النمط المحمى PMode.
- تفعيل البوابة A20 لدعم ذاكرة حتى 4 جيجا بايت.
- توفير دوال للتعامل مع المقاطعات Interrupt Handler.
 - تحميل النواة ونقل التنفيذ والتحكم اليها.
 - توفير خصائص أثناء الإقلاع مثل Safe Mode.
- دعم الإقلاع المتعدد Multi Boot وذلك عبر ملفات التهيئة.

١.١ الانتقال الى النمط المحمى

المشكلة الرئيسية في النمط الحقيقي Real Mode هي عدم توفر حماية للذاكرة حيث يمكن لأي برنامج يعمل أن يصل لأي جزء من الذاكرة ، كذلك أقصى حجم يمكن الوصول له هو 1 ميجا من الذاكرة ، ولا يوجد دعم لا يوجد دعم لتقنية Paging ولا للذاكرة الظاهرية Virtual Memory حتى تعدد البرامج لا يوجد دعم له.

كل هذه المشاكل تم حلها باضافة النمط المحمي الى المعالج ويمكن الانتقال بسهولة الى هذا النمط عن طريق تفعيل البت الاول في المسجل cr0 ، ولكن بسبب أن المعالج في هذا النمط يستخدم طريقة عنونة للذاكرة تختلف عن الطريقة المستخدمة في النمط الحقيقي فانه يجب تجهيز بعض الجداول تسمى جداول الواصفات Descriptor Table وبدون تجهيز هذه الجداول فان المعالج سيصدر استثناء triple fault والذي بدوره يؤدي الى حدوث triple fault وتوقف النظام عن العمل.

أحد هذه الجداول ويسمى حدول الواصفات العام (Global Descriptor Table) واختصاراً GDT وظيفته الاساسية هي تعريف كيفية استخدام الذاكرة ، حيث يحدد ما هو القسم الذي سينفذ كشفرة ؟ وما هو القسم الذي يجب أن يحوي بيانات ؟ ويحدد أيضا بداية ولهاية كل قسم بالاضافة الى صلاحية الوصول الى ذلك القسم.

1.1.1 جدول الواصفات العام Global Descriptor Table

عند الانتقال الى النمط المحمي PMode فان أي عملية وصول الى الذاكرة تتم عن طريق هذا الجدول GDT ، هذا الجدول يعمل على حماية الذاكرة وذلك بفحص العنوان المراد الوصول اليه والتأكد من عدم مخالفته لبيانات هذا الجدول.هذه البيانات تحدد القسم الذي يمكن أن ينفذ كشفرة (Code) والقسم الذي لا ينفذ (Data) كذلك تحدد هذه البيانات العديد من الخصائص كما سنراها الان.

وعادة يتكون حدول GDT من ثلاث واصفات Descriptors (حجم كلُّ منها هو 64 بت) وهم:

- Null Descriptor: تكون فارغة في العادة.
- Code Descriptor: تصف خصائص المقطع أو القسم من الذاكرة الذي ينفذ كشفرة Code.
- Data Descriptor: تصف خصائص المقطع أو القسم من الذاكرة الذي لا ينفذ ويحوي بيانات. Data.

بيانات أي واصفة Descriptor تأخذ الجدول التالي:

- البتات ٥-15: تحوي أول بايتين (من بت ٥ -15) من حجم المقطع.
- البتات 16-39: تحوي أول ثلاث بايتات من عنوان بداية المقطع Base Address.
- البت 40: بت الوصول Access Bit (يستخدم مع الذاكرة الظاهرية Virtual Memory.
 - البتات 43-41: نوع الواصفة Descriptor Type:
 - البت 41: القراءة والكتابة:
 - * Data Descriptor: القيمة 0 للقراءة فقط والقيمة 1 للقراءة والكتابة.
- * Code Descriptor: القيمة 0 للتنفيذ فقط execute والقيمة 1 للقراءة والتنفيذ.
- البت 22: Expansion direction (Data segments), conforming (Code Segments).
 - البت 43: قابلية التنفيذ:
 - * 0: اذا كان المقطع عبارة عن بيانات.
 - * 1: اذا كان المقطع عبارة عن شفرة.
 - البت 44: Descriptor Bit:
 - .System descriptor:0 -
 - .Code or Data Descriptor :1 -
 - البتات 45-45: مستوى الحماية Privilege Level
 - .(Ring 0) Highest :0 -

```
.(Ring 3) Lowest :3 -
```

- البت 47: (Used with Virtual Memory).
 - البتات 48-51: تحوي البت 16 -19 من حجم المقطع.
 - البت 52: محجوزة.
 - البت 53: محجوزة.
 - البت 54: نوع المقطع Segment type:
 - 0: اذا كان المقطع 16 بت.
 - 1: اذا كان المقطع 32 بت.
 - البت 55: Granularity:
 - .None :0 -
 - .Limit gets multiplied by 4K :1 -
- البتات 56-63: تحوي البت 23 -32 من عنوان بداية المقطع Base Address.

وفي هذه المرحلة سنقوم ببناء هذا الجدول ويتكون من واصفة للكود وللبيانات Oxffffffff . بحيث يمكن القراءة و الكتابة من أول بايت في الذاكرة الى آخر الذاكرة Oxffffffff.

Example \.\: GDT

```
r; Global Descriptor Table
· ;*******************
o begin_of_gdt:
v; Null Descriptor: start at 0x0.
              ; fill 8 byte with zero.
   dd 0x0
   dd 0x0
r; Code Descriptor: start at 0x8.
   dw 0xffff
               ; limit low.
             ; base low.
   dw 0x0
١٥
   db 0x0
             ; base middle.
17
   db 10011010b ; access byte.
```

```
11001111b ; granularity byte.
        0 \times 0
                 ; base high.
; Data Descriptor: start at 0x10.
       0xffff
                   ; limit low.
   dw
        0x0
                 ; base low.
                 ; base middle.
   db
        0 \times 0
    db
        10010010b ; access byte.
        11001111b ; granularity byte.
    db = 0 \times 0
                 ; base high.
r. end_of_gdt:
```

هذا الجدول يبدأ بالواصفة الخالية Null Descriptor وحجمها 8 بايت ومتحوياتها تكون صفراً في العادة ، أما الواصفة التالية لها فهي واصفة مقطع الشفرة Code Descriptor وتوضح المقطع من الذاكرة الذي سيتسخدم كشفرة وما هي بدايته وحجمه وصلاحيات استخدامه حيث يمكن أن نسمح فقط للبرامج التي تعمل على مستوى النواة Kernel Mode بالدخول الى هذا المقطع.وفيما يلي شرح لمحتويات هذه الواصفة ويمكنك المطابقة مع الجدول الذي يوضح الشكل العام لكل واصفة.

تبدأ واصفة الكود Code Descriptor من العنوان 0×8 وهذا العنوان مهم حدا حيث سيكون هذا العنوان 0×6 واصفة الكود 0×6 والبتات من 0 - 15 تحدد حجم المقطع Segment Limit والقيمة هي 0×6 تدل على أن أكبر حجم يمكن التعامل معه هو 0×6 .

البتات من 30-16 تمثل البتات 0-23 من عنوان بداية المقطع Base Address والقيمة التي تم احتيارها هي 0×0 وبالتالي نعرف أن عنوان بداية مقطع الكود هو 0×0 وعنوان النهاية 0×0 .

الباّيت رقم 6 ويسمى Access Byte يحدد العديد من الخصائص وفيماً يلي تُوضيح لمعني كل بت موجودة فه:

- البت 0: Access Bit ويستخدم مع الذاكرة الظاهرية لذلك اخترنا القيمة 0.
- البت 1: بت القراءة والكتابة ، وتم اختيار القيمة 1 لذا يمكن قراءة وتنفيذ أي بايت موجودة في مقطع الكود من 0xffff-0x0.
 - البت 2: expansion direction لا يهم حاليا لذا القيمة هي 0.
 - البت 3: تم اختيار القيمة 1 دلالة على أن هذا مقطع شفرة Code Segment.
 - البت 4: تم اختيار القيمة 1 دلالة على أن هذا مقطع للشفرة او للبيانات وليس للنظام.
- البتات 5-6: مستوى الحماية وتم اختيار القيمة 0 دلالة على أن هذا المقطع يستخدم فقط في الحلقة صفر Ring0 أو ما يسمى Kernel Mode.

• البت 7: تستخدم مع الذاكرة الظاهرية لذا تم اهمالها.

البايت رقم 7 ويسمى granularity يحدد أيضا بعض الخصائص، وفيما يلي توضيح لمعنى كل بت موجودة فيه:

- البتات 0-3: تمثل البتات من 16-19 من نهاية حجم المقطع Segment Limit والقيمة هي 1×0 ، و بهذا يكون أقصى عنوان للمقطع هو $0 \times 0 \times 0$ أي 1 ميجا من الذاكرة ، و لاحقاً عندما يتم تفعيل بوابة A20 سنتمكن من الوصول حتى 4 جيجا من الذاكرة.
 - البتات 4-5: محجوزة للنظام لذا تم اهمالها.
 - البت 6: تم احتيار القيمة 1 دلالة على هذا المقطع هو 32 بت.
 - البت 7: باختيار القيمة 1 سيتم إحاطة المقطع ب KB .

البايت الاخير في واصفة مقطع الكود (البايت رقم 8) يمثل البتات من 24-32 من عنوان بداية مقطع الكود والقيمة هي 0x0 وبالتالي عنوان بداية مقطع الكود الكلي هو 0x0 أي من أول بايت في الذاكرة. إذاً واصفة مقطع الكود وهمايته وكذلك صلاحية التنفيذ وحددت بأن المقطع هو مقطع كود Code Segment.

الواصفة التالية هي واصفة مقطع البيانات Data Descriptor وتبدأ من العنوان رقم 0×10 وهي مشابحة تماما لواصفة الكود باستثناء البت رقم 43 حيث يحدد ما اذا كان المقطع كود أم بيانات.

وبعد إنشاء هذا الجدول (GDT) في الذاكرة ، يجب أن يَحمِل المسجل gdtr على حجم هذا الجدول ناقصا واحد وعلى عنوان بداية الجدول، ويتم ذلك عن طريق إنشاء مؤشرا الى جدول GDT ومن ثم استخدام الامر 1gdt (وهو أمر يعمل فقط في الحلقة صفر Ringo) ، والشفرة التالية توضح ذلك.

Example \. \: Load GDT into GDTR

```
bits 16 ; real mode.

;;******************

; load_gdt: Load GDT into GDTR.

;;************

load_gdt:

cli ; clear interrupt.

pusha ; save registers

lgdt [gdt_ptr] ; load gdt into gdtr

sti ; enable interrupt
```

٢.١.١ العنونة في النمط المحمى PMode Memory Addressing

في النمط الحقيقي يستخدم المعالج عنونة Segment:Offset وذلك بأن تكون أي من مسجلات المقاطع (Segments Registers) تحوي عنوان بداية المقطع ، ومسجلات العناوين تحوي العنوان داخل مقطع ما ، ويتم ضرب عنوان المقطع بالعدد 0x10 وجمع ال offset اليه للحصول على العنوان النهائي والذي سيمر بداخل مسار العنوان Address Bus.

أما النمط المحمي PMode فانه يستخدم عنونة Descriptor:Offset وذلك بأن تكون مسجلات المقاطع تحوي عنوان أحد الواصفات التي قمنا ببنائها (مثلا مسجل CS يحوي العنوان 0x8 ومسجل البيانات DS يحوي العنوان 0x10) ، وال offset سيتم جمعها الى عنوان بداية المقطع Base Address والذي قمنا بتحديده في حدول الواصفات كذلك سيتم التأكد من أن هذا العنوان لا يتجاوز حجم المقطع Segment أيضا سيتم التأكد من مستوى الصلاحية وأنه يمكن الوصول للعنوان المطلوب. ونظراً لان في النمط المحمي يمكن استخدام مسجلات 32-bit فانه يمكن عنونة 4 جيجا من الذاكرة ال

٣.١.١ الانتقال الى النمط المحمي

بعد إنشاء جدول GDT وتحميل مسجل GDTR يمكن الانتقال الى النمط المحمي عن طريق تفعيل البت الاول في مسجل التحكم cr0، وكما هو معروف أن هذا النمط لا يستخدم مقاطعات البايوس لذا يجب تعطيل عمل المقاطعات قبل الانتقال حتى لا تحدث أي مشاكل.

ا بفرض أن بوابة A20 تم تفعيلها.

وبعد الانتقال الى النمط المحمي فان يجب تعيين الواصفة التي يجب استخدامها لمسجلات المقاطع ، وبالنسبة لمسجل CS فانه يمكن تعديل قيمته وذلك عن طريق تنفيذ far jump ،والكود التالي يوضح طريقة الانتقال الى النمط المحمى وتعديل قيم مسجلات المقاطع.

Example \.\ref{r}: Switching to Protected Mode

```
; Load gdt into gdtr.
    call load_gdt
    ; Go to PMode.
     ; just set bit 0 from cr0 (Control Register 0).
١١
    cli
           ; important.
١٢
    mov eax, cr0
۱۳
    or eax, 0 \times 1
    mov cr0,eax ; entering pmode.
١٨
  ; Fix CS value
۱۹
۲.
    ; select the code descriptor
۲١
     jmp 0x8:stage3
To ;******************
ra; entry point of stage3
TY ;********************
ra bits 32 ; code now 32-bit
rı stage3:
   ; Set Registers.
30
```

```
mov ax, 0x10
                        ; address of data descriptor.
      mov ds, ax
      mov ss,ax
      mov es,ax
      mov esp, 0x90000
                          ; stack begin from 0x90000.
۶۳
    ; Hlat the system.
٤٥
٤٦
              ; clear interrupt.
      cli
٤٧
      hlt
               ; halt the system.
```

۲.۱ تفعيل البوابة A20

بوابة A20 Gate هي عبارة عن OR Gate موجودة على ناقل النظام System Bus أوالهدف منها هو التحكم في عدد خطوط العناوين Address Line، حيث كانت الاجهزة قديمًا (ذات المعالجات التي تسبق معالج 80286) تحوي على 20 بت (خط) للعناوين (20 address line)، وعندما صدرت اجهزة IBM والتي احتوت على معالج 80286 تم زيادة خط العناوين الى 32 خط وهكذا أصبح من الممكن عنونة 4 جيجا من الذاكرة، وحتى يتم الحفاظ على التوافقية مع الاجهزة السابقة فانه يمكن التحكم في بوابة A20 من فتح الخطوط A30-A20 واغلاقها.

هذه البوابة مرتبطة مع متحكم 8042 وهو متحكم لوحة المفاتيح (Keyboard Controller) ، وعند تفعيل البت رقم 1 في منفذ خروج البيانات (output data port) التابع لمتحكم لوحة المفاتيح فان هذا يفتح بوابة A20 وهذا نستطيع الوصول الى 4 حيجا من الذاكرة ، ابتداءاً من العنوان $0 \times 6 \times 6$ وعند اقلاع الحاسب فان البايوس يقوم بتفعيل هذه البوابة لأغراض حساب حجم الذاكرة واختبارها ومن ثم يقوم بغلقها مجدداً للحفاظ على التوافقية مع الاجهزة القديمة.

وتوجد العديد من الطرق لتفعيل هذه البوابة ، العديد منها يعمل على أجهزة معينة لذلك سيتم ذكر العديد من الطرق واستخدام أكثر الطرق محمولية على صعيد الاجهزة المختلفة.

1.۲.۱ متحكم لوحة المفاتيح 8042 والبوابة A20

عند الانتقال الى النمط المحمي (PMode) فانه لن يمكن استخدام مقاطعات البايوس ويجب التعامل المباشر مع متحكم أي عتاد والقراءة والكتابة من مسجلات المتحكم الداخلية . وبسبب ارتباط بوابة A20 مع الداخلية . وبسبب ارتباط بوابة A20 مع الدوبة تحديداً على خط العناوين رقم 20

متحكم لوحة المفاتيح فانه لا بد من التعامل مع هذا المتحكم لتفعيل البوابة ، وهذا يتم عن طريق استخدام أوامر المعالج in والامر out.

وفي الفصل السادس سيتم مناقشة متحكم لوحة المفاتيح بالتفصيل ، وسنكتفي هنا فقط بتوضيح الأجزاء المتعلقة بتفعيل بوابة A20.

٢.٢.١ طرق تفعيل البوابة 220

بواسطة System Control Port 0x92

في بعض الاجهزة يمكن استخدام أحد منافذ الادخال والاخراج وهو I/O part 0x92 لتفعيل بوابة A20)، وعلى الرغم من سهولة هذه الطريقة الا أنها تعتبر أقل محمولية وبعض الاجهزة لا تدعمها ، وفيما يلي توضيح للبتات على هذا المنفذ:

- البت 0: تفعيل هذا البت يؤدي الى عمل reset للنظام والعودة الى النمط الحقيقي.
 - البت 1: القيمة 0 لتعطيل بوابة A20 ، والقيمة 1 لتفعيلها.
 - البت 2: لا تستخدم.
 - البت 3: power on password bytes
 - البتات 4−5: لا تستخدم.
 - البتات 6-7: HDD activity LED : 7-6 : القيمة 1: on

والمثال التالي يوضح طريقة تفعيل البوابة .

Example \. \: Enable A20 by System Control Port 0x92

- ; enable_a20_port_0x92:
- r; Enable A20 with System Control port 0x92

```
c: ;*******************************
comparison of the compari
```

ويجب ملاحظة أن هذه الطريقة لا تعمل في كل الاجهزة وربما يكون هناك ارقام مختلفة للمنافذ ، ويعتمد في الآخر على مصنعي اللوحات الام ويجب قراءة كتيباتها لمعرفة العناوين.

بواسطة البايوس

يمكن استخدام مقاطعة البايوس int 0x15 الدالة 0x2401 لتفعيل بوابة A20 ، والدالة 2400x0 لتعطيلها.مع التذكير بأن يجب أن يكون المعالج في النمط الحقيقي حتى نتمكن من استدعاء هذه المقاطعة، والكود التالي يوضح طريقة التفعيل باستخدام البايوس.

Example 1.0: Enable A20 by BIOS int 0x15

```
;************************
; enable_a20_bios:

; Enable A20 with BIOS int 0x15 routine 0x2401

; ;*******************
enable_a20_bios:

pusha ; save all registers

mov ax,0x2401 ; Enable A20 routine.
int 0x15

popa ; restore registers

ret
```

بواسطة متحكم لوحة المفاتيح

يوجد منفذين لمتحكم لوحة المفاتيح: المنفذ $0 \times 0 \times 0$ وهو يمثل ال buffer (في حالة القراءة منه يسمى Output Buffer والمنفذ $0 \times 0 \times 0$ وهو لإرسال الاوامر الى المتحكم ولقراءة حالة المتحكم (Status). حيث يتم ارسال الأوامر الى المتحكم عن طريق المنفذ $0 \times 0 \times 0$ وإذا كان هناك وسائط لهذا الأمر فترسل الى ال buffer (المنفذ $0 \times 0 \times 0$) وكذلك تقرأ النتائج من المنفذ $0 \times 0 \times 0$. وحيث ان تنفيذ أوامر البرنامج (عن طريق المعالج) أسرع بكثير من تنفيذ الأوامر المرسلة الى متحكم لوحة المفاتيح (وبشكل عام الى أي متحكم لعتاد ما) فانه يجب ان نوفر طرقاً لانتظار المتحكم قبل العودة الى البرنامج لاستكمال التنفيذ .

ويمكن عن طريق قراءة حالة المتحكم (عن طريق قراءة المنفذ 64٪0) أن نعرف ما اذا تم تنفيذ الاوامر المرسلة ام لا ، وكذلك هل هناك نتيجة لكي يتم قرائتها في البرنامج ام لا. وما يهمنا من البتات عند قراءة حالة المتحكم حاليا هو أول بتين فقط ، ووظيفتهما هي:

- البت 0: حالة ال Output Buffer.
- القيمة 0: ال Output Buffer خالي (لا توجد نتيجة ، لا تقرأ الان).
- القيمة 1: ال Output Buffer ممتلئ (توجد نتيجة ، قم بالقراءة الان).
 - البت 1: حالة ال Input Buffer:
- القيمة 0: ال Input Buffer حالى (لا توجد أوامر غير منفذة ، يمكن الكتابة الان).
 - القيمة 1: ال Input Buffer ممتلئ (توجد أوامر غير منفذة ، لا تكتب الان).

والشفرة التالية توضح كيفية انتظار المتحكم حتى ينفذ الاوامر المرسله اليه (wait input) وكيفية انتظار المتحكم الى ان يأتي بنتيجة ما (wait output).

Example 1.7: Wait Input/Output

```
in al,0x64 ; read status
test al,0x1 ; is output buffer is empty?
je wait_output ; yes, hang.
ret ; no,there is a result.
```

```
iv
iv ;*****************************
iv ; wait_input: wait input buffer to be empty.
iv command executed already.
iv ;*****************************
iv wait_input:
iv in al,0x64 ; read status
iv test al,0x2 ; is input buffer is full?
iv jne wait_input ; yes, hang.
iv ret ; no,command executed.
```

ولإرسال اوامر الي المتحكم فان يجب استخدام المنفذ 64×0 وتوجد الكثير من الأوامر ، ونظرا لان هذا الجزء غير مخصص لبرمجة متحكم لوحة المفاتيح فاننا سنناقش فقط الاوامر التي تممنا حاليا ، وفي الفصل السادس سنعود الى الموضوع بالتفصيل ان شاء الله. وقائمة الاوامر حاليا:

- الأمر 0xad: تعطيل لوحة المفاتيح.
- الأمر 0xae: تفعيل لوحة المفاتيح.
- الأمر 0xd0: القراءة من Oxd0.
- الأمر 0xd1: الكتابة الي Oxd1.
 - الأمر 0xdd: تفعيل بوابة A20.
 - الأمر 0xdf: تعطيل بوابة A20.

وعن طريق الأمر 0xdd فانه يمكن تفعيل البوابة A20 بسهولة كما في الشفرة التالية ، لكن أيضا هذه الطريقة لا تعمل على كل الاجهزة حيث هناك بعض المتحكمات لا تدعم هذا الأمر.

Example 1.7: Enable A20 by Send 0xdd

```
v enable_a20_keyboard_controller:
       ;cli
                       ; save register.
       push ax
       mov al, 0xdd
                          ; Enable A20 Keyboard Controller Command.
       out 0x64,al
                       ; restore register.
       pop ax
       ret
وتوجد طريقة أخرى أكثر محمولية وهي عن طريق منفذ الخروج Output Port في متحكم لوحة المفاتيح
         ويمكن قراءة هذا المنفذ والكتابة اليه عن طريق ارسال الاوامر 0xd0 و 0xd1 على التوالي.
                وعند قراءة هذا المنفذ (بارسال الامر d0 الى متحكم لوحة المفاتيح) فان القيم تعنى:
                                                       • البت 0: System Reset:
                                              - القيمة 0: Reset Computer.
                                            - القيمة 1: Normal Operation.
                                                           • البت 1: بوابة A20:
                                                         - القيمة 0: تعطيل.
                                                          - القيمة 1: تفعيل.
                                                       • البتات 2-3: غير معرف.
                                                    • البت 4: Input Buffer Full.
```

- البت 5: Output Buffer Empty.
 - البت 6: Keyboard Clock:
 - القيمة 0: High-Z.
- القيمة 1: Pull Clock Low-
 - البت 7: Keyboard Data:
 - القيمة 0: High-Z.
- القيمة 1: Pull Data Low.

وعند تفعيل البت رقم 1 فان هذا يفعل بوابة A20 ويجب استخدام الامر or حتى يتم الحفاظ على بقية البتات .وبعد ذلك يجب كتابة القيم الى نفس المنفذ باستخدام الامر 0xd1 .

والشفرة التالية توضح كيفية تفعيل بوابة A20 عن طريق منفذ الخروج Output Port لمتحكم لوحة المفاتيح.

Example \.A: Enable A20 by write to output port of Keyboard Controller

```
r ; enable_a20_keyboard_controller_output_port:
   Enable A20 with write to keyboard output port.
v enable_a20_keyboard_controller_output_port:
    cli
    pusha ; save all registers
    call wait_input ; wait last operation to be finished.
۱۳
١٤
     ; Disable Keyboard
١٦
    mov al, 0xad ; disable keyboard command.
    out 0x64,al
    call wait_input
۲١
    ; send read output port command
     mov al, 0xd0 ; read output port command
۲٤
     out 0x64,al
     call wait_output ; wait output to come.
     ; we don't need to wait_input bescause when output came
        we know that operation are executed.
۲۸
۲٩
     ; read input buffer
     in al, 0 \times 60
              ; save data.
     push eax
٣٤
     call wait_input
۳٥
٣٦
     ; send write output port command.
     mov al, 0xd1 ; write output port command.
```

```
out 0x64,al
      call wait_input
      ; enable a20.
٤٤
      pop eax
                   ; set bit 2.
      or al, 2
      out 0x60,al
      call wait_input
      ; Enable Keyboard.
      mov al, 0xae
                     ; Enable Keyboard command.
      out 0x64,al
      call wait_input
      popa
                 ; restore registers
      sti
      ret
```

حيث في البداية تم تعطيل لوحة المفاتيح (عن طريق ارسال الامر 0xad) واستدعاء الدالة wait input المتأكد من أن الامر قد تم تنفيذه ومن ثم تم ارسال أمر قراءة منفذ الخروج لمتحم لوحة المفاتيح (الامر 0xda) وانتظار المتحكم حتى ينتهي من تنفيذ الامر ، وقد تم استخدام الدالة wait output لانتظار قيمة منفذ الخروج ، وبعدها تم قراءة هذه القيمة وحفظها في المكدس (Stack) ، وبعد ذلك تم ارسال أمر الكتابة الى منفذ الخروج لمتحكم لوحة المفاتيح (الامر 0xd1) وانتظار المتحكم حي ينتهي من تنفيذ الامر ومن قمنا بارسال قيمة المنفذ الخروج الجديدة بعد أن تم تفعيل البت رقم 1 وهو البت الذي يفعل بوابة A20 ،

۳.۱ أساسيات ال VGA

في عام 1987 قامت IBM بتطوير مقياس لمتحكمات شاشة الحاسب وهو IBM بتطوير مقياس لمتحكمات شاشة الحاسب وهو signle chip حيث واختصاراً VGA و جائت تسميته ب Array نظرا لانه تم تطويره كشريحة واحدة CGA و EGA و CGA و EGA و CGA و EGA

، ويتكون ال VGA من Sequencer unit , CRT Controller , Video DAC ,Video Buffer ، VGA من PAttribute Controller . "Attribute Controller

ال Video Buffer هو مقطع من الذاكرة segment of memory يعمل كذاكرة للشاشة Video Buffer ، وعند بداية التشغيل فان البايوس يخصص مساحة من الذاكرة بدءا من العنوان 0xa0000 كذاكرة للشاشة وفي حالة تم الكتابة الى هذه الذاكرة فان هذا سوف يغير في الشاشة ، هذا الربط يسمى Graphics Controller فهو الذي يقوم بتحديث محتويات الشاشة بناءاً على البيانات الموجودة في ال Video buffer.

وتدعم ال VGA نمطين للعرض الاول هو النمط النصي Text Mode والاخر هو النمط الرسومي APA وتدعم ال Video buffer ويحدد النمط طريقة التعامل مع ال Video buffer وكيفة عرض البيانات.

النمط الرسومي All Point Addressable Graphics Mode يعتمد على البكسلات ، حيث يمكن التعامل مع كل بسكل موجود على حدة . والبكسل هو أصغر وحدة في الشاشة وتعادل نقطة على الشاشة . أما النمط النصي Text Mode فيعتمد على الحروف Characters ، ولتطبيق هذا النمط فان متحكم الشاشة Character Map الاولى وهي خريطة الحروف two buffers يستخدم ذاكرتين two buffers الاولى وهي خريطة الحروف وهي تعرف البكسلات لكل حرف ويمكن تغيير هذه الخريطة لدعم أنظمة محارف أخرى، أما الذاكرة الثانية فهي Screen Buffer وبمجرد الكتابة عليها فان التأثير سيظهر مباشرة على الشاشة.

ومقياس VGA هو مبني على المقاييس السابقة ، ابتداءا من مقياس VGA هو مبني على المقاييس السابقة ، ابتداءا من مقياس MDA والذي طورته IBM في عام 1981 ، و MDA لا تدعم النمط الرسومي والنمط النصي بحا (يسمى Mode 7). وفي نفس العام قامت IBM بتطوير مقياس Mode 7) الذي كان أول متحكم يدعم الالوان بتطوير مقياس Color Graphics Adapter (واختصارا CGA) الذي كان أول متحكم يدعم الالوان حيث يمكن عرض 16 لون مختلف. وبعد ذلك تم تطوير Enhanced Graphics Adapter.

ويجدر بنا التذكير بان متحكمات VGA متوافقة مع المقاييس السابقة Backward Compatible فعندما يبدأ الحاسب في العمل فان النمط سيكون النمط النصي Mode 7 (الذي ظهر في MDA) ، وهذا يعني اننا سنتعامل مع 80 عمود و 25 صف.

1.٣.١ عنونة الذاكرة في متحكمات VGA

عندما يبدأ الحاسب بالعمل فان البايوس يخصص العناوين من 0xbffff الى 0xa0000 لذاكرة الفيديو Video memroy (موجودة على متحكم VGA) ، هذه العناوين مقسمة كالاتي:

- من 0xb0000 الى 0xb7777: للنمط النصى أحادي اللون 0xb0000 الى 0xb7777.
 - من 0xb8000 الى Color Text Mode :0xbffff .

وعند الكتابة في هذه العناوين فان هذا سوف يؤثر في الشاشة واظهار القيم التي تم كتابتها ، والمثال التالي يوضح كيفية كتابة حرف A بلون أبيض وخلفية سوداء.

[&]quot;شرح هذه المكونات سيكون في الفصل الخامس باذن الله ، وسيتم التركيز على بعض الاشياء بحسب الحاجة حاليا.

Example \. 9: Print 'A' character on screen

```
%define VIDEO_MEMORY 0xb8000 ; Base Address of Mapped
    Video Memory.

%define CHAR_ATTRIBUTE 0x7 ; White chracter on black
    background.

* mov edi, VIDEO_MEMORY

* mov [edi], 'A' ; print A

* mov [edi+1], CHAR_ATTRIBUTE ; in white foreground black
    background.
```

٢.٣.١ طباعة حرف على الشاشة

لطباعة حرف على الشاشة يجب ارسال الحرف الى عنوان ال Video Memory وحتى نتمكن من طباعة العديد من الحروف فانه يجب انشاء متغيران (x,y) لحفظ المكان الحالي للصف والعمود ومن ثم تحويل هذا المكان الى عنوان في ال Video Memoey. وفي البداية ستكون قيم (x,y) هي (0,0) أي ان الحرف سيكون في الجزء الاعلي من اليسار في الشاشة ويجب ارسال هذا الحرف الى عنوان بداية ال Video Video ولطباعة حرف آخر فان قيم (x,y) له هي (0,1) وليجب ارسال الحرف الى العنوان (x,y) له (x,y) الى (x,y) الى Video Memory عناوين لذاكرة العرض (x,y)

```
videomemory = 0xb0000 videomemory + x + y * 80 videomemory + x + y *
```

; now add the base address of video memory.

```
address = 324 + 0xb8000 = 0xb8144
```

وبارسال الحرف الى العنوان 0xb8144 فان الحرف سوف يظهر على الشاشة في الصف الخامس والعمود الخامس (الترقيم يبدأ من صفر وأول صف وعمود رقمها صفر).

وكما ذكرنا ان النمط النصي 7 Mode هو الذي يبدأ الحاسب به ، في هذا النمط يتعامل متحكم العرض مع بايتين من الذاكرة لكل حرف يراد طباعته ، بمعنى اذا ما أردنا طباعة الحرف A فانه يجب ارسال الحرف الى العنوان 0xb8000 وخصائص الحرف الى العنوان التالي له 0xb8001 وهذا يعني انه يجب تعديل قانون التحويل السابق واعتبار أن كل حرف يأخذ بايتين من الذاكرة وليس بايت واحد. البايت الثاني للحرف يحدد لون الحرف وكثافة اللون (غامق وفاتح) والجدول التالي يوضح البتات فيه:

- البتات 0-2: لون الحرف:
 - البت 0: أحمر.
 - البت 1: أخضر.
 - البت 2: أزرق.
- البت 3: كثافة لون الحرف (0 غامق ، 1 فاتح).
 - البت 4-6: لون خلفية الحرف:
 - البت 0: أحمر.
 - البت 1: أخضر.
 - البت 2: أزرق.
- البت 7: كثافة لون خلفية الحرف (0 غامق ، 1 فاتح).

وهكذا توجد 4 بت لتحديد اللون ، والجدول التالي يوضح هذه الألوان:

- 0: Black.
- 1: Blue.
- 2: Green.
- 3: Cyan.
- 4: Red.
- 5: Magneta.
- 6: Brown.
- 7: Light gray.
- 8: Dark Gray.
- 9: Light Blue.
- 10: Light Green.

- 11: Light Cyan.
- 12: Light Red.
- 13: Light Magneta.
- 14: Light Brown.
- 15: White.

اذاً لطباعة حرف على النمط 7 Mode فانه يجب ارسال الحرف وخصائصه الى ذاكرة العرض ، كما يجب مراعاة بعض الامور من تحديث المؤشر Cursor (هو خط underline يظهر ويختفي للدلالة على الموقع الحالي) و الانتقال الى الصف التالي في حالة الوصول الى اخر حرف في العمود أو في حالة كان الحرف المراد طباعته هو حرف الانتقال الى سطر جديد Oxa . والمثال التالي يوضح الدالة putch32 والتي تستخدم لطباعة حرف على الشاشة في النمط المحمى PMode.

Example \.\ \: putch32 routine

```
r; putch32: print character in protected mode.
:; input:
     bl: character to print.
7 ; ******************************
λ bits 32
%define VIDEO_MEMORY 0xb8000 ; Base Address of Mapped
    Video Memory.
w %define COLUMNS
                 80
                      ; text mode (mode 7) has 80
    columns,
             25 ; and 25 rows.
" %define ROWS
%define CHAR_ATTRIBUTE 31 ; white on blue.
vo x_pos db 0 ; current x position.
vo y_pos db 0 ; current y position.
           0
w putch32:
    pusha ; Save Registers.
77
   ; Check if bl is new line ?
```

```
۲٤
۲٥
     cmp bl,0xa ; if character is newline ?
۲٦
     je new_row ; yes, jmp at end.
   ; Calculate the memory offset
     ; because in text mode every character take 2 bytes: one
         for the character and one for the attribute, we must
         calculate the memory offset with the follwing
        formula:
     ; offset = x_pos*2 + y_pos*COLUMNS*2
٣٤
     xor eax, eax
۳٥
     mov al, 2
     mul byte[x_pos]
٣٨
     xor eax, eax
٤١
     xor ecx, ecx
٤٢
     mov ax, COLUMNS*2 ; 80*2
٤٤
     mov cl,byte[y_pos]
٤٥
     mul ecx
٤٦
٤٧
     pop ecx
     add eax,ecx
٤٩
     add eax, VIDEO_MEMORY ; eax = address to print the
        character.
٥٢
   ; Print the chracter.
    mov edi,eax
٥٧
     mov byte[edi],bl ; print the character,
٥٩
     mov byte[edi+1],CHAR_ATTRIBUTE ; with respect to the
        attribute.
```

```
٦٢
    ; Update the postions.
٦٣
      inc byte[x_pos]
٦٦
      cmp byte[x_pos],COLUMNS
      je new_row
      jmp putch32_end
    new_row:
      mov byte[x_pos],0
                                ; clear the x_{-}pos.
      inc byte[y_pos]
                                ; increment the y_pos.
    putch32_end:
٧A
      popa
                 ; Restore Registers.
      ret
```

وتبدأ هذه الدالة بفحص الحرف المراد طباعته (موجود في المسجل (b) مع حرف الانتقال الى السطر الجديد (b) مع حرف الانتقال الى السلوي يتم نقل التنفيذ الى آخر حسم الدالة والذي يقوم بتصفير قيمة (b) وزيادة قيمة (b) دلالة على الانتقال الى السطر الجديد. أما في حالة كان الحرف هو أي حرف آخر فانه يجب حساب العنوان الذي يجب ارسال الحرف اليه حتى يمكن طباعته (b) وكما ذكرنا أن النمط النصي Mode يستخدم بايتين لكل حرف لذا سيتم استخدام العلاقة التالية للتحويل ما بين (b) الى العنوان المطلوب.

```
\begin{aligned} videomemory &= 0xb0000 \\ videomemory &+ = x*2 + y*80*2 \end{aligned}
```

وكما يظهر في الكود السابق فقد تم حساب هذا العنوان وحفظه في المسجل eax وبعد ذلك تم طباعة الحرف المطلوب بالخصائص التي تم تحديدها مسبقا كثابت. وآخر خطوة في الدالة هي زيادة قيم (x,y) للدالة الى المكان التالي ، وهذا يتم بزيادة x فقط وفي حالة تساوت القيمة مع قيمة آخر عمود في الصف فانه يتم زيادة قيمة y وتصفير x دلالة على الانتقال الى الصف التالى.

٣.٣.١ طباعة السلاسل النصية strings

لطباعة سلسلة نصية سنستخدم دالة طباعة الحرف وسنقوم بأخذ حرف حرف من السلسة وارسالها الى دالة طباعة الحرف حتى تنتهى السلسلة ، والشفرة التالية توضح الدالة puts32 لطباعة سلسلة نصية.

Example \.\\: puts32 routine

```
; puts32: print string in protected mode.
•; input:
       ebx: point to the string
a bits 32
n puts32:
    pusha ; Save Registers.
١٤
    mov edi,ebx
١٥
   @loop:
    mov bl,byte[edi] ; read character.
۱۸
۱٩
               ; end of string ?
    cmp bl, 0x0
                  ; yes, jmp to end.
    je puts32_end
                ; print the character.
    call putch32
    inc edi
            ; point to the next character.
۲٦
    jmp @loop
۲۷
  puts32_end:
   ; Update the Hardware Cursor.
   ; After print the string update the hardware cursor.
٣٤
```

```
mov bl,byte[x_pos]

mov bh,byte[y_pos]

call move_cursor

popa ; Restore Registers.

ret
```

في هذه الدالة سيتم قراءة حرف حرف من السلسة النصية وطباعته الى أن نصل الى نهاية السلسلة (القيمة 0x0) ، وبعد ذلك سيتم تحديث المؤشر وذلك عن طريق متحكم CRT Controller ونظراً لان التعامل معه بطئ قليلا فان تحديث المؤشر سيكون بعد طباعة السلسلة وليس بعد طباعة كل حرف .

۴.۳.۱ تحدیث المؤشر Hardware Cursor

عند طباعة حرف او سلسلة نصية فان مؤشر الكتابة لا يتحرك من مكانه الا عند تحديده يدويا ، وهذا يتم عن طريق التعامل مع متحكم CRT Controller . هذا المتحكم يحوي العديد من المسجلات ولكننا سوف نركز على مسجل البيانات Data Register ومسجل نوع البيانات الى مسجل البيانات الى مسجل أو لارسال بيانات الى هذا المتحكم ، فيجب او لا تحديد نوع البيانات وذلك بارسالها الى مسجل Register ومن ثم ارسال البيانات الى مسجل البيانات الى مسجل البيانات الم مسجل البيانات Index Register ، وفي حواسيب x86 فان مسجل البيانات يأخذ العنوان 0x3d4 ومسجل Index Register يأخذ العنوان 10x3d4.

- 0x0: Horizontal Total.
- 0x1: Horizontal Display Enable End.
- 0x2: Start Horizontal Blanking.
- 0x3: End Horizontal Blanking.
- 0x4: Start Horizontal Retrace Pulse.
- 0x5: End Horizontal Retrace.
- 0x6: Vertical Total.
- 0x7: Overflow.
- 0x8: Preset Row Scan.
- 0x9: Maximum Scan Line.

- Oxa: Cursor Start.
- 0xb: Cursor End.
- 0xc: Start Address High.
- 0xd: Start Address Low.
- Oxe: Cursor Location High.
- Oxf : Cursor Location Low.
- 0x10: Vertical Retrace Start.
- 0x11: Vertical Retrace End.
- 0x12: Vertical Display Enable End.
- 0x13: Offset.
- 0x14: Underline Location.
- 0x15: Start Vertical Blanking.
- 0x16: End Vertical Blanking.
- 0x17: CRT Mode Control.
- 0x18: Line Compare.

وعند ارسال أي من القيم السابقة الى مسجل Index Reigster فان هذا سيحدد نوع البيانات التي سترسل الى مسجل البيانات Data Register. ومن الجدول السابق سنجد أن القيمة 0×1 0 ستحدد قيمة x للمؤشر و بعد ذلك يجب ارسال قيم x,y الى مسجل البيانات على التوالي مع ملاحظة أن متحكم CRT يتعامل مع بايت واحد لكل حرف وهذا يعني أننا سنستخدم القانون التالي للتحويل من قيم (x,y) الى عناوين.

videomemory = x + y * 80

والشفرة التالية توضح عمل الدالة move cursor والتي تعمل على تحريك المؤشر.

Example \.\\: Move Hardware Cursor

```
t; bh: y pos.
a bits 32
n move_cursor:
    pusha ; Save Registers.
۱٤
١٥
   ; Calculate the offset.
١٦
    ; offset = x_pos + y_pos*COLUMNS
١٨
    xor ecx,ecx
    mov cl,byte[x_pos]
77
    mov eax, COLUMNS
۲۳
    mul byte[y_pos]
۲٤
    add eax,ecx
۲٦
    mov ebx,eax
۲٧
۲٩
   ; Cursor Location Low.
۳١
٣٢
    mov al, 0xf
    mov dx, 0x3d4
۳٤
    out dx,al
    mov al,bl
    mov dx, 0x3d5
٣٨
     out dx,al
٣٩
٤.
٤١
   ; Cursor Location High.
٤٢
٤٣
    mov al, 0xe
٤٥
    mov dx, 0x3d4
٤٦
    out dx,al
```

```
mov al,bh
mov dx,0x3d5
on out dx,al

ret

ret
```

0.٣.١ تنظيف الشاشة

تنظيف الشاشة هي عملية ارسال حرف المسافة بعدد الحروف الموجودة (80*25 في نمط Mode 7) و تصفير قيم (x,y). والشفرة التالية توضح كيفية تنظيف الشاشة وتحديد اللون الازرق كخلفية لكل حرف.

Example 1.17: Clear Screen

```
r; clear_screen: Clear Screen in protected mode.
tbits 32
∧ clear_screen:
    pusha
           ; Save Registers.
    cld
    mov edi, VIDEO_MEMORY
                      ; base address of video memory.
۱۳
    mov cx,2000 ; 25*80
۱٤
    mov ah, CHAR_ATTRIBUTE ; 31 = white character on blue
      background.
    mov al, ' '
١٦
    rep stosw
۱٩
    mov byte[x_pos],0
۲.
    mov byte[y_pos],0
```

```
rr popa ; Restore Registers.
re ret
```

٤.١ تحميل النواة

الى هنا تنتهي مهمة المرحلة الثانية من محمل النظام Second Stage Bootloader ويتبقى فقط البحث عن النواة ونقل التحكم اليها^٤. وفي هذا الجزء سيتم كتابة نواة تجريبية بمدف التأكد من عملية نقل التحكم الى النواة وكذلك بمدف إعادة كتابة شفرة محمل النظام بشكل أفضل.

وسيتم استخدام لغة التجميع لكتابة هذه النواة التجريبية حيث أن الملف الناتج سيكون Pure Binary ولا يحتاج الى محمل خاص ، وابتداءاً من الفصل القادم سنترك لغة التجميع جانبا ونبدأ العمل بلغة السي والسي++.

وبما أننا نعمل في النمط المحمي PMode فلا يمكننا أن نستخدم مقاطعة البايوس 13 int 0x13 لتحميل قطاعات النواة الى الذاكرة ، ويجب أن نقوم بكتابة درايفر لمحرك القرص المرن أو نقوم بتحميل النواة الى الذاكرة قبل الانتقال الى النمط المحمي وهذا ما سنفعله الان ، وسنترك جزئية برمجة محرك القرص المرن لاحقا.

وحيث أن النمط المحمي يسمح باستخدام ذاكرة حتى 4 حيجا ، فان النواة سنقوم بتحميلها على العنوان 0.0000 0×10000 أي عند 1 ميجا من الذاكرة .لكن علينا التذكر بأن النمط الحقيقي لا يدعم الوصول الى العنوان 0.0000 لذلك سنقوم بتحميل النواة أو لا في أي عنوان خالي وليكن 0.000 وعند الانتقال الى النمط المحمي سنقوم بنسخها الى العنوان 0.000 ونقل التنفيذ والتحكم اليها. والشفرة التالية توضح نواة ترحيبية.

Example \.\ \: Hello Kernel

```
org 0x100000 ; kernel will load at 1 MB.

bits 32 ; PMode.

jmp kernel_entry

%include "stdio.inc"
```

الفصل التالي سيتناول موضوع النواة وكيفية برمجتها بالتفصيل.

```
eqraOS
   v0.1 Copyright (C) 2010 Ahmad Essam"
        db 0xa,0xa, " University of Khartoum
           - Faculty of Mathematical Sceinces.", 0
۱٤
١٥
17 logo_message db 0xa,0xa,0xa,"
    _____ / __ \ / ___/"
          0xa, "
'/ / /_/ /_\ \ "
                                    / -_) _ `/ __/ _
        db
                                     \__/\_, /_/ \_,_/
        db
            0xa,
            \ ----/ "
        db
            0xa,
                                        /_/
                               ",0
·· ;***************
n; Entry point.
nel_entry:
۲0
   ; Set Registers
۲۸
۲٩
    ٣.
    mov ds, ax
٣١
    mov es,ax
    mov ss,ax
    mov esp, 0x90000 ; set stack.
٣٤
   ; Clear Screen and print message.
٣٨
    call clear_screen
٤١
    mov ebx, kernel_message
٤٢
    call puts32
٤٤
    mov ebx,logo_message
٤٥
    call puts32
٤٦
```

```
th

filt in the system.

Halt the system.

Cli
hlt

filt hlt

the system.

filt in the
```

والمرحلة الثانية من محمل النظام ستكون هي المسؤولة عن البحث عن النواة وتحميلها ونقل التنفيذ اليها ، وسيتم تحميلها الى الذاكرة قبل الانتقال الى النمط المحمي وذلك حتى نتكمن من استخدام مقاطعة البايوس 0x13 وعند الانتقال الى النمط المحمي سيتم نسخ النواة الى عنوان 1 ميجا ونقل التحكم الى النهاة.

ولتحميل النواة الى الذاكرة يجب أو لا تحميل Root Directory الى الذاكرة والبحث عن ملف النواة وفي حالة كان الملف موجودا سيتم قراءة عنوان أول كلستر له ، هذا العنوان سيعمل ك index في جدول FAT (والذي يجب تحميله الى الذاكرة ايضا) وسيتم قراءة القيمة المقابلة لهذا ال index والتي ستخبرنا هل ما اذا كان هذا الكلستر هو آخر كلستر للملف أم لا°.

والشفرة التالية توضح ملف المرحلة الثانية من المحمل stage2.asm ، وتم تقسيم الكود بشكل أكثر تنظيما حيث تم نقل أي دالة تتعلق بالقرص المرن الى الملف floppy.inc (ملف inc. هو ملف للتضمين في ملف آخر) ، والدوال المتعلقة بنظام الملفات موجودة على الملف fat12.inc ودوال الاخراج موجودة في stdio.inc ودالة تعيين جدول الواصفات العام وكذلك تفاصيل الجدول موجودة في الملف gdt.inc ، اخيرا تم انشاء ملف common.inc لحفظ بعض الثوابت المستخدمة دائما.

Example \.\o: Loading and Executing Kernel: Full Example

```
r bits 16  ; 16-bit real mode.
s org 0x500

start: jmp stage2

//
/ ;*****************
; include files:
/ ;*****************
%include "stdio.inc"  ; standard I/O routines.
/ %include "gdt.inc"  ; GDT load routine.
```

°راجع الفصل السابق لمعرفة التفاصيل.

تجميع شفرات الملفات مرفقة مع البحث في مجلد /example/ch3/boot وشفرة المحمل النهائية ستكون ملحقة في نهاية البحث.

```
; Enable A20 routines.
; %include "fat12.inc" ; FAT12 drive
; %include "-
% include "fat12.inc" ; FAT12 driver.
% %include "common.inc" ; common declarations.
, data and variable
19 ;*************
                0xa, 0xd, "Welcome to eqraOS Stage2", 0xa, 0xd
n hello_msg
           db
    , 0
rr fail_message db 0xa,0xd,"KERNEL.SYS is Missing. press
   any key to reboot...",0
۲٤
; entry point of stage2 bootloader.
r. stage2:
۳١
   ; Set Registers.
٣٤
۳٥
    cli
٣٦
٣٧
    xor ax, ax
    mov ds, ax
     mov es, ax
٤.
     mov ax, 0x0
     mov ss, ax
٤٣
     mov sp, 0xFFFF
٤٤
    sti
٤٧
   ; Load gdt into gdtr.
    call load_gdt
```

```
٥٤
    ; Enable A20.
     call enable_a20_keyboard_controller_output_port
٥٨
    ; Display Message.
٦١
    mov si, hello_msg
٦٢
     call puts16
٦٣
٦٤
٦٥
    ; Load Root Directory
٦٦
٦٧
     call load_root
٦٩
٧.
   ; Load Kernel
    xor ebx,ebx
    mov bp, KERNEL_RMODE_BASE ; bx:bp buffer to load
٧٤
         kernel
     mov si, kernel_name
٧٦
     call load_file
     mov dword[kernel_size],ecx
      cmp ax, 0
      je enter_stage3
      mov si, fail_message
۸۳
      call puts16
٨٤
Д٥
      mov ah, 0
٨٦
      int 0 \times 16 ; wait any key.
int 0 \times 19 ; warm boot.
٨٧
٨٨
             ; cannot go here!
      cli
      hlt
٩١
```

```
٩٤
    ; Go to PMode.
90
٩٦
   enter_stage3:
     ; just set bit 0 from cr0 (Control Register 0).
99
١..
     cli ; important.
1 - 1
     mov eax, cr0
1.7
     or eax, 0x1
١٠٣
     mov cr0,eax ; entering pmode.
١٠٤
١.٥
1.7
١.٧
    ; Fix CS value
١٠٨
١٠٩
    ; select the code descriptor
     jmp CODE_DESCRIPTOR:stage3
111
111
1116 ;*****************

... ; entry point of stage3
in bits 32 ; code now 32-bit
۱۱۹
iv stage3:
177
; Set Registers.
١٢٤
170
     mov ax, DATA_DESCRIPTOR ; address of data
177
       descriptor.
     mov ds,ax
١٢٧
     mov ss,ax
١٢٨
     mov es,ax
179
     mov esp, 0x90000 ; stack begin from 0x90000.
۱۳.
127
   ; Clear Screen and print message.
122
```

```
call clear_screen
١٣٦
۱۳۷
       mov ebx, stage2_message
۱۳۸
       call puts32
١٤٠
       mov ebx,logo_message
١٤١
       call puts32
١٤٢
١٤٣
١٤٤
١٤٥
١٤٦
     ; Copy Kernel at 1 MB.
١٤٧
١٤٨
       mov eax,dword[kernel_size]
١٤٩
       movzx ebx,word[bytes_per_sector]
١٥١
       mul ebx
       mov ebx, 4
101
       div ebx
١٥٣
١٥٤
       cld
100
١٥٦
       mov esi, KERNEL_RMODE_BASE
       mov edi, KERNEL_PMODE_BASE
١٥٨
       mov ecx, eax
١٥٩
       rep movsd
١٦.
171
     ; Execute the kernel.
١٦٣
١٦٤
       jmp CODE_DESCRIPTOR:KERNEL_PMODE_BASE
١٦٦
177
     ; Hlat the system.
۱٦٨
١٦٩
       cli ; clear interrupt.
       hlt
                ; halt the system.
۱۷۱
```

النتيجة:

```
شكل ١٠١: محمل النظام أثناء العمل
Plex86/Bochs UGABios 0.6c 08 Apr 2009
This UGA/UBE Bios is released under the GNU LGPL
Please visit :
. http://bochs.sourceforge.net
. http://www.nongnu.org/vgabios
Bochs UBE Display Adapter enabled
Bochs BIOS – build: 09/28/09
$Revision: 1.235 $ $Date: 2009/09/28 16:36:02 $
Options: apmbios pcibios eltorito rombios32
Press F12 for boot menu.
Booting from Floppy...
eqraOS 0.1 Copyright 2010 Ahmad Essam
Welcome to eqraOS Stage2
```

شكل ٢.١: بدء تنفيذ النواة

eqraOS v0.1 Copyright (C) 2010 Ahmad Essam University of Khartoum - Faculty of Mathematical Sceinces.