## بَرْمَجَة وَ تَصْمِيمْ نظام تَشْغِيلْ "نظام إقرأ"

أحمد بن عصام عبد الرحيم أحمد ٢٠١٠ مايو ٢٠١٠

## المحتويات

1	سیات Basics	الأساء	.I
٣	ن أنظمة التشغيل وتاريخ ظهورها	مقدمة ع	٠١
٥	حواسيب x86	معمارية	٠٢
٦	معمّارية النظام		
٦	۱.۱.۲ مُسار النظام System Bus		
٨	٢.١.٢. متحكم الذاكرة		
٨	٣.١.٢. متحكم الإدخال والإخراج		
٩	المعالج	. ۲. ۲	
١.			
١.	٢.٢.٢. أَغُمَاطُ عَمَلَ المُعَالَجُ CPU Modes		
١٢	٣.٢.٢. النمط الحقيقي Real Mode		
۱۳	٤.٢.٢ النمط المحمى Protected Mode		
10	٥.٢.٢. النمط الغير حقيقي والنمط التخيلي		
10	٦.٢.٢. معمارية معًالجات x86		
74	الحاسب Booting	إقلاع	.II
70	لحاسب ومحمل النظام Bootloader	إقلاع ا-	۳.
70	إقلاع الحاسب		
77	محمل النظام Bootloader		
۲ ۸	مخطط الذاكرة		
۲۸	برمجة محمل النظام		
79	١٠٤٠٣. عرض رسالة ترحيبية		
٣٢	٢.٤.٣. معلومات قطاع الاقلاع		

٤.	نميل قطاع من القرص باستخدام المقاطعة int 0x13	٣.٤.٣. نح		
٤٢	م FAT12 م		.0.4	
٤٣	ود نظام FAT12	۱.٥.۳ قي		
٤٤	يُكَلة نظام FAT12 على القرص    .			
٤٧	ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ			
٤٧	 قراءة و الكتابة من نظام FAT12			
	( , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
٥٩	لم حلة الثانية	مل النظام – ا	بر مجة م	٤ .
09		الانتقال ألى الن	٠١.٤	
٦.	يدول الواصفات العام Global Descriptor Table			
٦٤	عنونة في النمط المحمى PMode Memory Addressing			
٦٤	رنتقال الى النمط المحمى			
77			۲.٤	
77	نحكم لوحة المفاتيح 8042 والبوابة A20		.,	
٦٧	رق تفعيل البوابة A20			
٧٣			.۳.٤	
7 2	VGA	۱۳۶ ع	.1.2	
70	بباعة حرف على الشاشة	۲.۳.٤ ط		
۸.	بباعة السلاسل النصية strings	۲.۳.٤ ط		
۸١	ىدىث المؤشر Hardware Cursor	٤.٣.٤ تح		
٨٤	ظيف الشَّاشَّة Clear Screen	٥.٣.٤ تن		
Λo			٤.٤	
9 4		ة Kernel	[]. النه ا	Π
• /			<i>J</i>	
90	التشغيل	حول نواة نظام	مقدمة	٥.
90	انتسعیل غیل	نواة نظام التشه	.1.0	
97	ستو يات التجريد			
97	نظامٌ		.7.0	
97	.ارة الذاكرة	٠١.٢.٥ إد		
91	.ارة العمليات	٠٢.٢.٥ إد		
91	ظام الملفات			
91	م النواة		۰.۳.٥	
91	نواة الضخمة Monolithic Kernel	١٠٣٠٥ ال		
99	نوَّاة المصغرة MicroKernel			
99	نواة الهجينة Hybrid Kernel	ه.٣.٣. ال		

99	٥.٥. برمجة نواة النظام	
١	٥.٤.٥ تحميل وتنفيذ نواة PE	
١٠٣	٢٠٤٠٥. تطوير بيئة التشغيل للغة سي++	
١٠٨	٣.٤.٥. نقل التنفيذ الى النواة	
١١.	٥.٥. نظرة على شفرة نظام إقرأ	
١١.	٥.٥. مكتبة السي القياسية	
110	٧.٥. دالة طباعة المخرجات للنواة	
117	المقاطعات Interrupts	٠٦.
١١٧	١٠٦. المقاطعات البرمجية Software Interrupts	
117	١٠١.٦. المقاطعات في النمط الحقيقي	
119	٢.١.٦. المقاطعات في النمط المحمي	
171	٣.١.٦. أخطاء المعالج	
۱۲۳	٤.١.٦.     إنشاء جدولّ الواصفات العام GDT	
177	٥.١.٦. إنشاء حدول المقاطعات IDT	
177	٢.٦. متحكم المقاطعات القابل للبرمجة Programmable Interrupt Controller	
177	١٠٢٠٦. المقاطعات ِ العتادية Hardware Interrupts	
١٢٨	۲.۲.٦. برمحة متحكم PIC	
100	٣٠٦. المؤقتة Programmable Interval Timer	
100	١٠٣٠٦. برمجة المؤقتة PIT	
149	إدارة الذاكرة	٠٧.
١٣٩	١.٧٠. إدارة الذاكرة الفيزيائية Physical Memory Management	
١٣٩	۲.۷. إدارة الذاكرة التخيلية Virtual Memory Management إدارة الذاكرة التخيلية	
1 £ 1	مشغلات الاجهزة Device Driver	۸.
١٤١	١٠.٨.	
١٤١	۲.۸. برمجحة مشغل القرص المرنّ Floppy Disk Driver	
1 £ 1	٣.٨.      برمجة متحكم DMAC	
1 2 4	أنظمة الملفات	٠٩
1 20	ترجمة وتشغيل البرامج	۱.
1 20	ا.١. نظام ويندوز	
1 20	ا.٢. نظامُ لَينوكُس	

<b>1 £ 9</b> 1 £ 9																	جع	المرا.				ب.	
١٥٣																	قرأ	ام إ	نظ	فرة	ش	ج.	
100							(	GN	IU I	FD	ة L	لحر	ن ۱-	.ات	ستنا	المد	ص	خيد	ة تر	فاقيا	إتا	د.	

## الأمثلة التوضيحية

۲۸																					]	30	oc	tl	Oá	ader Sr	nallest	٠٣.١
۲9																									1	World	Hello	٠٣.٢
٣٢																				I	31	0	ck	: I	a	ramete	r Bios	.٣.٣
٣٣																									e	xampl	e BPB	.٣.٤
٣٦																			b	oc	ot]	o	ac	le	r	of valu	e Hex	۰۳.٥
٣٧																										Code	Some	۳.٦.
٤١																										Code	Some	٠٣.٧
٤٢																										Code	Some	۸.۳.
٤٨																										Code	Some	٠٣.٩
٤٩																										Code	Some	٠٢.١٠
٥.																										Code	Some	.٣.١١
01																										Code	Some	.٣.١٢
۲٥																										Code	Some	.٣.١٣
٥٣																										Code	Some	۲.۱٤
٥ ٤																										Code	Some	٠٣.١٥
٥ ٤																										Code	Some	۲۱.۳.
٥٦																										Code	Some	٠٣.١٧
٦١																										Code	Some	٠٤.١
74	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Code	Some	. 2 . 1
70																											Some	. ٤.٣
77	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Code		. ٤ . ٤
٦٨																											Some	. ٤.٥
79																											Some	. ٤.٦
٧.																										Code		. ٤ . ٧
٧٢																									-	Code		. £ . ٨
V 0																											Some	. ٤ . ٩
٧٧																										Code		٠٤.١٠
٨.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		Code		. ٤. ١ ١
٨٢	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Code	Some	
Λ ξ																										~ 1	Some	
Λo	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•		•	•	•	•	Code		
۸.۷	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Code	Some	5 \ 0

١ • ١													0	p	erator new/delete Globa	۱.٥.۱
١٠٣													0	p	erator new/delete Globa	۲.٥. ا
١٠٤													O	p	erator new/delete Globa	1 .0.7
١٠٤													o	p	erator new/delete Globa	٤.٥. ا
١.٥													o	p	erator new/delete Globa	ه.ه. ا
١.٥													o	p	erator new/delete Globa	۲.٥. ا
١.٧													o	p	erator new/delete Globa	۷.٥. ا
١٠٨													o	p	erator new/delete Globa	۸.ه. ا
111				(	) ]+	++	a	n	d	Ċ	ì	n	ľ	1	ULL of null.h:Definition	1 .0.9
117							$\mathbf{C}$	$\mathbb{C}/($	C	+-	+ :	in	t	_5	size of t.h:Definition_size	.0.1.
۱۱۲														1	type data stdint.h:typede	f .o.11
۱۱۳												ty	Įμ	e	data typedef cstdint:C+-	0.17
۱۱۳									t	<b>y</b>	pe	2	cÌ	ıa	racter ctype.h:determine	.0.18
١٢.														Е	Example of interrupt descripto	r .٦.١
١٢.															Value to put in IDTI	
١٢٣															are Abstraction Layer Interfac	
170															hal/gdt.cpp:Install GD	
١٣١															Initialization Control Words	۰.۲. ا
127															Initialization Control Words 2	۲.۲. <u>۲</u>
١٣٣															Initialization Control Words	3 .7.7
١٣٤															Initialization Control Words	
۱۳۸								•							PIT programming	3 .7.9
1 2 0															Code Some	.1.1

## قائمة الأشكال

0																				Х	86	,	يب	اسر	حو	٦,	اري	عم	۵	٠,١	١.١	٢
٦													2	х8	6	ية	صب	بخو	لش	ا ر	يب	اسا	لحو	-1	في	ت	ارا	لس	.1	٠,	۱.۱	٢
٨																									نىما					٠٢.	٠.١	٢
١٤															,	(	قى	عقيا	1	ط	نم	11	في	لع	قاه	11	حل	داء	ت	. 5	٠. ١	٢
10																									لعا					٠.	۰.۱	٢
۹ ۲																				ل	وم	ال	اء	أثن	لمام	لنظ	ل ا	حمل	<u>.</u>	٠.	. :	٤
9 7	•		•	•	•	•	•	•	•			•					•					•	i	واذ	الن	يذ	تنف	دء	ب	٠,	í . :	٤
١٢٧												8	32	25	94	١.	محة	بر:	, لا	ابل	الق	ي ا	بات	طع	لمقا	م ا.	ک	تح	A	٠.	٠. ١	٦
179																					Р	lC	٠,	یک	ىتح	م ر	بك	ىشا	A	٠,		٦
100																									ابلة					٠,٢	٠. ١	٦
١٣٦																														. 5		٦

# القسم I. الأساسيات Basics

## ١. مقدمة عن أنظمة التشغيل وتاريخ ظهورها


٣

## ۲. معمارية حواسيب x86

حواسيب عائلة 86x تتبع لمعمارية العالم حون نويمان (John von Neumann architecture) والتي تنص على أن أي تصميم لجهاز حاسب يجب أن يتكون من الثلاث وحدات التالية :

- ١. معالج أو وحدة معالجة مركزية (Central Processing Unit).
  - ۲. ذاكرة (Memory).
  - ٣. أجهزة إدخال وإخراج (I/O Devices).


الوحدة الاولى هي وحدة المعالجة والتي تقوم بتنفيذ الأوامر والعمليات الحسابية ، أما الوحدة الثانية فهي تحوي البيانات والتعليمات والأوامر التي يجب لوحدة المعالجة أن تنفذها ، وأخيراً وحدات الإدخال والإخراج وهي الاجهزة التي تستخدم في ادخال البيانات واخراجها.(انظر الشكل ?? حيث يوضح مثالاً لهذه المعمارية) ويربط بين كل هذه الأجزاء هو مسار النظام (System Bus) وفيما يلي سنستعرض وظيفة كل حزء على حدة.



## ١.٢. معمارية النظام

#### ۱.۱.۲ مسار النظام System Bus

يربط مسار النظام (System Bus) الموحدة المعالجة المركزية (CPU) مع متحكم الذاكرة الرئيسية . وظيفة هذه المسارات هي نقل البيانات بين أجزاء الحاسب المختلفة. والشكل ?? يوضح الصورة العامة للمسارات في أجهزة الحواسيب الشخصية (Personal Computers). ويتألف مسار النظام من ثلاث مسارات وهي مسار البيانات (Data Bus) ومسار العناوين (Address Bus) ومسار التحكم (Bus).



شكل ٢.٢.: المسارات في الحواسيب الشخصية x86

اويسمى أيضا Front-side Bus.

#### مسار البيانات Data Bus

مسار البيانات هو عبارة عن خطوط (Lines) كل خط يمثل بت واحد. وغالبا ما يكون هناك 32 خط (أي أن مسار البيانات بطول bit) ويستخدم هذا المسار في نقل البيانات (Data) من المعالج وتحديداً من وحدة التحكم التحكم الذاكرة (الى الجسر الشمالي NorthBridge) الى متحكم الذاكرة (الى الجسر الشمالي جديدا نظراً لان متحكم الذاكرة يطبق على عليه). وبسبب أن حجم مسار البيانات هو حجم ثابت فان هذا يتطلب معالجة خاصة عند ارسال بيانات بطول أقل من طول مسار البيانات ، فغالبا ما يقوم المعالج باضافة أصفار في الخطوط الغير مستخدمة (Padding). أما في حالة إرسال بيانات بطول أكبر فان عملية نقلها تتم على عدة مراحل وفي كل مرحلة ترسل 32-bit من البيانات .

#### مسار العناوين Address Bus

يستخدم مسار العناوين في نقل عنوان الذاكرة المراد استخدامه سواءاً للقراءة منه أو الكتابة عليه ، ويحدد حجم مسار العناوين أكبر عنوان يمكن الوصل اليه في الذاكرة وبالتالي يحدد لنا حجم الذاكرة التي يستطيع الحاسب التعامل معها . وفي الأجهزة التي تستخدم معالجات انتل 8086 كان حجم هذا المسار هو 20-80088 فأل وبالتالي فان أقصى ذاكرة يتعامل معها هذا المعالج هي MB  $1^{7}$  أما في معالجات 32-bit وفي المعالجات التي تليها تم زيادة هذا الحجم الى 32-bit وبالتالي يمكن تنصيب ذاكرة بحجم GB 1 ، وفي المعالجات الحديثة تم زيادة هذا الحجم ، ولكننا سنقتصر في هذا البحث على المعالجات التي تدعم مسار عناوين بطول 32-bit بسبب انتشارها وسيطرقما لمدة من الزمن على أجهزة الحواسيب الشخصية.

#### مسار التحكم Control Bus

يستخدم مسار التحكم في ارسال الأوامر مثل أمر القراءة من العنوان الموجود على مسار العناوين أو أمر الكتابة على العنوان المطلوب. ويتألف هذا المسار من عدد من الخطوط وكل خط (بت) يؤدي وظيفة محددة. أحد هذه الخطوط هو خط الكتابة WRITE والذي يعني أن العنوان الموجود على خط العناوين يجب أن تُعيَّن له القيمة الموجودة في مسار البيانات. الخط الآخر هو خط القراءة READ والذي يدل على أن العنوان الموجود في مسار العناوين يجب أن تُقرأ قيمته الى مسار البيانات. آخر خط يهمنا هو خط الولوج ACCESS والذي يحدد ما اذا كان العنوان موجه الى متحكم الذاكرة أم الى متحكم الإدخال والإخراج وفي حالة كانت قيمة هذا الخط هي القيمة 1 فان هذا يعني أن العنوان موجه الى متحكم أجهزة الإدخال والإحراج وبالتالي سيتم القراءة من هذا العنوان أو الكتابة اليه وذلك بحسب قيمة الخطين READ (and WRITE)

٢ناتجة من حساب 2 مرفوع للقوة 20.

#### ٢.١.٢. متحكم الذاكرة

قبل أن نذكر وظيفة هذا المتحكم يجب إعطاء نبذة عن ماهية المتحكمات (Controllers) في جهاز الحاسب. ويُعرَّف المتحكم بأنه شريحة تتحكم بعتاد ما تحوي العديد من المسجلات الداخلية وظيفتها هو استقبال الأوامر وتنفيذها على العتاد. ويمكن أن نعرفها بأنها شريحة للربط ما بين الأوامر البرمجية الى أوامر تنفذ على عتاد ما. وأي متحكم يحوي العديد من المسجلات سواءاً كانت لإرسال واستقبال البيانات أو للأوامر ، وأي مسجل يجب أن يأخذ رقم فريد يميزه عن بقية المسجلات الموجودة في هذا المتحكم أو في أي متحكم آخر وذلك حتى نتمكن من التعامل معه برمجياً ، هذا الرقم يعرف باسم المنفذ (Port) وسنطلع عليه لاحقاً. وعمل المتحكم يبدأ عندما يُرسل أمر اليه حيث يبدأ المتحكم في تنفيذ هذا الأمر ومن ثم يضع النتيجة في أحد مسجلاته ويرسل إشارة (Interrupt) الى المعالج لكي يقوم بقرائة القيمة. نعود الى متحكم الذاكرة الرئيسية والذي يتواجد غالبا على متحكم الحسر الشمالي (NorthBridge) إنظر الشكل ?? .حيث تكمن وظيفته الأساسية في استقبال الأوامر المرسلة الى الذاكرة وتنفيذها ، ويقوم هذا المتحكم يتوجيه العناوين المرسلة الى أي من شرائح الذاكرة كذلك يقوم بإعادة تنعيش (Refresh) هذه المتحكم يتوجيه العناوين المرسلة الى أو من شرائح الذاكرة كذلك يقوم بإعادة تنعيش (Refresh) هذه المتحكم يتوجيه العناوين المرسلة الى أي من شرائح الذاكرة كذلك يقوم بإعادة تنعيش (Refresh) هذه

شكل ٣.٢.: الجسر الشمالي يعتبر هذا الجسر حلقة الوصل ما بين المعالج والذاكرة الرئيسية والبايوس وذاكرة الفيديو ومتحكم الإدخال والإخراج حيث يستقبل الأوامر ويقوم بتوجيهها الى المتحكم المطلوب.

### ٣.١.٢. متحكم الإدخال والإخراج

الذاكرة طيلة عمل الحاسب حتى لا تفقد الذاكرة محتوياتها.

يستخدم متحكم الإدخال والإخراج (ويسمى أيضا الجسر الجنوبي SouthBridge) في ربط متحكمات أجهزة الإدخال والإخراج مع المعالج وهذا يتضح من الشكل ??. حيث يظهر أن الجسر الشمالي يرتبط مباشرة مع المعالج بينما الجسر الجنوبي يرتبط مع الجسر الشمالي والذي بدوره يربط متحكمات عتاد الإدخال والإخراج في الحاسب. وكل جهاز يرتبط بالحاسب (مثل لوحة المفاتيح أو الفأرة أو الطابعة ...الخ) لديه متحكم بداخل الجهاز ومتحكم آخر بداخل الحاسب ، حيث يرسل المتحكم الموجود بداخل الحاسب الأوامر الى المتحكم الموجود بداخل الحاسب الأوامر الى المتحكم الموجود بداخل العتاد . ولبرمجة أي جهاز فانه يجب برمجة المتحكم الموجود

في الحاسب وهذا يتم عن طريق معرفة المسجلات (Registers) الموجودة به ووظيفة كل مسجل فيه حتى نتمكن من إرسال الأوامر الصحيحة اليه. هذه المسجلات تأخذ أرقاما معينة تسمى منافذ برمجية (Software Ports) بحيث تميز هذه الأرقام المسجلات من بعضها البعض".

#### المنافذ Ports

يستخدم مفهوم المنافذ في علوم الحاسب للدلالة على عدة أشياء فمثلا في مجال برمجة الشبكات تكون برامج الخادم لها رقم منفذ معين حتى تسمح لبرامج العميل بالاتصال معها، كذلك توجد المنافذ الموجودة في اللوحة الأم لوصل عتاد الحاسب بما ، أيضا أي مسجل في متحكم على الجهاز لديه رقم منفذ وهذا ما نقصده في حديثنا عن المنافذ في هذا البحث. و يمكن الوصول لمنافذ المتحكمات والتي تعرف ب ١/٥ ports باستخدام تعليمة المعالج in port\_address والتعليمة out port\_address حيث تستخدم الأولى لقراءة قيمة من مسجل في متحكم ووضعها في أحد مسجلات المعالج أما التعليمة الثانية تستخدم لكتابة قيمة في مسجل للمعالج الى مسجل في المتحكم . وعند استخدام أحد هذين الأمرين فان ذلك يعني أن العنوان موجه الى متحكم الإدخال والإخراج وليس الى متحكم الذاكرة حيث يقوم المعالج بتعين قيمة الخط ACCESS الموجود في مسار التحكم (Control Bus) وبالتالي يستجيب متحكم الإدخال والإخراج ويقرأ هذا العنوان ويقوم بتوجيهه الى المتحكم المطلوب . وهناك بعض الأجهزة تستخدم عنواين الذاكرة للوصول للمتحكم الخاص بما وهو ما يعرف ب Memory Mapped I/O حيث عند كتابة أي بيانات على هذه العناوين فان ذلك يعني كتابة هذه البيانات على متحكمات للأجهزة وليس على الذاكرة الرئيسية. فمثلاً عند الكتابة على عنوان الذاكرة 0xa000:0x0 فان هذا يؤدي الى الكتابة على شاشة الحاسب نظراً لان هذا العنوان هو موجه (Memory Mapped) مع متحكم شاشة الحاسب والجدول ١.٢ يوضح خريطة الذاكرة في حواسيب 86٪، ولا تحتاج الكتابة لمثل هذه العناوين استخدام الأوامر in/out بعكس الكتابة في عنواين المنافذ 1/0 . port

عناوين منافذ الإدخال والإخراج (Port I/O) هي عناوين تستخدمها المسجلات الموجودة على المتحكمات ويقوم البايوس بمهمة ترقيم هذه المسجلات ، والجدول ٢.٢ يعرض قائمة بعناوين المنافذ ووظيفة كل منهم.

## ٢.٢. المعالج

يعتبر المعالج هو المحرك الرئيسي لجهاز الحاسب حيث يستقبل الأوامر ويقوم بتفيذها .

<sup>&</sup>quot;هناك بعض المسجلات لبعض المتحكمات تأخذ نفس الرقم ، لكن طبيعة الأمر المُرسل (قراءة أو كتابة) هو الذي يحدد المسجل الذي يجب التعامل معه.

.١.: مخطط الدا كره محواسيب X86	جدول ۲.	
الوصف	عنوان النهاية	عنوان البداية
جدول المقاطعات IVT	0x003ff	0x00000
منطقة بيانات البايوس	0x004ff	0x00400
غير مستخدمة	0x07bff	0x00500
برنامج محمل النظام	0x07dff	0x07c00
غير مستخدمة	0x9ffff	0x07e00
ذاكرة الفيديو Video RAM	0xaffff	0xa0000
ذاكرة الفيديو أحادية اللون Monochrome VRAM	0xb7777	0xb0000
ذاكرة الفيديو الملونة Color VRAM	0xbffff	0xb8000
ذاكرة Video ROM BIOS	0xc7fff	0xc0000
منطقة BIOS Shadow Area	0xeffff	0xc8000
نظام البايوس	0xfffff	0xf0000

جدول ۲.۱.: مخطط الذاكرة لحواسيب x86

#### ١.٢.٢ دورة تنفيذ التعليمات

لكي يُنفذ المعالج البرامج الموجودة على الذاكرة فان هذا يتطلب بعضا من الخطوات التي يجب أن يقوم بما ، وفي كل دقة للساعة (Clock tick) يقوم المعالج بالبدء بخطوة من هذه الخطوات ، وفيما يلي سردا لها.

أولاً مرحلة حلب البيانات (Fetch) وفيها يتم حلب البيانات من الذاكرة الرئيسية الى المسجلات بداخل المعالج.

ثانياً مرحلة تفسير البيانات (Decode).

ثالثاً مرحلة تنفيذ البيانات (Execute).

رابعاً مرحلة حفظ النتائج (Write back).

### ٢.٢.٢ أغاط عمل المعالج CPU Modes

عندما طرحت شركة أنتل أول اصدارة من معالجات 16-bit لم يكن هناك ما يعرف بأنماط المعالج حيث كان المعالج يعمل بنمط واحد وهو ما يعرف الان بالنمط الحقيقي (Real Mode) ، في هذا النمط يقوم المعالج بتنفيذ أي أمر موجه اليه ولا يوجد ما يُعرف بصلاحيات التنفيذ حيث يمكن لبرنامج للمستخدم أي يقوم بتنفيذ أمر يتسبب في ايقاف النظام عن العمل (مثل الأمر hlt) ، كذلك توجد عددٌ من المشاكل في هذا النمط فمثلا لا توجد حماية للذاكرة من برمجيات المستخدم ولا يوجد أي دعم لمفهوم تعدد المهام (Multitasking). لذلك سارعت أنتل بادخال عدة أنماط على بنية المعالج لتحل هذه المشاكل ، بحيث

## حدول ٢.٢.: منافذ الإدخال والإخراج لحواسيب x86

الإستخدام	رقم المنفذ
Slave DMA controller	0000-000f
System	0010-001F
First Interrupt controller (8259 chip)	0020-0021
Second interrupt controller	0030-0031
Programable Interval Timer 1 (8254 chip)	0040-0043
Programable Interval Timer 2	0048-004B
System devices	0050-006F
NMI Enable / Real Time Clock	0070-0071
DMA Page registers	0080-008B
System devices	0090-009F
Slave interrupt controller	00A0-00A1
Master DMA controller	00C0-00DE
System devices	00F0-00FF
System devices	0100-0167
IDE Interface - Quaternary channel	0168-016F
IDE interface - Secondary channel	0170-0177
IDE Interface - Tertiary channel	01E8-01EF
IDE interface - Primary channel	01F0-01F7
Games Port (joystick port)	0200-0207
Usually used by sound cards, also used by NOVEL NETWARE KEY CARD	0220-022F
Plug and Play hardware	0270-0273
Parallel Port *	0278-027A
Sometimes used for LCD Display I/O	0280-028F
Alternate VGA Video Display Adaptor assignment (secondary address)	02B0-02DF
GPIB 0, data aquisition card 0 (02E1 to 02E3 only)	02E0-02E7
Serial Port - COM 4	02E8-02EF
Serial Port - COM 2	02F8-02FF
Often used as a default for Network Interface cards (was prototype card)	0300-031F
ST506 and ESDI Hard Disk Drive Interface (mostly used in PX/XT and early PC/AT)	0320-023F
MPU-401 (midi) interface, on Sound Cards	0330-0331
Sometimes used for Network Interface cards	0360-036F
Another address used by the Secondary IDE Controller (see 0170-0177)	0376-0377
Parallel Port *	0378-037A
FM (sound) synthesis port on sound cards	0388-038B
MDA, EGA and VGA Video Display Adaptor (only 03B0 to 03BB used)	03B0-03BB
Parallel Port (originally only fitted to IBM mono display adaptors) *	03BC-03BF
EGA / VGA Video Display Adaptor, (Primary address)	03C0-03DF
PCIC PCMCIA Port Controller	03E0-03E7
Serial Port - COM 3	03E8-03EF
Floppy Disk Drive Interface	03F0-03F6
Another address used by the Primary IDE Controller (see 01F0-01F7)	03F7-03f7
Serial Port - COM 1	03F8-03FF
Windows sound system (used by many sound cards)	0533-0537

يُمكن للمعالج أي يعمل في أي نمط وأن يقوم بالتحويل وقتما شاء. ويُعرَّف نمط المعالج بأنه طريقة معينة يتبعها المعالج أثناء عمله لتنفيذ الأوامر فمثلا يحدد النمط المستخدم ما إذا كان هناك حماية لعنواين الذاكرة بحيث لا يمكن لبرنامج لا يمتلك صلاحيات معينة الوصول لأي منطقة في الذاكرة.

#### ٣.٢.٢. النمط الحقيقي Real Mode

هذا النمط هو الذي يبدأ الجهاز الحاسب بالعمل عندما يقلع وهذا بسبب أن حواسيب 86٪ تم تصميمها بحيث تدعم الأجهزة القديمة وحتى تحافظ انتل على ذلك فان هذا ما جعلها تدع المعالج يبدأ بالنمط الحقيقي عند الإقلاع توافقاً مع الحواسيب القديمة ، وبعد ذلك عندما يستلم نظام التشغيل زمام التحكم بالحاسب فانه مخيرٌ ما بين الإستمرار بالعمل في هذا النمط وبالتالي يسمى هذا النظام نظام تشغيل fo-bit في يسمى النظام وبين تحويل نمط المعالج الى النمط الاحر وهو النمط المحمي (Protected Mode) وبالتالي يسمى النظام نظام تشغيل 32-bit (مثلاً المسجلات من طول عاله-16 (مثلاً المسجلات نظام تشغيل (ax,bx,cx,dx,...etc) ويستخدم عنونة المقطع:الإزاحة (Segment:Offset) للوصول الى الذاكرة الرئيسية وسيتم شرحها في الفقرة التالية وأيضا يدعم ذاكرة بحجم 1 ميجابايت ولا يقدم أي دعم لحماية الذاكرة والذاكرة التخيلية (Virtual Memory) والذاكرة من برمجيات المستخدم.

#### عنونة المقطع:الإزاحة (Segment:Offset Addressing)

بعد طرح أنتل لمعالج 8086 وهو أول معالج ١٦ بت ، ظهرت مشكلة حجم الذاكرة حيث أن طول المسجلات المستخدمة في هذا المعالج (مسجلات البيانات والعناوين) هو ١٦ بت وهذا ما سمح للمسجل بأن يتعامل مع ٢٤ كيلوبايت فقط من الذاكرة على الرغم من أن مسار العناوين (Address Bus) في هذه الأجهزة كان بحجم ٢٠ بت وهو ما يسمح باستخدام ذاكرة بحجم ١ ميجا. الى هنا كان الخيار أمام شركة أنتل هو بزيادة حجم المسجلات الموجودة بداخل المعالج ولكن هذا الحل كان مكلفاً جدا آنذاك ما فعلته انتل هو إيجاد طريقة مختلفة لعنونة الذاكرة فبدلاً من استخدام مسجل واحد للوصل الى عناوين ما فعلته انتل هو إيجاد طريقة مختلفة لعنونة الذاكرة فبدلاً من استخدام مسجل واحد للوصل الى عناوين الذاكرة تم استخدام مسجل واحد للوصل الى عناوين داخل (Segment Number or) ويُستخدم أحد المسجلات للدلالة على رقم أو عنوان المقطع (معالم الى العناوين بداخل (Address) وبالتالي هناك ٢٥٥٣٦ مقطع مختلف ويستخدم المسجل الآخر للوصل الى العناوين بداخل المقطع وهي ما تعرف بالقيم (Offsets) بداخل المقطع وبالتالي كل مقطع يحوي ٢٥٥٣٦ بايت (أي كيلوبايت ويمكن الوصول الى أي مقطع وذلك بتحميل رقم المقطع أو عنوان المقطع الى أي من مسجلات كمذا ناتج من حساب 16.

المقاطع الموجودة بداخل المعالج (مثل المسجلات CS, SS, DS, ES) – سيتم شرحها لاحقا – ، ويمكن الوصول الى محتويات المقطع الإزاحة Offset وذلك بتحميل العنوان المطلوب الوصل اليه الى أي من مسجلات القيم (تبدأ العناوين في أي مقطع من العنوان المنطقي (Oxffff). هذه الطريقة التي اقترحتها انتل للوصول الى عناوين الذاكرة خلقت لنا مفهوم العنوان المنطقي (Logical Address) حيث لكي نصل الى أي مكان في الذاكرة فانه يجب تحديد عنوان المقطع والعنوان بداخل هذا المقطع وذلك على الشكل الى أي مكان في الذاكرة فانه يجب تعديد عنوان المقطع والجزء الثاني يحدد العنوان بداخل المقطع. مهمة المعالج حاليا هي تحويل العنوان المنطقي الى عنوان فيزيائي أو حقيقي لكي يقوم بارساله عبر مسار العناوين الى متحكم الذاكرة ، و طريقة التحويل تعتمد على أن الإزاحة (Offset) يتم جمعها الى عنوان المقطع المعابق لكي بعد أن يتم ضرها في العدد ١٦ وذلك بسبب أن أي مقطع يبدأ بعد ١٦ بايت من المقطع السابق له . والتحويل يتم كالأتى :

 $physical\_address = segment*0x10 + offset$ 

فمثلا العنوان المنطقي 0x07c0:0x0000 يتم تحويله وذلك بضرب العنوان 0x07c0 بالعدد ١٦ (أو العدد 0x10 بالنظام السادس عشر) ليصبح هكذا 0x07c00، وبعد ذلك يتم جمعه الى ال Offset ليخرج العنوان الفيزيائي 0x07c00.

#### مشكلة تداخل المقاطع

ذكرنا في الفقرة السابقة أن أي مقطع يبدأ مباشرة بعد ١٦ بايت من المقطع السابق له ، وهذا يعني أن المقاطع متداخلة حيث يمكن الوصول لعنوان فيزيائي معين بأكثر من طريقة مختلفة. مثلاً في مثالنا السابق استخدمنا العنوان المنطقي 0x07c0:0x0000 للوصول الى المنطقة الذاكرية 0x07c00 ، ويمكن أن نستبدل العنوان المنطقي السابق بالعنوان 0x0000:0x7c00 وبعد اجراء التحويل سنحصل على نفس العنوان الفيزيائي المنطقي المدابقة هناك ٤٠٩٦ طريقة مختلفة للوصل لعنوان في الذاكرة والشكل ٢٠ يوضح لنا تداخل هذه المقاطع.

هذا التداخل Overlapping سمح لأي برنامج ما إمكانية الوصول الى بيانات برنامج آخر والكتابة عليها وهذا ما جعل النمط الحقيقي ضعيف من ناحية حماية أجزاء الذاكرة.

### Protected Mode المحمى . ٢.٢.٤

بعد أن تم التعرف على هذه المشاكل سارعت أنتل باصدار المعالج 80286 والذي كان أول معالج يعمل في نمطين (الحقيقي والمحمي). هذا المعالج (والمعالجات التي تليها) حل أهم مشكلة وهي حماية مقاطع الذاكرة

<sup>°</sup>بحيث نعتبر عنوان المقطع هو عنوان بداية (Base Address) لعناوين القيم (Offset).

آنظر الى مقالة الكاتب Daniel B. Sedory على الرابط /Daniel B. Sedory على الرابط /Segments, html


الحقيقي	اطع في النمط	نداخل المة	شکل ۲.٤.:
0000:0000 0001:0000 0002:0000 0003:0000		0000:000F 0001:000F 0002:000F 0003:000F 0004:000F	Figure Ø Copyright(C)2000 by Daniel B. Sedory
The 64 kb Segments OVERLAP each other	Segments 1, 2, 3, etc. each begin 16 bytes after the one before it Each Segment COVETS 65,536 bytes (Zero through FFFF hex) using the	0: → 1: → 2: → 3: →	Covers "Absolute" Memory Locations  00h to 0FFFF h ( 0 to 65,535 ) 10h to 1000F h ( 16 to 65,551 ) 20h to 1001F h ( 32 to 65,567 ) 30h to 1002F h ( 48 to 65,583 ) 40h to 1003F h ( 64 to 65,599 )
0000:FFF0 0001:FFF0 0002:FFF0 0003:FFF0 0004:FFF0	Segment:Offset Addressing Scheme	0000:FFFF 0001:FFFF 0002:FFFF 0003:FFFF 0004:FFFF	

من الوصول العشوائي من قبل برامج المستخدم وذلك عن طريق وصف مقاطع الذاكرة وصلاحيات الوصول اليها في حداول تسمى حداول الوصفات (Descriptor Table). المعالج 80386 هو أول معالج ٣٢ بت ويستخدم مسجلات بحجم ٣٢ بت وحجم مسار البيانات أيضا بنفس الحجم مما سمح بإمكانية التعامل مع ذاكرة بحجم ٤ حيجابايت . كذلك تم اضافة دعم للذاكرة التخيلية ومفهوم الصفحات (Paging) ودعم تعدد المهام. وفي هذا البحث سيتم الحديث عن معالجات ٣٢ بت باعتبارها أحد الأكثر انتشاراً حتى وقتنا هذا ،و على الرغم من ظهور معالجات ٣٤ بت إلا ان الدراسة حول معالجات ٣٢ بت تعتبر هي الأساس نظراً لان المعالجات الحديثة ما هي الا تطوير واضافات للمفاهيم الموجودة على المعالجات السابقة.

#### حلقات المعالج CPU Rings

عندما يعمل المعالج في النمط المحمي فان هذا يضمن حماية للذاكرة من برمجيات المستخدم ، وهذا بسبب توصيف الذاكرة وصلاحيات الوصول لها في حدول يستخدمه المعالج لعنونة الذاكرة وهو حدول الواصفات. نظام الصلاحيات الذي تم ادخاله الى المعالج عند عمله في النمط المحمي يسمى بحلقات المعالج (CPU)، هذه الحلقات تحدد مستوى الحماية المطلوب لكي يستخدمها المعالج في تقرير ما اذا كان تنفيذ أمر ما يحتاج الى صلاحية أعلى أم لا، وكذلك لكي يقرر ما اذا كان الوصول الى عنوان معين في الذاكرة مسموح باستخدام صلاحية معينة أم لا. وتوجد أربع حلقات للمعالج تبدأ من الحلقة صفر (Ringo) وتنتهي بالحلقة ٣ (Ringo). الحلقة صفر تسمى نمط النواة (Kernel Mode) بسبب أن أي برنامج يعمل في الخلقة صفر لديه الصلاحيات الكاملة على النظام بالوصول الى أي عنوان في الذاكرة وتنفيذ أي تعليمية حتى لو تسببت في ايقاف النظام عن العمل (المسؤولية تقع على البرنامج) لذلك غالبا البرامج التي تعمل (User Mode)

حيث أن البرامج التي تعمل عليها لا تملك صلاحيات لتنفيذ العديد من الأوامر (مثل الامر cli والأمر (hlt) ولا تملك الوصول الى أي عنوان في الذاكرة بخلاف مساحة العنونة التخيلية (hlt) ولا تملك الوصول الى أي عنوان في الذاكرة بخلاف مساحة العنونة التخيلية (space) الخاصة بالبرنامج نفسه وهذا ما رفع درجة حماية الذاكرة الى أقصى حد ممكن ، والشكل space يوضح هذه الحلقات وصلاحياتها. وعندما يبدأ النظام بالإقلاع فان المعالج يكون في النمط الحقيقي وهو مفط لا يحوي على حلقات حيث أنه يمكن تنفيذ كل الأوامر والوصول الى أي عنوان في الذاكرة ، وعند التحويل الى النمط المحمي (PMode) فان المعالج يكون في الحلقة صفر (kernel Mode) ، ويتم تحويل الحلقة الى حلقة معينة تلقائيا عند نقل التنفيذ الى عنوان في الذاكرة موصوف في حدول الواصفات بأنه يعمل بتلك الحلقة.



#### ٥.٢.٢. النمط الغير حقيقي والنمط التخيلي

#### ۲.۲.۲ معمارية معالجات x86

أي معالج يتعرف على مجموعة من الأوامر تسمى Instruction Set بعضاً منها تتطلب صلاحية معينة (الحلقة صفر) لكي يقوم المعالج بتنفيذها (انظر الجدول ٣.٢ لمعرفة هذه الأوامر) وإلا فان هذا سيتسبب في حدوث خطأ من المعالج يسمى الخطأ العام (General Protection Fault) والذي ان لم تتوفر دالة تتعامل معه (Exception Handler) فان هذا يؤدي الى توقف النظام عن العمل.

وتحوي معالجات x86 العديد من المسجلات منها ما يستخدم للأغراض العامة (General Registers) وتوجد أيضا مسجلات لا ومنها ما يستخدم لحفظ العناوين وأرقام المقاطع (Segments Registers) وتوجد أيضا مسجلات لا يمكن استخدامها إلا في برامج الحلقة صفر (أي النواة) حيث أن التغيير فيها يؤثر على عمل النظام وأخيرا هناك مجموعة من المسجلات الداخلية للمعالج والتي لا يمكن الوصول لها برمجياً. والقائمة التالية توضح هذه المسجلات:

جدول ٣.٢.: الأوامر التي تتطلب صلاحية الحلقة صفر تنفيذ هذه الأوامر من قبل برمجيات المستخدم يؤدي الى حدوث خطأ وتوقف النظام عن العمل في حالة لم تتوفر دالة تتعامل مع هذا الخطأ.

م موتر فرق ملاق مل معدد الم	
الوصف	الأمر
تحميل حدول الواصفات العام الى المسجل GDTR	LGDT
تحميل جدول الواصفات الخاص الى المسجل LDTR	LLDT
تحميل مسجل المهام	LTR
نقل بیانات الی مسجل تحکم	MOV cr_x
new Machine Status WORD تحميل	LMSW
نقل بیانات الی مسجل تنقیح	MOV dr_x
تصفير Task Switch Flag في مسجل التحكم الأول	CLTS
Invalidate Cache without writeback	INVD
Invalidate TLB Entry	INVLPG
Invalidate Cache with writeback	WBINVD
إيقاف عمل المعالج	HLT
قراءة مسجل MSR	RDMSR
الكتابة الى مسجل MSR	WRMSR
قراءة Performance Monitoring Counter	RDPMC
قراءة time Stamp Counter	RDTSC

- RAX (EAX(AX/AH/AL)), RBX (EBX(BX/BH/BL)), RCX (ECX(CX/CH/CL)), عسجلات عامة . RDX (EDX(DX/DH/DL))
  - مسجلات عناوين:
  - . CS,SS,ES,DS,FS,GS:مسجلات مقاطع -
- RSI (ESI (SI)), RDI (EDI (DI)), RBP (EBP (BP)). RSP (ESP (SP)), المسجلات إزاحة: ,RIP (EIP (IP))
  - مسجل الأعلام: (RFLAGS (EFLAGS (FLAGS).
  - مسجلات التنقيح: DRO, DR1, DR2, DR3, DR4, DR5, DR6, DR7.
    - مسجلات التحكم: CRO, CR1, CR2, CR3, CR4, CR8.
    - مسجلات الإختبار: TR1, TR2, TR3, TR4, TR5, TR6, TR7.
- مسجلات أخرى: , mm0, mm1, mm2, mm3, mm4, mm5, mm6, mm7, xmm0, xmm0, xmm1, xmm2, xmm3, xmm4, xmm5, xmm6, xmm7, GDTR, LDTR, IDTR, MSR, and TR

#### المسجلات العامة General Purpose Registers

في المعالجات ٣٢ بت يوجد ٤ أربع مسجلات عامة طول كل منها هو ٣٢ بت (٤ بايت) وتقسم أي من هذه المسجلات الى جزئين: الجزء الأعلى (High Order Word) وهو بطول ١٦ بت والجزء الأدبي (Low Order Word) وهو أيضا بطول ١٦ بت ، كذلك يُقسم الجزء الأدبي الى جزئين: الجزء الأعلى (High Order Byte) وهو أيضا بطول ٨ بت. (High Order Byte) وهو أيضا بطول ٨ بت على سبيل المثال مسجل EAX حيث يقسم الى جزء أعلى (لا يمكن الوصول اليه بشكل مباشر) وجزء أسفل وهو AX الذي يُقسم أيضا الى قسمين AL و AL. كل مسجل من هذه المسجلات العامة يستخدم لأي شيء لكن هناك بعض الإستخدامات الغالبة لكلٌ منهم توضحها القائمة التالية.

- المسجل EAX: يستخدم لنقل البيانات والعمليات الحسابية.
- المسجل EBX: يستخدم في الوصول للذاكرة بشكل غير مباشر وذلك باستخدام مسجل آخر يعمل كعنوان رئيسي Base Address.
  - المسجل ECX: يستخدم في عمليات التكرار والعد.
    - المسجل EDX: يستخدم في تخزين البيانات.

#### مسجلات المقاطع Segment Registers

مسجلات المقاطع تستخدم لتخزين أرقام وعناوين المقاطع (Segments) وتوجد 7 مسجلات مقاطع تستخدم في النمط الحقيقي كما يلي:

- المسجل CS: يحوي عنوان بداية مقطع الشفرة للبرنامج المراد تنفيذه.
- المسجل DS: يحوي عنوان بداية مقطع البيانات للبرنامج المراد تنفيذه.
- المسجل SS: يحوي عنوان بداية مقطع المكدس للبرنامج المراد تنفيذه.
- المسجل ES: يحوي عنوان بداية مقطع البيانات للبرنامج المراد تنفيذه.
  - المسجل FS: يحوي عنوان مقطع بعيد.
  - المسجل GS: يستخدم للأغراض العامة.

أما في النمط المحمي (PMode) فإن هذه المسجلات لا تشير الى مقاطع البرامج والبيانات وإنما تشير الى واصفات معينة في حدول الواصفات العام ، هذه الواصفات تحدد عنوان بداية المقطع ونوع المقطع (يحوي شفرات أم بيانات ) وتحدد صلاحية التنفيذ وصلاحية والقراءة والكتابة فيها - كما سنرى ذلك في الفصل الرابع بإذن الله-.

#### مسجلات الإزاحة Offset Registers

بجانب مسجلات المقاطع فإن الوصول الى الذاكرة في النمط الحقيقي يتطلب عنوان الإزاحة بداخل المقطع ، وتوجد ٤ مسجلات إزاحة في معالجات x86 حجم كل منها هو ٣٢ بت في الأنظمة ٣٢ بت و ١٦ بت في أنظمة ١٦ بت. والقائمة التالية توضح هذه المسجلات:

- المسجل SI: يحوي عنوان الإزاحة في مقطع البيانات.
  - المسجل DI: نفس الوظيفة السابقة.
- المسجل BP: يحوي عنوان الإزاحة بداخل مقطع المكدس ويمكن استخدام للأشارة على أي عنوان
   في أي مقطع آخر.
  - المسجل SP: يحوي عنوان الإزاحة بداخل مقطع المكدس.

#### مؤشر التعليمة Instruction Pointer

هذا المسجل (IP) يمثل إزاحة بداخل مقطع الشفرة (CS) وهو يحوي عنوان التعليمة التالية التي سيقوم المعالج بتنفيذها ، والعنوان CS:IP بمثل العنوان الفيزيائي للتعليمة التالية. هذا المسجل هو بطول ٣٢ بت (EIP) في أنظمة ٢٦ بت، وهو مسجل لا يمكن تغيير محتواه باستخدام تعليمة المعالج MOV وإنما يتم تغيير محتواه عن القفز الى مكان آخر للتنفيذ.

#### مسجل الأعلام FLAGS Register

مسجل الأعلام هو مسجل بحجم ٣٢ بت (EFLAGS) في أنظمة ٣٢ بت و بحجم ١٦ بت (FLAGS) في أنظمة ١٦ بت وهذا المسجل هو عبارة عن بتات (بالحجم السابق ذكره) كل بت لديه وظيفه محده ، وينقسم بشكل عام الى بتات حالة (Status) بحيث تعكس حالة الأوامر التي يقوم المعالج بتنفيذها و بتات تحكم (Control) بحيث تتحكم في بعض الخصائص و بتات للنظام (System). والجدول ٤.٢ يوضح وظيفة كل بت في هذا المسجل.

ويحدد البتين IOPL مستوى الحماية المطلوب لتنفيذ مجموعة من الأوامر (مثل الأوامر CLI,STI,IN,OUT) حيث لن يتم تنفيذ مثل هذه التعليمات إلا في حالة كان مستوى الحماية الحالي الحايات الحالية الحالي Level أعلى من أو مساوياً للقيمة الموجودة في البتين VIOPL ، وغالباً ما تكون القيمة هي صفر دلالة على أن التعليمات السابقة لا يتم تنفيذها الا لبرامج النواة (Ringo).

#### مسجلات التحكم Control Registers

توجد في معالجات ٣٢ بت ستة مسجلات للتحكم في سلوك وعمل المعالج وهي CRO, CR1, CR2, CR3 ، ونظراً لخطورة التعامل معها فان هذه المسجلات لا يمكن الوصول لها إلا عند العمل في نمط النواة (Kernel Moder/Ring0) ولا يُمكن لبر بحيات المستخدم الوصول الى هذه المسجلات والتعامل معها. وفي الوقت الحالي يهمنا فقط أول مسجل تحكم وهو CRO حيث من خلاله يمكن أو نقوم بعملية تحويل نمط المعالج من النمط الحقيقي الى النمط المحمي (PMode) وكذلك يمكن أن نقوم بتفعيل خاصية الصفحات (Paging) ، والتركيبة التالية توضح محتويات كل بت في مسجل التحكم CRO وهو مسجل بحجم ٣٣ بت.

- Bit 0 (PE): Puts the system into protected mode.
- Bit 1 (MP): Monitor Coprocessor Flag This controls the operation of the WAIT instruction.
- Bit 2 (EM): Emulate Flag. When set, coprocessor instructions will generate an exception

<sup>&</sup>lt;sup>۷</sup>أعلى مستوى حماية هو الحلقة صفر (Ring0) ويليها الحلقة ١ ثم ٢ و٣.

### جدول ٤.٢.: مسجل الأعلام EFLAGS

27 27 05.300		
الإستخدام	اسم البت	رقم البت
Carry Flag - Status bit	CF	0
محجوزة	-	1
Parity Flag	PF	1 2 3
محجوزة	-	
Adjust Flag - Status bit	AF	4 5 6
محجوزة	-	5
Zero Flag - Status bit	ZF	6
Sign Flag - Status bit	SF	7
Trap Flag - System Flag	TF	9
Interrupt Enabled Flag - System Flag	IF	9
Direction Flag - Control Flag	DF	10
Overflow Flag - Status bit	OF	11
I/O Priviledge Level - Control Flag	IOPL	12-13
Nested Task Flag - Control Flag	NT	14
محجوزة	-	15
Resume Flag (386+ Only) - Control Flag	RF	16
v8086 Mode Flag (386+ Only) - Control Flag	VM	17
Alignment Check (486SX+ Only) - Control Flag	AC	18
Virtual Interrupt Flag (Pentium+ Only) - Control Flag	VIF	19
Virtual Interrupt Pending (Pentium+ Only) - Control Flag	VIP	20
Identification (Pentium+ Only) - Control Flag	ID	21
محجوزة	-	22-31

- Bit 3 (TS): Task Switched Flag This will be set when the processor switches to another task.
- Bit 4 (ET): ExtensionType Flag. This tells us what type of coprocesor is installed.
  - 0 80287 is installed
  - 1 80387 is installed.
- Bit 5 (NE): Numeric Error
  - 0 Enable standard error reporting
  - 1 Enable internal x87 FPU error reporting
- Bits 6-15: Unused
- Bit 16 (WP): Write Protect
- Bit 17: Unused
- Bit 18 (AM): Alignment Mask
  - 0 Alignment Check Disable
  - 1 Alignment Check Enabled (Also requires AC flag set in EFLAGS and ring 3)
- Bits 19-28: Unused
- Bit 29 (NW): Not Write-Through
- Bit 30 (CD): Cache Disable
- Bit 31 (PG): Enables Memory Paging.
  - 0 Disable
  - 1 Enabled and use CR3 register

# القسم II. إقلاع الحاسب Booting

## ٣. إقلاع الحاسب ومحمل النظام Bootloader

أحد أهم الأساسيات في برمجة نظام تشغيل هي كتابة محملٌ له ، هذا المحمل يعمل على نسخ نواة النظام من أحد الأقراص الى الذاكرة الرئيسية ثم ينقل التنفيذ الى النواة ، وهكذا تنتهي دورة عمل المحمل ويبدأ نظام التشغيل متمثلا في النواة بالبدء بتنفيذ الاوامر والمهمات وتلبية إحتياجات المستخدم. في هذا الفصل سندرس كيفية برمجة المحمل وماهيته وسيتم الاقلاع من قرص مرن بنظام FAT12 ، فالغرض هذه المرحلة هو دراسة أساسيات المحمل وتحميل وتنفيذ نواة مبسطة ، وفي الفصل الثالث سنعود مجددا الى الحديث عن أنظمة الملفات.

### ١.٣. إقلاع الحاسب

إقلاع الحاسب (Boot-Strapping) هي أول خطوة يقوم بها الجهاز عند وصله بالكهرباء لتحميل نظام التشغيل، وتبدأ هذه العملية مباشرة عند الضغط على مفتاح التشغيل في الحاسب ، حيث ترسل إشارة كهربائية الى اللوحة الام ( MotherBoard ) والتي تقوم بتوجيهها الى وحدة موزد الطاقة (Power Supply Unit). بعد ذلك يأتي دور وحدة PSU لكي تقوم بمهمة تزويد الحاسب وملحقاته بالكمية المطلوبة من الطاقة، وإرسال اشارة Power Good إلى اللوحة الام وبالتحديد الى نظام ال BIOS . تدل هذه الاشارة على أنه تم تزويد الطاقة الكافية ، وفورا سيبدأ برنامج الفحص الذاتي ( Power on Self Test ) الذي يعرف اختصاراً ب POST بفحص أجهزة ومحلقات الحاسب (مثل الذاكرة ولوحة المفاتيح والماوس والناقل التسلسلي ...الخ) والتأكد من أنها سليمة. بعدها يقوم ال POST بنقل التحكم الي نظام ال BIOS حيث سيقوم ال POST بتحميل ال BIOS الى نهاية الذاكرة 0xFFFF0 و سيقوم أيضا بوضع تعليمة قفز ( jump ) في أول عنوان في الذاكرة الى لهاية الذاكرة ، كذلك من مهام ال POST هي تصفير المسجلين CS:IP وهذا يعني أن أول تعليمية سينفذها المعالج هي تعليمة القفز الي نماية الذاكرة وبالتحديد الى ال BIOS . يستلم ال BIOS التحكم ويبدأ في انشاء جدول المقاطعات ( Interrupt Vector Table ﴾ وتوفير العديد من المقاطعات ،ويقوم بالمزيد من عمليات الفحص والاختبار للحاسب ، وبعد ذلك يبدأ في مهمة البحث عن نظام تشغيل في الاجهزة الموجودة بناءا على ترتيبها في اعدادات ال BIOS في برنامج Setup ،وفي حالة لم يجد ال BIOS جهازا قابلا للاقلاع في كل القائمة فانه يصدر رسالة خطأ بعدم توفر نظام تشغيل ويوقف الحاسب عن العمل ( Halt ) ، وفي حالة توفر جهازاً قابلاً للإقلاع سيقوم ال BIOS

اهذه الإشارة تحوي على بت ( bit ) تدل قيمته اذا كانت 1 على أنه تم تشغيل الحاسب.

بتحميل القطاع الأول منه ( يحوي هذا القطاع على برنامج المحمل) الى الذاكرة الرئيسية وبالتحديد الى العنوان الفيزيائي 0x07c00 وسيُنقَل التنفيذ الى المحمل.

خلال هذه المهمة (اقلاع النظام) يوفر لنا نظام ال BIOS العديد من المقاطعات على حدول المقاطعات والذي يتم انشائه بدءاً من العنوان 0x0 ، هذه المقاطعات هي حدمات يوفرها لنا نظام البايوس لاداء وظيفة معينة مثل مقاطعة لطباعة حرف على الشاشة. واحدة من أهم المقاطعات التي يستخدمها نظام البايوس للبحث عن حهاز الاقلاع هي المقاطعة int 0x19 حيث تكمن وظيفتها في البحث عن هذا الجهاز ومن ثم تحميل القطاع الأول منه الى العنوان الفيزيائي 0x07c00 ونقل التنفيذ اليه . طريقة البحث والتحميل ليست بالامر المعقد حيث على هذه المقاطعة البحث في أول قطاع (من أي جهاز موجود على قائمة الاجهزة القابلة للاقلاع) عن التوقيع 0xAA55 وهي عبارة عن بايتين يجب أن تكون على آخر القطاع الاول تدل على أن هذا الجهاز قابل للاقلاع. ومن الجدير بالذكر أن المقاطعات التي يوفرها لنا نظام البايوس يمكن استخدامها فقط اذا كان المعالج يعمل في النمط الحقيقي Real Mode أما إذا تم تغيير نمط المعالج الى النمط المحمي Protected Mode – كما سنرى ذلك لاحقا – فانه لن يمكن الاستفادة من المعالج الى النمط المحمي Exception – كما سنرى ذلك لاحقا – فانه لن يمكن الاستفادة من المقاطعات بل سيتسبب استخدامها في حدوث استثناءات ( Exception ) توقف عمل الحاسب.

### T. ۳. محمل النظام Bootloader

محمل النظام هو برنامج وظيفته الرئيسية هي تحميل نواة نظام التشغيل ونقل التنفيذ اليها.هذا المحمل يجب ان تتوفر فيه الشروط الاتية :

- حجم البرنامج يجب أن يكون 512 بايت بالضبط.
- أن يتواجد على القطاع الأول في القرص: القطاع رقم 1 ، الرأس 0 ، المسار 0 ، وأن يحمل التوقيع المعروف.
  - ٣. أن يحوي شفرة تحميل النواة ونقل التنفيذ اليها.
- <object code خالي من أي أضافات ( header,symbol table,...etc ) وهو ما يعرف أيضا بــ header,symbol .</li>

الشرط الأول يُقيد وظيفة المحمل وقدرته على توفير خصائص متقدمة ٢، حيث أن هذا الحجم لا يكفي لكي يبحث المحمل عن نواة النظام وتمهيد الطريق لها للبدء بتنفيذها ، وبسبب أن النواة ستكون 32-bit فانه يجب تجهيز العديد من الأشياء بدءاً من جداول الواصفات (العامة والخاصة) وتفعيل البوابة A20 وانتهاءاً بتغيير نمط المعالج الى النمط المحمي والقفز الى النواة للمباشرة في تنفيذها . كل ذلك يحتاج الى

۲مثل حاصية ال Safe Mode

حجم أكبر من الحجم المشروط لذلك عادة ما يلجأ مبرمجوا المحملات الى تجزئيها على مرحلتين وهو ما يسمى ب Multi-Stage Boot Loader . الشرط الثاني للمحمل وهو أن يتواجد على أول قطاع في القرص وهو يحمل العنوان الفيزيائي التالي:

- القطاع رقم 1
- المسار رقم 0
- الرأس رقم 0

وتحقيقُ هذا الشرط ليس بالأمر المعقد حصوصا مع توفر العديد من الادوات التي تساعد على نسخ مقطع من قرص ما الى مقطع في قرص آخر ، أما الشق الثاني من الشرط فهو متعلق بتمييز القطاع الاول كقطاع قابل للاقلاع من غيره ، حيث حتى يكون القطاع قابلا للاقلاع فانه يجب أن يحمل التوقيع كال البايت رقم 510 و 511 . وبدون هذا التوقيع فان البايوس (وتحديدا مقاطعة رقم 0x19) لن تتعرف على هذا القطاع كقطاع قابلٌ للإقلاع. أما الشرط الثالث فهو شرط احتياري وليس اجباري ، فمن الممكن أن تكون وظيفة المحمل هي عرض رسالة ترحيب فقط! ولكن في أغلب الحالات الواقعية يجب أن تُحمَّل النواة وتُنفَّذ عن طريق هذا المحمل. وقد أسلفنا وذكرنا أن تحميل نواة 32-bit يحتلف عن تحميل نواة الم-16 ، حيث في الاولى يجب تجهيز الطريق أمام النواة وتفعيل بعض الخصائص لذلك وحب تقسيم مهمة واحدة فقط . والشرط الاحير يتعلق بصيغة الملف التنفيذي للمحمل، حيث أغلب المترجمات تخرج صيغ واحدة فقط . والشرط الاحير يتعلق بصيغة الملف التنفيذي للمحمل، حيث أغلب المترجمات تخرج صيغ تنفيذية تحوي على الكثير من المعلومات المضافة من قبله (كصيغ ELF,PE,COFF,...etc) وهذا ما يجعل عملية تنفيذ المحمل وتشغيله من قبل البايوس مستحيلة ، فالبايوس عندما يقرأ محمل النظام الى الذاكرة فانه ينقل التنفيذ الى معلومات أو هيدر عن الملف عن حملة في حالة الصيغ السابق ذكرها - . لذلك يجب أن تكون صيغة المحمل هي عبارة عن الصيغة الثنائية للأوامر الموجودة فيه بدون أي اضافات أي صافات أي Object Code و Flat Binary المقام الهود فيه بدون أي اضافات أي Object Code و المناق المنا

ويجدر بنا الحديث عن لغة برمجة محمِّل النظام، فغالبا تستخدم لغة التجميع (Assembly 16-bit) لأسباب كثيرة ، منها أن الحاسب عندما يبدأ العمل فان المعالج يكون في النمط الحقيقي تحقيقا لأغراض التوفقية (Backward Compatibility ) مع الأجهزة السابقة ، أيضا استخدام لغة التجميع 16-bit يجعل من الممكن استدعاء مقاطعات وخدمات البايوس – قبل الانتقال الى بيئة 32-bit ألا حاجة لملفات وقت التشغيل run-time library ، حيث أن لغة التجميع ماهي الا مختصرات للغة الآلة Machine من المنظم بلغة السي مستحيلا ! فهناك كمِّ كبير من لحملات تستخدم لغة السي والتجميع في آن واحد (مثل GRUB,NTLDR,LILO...etc )، لكن قبل برمجة مثل هذه المحملات يجب برمجة بعض ملفات ال run-time لتوفير بيئة لكي تعمل برامج السي عليها ، يقمل يجب كتابة المالي المنطقة الناتجة من برنامج السي ويبدأ التنفيذ من دالة ال main ).

# ٣.٣. مخطط الذاكرة

أثناء مرحلة الإقلاع وعندما يُنقل التنفيذ الي محمل النظام فان الذاكرة الرئيسية ل

# ٣.٤. برمجة محمل النظام

المثال ٣.١ يوضح أصغر محمل للنظام يمكن كتابته وتنفيذه ، باستخدام المجمع NASM وهو مجمع متعدد المنصات ويوفر ميزة انتاج ملفات ثنائية object code .

### Listing Y. 1: Smallest Bootloader

```
;Simple Bootloader do nothing.
bits 16
             ; 16-bit real mode.
start:
             ; label are pointer.
    cli
          ; clear interrupt.
            ; halt the system.
    times 510-(\$-\$\$) db
                            0 ; append zeros.
       $ is the address of first instruction (should be 0
       x07c00).
    ; $$ is the address of current line.
    ; $-$$ means how many byte between start and current.
    ; if cli and hlt take 4 byte then time directive will
       fill
    ; 510-4 = 506 \text{ zero's}.
    ; finally the boot signature Oxaa55
        0x55 ; first byte of a boot signature.
    db
          Oxaa ; second byte of a boot signature.
```

<sup>&</sup>quot;راجع الملحق المعرفة كيفية استخدام المجمع لترجمة المحمل وكيفية نسخه الى floppy disk or CD ليتم القلاع منه سواءً كان على جهاز فعلي أو على جهاز تخيلي (Virtual Machine) .

وعندما يبدأ الجهاز بالعمل فان البايوس يقوم بنسخ هذا المحمل الى العنوان 0x7c00 ويبدأ بتنفيذه ، وفي هذا المثال فان المحمل هذا الذي يعمل في النمط الحقيقي (real mode) لا يقوم بشيء ذو فائدة حيث يبدأ بتنفيذ الامر cli الذي يوقف عمل المقاطعات ، يليها الامر hlt الذي يوقف عمل المعالج وبالتالي يتوقف النظام عن العمل ، وبدون هذا الأمر فان المعالج سيستمر في تنفيذ أوامر لا معني لها (garbage) والتي ستؤدي الى سقوط (Crash) النظام . وبسبب أن حجم المحمل يجب أن يكون 512 بايت ذات بايت وأن آخر بايتين فيه يجب أن تكونا التوقيع الخاص بالمحمل فانه يجب أن تكون أول 510 بايت ذات قيمة واخر بايتين هما 0xaa55 ، لذلك تم استخدام الموجه times لكي يتم ملئ المتبقي من أول 510 بايت بالقيمة صفر (ويمكن استخدام أي قيمة اخرى) وبعد ذلك تم كتابة التوقيع الخاص بالمحمل وذلك حتى يتم التعرف عليه من قبل البايوس.

# ٣.٤.٣. عرض رسالة ترحيبية

طالما ما زلنا نعمل في النمط الحقيقي فان ذلك يمكننا من استخدام مقاطعات البايوس ، وفي المثال ٣.٢ تم عرض رسالة باستخدام مقاطعة البايوس int 0x10 الدالة 0xe .

## Listing T. T: Hello World

```
;Hello Bootloader
            ; 16-bit real mode.
bits 16
org 0x0
           ; this number will added to all addresses (
  relocating).
start:
   jmp main ; jump over data and function to entry point.
; **********
; data
; **********
               "Welcome to egraOS, Coded by Ahmad Essam"
hello_msq
        db
   ,0xa,0xd,0
; puts16: prints string using BIOS interrupt
   input:
```

```
es: pointer to data segment.
       si: point to the string
puts16:
   lodsb
           ; read character from ds:si to al ,and
      increment si if df=0.
   cmp al,0 ; check end of string ?
   je end_puts16 ; yes jump to end.
   mov ah, 0xe
               ; print character routine number.
   int 0x10 ; call BIOS.
   jmp puts16  ; continue prints until 0 is found.
  end_puts16:
   ret
; ***********************
   entry point of bootloader.
; **********************
main:
   ; intit registers
   ; because bootloader are loaded at 0x07c00 we can
      refrence this location with many different
      combination
   ; of segment:offset addressing.
   ; So we will use either 0x0000:0x7c000 or 0x:07c0:0x0000
   ; and in this example we use 0x07c0 for segment and 0x0
      for offset.
   mov ax, 0x07c0
```

```
mov ds,ax
mov es,ax

mov si,hello_msg
call puts16

cli    ; clear interrupt.
hlt    ; halt the system.

times 510-($-$$) db 0 ; append zeros.

; finally the boot signature 0xaa55
db 0x55
db 0xaa
```

#### النتيجة :

data segment ومقطع البيانات code segment الشيء الملاحظ في المثال السابق هو أن مقطع الكود code segment ومقطع البيانات المقاطع متواجدان في نفس المكان على الذاكرة (داخل ال 512 بايت) لذلك يجب تعديل قيم مسجلات المقاطع للاشارة الى المكان الصحيح. و بداية نذكر أن البايوس عندما ينقل التنفيذ الى برنامج محمل النظام الذي قمنا بكتابته فانه في حقيقة الأمر يقوم بعملية far jump والتي ينتج منها تصحيح قيم ال cs:ip لذلك لا داعي للقلق حول هذين المسجلين، لكن يجب تعديل قيم مسجلات المقاطع الاخرى مثل لذلك لا داعي للقلق حول هذين المسجلين، لكن يجب تعديل قيم مسجلات المقاطع الاخرى مثل الوصول الذلك لا داعي للقلق وكما نعلم أن العنوان الفيزيائي لمحمل النظام هو 0x07c00 مكن الوصول اليه بأكثر من 4000 طريقة مختلفة ، لكن سوف نقتصر على استخدام 0x07c00 أو 0x07c00 أو 0x07c00 نظر أ لان هذه هي القيم الفعلية التي تستخدمها البايوس.

وفي حالة استخدام العنونة الاولى فان مسجلات المقاطع يجب أن تحوي القيمة  $0\times0\times0$  (كما في المثال اعلاه) أما بقية العنوانين (سواءا للمتغيرات وال label) فالها يجب أن تبدأ من القيمة  $0\times0$ ، وكما هو معروف ان المجمعات عندما تبدأ في عملية ترجمة الملف الى ملف ثنائي فالها تبدأ بترقيم العناوين بلاءأ من العنوان  $0\times0$  لذلك كانت وظيفة الموجه  $0\times0$  هي عمل اعادة تعيين (relocating) للعناوين بالقيمة التي تم كتابتها ، وفي المثال أعلاه كانت القيمة هي  $0\times0$  ، أما في حالة استخدام الطريقة الثانية للوصول الى مكان محمل النظام فان مسجلات المقاطع يجب أن تحوي القيمة  $0\times0$  بينما المسجلات الاحرى يجب أن تبدأ قيمها من العنوان  $0\times0$ 0 ، وهذا لا يمكن بالوضع الطبيعي لان المجمعات ستبدأ من العنوان  $0\times0$ 0 لذلك يجب استخدام الموجه  $0\times0$ 0 .

# ٣.٤.٣. معلومات قطاع الاقلاع

إضافة الى محمل النظام فان قطاع الإقلاع boot sector يجب أن يحوي كذلك على معلومات تساعد في وصف نظام الملفات المستخدم ووصف القرص الذي سيتم الاقلاع منه ، هذه المعلومات تحوي معرف OEM وتحوي بيانات BIOS Parameter Block (تختصر ب BPB) ويجب أن تبدأ كل هذه البيانات من البايت رقم 3<sup>3</sup>. وسوف يتم استخدام هذه البيانات بكثرة أثناء تطوير محمل النظام كذلك أحد فوائد هذه البيانات هو تعرف أنظمة التشغيل على نظام الملفات المستخدم في القرص.

Listing v.v. Bios Parameter Block

OEM_ID OS, Must be 8 byt	<b>db</b> ce! no more	"eqraOS " e no less.	; Name of your
<pre>bytes_per_sector     sector.</pre>	dw	0x200 ;	512 byte per
sectors_per_cluster cluster.	db	0x1	; 1 sector per
reserved_sectors reserved.	dw	0x1	; boot sector is
total_fats	db	0x2	; two fats.
root_directory  224 entries.	dw	0xe0	; root dir has
total_sectors in the volume.	dw	0xb40	; 2880 sectors
<pre>media_descriptor     disk.</pre>	db	0xf0	; 1.44 floppy
<pre>sectors_per_fat     fat.</pre>	dw	0x9	; 9 sector per
sectors_per_track	dw	0x12	; 18 sector per
<pre>number_of_heads     platter.</pre>	dw	0x2	; 2 heads per
hidden_sectors sector.	dd	0x0	; no hidden
total_sectors_large	dd	0x0	

<sup>;</sup> Extended BPB.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>لهذا السبب فان أول تعليمة في المحمل ستكون تعليمة القفز الى الشفرة التنفيذية، وبدون القفز فان المعالج سيبدأ بتنفيذ هذه البيانات باعتبار الها تعليمات وهذا ما يؤدي في الاخر الى سقوط النظام.

```
drive_number
                      db
                                0 \times 0
flags
                      db
                                0x0
signature
                      db
                                0x29
                                             ; must be 0x28
   or 0x29.
volume_id
                      dd
                                0 \times 0
                                              ; serial number
   written when foramt the disk.
                                "MOS FLOPPY " ; 11 byte.
volume_label
                      db
                                 "fat12 " ; 8 byte.
system_id
                      db
```

المثال ٣.٤ يوضح شفرة المحمل بعد اضافة بيانات OEM and BPB.

## Listing W. &: BPB example

```
;Hello Bootloader
bits 16 ; 16-bit real mode. 
 org 0x0 ; this number will added to all addresses (
  relocating).
start:
   jmp main ; jump over data and function to entry point.
; OEM Id and BIOS Parameter Block (BPB)
; must begin at byte 3(4th byte), if not we should add nop
   instruction.
OEM_ID
                  db
                           "eqraOS " ; Name of your
   OS, Must be 8 byte! no more no less.
                           0x200 ; 512 byte per
bytes_per_sector
                  dw
   sector.
                           0x1
                                       ; 1 sector per
sectors_per_cluster db
   cluster.
reserved_sectors
                  dw
                            0x1
                                       ; boot sector is
   reserved.
                  db
total_fats
                           0x2
                                       ; two fats.
```

```
root_directory
                  dw
                            0xe0
                                        ; root dir has
   224 entries.
total_sectors
                   dw
                            0xb40
                                        ; 2880 sectors
  in the volume.
media_descriptor
                            0xf0
                                       ; 1.44 floppy
                 db
  disk.
                           0x9
                                        ; 9 sector per
sectors_per_fat dw
  fat.
                           0x12
                                       ; 18 sector per
sectors_per_track dw
   track.
                                       ; 2 heads per
0x2
  platter.
hidden_sectors
                  dd
                          0 \times 0
                                       ; no hidden
  sector.
                           0 \times 0
total_sectors_large dd
; Extended BPB.
drive_number
                   db
                            0 \times 0
                   db
flags
                            0x0
signature
                   db
                            0x29
                                      ; must be 0x28
  or 0x29.
volume_id
                  dd
                            0 \times 0
                                        ; serial number
   written when foramt the disk.
volume_label
                           "MOS FLOPPY " ; 11 byte.
                 db
                            "fat12 " ; 8 byte.
                   db
system_id
; ***********
; data
; ***********
hello_msq db
                "Welcome to eqraOS, Coded by Ahmad Essam"
   ,0xa,0xd,0
; *****************************
; puts16: prints string using BIOS interrupt
; input:
      es: pointer to data segment.
       si: point to the string
; ****************************
```

```
puts16:
   lodsb ; read character from ds:si to al ,and
      increment si if df=0.
   cmp al,0 ; check end of string ?
   je end_puts16 ; yes jump to end.
   int 0x10 ; call BIOS.
   jmp puts16 ; continue prints until 0 is found.
 end_puts16:
   ret
entry point of bootloader.
; ***********************
main:
   ; intit registers
   ; because bootloader are loaded at 0x07c00 we can
      refrence this location with many different
      combination
   ; of segment:offset addressing.
   ; So we will use either 0x0000:0x7c000 or 0x07c0:0x0000
   ; and in this example we use 0x07c0 for segment and 0x0
      for offset.
   mov ax, 0x07c0
   mov ds, ax
   mov es, ax
   mov si, hello_msg
```

```
call puts16

cli    ; clear interrupt.
hlt    ; halt the system.

times 510-($-$$) db    0   ; append zeros.

; finally the boot signature 0xaa55
db    0x55
db    0xaa
```

و المخرج ١.١ يوضح الشفرة السابقة في حالة عرضها بأي محرر سادس عشر Hex Editor حيث كما نلاحظ أن بيانات المحمل متداخلة مع الشفرة التنفيذية (تعليمات المعالج) لذلك يجب أن يتم القفز فوق هذه البيانات حتى لا تُنَفذ كتعليمات خاطئة ، كذلك يجب التأكد من آخر بايتين وأنها تحمل التوقيع الصحيح.

Listing T.O: Hex value of bootloader

```
Offset(h) 00 01 02 03 04 05 06 07
          E9 72 00 65 71 72 61 4F
                                    ér.egraO
00000000
          53 20 20 00 02 01 01 00
80000000
                                    S ....
00000010
          02 E0 00 40 0B F0 09 00
                                    .à.@đ...
0000018
          12 00 02 00 00 00 00 00
00000020
          00 00 00 00 00 00 29 00
00000028
          00 00 00 4D 4F 53 20 46
                                    ...MOS F
00000030
          4C 4F 50 50 59 20 66 61
                                    LOPPY fa
          74 31 32 20 20 20 57 65
00000038
                                    t12
                                          We
00000040
          6C 63 6F 6D 65 20 74 6F
                                    Icome to
00000048
          20 65 71 72 61 4F 53 2C
                                     egraOS.
          20 43 6F 64 65 64 20 62
00000050
                                     Coded b
          79 20 41 68 6D 61 64 20
00000058
                                    y Ahmad
00000060
          45 73 73 61 6D 0A 0D 00
                                    Essam . . .
                                    ¬<.t.′.ĺ
00000068
         AC 3C 00 74 07 B4 0E CD
0000070
          10 E9 F4 FF C3 B8 C0 07
                                    .Ăéôÿ¸À.
00000078
          8E D8 8E C0 BE 3E 00 E8
                                    .Ø.À¾>.è
          E6 FF FA F4 00 00 00 00
                                    æÿúô . . . .
0800000
          00 00 00 00 00 00 00 00
88000000
```

. . .

٣٦

```
000001F0 00 00 00 00 00 00 00 00 .......
000001F8 00 00 00 00 00 55 AA ......U<sup>a</sup>
```

ويمكن الاستفادة من هذه المحررات والتعديل المباشر في قيم الهيكس للملف الثنائي ، فمثلا يمكن حذف التوقيع واستبداله بأي رقم ومحاولة الإقلاع من القرص! بالتأكيد لا يمكن الاقلاع بسبب أن البايوس لن يتعرف على القرص بأنه قابل للإقلاع ، كذلك كمثال يمكن عمل حلقة لا نهائية وطباعة الجملة الترحيبة في كل تكرار ، ويجب أو لا اعادة تجميع الملف الثنائي باستخدام أي من برامج ال Disassembler وإدخال تعليمة قفز بعد استدعاء دالة طباعة السلسلة الى ما قبلها.

### Listing Y.7: Some Code

```
;Hello Bootloader
          ; 16-bit real mode.
bits 16
org 0x0
           ; this number will added to all addresses (
  relocating).
start:
   jmp main ; jump over data and function to entry point.
; OEM Id and BIOS Parameter Block (BPB)
; must begin at byte 3 (4th byte), if not we should add nop
  instruction.
                          "eqraOS " ; Name of your
OEM_ID
                 db
  OS, Must be 8 byte! no more no less.
bytes_per_sector
                 dw
                          0x200 ; 512 byte per
  sector.
sectors_per_cluster db
                          0x1
                                     ; 1 sector per
  cluster.
                                     ; boot sector is
reserved_sectors
                 dw
                          0x1
   reserved.
total_fats
                  db
                          0x2
                                     ; two fats.
```

<sup>•</sup> في حالة لم نتمكن من الوصول الى ملف المصدر source code.

```
root_directory
                   dw
                            0xe0
                                        ; root dir has
   224 entries.
total_sectors
                   dw
                            0xb40
                                        ; 2880 sectors
  in the volume.
media_descriptor
                            0xf0
                                        ; 1.44 floppy
                 db
  disk.
                            0x9
                                        ; 9 sector per
sectors_per_fat dw
  fat.
                            0x12
                                        ; 18 sector per
sectors_per_track dw
   track.
                                        ; 2 heads per
0x2
  platter.
hidden_sectors
                   dd
                           0 \times 0
                                       ; no hidden
  sector.
                            0 \times 0
total_sectors_large dd
; Extended BPB.
drive_number
                   db
                            0 \times 0
                   db
flags
                            0 \times 0
signature
                   db
                            0x29
                                       ; must be 0x28
  or 0x29.
volume_id
                   dd
                            0 \times 0
                                        ; serial number
   written when foramt the disk.
                           "MOS FLOPPY " ; 11 byte.
volume_label
                 db
                            "fat12 " ; 8 byte.
                   db
system_id
; ***********
; data
; ***********
hello_msq db
                "Welcome to eqraOS, Coded by Ahmad Essam"
   ,0xa,0xd,0
; *****************************
; puts16: prints string using BIOS interrupt
; input:
      es: pointer to data segment.
       si: point to the string
; ****************************
```

```
puts16:
   lodsb ; read character from ds:si to al ,and
      increment si if df=0.
   cmp al,0 ; check end of string ?
   je end_puts16 ; yes jump to end.
   int 0x10 ; call BIOS.
   jmp puts16  ; continue prints until 0 is found.
 end_puts16:
   ret
entry point of bootloader.
; ***********************
main:
   ; intit registers
   ; because bootloader are loaded at 0x07c00 we can
      refrence this location with many different
      combination
   ; of segment:offset addressing.
   ; So we will use either 0x0000:0x7c000 or 0x07c0:0x0000
   ; and in this example we use 0x07c0 for segment and 0x0
      for offset.
   mov ax, 0x07c0
   mov ds, ax
   mov es, ax
   mov si, hello_msg
```

```
call puts16

cli   ; clear interrupt.
hlt   ; halt the system.

times 510-($-$$) db  0  ; append zeros.

; finally the boot signature 0xaa55
db  0x55
db  0xaa
```

# ٣.٤.٣. تحميل قطاع من القرص باستخدام المقاطعة ant 0x13

بعد أن تم تشغيل محمل النظام لعرض رسالة ترحيبة ، فان مهمة المحمل الفعلية هي تحميل وتنفيذ المرحلة الثانية له حيث كما ذكرنا سابقا أن برمجة محمل النظام ستكون على مرحلتين وذلك بسبب القيود على حجم المرحلة الاولى ، وتكمن وظيفة المرحلة الاولى في البحث عن المرحلة الثانية من محمل النظام ونقل التنفيذ اليها ، وبعدها يأتي دور المرحلة الثانية في البحث عن نواة النظام ونقل التحكم اليها. وسنتناول الان كيفية تحميل مقطع من القرص المرن الى الذاكرة الرئيسية ونقل التحكم اليها باستخدام مقاطعة البايوس كيفية تحميل مقطع من القرص المرن الى الذاكرة الرئيسية ونقل التحكم اليها باستخدام مقاطعة المبايوس كيفية تحميل مقطع من القرص المرن الى الذاكرة الرئيسية دراسة الموضوع بالتفصيل عن طريق البرمجة المباشرة لمتحكم controller القرص المرن.

# إعادة القرص المرن

عند تكرار القراءة من القرص المرن فانه يجب في كل مرة أن نعيد مكان القراءة والكتابة الى أول مقطع int في القرص وذلك لكي نضمن عدم حدوث مشاكل، وتستخدم الدالة 0x0 من المقاطعة 0x13 لهذا الغرض. المدحلات :

- المسجل ah : 0x0.
- المسجل dl : رقم محرك القرص المرن وهو 0x0.

#### النتيجة:

- المسجل ah: الحالة.
- 0x1 : CF اذا حدث خطأ ، 0x0 اذا تمت العملية بنجاح.

مثال:

## Listing **\*.v**: Some Code

```
reset_floppy:
```

# قراءة المقاطع sectors

أثناء العمل في النمط الحقيقي فاننا سنستخدم مقاطعة البايوس 0x13 الدالة 0x2 لقراءة المقاطع (sectors) من القرص المرن الى الذاكرة الرئيسية RAM . المدخلات :

#### . 0,0

- المسجل ah: الدالة 0x2
- المسجل al: عدد المقاطع التي يجب قرائتها.
- المسجل ch: رقم الاسطوانة (Cylinder) ، بايت واحد.
- المسجل cl: رقم المقطع ، من البت 0 5 ، أما اخر بتين يستخدمان مع القرص الصلب hard .disk
  - المسجل dh: رقم الرأس.
  - المسجل d1 : رقم محرك القرص المرن وهو 0x0.
  - العنوان es:bx : مؤشر الى المساحة التي سيتم قراءة المقاطع اليها.

### النتيجة:

- المسجل ah: الحالة.
- المسجل al: عدد المقاطع التي تم قرائتها.
- 0x1 : CF اذا حدث خطأ ، 0x0 اذا تمت العملية بنجاح.

#### مثال:

## Listing T.A: Some Code

```
read_sectors:
 reset_floppy:
               ; reset floppy routine number.
   mov ah, 0 \times 0
   mov dl, 0 \times 0
                 ; drive number
   int 0x13  ; call BIOS
   jc reset_floppy ; try again if error occur.
   ; init buffer.
   mov ax, 0 \times 1000
   mov es,ax
   xor bx,bx
 read:
   mov ah, 0x2
                 ; routine number.
   mov al,1 ; how many sectors?
             ; cylinder or track number.
   mov ch, 1
               ; sector number "fisrt sector is 1 not 0",
   mov cl, 2
      now we read the second sector.
   mov dh, 0 ; head number "starting with 0".
   mov dl, 0
               ; drive number ,floppy drive always zero.
   int 0x13 ; call BIOS.
    jc read ; if error, try again.
    jmp 0x1000:0x0 ; jump to execute the second sector.
```

# ۳.۵. مقدمة الى نظام FAT12

نظام الملفات هو برنامج يساعد في حفظ الملفات على القرص بحيث ينشئ لنا مفهوم الملف وخصائصه والعديد من البيانات المتعلقة به من تاريخ الانشاء والوقت ، كذلك يحتفظ بقائمة بجميع الملفات وأماكن تواجدها في القرص ، أيضاً أحد أهم فوائد أنظمة الملفات هي متابعة الأماكن الغير المستخدمة في القرص

والأماكن التي تضررت بسبب أو لآخر bad sectors ، كذلك أنظمة الملفات الجيدة تقوم بعمل تجميع الملفات المبعثرة على القرص Defragmentation حتى تستفيد من المساحات الصغيرة التي ظهرت بسبب حذف ملف موجود أو تخرين ملف ذو حجم أقل من المساحة الخالية. وبدون أنظمة الملفات فان التعامل مع القرص سيكون مستحيلا ! حيث لن نعرف ماهي المساحات الغير مستخدمة من الاخرى ولن نستطيع ان نقوم بقراءة ملف طلبه المستخدم لعرضه على الشاشة !

- برنامج للقراءة والكتابة من القرص وسنطلق عليه اسم المحرك (Driver).
- وجود هيكلة بيانات Data Structure معينة على القرص، يتعامل معها درايفر نظام الملفات.

وحيث أن برمجة برنامج القراءة والكتابة تعتمد كلياً على هيكلة نظام الملفات على القرص ، فاننا سنبدأ بالحديث عنها أولا وسوف نأخذ نظام FAT12 على قرص مرن كمثال ، نظراً لبساطة هذا النظام وخلوه من التعقيدات وفي الفصل الخامس –بإذن الله– سيتم التطرق الى أنظمة ملفات أخرى بالتفصيل.

# ۱.۵.۳ قيود نظام FAT12

يعتبر نظام FAT12 من أقدم أنظمة الملفات ظهوراً وقد انتشر استخدامه في الاقراص المرنة منذ أواخر السبعينات ، ويعيب نظام FAT12 :

- عدم دعمه للمجلدات الهرمية ويدعم فقط مجلد واحد يسمى الجذر Root Directory.
  - .  $2^{12}$  هو Cluster) عنى أن عدد الكلسترات هي  $2^{12}$ 
    - أسماء الملفات لا تزيد عن 12 بت.
    - يستوعب كحد أقصى 4077 ملف فقط.
- حجم القرص يحفظ في 16 بت ، ولذا فانه لا يدعم الاقراص التي حجمها يزيد عن MB 32.
  - يستخدم العلامة 0x01 لتمييز التقسيمات على القرص (Partitions).

وكما ذكرنا أننا سنستخدم هذا النظام في هذه المرحلة نظراً لبساطته ، وعلى الرغم من أنه قد تلاشى استخدامه في هذا الزمن الا انه يعتبر أساس حيد للأنظمة المتقدمة لذا وجب دراسته.

# ٢.٥.٣. هيكلة نظام FAT12 على القرص

عند تمئية القرص المرن (Format) بنظام FAT12 فان تركيبة القرص تكون على الشكل التالي:

وأول مقطع هو مقطع الاقلاع (Boot Sector) ويحوي شفرة محمل النظام (المرحلة الاولى) بالاضافة الى بيَّانَات ومعلومات BPB and OEM id ، هذا المقطع عنوانه الفيزيائي على القرص هو : المقطع 1 المسار 0 الرأس 0 وهذا العنوان هو الذي يجب تمرير الى مقاطعة البايوس int 0x13 التي تقوم بالقراءة من القرص كذلك في حالة ما أردنا التعامل المباشر مع متحكم القرص المرن. ونظر لصعوبة هذه العنونة والتي تعرف ب Absolute Sector فان أنظمة الملفات تتعامل مع نظام عنونة مختلف للوصول الى محتويات القرص ، فبدلا من ذكر كل من المقطع والمسار والرأس للوصول الى مقطع ما فان هذه العنونة تستخدم فقط رقم للمقطع . نظام العنونة الذي تستخدمه أنظمة الملفات يسمى بالعنونة المنطقية (Logical Sector Addressing) ويختصر ب LBA هو نظام بسيط يعتمد على ترقيم المقاطع بشكل متسلسل بدئاً من مقطع الاقلاع (Boot Sector) والذي يأخذ العنوان 0 ، والمقطع الثاني 1 وهكذا هلم جرا حتى نصل الى آخر مقطع في القرص. وبما أنه يجب استخدام العنونة الحقيقة بدلا من المنطقية لحظة القراءة من القرص (تذكر مقاطّعة البايوس int 0x13 والمسجلات التي يجب ادخال قيمها) فانه يجب ايجاد طريقة للتحويل من العنونة الحقيقة الى المنطقية –سنناقش الموضوع لاحقا–. ننتقل الى المقطع التالي لمقطع الإقلاع وهو مقطع (أو عدة مقاطع) يمكن أن يحجزها المبرمج لاداء أي وظيفة يريدها وتسمى المقاطع المحجوزة الاضافية Extra Reserved Sectors ، والمقصود بمحجوزة أي انه لا يوجد لها وجود في دليل FAT ، ومقطع الإقلاع هو مقطع محجوز دائما لذلك كانت قيمة المتغير reserved sectors في معلومات BPB هي واحد ، وفي حالة ما أردت حجز مقاطع أخرى كل ما عليك هو زيادة هذه القيمة بعدد المقاطع المرغوبة ، وللوصول الى محتويات هذا المقطع الاضافي(ان كان له وجود) فان العنوان الحقيقي له هو المقطع 2 المسار 0 الرأس 0 ، أما العنوان المنطقي له هو المقطع 1. وبشكل عام فانه في الغالب لا يتم استخدام مقاطع اضافية سوى مقطع الاقلاع. المقطع الثالث هو جدول FAT ، وهو جدول يحوي سجلات بطول 12 بت عن كل كلستر (Cluster) في القرص ، بيانات هذا السجل توضح ما اذا كان الكلستر قيد الاستخدام أم لا ، وهل هو آخر كلستر للملف أم لا وإذا كان ليس باخر فانه يوضح لنا الكلستر التالي للملف ، ويوضح الشكل التالي تركيبة هذا الجدول

اذاً هذا وظيفة هذا الجدول هي معرفة الكاسترات الخالية من غيرها كذلك الوظيفة الاخرى هي معرفة جميع الكلسترات لملف ما ويتم ذلك بالنظر الى قيمة السجل (قيمة ال 12 بت) ، والقيم هي :

- القيمة 00x00: تدل على أن الكلستر خالي.
- القيمة 0x01 : تدل على أن الكلستر محجوز.

آسواءاً كانت التهئية من قبل درايفر نظام الملفات الذي سنقوم ببرمجته أو كانت من قبل نظام الشتغيل المستخدم أثناء عملية التطوير ، فمثلاً في ويندوز يمكن إعادة تمئية القرص المرن بنظام FAT12 .

- القيم من 0x02 الى 0xfef : تدل على عنوان الكلستر التالي (بمعنى آخر أن الكلستر محجوز وتوجد كلسترات متبقية للملف).
  - القيم من 0xff0 الى 0xff6: قيم محجوزة.
    - القيمة 0xff6 : تدل على Bad Cluster.
  - القيم من 0xff8 الى 0xfff: تدل على أن هذا الكلستر هو الاخير للملف.

ويمكن النظر الى حدول FAT بأنه مصفوفة من القيم أعلاه ، وعندما نريد تحميل ملف فاننا سنأتي بعنوان أول كلستر له من حدول Root Directory (سنأتي عليها لاحقا) وبعدها نستخدم عنوان الكلستر ك index الله الله الله الله الكلستر ، فاذا كانت القيمة بين 0xfef ونقرأ القيمة المقابله للكلستر ، فاذا كانت القيمة بين index ونقرأ القيمة الجديدة ، تدل على الكلستر التالي للملف ، ومن ثم سنستخدم هذه القيمة أيضا ك FAT يبدأ من المقطع المنطقي ونستمر على هذا الحال الى أن نقرأ قيمة تدل على نهاية الملف. هذا الجدول FAT يبدأ من المقطع المنطقي الموطله و مقاطع أي أن نهاية هذا الجدول تكون في المقطع تكون في آخر المقطع المنافقة الى الحقيقي للمقطع فانه يمكن استخدام بعض المعادلات للتحويل ، والقسم التالي سيوضح ذلك بالاضافة الى شرح مبسط عن هيكلة القرص المرن وكيفية حفظه للبيانات . وبعد حدول FAT توجد نسخة أخرى من هذا الجدول وتستخدم كنسخة احتياطية packup وهو مصفوفة من 224 سجل كل سجل بطول 32 بايت ، وظيفية يأتي دليل الجذر Poot Directory وهو مصفوفة من 224 سجل كل سجل بطول 32 بايت ، وظيفية تخص وقت الانشاء والتعديل وحجم الملف وعنوان أول كلستر للملف ، عنوان الكلستر هو أهم معلومة تخص وقت الانشاء والتعديل وحجم الملف وعنوان أول كلستر للملف ، عنوان الكلستر هو أهم معلومة لكي نستطيع تحميل الملف كاملا ، حيث كما ذكرنا أن هذا العنوان سيعمل ك كاستر واحد. لكي نستطيع تحميل الملف يتكون من كلستر واحد. والجدول التالي يوضح محتويات السجل الواحد في دليل ال root directory بداءاً من البايت الاول الى الاخير:

- البايتات 0-7: اسم الملف( وفي حالة كان الحجم أقل من 8 بايت يجب استخدام حرف المسافة لتعبئة المتبقى).
  - البايتات 8−10: امتداد الملف(يجب استخدام المسافة أيضا لتعبئة المتبقي).
    - البايت 11: خصائص الملف وهي:
      - البت 0: القراءة فقط.
        - البت 1: مخفى.
      - البت 2: ملف نظام.
    - البت3: اسم القرص Volume Label.

٧بافتراض الوضع الغالب وهو عدم وجود مقاطع إضافية باستثناء مقطع الإقلاع

- البت 4: الملف هو مجلد فرعي.
  - البت 5: أرشيف.
    - البت 6: جهاز.
  - البت 7: غير مستخدم.
    - البايت 12: غير مستخدم.
- البايت 13: وقت الانشاء بوحدة MS.
- البايتات 14-15: وقت الانشاء بالترتيب التالى:
  - − البتات 0−4: الثواني (0−29).
  - − البتات 5-10: الدقائق (0-59).
  - البتات 11-15: الساعات (0-23).
- البايتات 16-17: سنة الانشاء بالترتيب التالي:
- البتات 0-4: السنة (0=1980; 127=207).
  - البتات 5-8: الشهر (1=يناير; 12=ديسمبر).
    - البتات 9-15: الساعة (0-23).
- البايتات 18-19: تاريخ آخر استخدام (تتبع نفس الترتيب السابق).
  - البايتات 20–21 EA index.
- البايتات 22-23: وقت آخر تعديل (تتبع نفس ترتيب البايتات 14-15).
- البايتات 24-25: تاريخ آخر تعديل (تتبع نفس ترتيب البايتات 16-17).
  - البايتات 26-27: عنوان أول كلستر للملف.
    - البايتات 28-29: حجم الملف.

ويجب ملاحظة أن حجم السجلات هو ثابت Fixed Lenght Record فمثلا اسم الملف يجب ان يكون بطول 8 بايت وفي حالة زاد على ذلك فان هذا سوف يحدث ضرراً على هذا الدليل ، أيضا في حالة كان الاسم بحجم أقل من المطلوب فانه يجب تكلمة العدد الناقص من الحروف بحرف المسافة Space.

# ٣.٥.٣. هيكلة القرص المرن

يتكون القرص المرن من قرص Platter (أو عدة أقراص) مقسمة الى مسارات (Tracks) وكل من هذه المسارات يتكون من العديد من القطاعات ويوجد عادة رأسين للقراءة والكتابة على كل قرص. وفي الاقراص المرنة ذات الحجم MB 1.44 MB يوجد 80 مساراً (من المسار 0 الى المسار 79) وكل مسار يتكون من 18 قطاع ، وبالتالي فان عدد القطاعات الكلية هي 2 \* 18 \* 80 وتساوي 2880 قطاعاً. ولتخزين بيانات على القرص فانه يجب تحديد العنوان الحقيقي والذي يتكون من عنوان القطاع والمسار والرأس ، وأول قطاع في القرص (قطاع الاقلاع) يأخذ العنوان: القطاع 1 المسار 0 الرأس 0 ، والقطاع الثاني يأخذ العنوان: القطاع على المسار الاول والرأس الاول ، وسيتم يصل الى العنوان 18 المسار 0 الرأس الوول ، وسيتم حفظ البيانات التالية في الرأس الاول المسار الثاني وبعدها سيتم حفظ البيانات التالية في الرأس الاول المسار الثاني وبعدها سيتم حفظ البيانات التالية في الرأس الاول المسار الثاني . . . ، وهكذا. والصورة التالية توضح شكل القرص المرن بعد عمل تمئية (Format) له.

# £.0.٣ القراءة و الكتابة من نظام FAT12

حتى نتمكن من التعامل مع القرص المرن (قراءة وكتابة القطاعات) فانه يلزمنا برمجة درايفر لنظام FAT12 والذي سيعمل كوسيط بين المستخدم وبين القرص المرن، بمعنى أن أي طلب لقراءة ملف ما يجب أن تذهب أولا الى نظام FAT12 حيث سيقرر ما اذا كان الملف موجوداً أم لا (عن طريق البحث في دليل Root من خميل وفي حالة كان موجوداً سيعود لنا بجميع خصائص الملف ورقم أول كلستر له لكي نتمكن من تحميل الملف كاملاً ، ونفس المبدأ في حالة طلب المستخدم كتابة ملف على القرص فان درايفر نظام FAT12 سيبحث في حدول FAT عن مساحة خالية مناسبة للملف وذلك باتباع أحد الخورازميات المعروفة وبعدها سيتم حفظ الملف وكتابة البيانات المتعلقة به في دليل Root directory .

وسنأخذ مثال على الموضوع وذلك ببرمجة المرحلة الثانية من محمل النظام Second Stage Bootloader وستقتصر وظيفته حالياً في طباعة رسالة ترحيبة دلالة على أنه تم تحميل وتنفيذ المرحلة الثانية بنجاح ، وفي الأقسام التالية سنبدأ في تطوير المرحلة الثانية وتجهيز مرحلة الانتقال الى بيئة 32 بت.

مهمة المرحلة الاولى ستتغير عن ما سبق ، حيث الان يجب على المرحلة الاولى أن تقوم بالبحث عن المرحلة الثانية من محمل النظام ونقل التنفيذ اليها ، ويتم هذا وفق الخطوات التالية:

- 1. تحميل جدول Root Directory من القرص الى الذاكرة ومن ثم البحث عن ملف المرحلة الثانية وأخذ رقم أول كلستر له.
  - تحميل حدول FAT من القرص الى الذاكرة ومن ثم تحميل جميع الكلسترات للملف.
    - ٣. نقل التنفيذ الى أول بايت في المرحلة الثانية من محمل النظام.

# إنشاء المرحلة الثانية من محمل النظام

بداية سنقوم بإنشاء المرحلة الثانية من محمل النظام ونسخها الى القرص المرن ، ونظراً لان تطوير نظامنا الخاص يجب ان يتم تحت نظام آخر فان هذا النظام الآخر غالبا ما يحوي درايفر لنظام ملفات FAT12 حيث يتكفل بعملية كتابة البيانات الى حدول Root Directory بالاضافة الى البحث عن كلسترات حالية في حدول FAT دون أي تدخل من قبل مطور النظام الجديد، لذلك في هذه المرحلة من التطوير سنتجاهل حزئية الكتابة في نظام FAT12 ونترك المهمة لنظام التشغيل الذي نعتمد عليه في عملية تطوير النظام الجديد ، وهذا سيكون الدرايفر الذي سنتشئه في هذا الفصل ما هو الا جزء من الدرايفر الكامل الذي سيتم تكلمته في الفصل الخامس بمشيئة الله. والشفرة التالية توضح مثال للمرحلة الثانية من المحمل لعرض رسالة .

### Listing **7.9**: Some Code

```
; Second Stage Bootloader.
 ; loaded by stage1.bin at address 0x050:0x0 (0x00500).
bits 16
       ; 16-bit real mode.
         ; offset to zero.
org 0x0
start: jmp stage2
; data and variable
hello_msq db
              "Welcome to eqraOS Stage2", 0xa, 0xd, 0
; include files:
%include "stdio.inc" ; standard i/o routines.
; entry point of stage2 bootloader.
; ***********************
stage2:
   push cs
   pop ds ; ds = cs.
```

```
mov si,hello_msg
call puts16

cli    ; clear interrupt.
hlt    ; halt the system.
```

وسيتم تسمية الملف بالاسم stage2.asm أما الملف الناتج من عملية التجميع سيكون بالاسم وفي حالة ويمكن تسميته بأي اسم اخر بشرط أن لا يزيد الاسم عن 8 حروف والامتداد عن 3 حروف ، وفي حالة كان طول الاسم أقل فان درايفر FAT12 سيقوم باضافة مسافات Spaces حتى لا يتضرر حدول Root كان طول الاسم أقل فان نفرق بين اسماء الملفات الداخلية (وهي التي يتم اضافة مسافات عليها ويستخدمها نظام FAT12) والأسماء الخارجية (وهي التي ينشئها المستخدم).

# تحميل ال Root Directory الى الذاكرة

حدول Root Directory يحوي أسماء كل الملفات و أماكن تواجدها على القرص لذا يجب تحميله أو لا والبحث عن ملف المرحلة الثانية (ذو الاسم الخارجي stage2.sys) وعند البحث يجب البحث بالاسم الداخلي الذي يستخدمه نظام الملفات لذلك يجب أن نبحث عن الملف "stage2 sys" ، ونأتي برقم الكلستر الأول للملف.

وقبل تحميل هذا الجدول فانه يجب علينا أولاً معرفة عنوان أول قطاع فيه وحساب عدد القطاعات التي يشغلها هذا الجدول ، كذلك يجب تحديد المساحة الخالية (Buffer) لكي يتم نقل هذا الجدول اليها. والشفرة التالية توضح كيفية عمل ذلك.

### Listing **7.1.**: Some Code

```
mul word[sectors_per_fat] ; 9*2 sectors
add ax,word[reserved_sectors] ; ax = start sector of
    root directory.

mov word[data_region],ax
add word[data_region],cx ; data_region = start sector
    of data.

; Load Root Dir at 0x07c0:0x0200 above bootloader.
;;

mov bx,0x0200 ; es:bs = 0x07c0:0x0200.
call read_sectors
```

بعد تحميل هذا الجدول يجب البحث فيه عن اسم ملف المرحلة الثانية من محمل النظام ومن ثم حفظ رقم أول كلستر له في حالة كان الملف موجوداً ، أما اذا كان الملف غير موجود فنصدر رسالة خطأ ونوقف النظام عن العمل. والشفرة التالية توضح ذلك.

### Listing **7.11**: Some Code

```
; Find stage2.sys
;

mov di,0x0200  ; di point to first entry in root
    dir.
    mov cx,word[root_directory] ; loop 224 time.

find_stage2:

mov si,kernel_loader_name
    push cx
    push di
    mov cx,11  ; file name are 11 char long.

rep cmpsb
    pop di
    je find_successfully

mov di,32  ; point to next entry.
```

```
pop cx
loop find_stage2

; no found ?
jmp find_fail

find_successfully:
; Get first Cluster.
;;

mov ax,word[di+26] ; 27 byte in the di entry are
    cluster number.
mov word[cluster_number],ax
```

# تحميل جدول FAT الى الذاكرة

جدول FAT يوضح حالة كل الكلسترات الموجودة على القرص سواءا كانت خالية أم معطوبة أم الها مستخدمة ، ويجب تحميل هذا الجدول الى الذاكرة لكي نستطيع عن طريق رقم الكلستر الذي تحصلنا عليه من حدول Root Directory أن نحمل جميع كلسترات الملف. وبنفس الطريقة التي قمنا كما لتحميل حدول Root Directory سيتم كما تحميل حدول FAT حيث يجب تحدد عنوان أول قطاع للجدول و عدد القطاعات التي يشغلها الجدول ، وكذلك المساحة الخالية في الذاكرة لكي يتم حفظ الحدول كما . والشفرة التالية توضح ذلك.

### Listing Y. 17: Some Code

```
; Compute FAT size
;

xor cx,cx
 xor ax,ax
 xor dx,dx

mov al,byte[total_fats] ; there are 2 fats.
 mul word[sectors_per_fat] ; 9*2 sectors
 xchg ax,cx
```

```
; Get start sector of FAT
;

add ax,word[reserved_sectors]

; Load FAT at 0x07c0:0x0200
; Overwrite Root dir with FAT, no need to Root Dir now.
;

mov bx,0x0200
call read_sectors
```

## تحميل كلسترات الملف

وحدة القراءة والكتابة للقرص المرن هي بالقطاع Sector لكن نظام الملفات FAT12 يتعامل مع مجموعة من العطاعات ككتلة واحدة Cluster، وكلما كبر حجم الكلستر زادت المساحات الخالية بداخله Internel لذلك يجب اختيار حجم ملائم، وفي تنفيذ نظام FAT12 على قرص مرن أخترنا أن كل كلستر يقابل قطاع واحد فقط من القرص المرن. المشكلة التي ستواجهنا هي كيفية قراءة كلستر من القرص، فالقرص المرن لا يقرأ اي قطاع الا بتحديد العنوان المطلق له Absolute Address ولذلك يجب تحويل رقم الكلستر الى عنوان مطلق وتحويل عنوان لها يتم كالاتي:

## Listing T.1T: Some Code

حيث يتم طرح العدد 2 من رقم الكلستر وهذا بسبب أن أول رقم كلستر في نظام FAT12 هو 2-2 سنرى ذلك لاحقا–. وللتحويل من عنوان LBA الى عنوان Absolute Address :

### Listing T. 15: Some Code

```
; lba_to_chs: Convert LBA to CHS.
  input:
      ax: LBA.
; output:
      absolute_sector
      absolute_track
      absolute_head
; *****************************
lba_to_chs:
   ; absolute_sector = (lba % sectors_per_track) + 1
   ; absolute_track = (lba / sectors_per_track) /
      number_of_heads
   ; absolute_head = (lba / sectors_per_track) %
      number_of_heads
   xor dx, dx
   div word[sectors_per_track]
   inc dl
   mov byte[absolute_sector],dl
   xor dx, dx
   div word[number_of_heads]
   mov byte[absolute_track],al
   mov byte[absolute_head],dl
```

#### ret

ولتحميل كلستر من القرص يجب أولا الحصول على رقمه من حدول Root Directory وبعد ذلك نقوم بتحويل هذا الرقم الى عنوان LBA وبعدها نقوم بتحويل عنوان LBA الى عنوان مطلق LBA وبعدها نقوم بتحويل ومن ثم استخدام مقاطعة البايوس 13×0 int فراءة القطاعات من القرص، والشفرة التالية توضح ذلك.

## Listing T.10: Some Code

```
; Load all clusters(stage2.sys)
; At address 0x050:0x0
;

xor bx,bx
mov ax,0x0050
mov es,ax

load_cluster:

mov ax,word[cluster_number] ; ax = cluster number
call cluster_to_lba ; convert cluster number to
    LBA addressing.

xor cx,cx
mov cl,byte[sectors_per_cluster] ; cx = 1 sector
call read_sectors_bios ; load cluster.
```

ودالة قراءة القطاعات من القرص تستخدم مقاطعة البايوس int 0x13 وهي تعمل فقط في النمط الحقيقي ويجب استبدالها لاحقا عند التحويل الى النمط المحمي بدالة اخرى 32-bit.

### Listing 7.17: Some Code

```
begin:
  mov di,5
               ; try 5 times to load any sector.
load_sector:
  push ax
  push bx
  push cx
  call lba_to_chs
  mov ah, 0x2
                            ; load sector routine number.
  mov al, 0x1
                            ; 1 sector to read.
  mov ch,byte[absolute_track] ; absolute track number.
  mov cl,byte[absolute_sector] ; absolute sector number.
mov dh,byte[absolute_head] ; absolute head number.
mov dl,byte[drive_number] ; floppy drive number.
  int 0x13
                          ; call BIOS.
  jnc continue ; if no error jmp.
  ; reset the floppy and try read again.
  mov ah, 0x0
                          ; reset routine number.
  mov dl, 0x0
                         ; floppy drive number.
  int 0x13
                        ; call BIOS.
  pop cx
  pop bx
  pop ax
  dec di
  jne load_sector
  ; error.
  int 0x18
continue:
  mov si,progress_msg
  call puts16
```

ولتحميل بقية كلسترات الملف يجب أخذ رقم أول كلستر للملف والذهاب به الى حدول FAT وقراءة القيمة المقابلة له والتي ستدل على ما اذا كان هذا آخر كلستر أم أن هنالك كلسترات اخرى يجب تحميلها.ويلزم الأخذ بالاعتبار بنية حدول FAT وانه يتكون من سجلات بطول 12 بت وتعادل بايت ونصف ، أي أنه اذا كان رقم الكلستر هو 0 فاننا يجب أن نقرأ السجل الاول من حدول FAT وبسبب انه لا يمكن قراءة 12 بت فسوف تتم قراءة 16 بت (السجل الاول بالاضافة الى نصف السجل الثاني) وعمل mask لا يمكن قراءة كان رقم الكلستر هو 1 فيحب قراءة السجل الثاني من حدول FAT والذي يبدأ من البت 12-23 وبسبب أنه لا يمكن قراءة 12 بت سنقوم بقراءة 16 بت أي من البت 8-23 وازالة أول 4 بت.

: وباختصار، لقراءة القيمة المقابلة لرقم كلستر ما فيجب أولا تطبيق القانون cluster = cluster + (cluster/2)

وقراءة 16 بت ، وفي حالة ما اذا كان رقم الكلستر هو رقم زوجي فيجب عمل Mask لاخر 4 بت ، أما اذا كان رقم الكلستر فردي فيجب ازالة أول 4 بت . والشفرة التالية توضح كيفية تحميل جميع كلسترات المرحلة الثانية من محمل النظام الى الذاكرة ونقل التنفيذ اليها .

### Listing **7.1V**: Some Code

read\_cluster\_fat\_entry:

```
mov ax,word[cluster_number]
```

```
; Every FAT entry are 12-bit long( byte and half one). ; so we must map the cluster number to this entry. ; to read cluster 0 we need to read fat[0]. ; cluster 1 \rightarrow fat[1].
```

```
; cluster 2 \rightarrow fat[3], \dots etc.
 mov cx, ax ; cx = cluster number.
 shr cx,1 ; divide cx by 2.
 add cx,ax ; cx = ax + (ax/2).
 mov di,cx
 add di, 0x0200
 mov dx,word[di] ; read 16-bit form FAT.
  ; Now, because FAT entry are 12-bit long, we should
     remove 4 bits.
  ; if the cluster number are even, we must mask the last
     four bits.
  ; if it odd, we must do four right shift.
  test ax, 1
  jne odd_cluster
even_cluster:
  and dx,0x0fff
  jmp next_cluster
odd_cluster:
  shr dx,4
next_cluster:
 mov word[cluster_number],dx ; next cluster to load.
  cmp dx, 0x0ff0
                       ; check end of file, last cluster?
  jb load_cluster
                         ; no, load the next cluster.
  ; yes jmp to end
  jmp end_of_first_stage
find_fail:
 mov si, fail_msg
```

# ٤. برمجة محمل النظام - المرحلة الثانية

بسبب القيود على حجم محمل النظام فان هذا قد أدى الى تقسيم المهمة الى مرحلتين حيث اقتصرت مهمة المرحلة الاولى على تحميل المرحلة الثانية من المحمل ، أما المرحلة الثانية 2 stage فلا قيود عليها وغالبا ما يتم تنفيذ المهمات التالية في هذه المرحلة:

- الانتقال الى النمط المحمى PMode.
- تفعيل البوابة A20 لدعم ذاكرة حتى 4 جيجا بايت.
- توفير دوال للتعامل مع المقاطعات Interrupt Handler.
  - تحميل النواة ونقل التنفيذ والتحكم اليها.
  - توفير خصائص أثناء الإقلاع مثل Safe Mode.
- دعم الإقلاع المتعدد Multi Boot وذلك عبر ملفات التهيئة.

# ٤.١. الانتقال الى النمط المحمى

المشكلة الرئيسية في النمط الحقيقي Real Mode هي عدم توفر حماية للذاكرة حيث يمكن لأي برنامج يعمل أن يصل لأي جزء من الذاكرة ، كذلك أقصى حجم يمكن الوصول له هو 1 ميجا من الذاكرة ، ولا يوجد دعم لا يوجد دعم لتقنية Paging ولا للذاكرة الظاهرية Virtual Memory حتى تعدد البرامج لا يوجد دعم له.

كل هذه المشاكل تم حلها باضافة النمط المحمي الى المعالج ويمكن الانتقال بسهولة الى هذا النمط عن طريق تفعيل البت الاول في المسجل cr0 ، ولكن بسبب أن المعالج في هذا النمط يستخدم طريقة عنونة للذاكرة تختلف عن الطريقة المستخدمة في النمط الحقيقي فانه يجب تجهيز بعض الجداول تسمى جداول الواصفات Descriptor Table وبدون تجهيز هذه الجداول فان المعالج سيصدر استثناء triple fault والذي بدوره يؤدي الى حدوث triple fault وتوقف النظام عن العمل.

أحد هذه الجداول ويسمى حدول الواصفات العام (Global Descriptor Table) واختصاراً GDT وظيفته الاساسية هي تعريف كيفية استخدام الذاكرة ، حيث يحدد ما هو القسم الذي سينفذ كشفرة ؟ وما هو القسم الذي يجب أن يحوي بيانات ؟ ويحدد أيضا بداية ونماية كل قسم بالاضافة الى صلاحية الوصول الى ذلك القسم.

# ٤.١.١. جدول الواصفات العام Global Descriptor Table

عند الانتقال الى النمط المحمي PMode فان أي عملية وصول الى الذاكرة تتم عن طريق هذا الجدول GDT ، هذا الجدول يعمل على حماية الذاكرة وذلك بفحص العنوان المراد الوصول اليه والتأكد من عدم مخالفته لبيانات هذا الجدول.هذه البيانات تحدد القسم الذي يمكن أن ينفذ كشفرة (Code) والقسم الذي لا ينفذ (Data) كذلك تحدد هذه البيانات العديد من الخصائص كما سنراها الان.

وعادة يتكون حدول GDT من ثلاث واصفات Descriptors (حجم كلِّ منها هو 64 بت) وهم:

- Null Descriptor: تكون فارغة في العادة.
- Code Descriptor: تصف خصائص المقطع أو القسم من الذاكرة الذي ينفذ كشفرة Code.
- Data Descriptor: تصف حصائص المقطع أو القسم من الذاكرة الذي لا ينفذ ويحوي بيانات. Data

بيانات أي واصفة Descriptor تأخذ الجدول التالي:

- البتات ٥-15: تحوي أول بايتين (من بت ٥ -15) من حجم المقطع.
- البتات 16-39: تحوي أول ثلاث بايتات من عنوان بداية المقطع Base Address.
- البت 40: بت الوصول Access Bit (يستخدم مع الذاكرة الظاهرية Virtual Memory.
  - البتات 43-41: نوع الواصفة Descriptor Type:
    - البت 41: القراءة والكتابة:
  - \* Data Descriptor: القيمة 0 للقراءة فقط والقيمة 1 للقراءة والكتابة.
- \* Code Descriptor: القيمة 0 للتنفيذ فقط execute والقيمة 1 للقراءة والتنفيذ.
- البت 22: Expansion direction (Data segments), conforming (Code Segments).
  - البت 43: قابلية التنفيذ:
  - \* 0: اذا كان المقطع عبارة عن بيانات.
  - \* 1: اذا كان المقطع عبارة عن شفرة.
    - البت 44: Descriptor Bit:
    - .System descriptor:0 -
    - .Code or Data Descriptor :1 -
  - البتات 45-45: مستوى الحماية Privilege Level
    - .(Ring 0) Highest :0 -

- .(Ring 3) Lowest :3 -
- البت 47: (Used with Virtual Memory).
  - البتات 48-51: تحوي البت 16 -19 من حجم المقطع.
    - البت 52: محجوزة.
    - البت 53: محجوزة.
    - البت 54: نوع المقطع Segment type:
      - 0: اذا كان المقطع 16 بت.
      - 1: اذا كان المقطع 32 بت.
        - البت 55: Granularity:
          - .None :0 -
    - .Limit gets multiplied by 4K :1 -
- البتات 56-63: تحوي البت 23 -32 من عنوان بداية المقطع Base Address.

وفي هذه المرحلة سنقوم ببناء هذا الجدول ويتكون من واصفة للكود وللبيانات Code and Data وفي هذه المرحلة المختابة من أول بايت في الذاكرة الى آخر الذاكرة 0xffffffff.

### Listing £.1: Some Code

```
;*******************
; Global Descriptor Table
;********************
begin_of_gdt:
; Null Descriptor: start at 0x0.
 dd 0x0
             ; fill 8 byte with zero.
 dd 0x0
; Code Descriptor: start at 0x8.
 dw 0xffff
              ; limit low.
             ; base low.
 dw 0x0
 db 0x0
             ; base middle.
 db 10011010b ; access byte.
```

```
db 11001111b ; granularity byte.
db 0x0 ; base high.

; Data Descriptor: start at 0x10.

dw 0xffff ; limit low.
dw 0x0 ; base low.
db 0x0 ; base middle.
db 10010010b ; access byte.
db 11001111b ; granularity byte.
db 0x0 ; base high.
```

#### end\_of\_gdt:

هذا الجدول يبدأ بالواصفة الخالية Null Descriptor وحجمها 8 بايت ومتحوياتها تكون صفراً في العادة ، أما الواصفة التالية لها فهي واصفة مقطع الشفرة Code Descriptor وتوضح المقطع من الذاكرة الذي سيتسخدم كشفرة وما هي بدايته وحجمه وصلاحيات استخدامه حيث يمكن أن نسمح فقط للبرامج التي تعمل على مستوى النواة Kernel Mode بالدخول الى هذا المقطع.وفيما يلي شرح لمحتويات هذه الواصفة ويمكنك المطابقة مع الجدول الذي يوضح الشكل العام لكل واصفة.

تبدأ واصفة الكود Code Descriptor من العنوان  $8 \times 0$  وهذا العنوان مهم حدا حيث سيكون هذا العنوان  $0 \times 15$  وهذا العنوان مهم حدا حيث سيكون هذا العنوان  $0 \times 15$  والبتات من 0 - 15 تحدد حجم المقطع Segment Limit والقيمة هي  $0 \times 15$  تدل على أن أكبر حجم يمكن التعامل معه هو  $0 \times 15$ .

البتات من 30-16 تمثل البتات 0-23 من عنوان بداية المقطع Base Address والقيمة التي تم احتيارها هي  $0 \times 0$  وبالتالي نعرف أن عنوان بداية مقطع الكود هو  $0 \times 0$  وعنوان النهاية  $0 \times 0$ .

البايت رقم 6 ويسمى Access Byte يحدد العديد من الخصائص وفيماً يلي تُوضيح لمعني كل بت موجودة فه:

- البت 0: Access Bit ويستخدم مع الذاكرة الظاهرية لذلك اخترنا القيمة 0.
- البت 1: بت القراءة والكتابة ، وتم اختيار القيمة 1 لذا يمكن قراءة وتنفيذ أي بايت موجودة في مقطع الكود من 0xffff-0x0.
  - البت 2: expansion direction لا يهم حاليا لذا القيمة هي 0.
  - البت 3: تم اختيار القيمة 1 دلالة على أن هذا مقطع شفرة Code Segment.
  - البت 4: تم اختيار القيمة 1 دلالة على أن هذا مقطع للشفرة او للبيانات وليس للنظام.
- البتات 5-6: مستوى الحماية وتم اختيار القيمة 0 دلالة على أن هذا المقطع يستخدم فقط في الحلقة صفر Ring0 أو ما يسمى Kernel Mode.

• البت 7: تستخدم مع الذاكرة الظاهرية لذا تم اهمالها.

البايت رقم 7 ويسمى granularity يحدد أيضا بعض الخصائص، وفيما يلي توضيح لمعنى كل بت موجودة فيه:

- البتات 0-3: تمثل البتات من 16-19 من نهاية حجم المقطع Segment Limit والقيمة هي  $0 \times f$  والمقبط هي 0  $0 \times f$  أي 1 ميجا من الذاكرة ، و لاحقاً عندما يتم تفعيل بوابة A20 سنتمكن من الوصول حتى 4 جيجا من الذاكرة.
  - البتات 4-5: محجوزة للنظام لذاتم اهمالها.
  - البت 6: تم احتيار القيمة 1 دلالة على هذا المقطع هو 32 بت.
    - البت 7: باختيار القيمة 1 سيتم إحاطة المقطع ب KB .

البايت الاخير في واصفة مقطع الكود (البايت رقم 8) يمثل البتات من 24-32 من عنوان بداية مقطع الكود والقيمة هي  $0 \times 0$  وبالتالي عنوان بداية مقطع الكود الكلي هو  $0 \times 0$  أي من أول بايت في الذاكرة. إذاً واصفة مقطع الكود وهمايته وكذلك صلاحية التنفيذ وحددت بأن المقطع هو مقطع كود Code Segment.

الواصفة التالية هي واصفة مقطع البيانات Data Descriptor وتبدأ من العنوان رقم  $0 \times 10$  وهي مشابحة تماما لواصفة الكود باستثناء البت رقم 43 حيث يحدد ما اذا كان المقطع كود أم بيانات.

وبعد إنشاء هذا الجدول (GDT) في الذاكرة ، يجب أن يَحمل المسجل gdtr على حجم هذا الجدول ناقصا واحد وعلى عنوان بداية الجدول، ويتم ذلك عن طريق إنشاء مؤشرا الى جدول GDT ومن ثم استخدام الامر 1gdt (وهو أمر يعمل فقط في الحلقة صفر Ringo) ، والشفرة التالية توضح ذلك.

### Listing £. 7: Some Code

## ٢.١.٤ العنونة في النمط المحمى PMode Memory Addressing

في النمط الحقيقي يستخدم المعالج عنونة Segment:Offset وذلك بأن تكون أي من مسجلات المقاطع (Segments Registers) تحوي عنوان بداية المقطع ، ومسجلات العناوين تحوي العنوان داخل مقطع ما ، ويتم ضرب عنوان المقطع بالعدد 0x10 وجمع ال offset اليه للحصول على العنوان النهائي والذي سيمر بداخل مسار العنوان Address Bus.

أما النمط المحمي PMode فانه يستخدم عنونة Descriptor:Offset وذلك بأن تكون مسجلات المقاطع تحوي عنوان أحد الواصفات التي قمنا ببنائها (مثلا مسجل CS يحوي العنوان 0x8 ومسجل البيانات DS يحوي العنوان 0x10) ، وال offset سيتم جمعها الى عنوان بداية المقطع Base Address والذي قمنا بتحديده في حدول الواصفات كذلك سيتم التأكد من أن هذا العنوان لا يتجاوز حجم المقطع Segment أيضا سيتم التأكد من مستوى الصلاحية وأنه يمكن الوصول للعنوان المطلوب. ونظراً لان في النمط المحمي يمكن استخدام مسجلات 32-bit فانه يمكن عنونة 4 جيجا من الذاكرة ال

## ٣.١.٤. الانتقال الى النمط المحمي

بعد إنشاء حدول GDT وتحميل مسجل GDTR يمكن الانتقال الى النمط المحمي عن طريق تفعيل البت الاول في مسجل التحكم cr0، وكما هو معروف أن هذا النمط لا يستخدم مقاطعات البايوس لذا يجب تعطيل عمل المقاطعات قبل الانتقال حتى لا تحدث أي مشاكل.

ا بفرض أن بوابة A20 تم تفعيلها.

وبعد الانتقال الى النمط المحمي فان يجب تعيين الواصفة التي يجب استخدامها لمسجلات المقاطع ، وبالنسبة لمسجل CS فانه يمكن تعديل قيمته وذلك عن طريق تنفيذ far jump ،والكود التالي يوضح طريقة الانتقال الى النمط المحمي وتعديل قيم مسجلات المقاطع.

#### Listing £. v: Some Code

```
; Load gdt into gdtr.
   call load_gdt
  ; Go to PMode.
   ; just set bit 0 from cr0 (Control Register 0).
             ; important.
   mov eax, cr0
   or eax, 0x1
   mov cr0,eax ; entering pmode.
  ; Fix CS value
   ; select the code descriptor
   jmp 0x8:stage3
;********************
; entry point of stage3
bits 32 ; code now 32-bit
stage3:
  ; Set Registers.
```

## ٢.٤. تفعيل البوابة A20

بوابة A20 Gate هي عبارة عن OR Gate موجودة على ناقل النظام System Bus أوالهدف منها هو التحكم في عدد خطوط العناوين Address Line، حيث كانت الاجهزة قديما (ذات المعالجات التي تسبق معالج 80286) تحوي على 20 بت (خط) للعناوين (20 address line)، وعندما صدرت اجهزة IBM والتي احتوت على معالج 80286 تم زيادة خط العناوين الى 32 خط وهكذا أصبح من الممكن عنونة 4 جيجا من الذاكرة، وحتى يتم الحفاظ على التوافقية مع الاجهزة السابقة فانه يمكن التحكم في بوابة A20 من فتح الخطوط A30-A20 واغلاقها.

هذه البوابة مرتبطة مع متحكم 8042 وهو متحكم لوحة المفاتيح (Keyboard Controller) ، وعند تفعيل البت رقم 1 في منفذ خروج البيانات (output data port) التابع لمتحكم لوحة المفاتيح فان هذا يفتح بوابة A20 وبهذا نستطيع الوصول الى 4 حيجا من الذاكرة ، ابتداءاً من العنوان  $0 \times 6 \times 6$  وعند اقلاع الحاسب فان البايوس يقوم بتفعيل هذه البوابة لأغراض حساب حجم الذاكرة واختبارها ومن ثم يقوم بغلقها مجدداً للحفاظ على التوافقية مع الاجهزة القديمة.

وتوجد العديد من الطرق لتفعيل هذه البوابة ، العديد منها يعمل على أجهزة معينة لذلك سيتم ذكر العديد من الطرق واستخدام أكثر الطرق محمولية على صعيد الاجهزة المختلفة.

## 1.7.٤. متحكم لوحة المفاتيح 8042 والبوابة A20

عند الانتقال الى النمط المحمي (PMode) فانه لن يمكن استخدام مقاطعات البايوس ويجب التعامل المباشر مع متحكم أي عتاد والقراءة والكتابة من مسجلات المتحكم الداخلية . وبسبب ارتباط بوابة A20 مع الداخلية . وبسبب ارتباط بوابة A20 مع الدوبة تحديداً على خط العناوين رقم 20

متحكم لوحة المفاتيح فانه لا بد من التعامل مع هذا المتحكم لتفعيل البوابة ، وهذا يتم عن طريق استخدام أوامر المعالج in والامر out.

و بخصوص متحكم لوحة المفاتيح (متحكم 8042) فغالبا ما تأتي على شكل شريحة Integrated Circuit فو تكون مضمنة داخل اللوحة الأم (Motherboard) وتكون في ال South Bridge. ويرتبط هذا المتحكم مع متحكم آخر بداخل لوحة المفاتيح ، وعند الضغط على زر ما فانه يتم توليد Make Code ويُرسل الى المتحكم الموجود بداخل لوحة المفاتيح والذي بدروه يقوم بارساله الى متحكم 8042 عن طريق منفذ الحاسب (Hardware Port) . وهنا يأتي دور متحكم 8042 حيث يقوم بتحويل Make code الى المقلم 18M الى متحكم 20x60 في أجهزة BM and ويحفظها في مسجلاته الداخلية Buffer هذا المسجل يحمل الرقم 60×0 في أجهزة القيمة Code والذي الأمر in) فانه يمكن قراءة القيمة المدخلة

وفي الفصل السادس سيتم مناقشة متحكم لوحة المفاتيح بالتفصيل ، وسنكتفي هنا فقط بتوضيح الأجزاء المتعلقة بتفعيل بوابة A20.

## ٢.٢.٤. طرق تفعيل البوابة A20

#### بو اسطة System Control Port 0x92

في بعض الاجهزة يمكن استخدام أحد منافذ الادخال والاخراج وهو I/O part 0x92 لتفعيل بوابة A20 )، وعلى الرغم من سهولة هذه الطريقة الا أنها تعتبر أقل محمولية وبعض الاجهزة لا تدعمها ، وفيما يلي توضيح للبتات على هذا المنفذ:

- البت 0: تفعيل هذا البت يؤدي الى عمل reset للنظام والعودة الى النمط الحقيقي.
  - البت 1: القيمة 0 لتعطيل بوابة A20 ، والقيمة 1 لتفعيلها.
    - البت 2: لا تستخدم.
    - البت 3: power on password bytes
      - البتات 4-5: لا تستخدم.
  - البتات 6-7: HDD activity LED : 7-6 : القيمة 0: off القيمة 1: on.

والمثال التالي يوضح طريقة تفعيل البوابة .

#### Listing £.£: Some Code

<sup>;</sup> enable\_a20\_port\_0x92:

<sup>;</sup> Enable A20 with System Control port 0x92

ويجب ملاحظة أن هذه الطريقة لا تعمل في كل الاجهزة وربما يكون هناك ارقام مختلفة للمنافذ ، ويعتمد في الآخر على مصنعي اللوحات الام ويجب قراءة كتيباتها لمعرفة العناوين.

#### بو اسطة البايوس

يمكن استخدام مقاطعة البايوس int 0x15 الدالة 0x2401 لتفعيل بوابة A20 ، والدالة 2400x0 لتفعيل بوابة A20 ، والدالة 2400x0 لتعطيلها.مع التذكير بأن يجب أن يكون المعالج في النمط الحقيقي حتى نتمكن من استدعاء هذه المقاطعة، والكود التالي يوضح طريقة التفعيل باستخدام البايوس.

#### Listing £.0: Some Code

## بواسطة متحكم لوحة المفاتيح

يوجد منفذين لمتحكم لوحة المفاتيح: المنفذ  $0 \times 0 \times 0$  وهو يمثل ال buffer (في حالة القراءة منه يسمى Output Buffer والمنفذ  $0 \times 0 \times 0$  وهو لإرسال الاوامر الى المتحكم ولقراءة حالة المتحكم (Status). حيث يتم ارسال الأوامر الى المتحكم عن طريق المنفذ  $0 \times 0 \times 0$  واذا كان هناك وسائط لهذا الأمر فترسل الى ال buffer (المنفذ  $0 \times 0 \times 0$ ) وكذلك تقرأ النتائج من المنفذ  $0 \times 0 \times 0$ . وحيث ان تنفيذ أوامر البرنامج (عن طريق المعالج) أسرع بكثير من تنفيذ الأوامر المرسلة الى متحكم لوحة المفاتيح (وبشكل عام الى أي متحكم لعتاد ما) فانه يجب ان نوفر طرقاً لانتظار المتحكم قبل العودة الى البرنامج لاستكمال التنفيذ .

ويمكن عن طريق قراءة حالة المتحكم (عن طريق قراءة المنفذ 64٪0) أن نعرف ما اذا تم تنفيذ الاوامر المرسلة ام لا ، وكذلك هل هناك نتيجة لكي يتم قرائتها في البرنامج ام لا. وما يهمنا من البتات عند قراءة حالة المتحكم حاليا هو أول بتين فقط ، ووظيفتهما هي:

- البت 0: حالة ال Output Buffer
- القيمة 0: ال Output Buffer خالى (لا توجد نتيجة ، لا تقرأ الان).
- القيمة 1: ال Output Buffer ممتلئ (توجد نتيجة ، قم بالقراءة الان).
  - البت 1: حالة ال Input Buffer:
- القيمة 0: ال Input Buffer خالي (لا توجد أوامر غير منفذة ، يمكن الكتابة الان).
  - القيمة 1: ال Input Buffer ممتلئ (توجد أوامر غير منفذة ، لا تكتب الان).

والشفرة التالية توضح كيفية انتظار المتحكم حتى ينفذ الاوامر المرسله اليه (wait input) وكيفية انتظار المتحكم الى ان يأتي بنتيجة ما (wait output).

#### Listing £.7: Some Code

ولإرسال اوامر الي المتحكم فان يجب استخدام المنفذ 64×0 وتوجد الكثير من الأوامر ، ونظرا لان هذا الجزء غير مخصص لبرمجة متحكم لوحة المفاتيح فاننا سنناقش فقط الاوامر التي تممنا حاليا ، وفي الفصل السادس سنعود الى الموضوع بالتفصيل ان شاء الله. وقائمة الاوامر حاليا:

- الأمر 0xad: تعطيل لوحة المفاتيح.
- الأمر 0xae: تفعيل لوحة المفاتيح.
- الأمر 0xd0: القراءة من Output Port.
- الأمر 0xd1: الكتابة الى Output Port.
  - الأمر 0xdd: تفعيل بوابة A20.
  - الأمر 0xdf: تعطيل بوابة A20.

وعن طريق الأمر 0xdd فانه يمكن تفعيل البوابة A20 بسهولة كما في الشفرة التالية ، لكن أيضا هذه الطريقة لا تعمل على كل الاجهزة حيث هناك بعض المتحكمات لا تدعم هذا الأمر.

#### Listing £.V: Some Code

enable\_a20\_keyboard\_controller:

```
push ax  ; save register.

mov al, 0xdd  ; Enable A20 Keyboard Controller Command.
out 0x64,al

pop ax  ; restore register.
ret
```

وتوجد طريقة أخرى أكثر محمولية وهي عن طريق منفذ الخروج Output Port في متحكم لوحة المفاتيح ويمكن قراءة هذا المنفذ والكتابة اليه عن طريق ارسال الاوامر 0xd0 و 0xd1 على التوالي. وعند قراءة هذا المنفذ (بارسال الامر do الى متحكم لوحة المفاتيح) فان القيم تعني:

- البت 0: System Reset:
- القيمة 0: Reset Computer.
- القيمة 1: Normal Operation.
  - البت 1: بوابة A20:
  - القيمة 0: تعطيل.
  - القيمة 1: تفعيل.
  - البتات 2-3: غير معرف.
  - البت 4: Input Buffer Full.
  - البت 5: Output Buffer Empty.
    - البت Keyboard Clock :6
      - القيمة 0: High-Z.
  - القيمة 1: Pull Clock Low-
    - البت 7: Keyboard Data:
      - القيمة 0: High-Z.
  - القيمة 1: Pull Data Low.

وعند تفعيل البت رقم 1 فان هذا يفعل بوابة A20 ويجب استخدام الامر or حتى يتم الحفاظ على بقية البتات .وبعد ذلك يجب كتابة القيم الى نفس المنفذ باستخدام الامر 0xd1 .

والشفرة التالية توضح كيفية تفعيل بوابة A20 عن طريق منفذ الخروج Output Port لمتحكم لوحة المفاتيح.

#### Listing £.A: Some Code

```
; enable_a20_keyboard_controller_output_port:
 Enable A20 with write to keyboard output port.
enable_a20_keyboard_controller_output_port:
   cli
   pusha ; save all registers
   call wait_input ; wait last operation to be finished.
   ; Disable Keyboard
   mov al, 0xad ; disable keyboard command.
   out 0x64,al
   call wait_input
   ; send read output port command
   mov al, 0xd0 ; read output port command
   out 0x64,al
   call wait_output ; wait output to come.
   ; we don't need to wait_input bescause when output came
      we know that operation are executed.
   ; read input buffer
   in al, 0x60
   push eax
           ; save data.
   call wait_input
   ; send write output port command.
   mov al, 0xd1 ; write output port command.
```

حيث في البداية تم تعطيل لوحة المفاتيح (عن طريق ارسال الامر 0xad) واستدعاء الدالة العاتيح (الامر للتأكد من أن الامر قد تم تنفيذه ومن ثم تم ارسال أمر قراءة منفذ الخروج لمتحم لوحة المفاتيح (الامر 0xda) وانتظار المتحكم حتى ينتهي من تنفيذ الامر ، وقد تم استخدام الدالة wait output لانتظار قيمة منفذ الخروج ، وبعدها تم قراءة هذه القيمة وحفظها في المكدس (Stack) ، وبعد ذلك تم ارسال أمر الكتابة الى منفذ الخروج لمتحكم لوحة المفاتيح (الامر 0xd1) وانتظار المتحكم حي ينتهي من تنفيذ الامر ومن قمنا بارسال قيمة المنفذ الخروج الجديدة بعد أن تم تفعيل البت رقم 1 وهو البت الذي يفعل بوابة A20 ، وفي الاخير تم تفعيل لوحة المفاتيح مجددا.

## ۲.٤. أساسيات ال VGA

في عام 1987 قامت IBM بتطوير مقياس لمتحكمات شاشة الحاسب وهو IBM بتطوير مقياس لمتحكمات شاشة الحاسب وهو signle chip حيث واختصاراً VGA و حائت تسميته ب Array نظرا لانه تم تطويره كشريحة واحدة GGA و CGA و EGA و CGA و EGA

، ويتكون ال VGA من Sequencer unit , CRT Controller , Video DAC ,Video Buffer , video DAC , video , video DAC

ال Video Buffer هو مقطع من الذاكرة segment of memory يعمل كذاكرة للشاشة Video Buffer ، وعند بداية التشغيل فان البايوس يخصص مساحة من الذاكرة بدءا من العنوان 0xa0000 كذاكرة للشاشة وفي حالة تم الكتابة الى هذه الذاكرة فان هذا سوف يغير في الشاشة ، هذا الربط يسمى Graphics Controller فهو الذي يقوم بتحديث محتويات الشاشة بناءاً على البيانات الموجودة في ال Video buffer.

وتدعم ال VGA نمطين للعرض الاول هو النمط النصي Text Mode والاخر هو النمط الرسومي APA وتدعم ال Video buffer ويحدد النمط طريقة التعامل مع ال Video buffer وكيفة عرض البيانات.

النمط الرسومي All Point Addressable Graphics Mode يعتمد على البكسلات ، حيث يمكن التعامل مع كل بسكل موجود على حدة . والبكسل هو أصغر وحدة في الشاشة وتعادل نقطة على الشاشة . أما النمط النصي Text Mode فيعتمد على الحروف Characters ، ولتطبيق هذا النمط فان متحكم الشاشة Character Map الاولى وهي خريطة الحروف two buffers يستخدم ذاكرتين two buffers الأولى وهي خريطة الحروف وهي تعرف البكسلات لكل حرف ويمكن تغيير هذه الخريطة لدعم أنظمة محارف أحرى، أما الذاكرة الثانية فهي Screen Buffer وبمجرد الكتابة عليها فان التأثير سيظهر مباشرة على الشاشة.

ومقياس VGA هو مبني على المقاييس السابقة ، ابتداءا من مقياس VGA هو مبني على المقاييس السابقة ، ابتداءا من مقياس MDA والذي طورته IBM في عام 1981 ، و MDA لا تدعم النمط الرسومي والنمط النصي بحا (يسمى Mode 7). وفي نفس العام قامت IBM بتطوير مقياس Mode 7) الذي كان أول متحكم يدعم الالوان بتطوير مقياس Color Graphics Adapter (واختصارا CGA) الذي كان أول متحكم يدعم الالوان حيث يمكن عرض 16 لون مختلف. وبعد ذلك تم تطوير Enhanced Graphics Adapter.

ويجدر بنا التذكير بان متحكمات VGA متوافقة مع المقاييس السابقة Backward Compatible فعندما يبدأ الحاسب في العمل فان النمط سيكون النمط النصي Mode 7 (الذي ظهر في MDA) ، وهذا يعني اننا سنتعامل مع 80 عمود و 25 صف.

## 1.٣.٤. عنونة الذاكرة في متحكمات VGA

عندما يبدأ الحاسب بالعمل فان البايوس يخصص العناوين من 0xbffff الى 0xa0000 لذاكرة الفيديو Video memroy (موجودة على متحكم VGA) ، هذه العناوين مقسمة كالاتي:

- من 0xb0000 الى 0xb7777: للنمط النصى أحادي اللون 0xb0000 الى 0xb7777.
  - من 0xb8000 الي Color Text Mode :0xbffff الي

وعند الكتابة في هذه العناوين فان هذا سوف يؤثر في الشاشة واظهار القيم التي تم كتابتها ، والمثال التالي يوضح كيفية كتابة حرف A بلون أبيض وخلفية سوداء.

<sup>&</sup>quot;شرح هذه المكونات سيكون في الفصل الخامس باذن الله ، وسيتم التركيز على بعض الاشياء بحسب الحاجة حاليا.

#### Listing £.9: Some Code

```
%define VIDEO_MEMORY 0xb8000 ; Base Address of Mapped
    Video Memory.
%define CHAR_ATTRIBUTE 0x7 ; White chracter on black
    background.

mov edi, VIDEO_MEMORY

mov [edi], 'A' ; print A
mov [edi+1], CHAR_ATTRIBUTE ; in white foreground black
    background.
```

## ٢.٣.٤. طباعة حرف على الشاشة

لطباعة حرف على الشاشة يجب ارسال الحرف الى عنوان ال Video Memory وحتى نتمكن من طباعة العديد من الحروف فانه يجب انشاء متغيران (x,y) لحفظ المكان الحالي للصف والعمود ومن ثم تحويل هذا المكان الى عنوان في ال Video Memoey. وفي البداية ستكون قيم (x,y) هي (0,0) أي ان الحرف سيكون في الجزء الاعلي من اليسار في الشاشة ويجب ارسال هذا الحرف الى عنوان بداية ال Video المحسون في الجزء الاعلي من اليسار في الشاشة ويجب ارسال هذا الحرف الى عنوان بداية ال Color text Mode). ولطباعة حرف آخر فان قيم (x,y) له هي (1,0) الى ويجب ارسال الحرف الى العنوان 0xb8001 وسنستخدم العلاقة التالية للتحويل بين قيم (x,y) الى عنواوين لذاكرة العرض Video Memory:

```
\begin{aligned} videomemory &= 0xb0000 \\ videomemory + &= x + y * 80 \end{aligned}
```

وبسبب أن هناك 80 حرف في كل عمود فانه يجب ضرب قيمة y ب 80 . والمثال التالي يوضح كيفية طباعة حرف عند (4,4) .

address = x + y \* 80

address = 4 + 4 \* 80 = 324

; now add the base address of video memory.

```
address = 324 + 0xb8000 = 0xb8144
```

وبارسال الحرف الى العنوان 0xb8144 فان الحرف سوف يظهر على الشاشة في الصف الخامس والعمود الخامس (الترقيم يبدأ من صفر وأول صف وعمود رقمها صفر).

وكما ذكرنا ان النمط النصي 7 Mode هو الذي يبدأ الحاسب به ، في هذا النمط يتعامل متحكم العرض مع بايتين من الذاكرة لكل حرف يراد طباعته ، يمعنى اذا ما أردنا طباعة الحرف A فانه يجب ارسال الحرف الى العنوان 0xb8000 وخصائص الحرف الى العنوان التالي له 0xb8001 وهذا يعني انه يجب تعديل قانون التحويل السابق واعتبار أن كل حرف يأخذ بايتين من الذاكرة وليس بايت واحد. البايت الثاني للحرف يحدد لون الحرف وكثافة اللون (غامق وفاتح) والجدول التالي يوضح البتات فيه:

- البتات 0-2: لون الحرف:
  - البت 0: أحمر.
  - البت 1: أخضر.
  - البت 2: أزرق.
- البت 3: كثافة لون الحرف ( 0 غامق ، 1 فاتح).
  - البت 4-6: لون خلفية الحرف:
    - البت 0: أحمر.
    - البت 1: أخضر.
    - البت 2: أزرق.
- البت 7: كثافة لون حلفية الحرف ( 0 غامق ، 1 فاتح).

وهكذا توجد 4 بت لتحديد اللون ، والجدول التالي يوضح هذه الألوان:

- 0: Black.
- 1: Blue.
- 2: Green.
- 3: Cyan.
- 4: Red.
- 5: Magneta.
- 6: Brown.
- 7: Light gray.
- 8: Dark Gray.
- 9: Light Blue.
- 10: Light Green.

- 11: Light Cyan.
- 12: Light Red.
- 13: Light Magneta.
- 14: Light Brown.
- 15: White.

اذاً لطباعة حرف على النمط Mode 7 فانه يجب ارسال الحرف وخصائصه الى ذاكرة العرض ، كما يجب مراعاة بعض الامور من تحديث المؤشر Cursor (هو خط underline يظهر ويختفي للدلالة على الموقع الحالي) و الانتقال الى الصف التالي في حالة الوصول الى اخر حرف في العمود أو في حالة كان الحرف المراد طباعته هو حرف الانتقال الى سطر جديد Oxa . والمثال التالي يوضح الدالة putch32 والتي تستخدم لطباعة حرف على الشاشة في النمط المحمى PMode.

#### Listing £. \ .: Some Code

```
; ****************
; putch32: print character in protected mode.
 input:
     bl: character to print.
; ****************************
bits 32
%define VIDEO_MEMORY 0xb8000 ; Base Address of Mapped
  Video Memory.
%define COLUMNS
               80
                     ; text mode (mode 7) has 80
  columns,
           25 ; and 25 rows.
%define ROWS
%define CHAR_ATTRIBUTE 31 ; white on blue.
     db
          0
             ; current x position.
x_pos
y_pos db 0
               ; current y position.
putch32:
   pusha ; Save Registers.
  ; Check if bl is new line ?
```

```
cmp bl,0xa ; if character is newline ?
 je new_row ; yes, jmp at end.
; Calculate the memory offset
 ; because in text mode every character take 2 bytes: one
     for the character and one for the attribute, we must
     calculate the memory offset with the follwing
    formula:
 ; offset = x_pos*2 + y_pos*COLUMNS*2
 xor eax, eax
 mov al, 2
 mul byte[x_pos]
 xor eax, eax
 xor ecx,ecx
 mov cl,byte[y_pos]
 mul ecx
 pop ecx
 add eax,ecx
 add eax, VIDEO_MEMORY ; eax = address to print the
    character.
; Print the chracter.
 mov edi, eax
 mov byte[edi],bl ; print the character,
 mov byte[edi+1],CHAR_ATTRIBUTE ; with respect to the
    attribute.
```

```
; Update the postions.
;
inc byte[x_pos]
cmp byte[x_pos],COLUMNS
je new_row
jmp putch32_end

new_row:

mov byte[x_pos],0 ; clear the x_pos.
inc byte[y_pos] ; increment the y_pos.
putch32_end:

popa ; Restore Registers.
ret
```

وتبدأ هذه الدالة بفحص الحرف المراد طباعته (موجود في المسجل (b) مع حرف الانتقال الى السطر الجديد (b) مع حرف الانتقال الى السلوي يتم نقل التنفيذ الى آخر حسم الدالة والذي يقوم بتصفير قيمة (b) وزيادة قيمة (b) دلالة على الانتقال الى السطر الجديد. أما في حالة كان الحرف هو أي حرف آخر فانه يجب حساب العنوان الذي يجب ارسال الحرف اليه حتى يمكن طباعته (b) وكما ذكرنا أن النمط النصي Mode يستخدم بايتين لكل حرف لذا سيتم استخدام العلاقة التالية للتحويل ما بين (b) الى العنوان المطلوب.

```
videomemory = 0xb0000
videomemory + = x * 2 + y * 80 * 2
```

وكما يظهر في الكود السابق فقد تم حساب هذا العنوان وحفظه في المسجل eax وبعد ذلك تم طباعة الحرف المطلوب بالخصائص التي تم تحديدها مسبقا كثابت. وآخر خطوة في الدالة هي زيادة قيم (x,y) للدالة الى المكان التالي ، وهذا يتم بزيادة x فقط وفي حالة تساوت القيمة مع قيمة آخر عمود في الصف فانه يتم زيادة قيمة y وتصفير x دلالة على الانتقال الى الصف التالي.

## ٣.٣.٤. طباعة السلاسل النصية strings

لطباعة سلسلة نصية سنستخدم دالة طباعة الحرف وسنقوم بأخذ حرف حرف من السلسة وارسالها الى دالة طباعة الحرف حتى تنتهي السلسلة ، والشفرة التالية توضح الدالة puts32 لطباعة سلسلة نصية.

#### Listing £.11: Some Code

```
; puts32: print string in protected mode.
  input:
      ebx: point to the string
bits 32
puts32:
   pusha ; Save Registers.
   mov edi, ebx
 @loop:
   mov bl,byte[edi] ; read character.
   cmp bl, 0x0
            ; end of string ?
                ; yes, jmp to end.
   je puts32_end
              ; print the character.
   call putch32
   inc edi
          ; point to the next character.
   jmp @loop
 puts32_end:
 ; Update the Hardware Cursor.
   ; After print the string update the hardware cursor.
```

```
mov bl,byte[x_pos]
mov bh,byte[y_pos]

call move_cursor

popa ; Restore Registers.

ret
```

في هذه الدالة سيتم قراءة حرف حرف من السلسة النصية وطباعته الى أن نصل الى نهاية السلسلة (القيمة 0x0) ، وبعد ذلك سيتم تحديث المؤشر وذلك عن طريق متحكم CRT Controller ونظراً لان التعامل معه بطئ قليلا فان تحديث المؤشر سيكون بعد طباعة السلسلة وليس بعد طباعة كل حرف .

## ۲.۳.٤. تحدیث المؤشر Hardware Cursor

عند طباعة حرف او سلسلة نصية فان مؤشر الكتابة لا يتحرك من مكانه الا عند تحديده يدويا ، وهذا يتم عن طريق التعامل مع متحكم Data Register . هذا المتحكم يحوي العديد من المسجلات ولكننا سوف نركز على مسجل البيانات Data Register ومسجل نوع البيانات الى مسجل المسجل Index بيانات الى هذا المتحكم ، فيجب او لا تحديد نوع البيانات وذلك بارسالها الى مسجل Register ومن ثم ارسال البيانات الى مسجل البيانات الى مسجل Data Register ، وفي حواسيب x86 فان مسجل البيانات يأخذ العنوان x86 ومسجل ومسجل Index Register يأخذ العنوان 3d4 . المسجل المسجل نوع البيانات Index Register .

- 0x0: Horizontal Total.
- 0x1: Horizontal Display Enable End.
- 0x2: Start Horizontal Blanking.
- 0x3: End Horizontal Blanking.
- 0x4: Start Horizontal Retrace Pulse.
- 0x5: End Horizontal Retrace.
- 0x6: Vertical Total.
- 0x7: Overflow.
- 0x8: Preset Row Scan.
- 0x9: Maximum Scan Line.

- Oxa: Cursor Start.
- 0xb: Cursor End.
- 0xc: Start Address High.
- 0xd: Start Address Low.
- Oxe: Cursor Location High.
- 0xf : Cursor Location Low.
- 0x10: Vertical Retrace Start.
- 0x11: Vertical Retrace End.
- 0x12: Vertical Display Enable End.
- 0x13: Offset.
- 0x14: Underline Location.
- 0x15: Start Vertical Blanking.
- 0x16: End Vertical Blanking.
- 0x17: CRT Mode Control.
- 0x18: Line Compare.

وعند ارسال أي من القيم السابقة الى مسجل Index Reigster فان هذا سيحدد نوع البيانات التي سترسل الى مسجل البيانات Data Register. ومن الجدول السابق سنجد أن القيمة  $0 \times 1$ 0 ستحدد قيمة x للمؤشر و بعد ذلك يجب ارسال قيم x,y الى مسجل البيانات على التوالي مع ملاحظة أن متحكم CRT يتعامل مع بايت واحد لكل حرف وهذا يعني أننا سنستخدم القانون التالي للتحويل من قيم (x,y) الى عناوين.

videomemory = x + y \* 80

والشفرة التالية توضح عمل الدالة move cursor والتي تعمل على تحريك المؤشر.

#### Listing £.17: Some Code

```
; ******************************
; move_cursor: Move the Hardware Cursor.
; input:
; bl: x pos.
; bh: y pos.
```

```
; ***************************
bits 32
move_cursor:
   pusha ; Save Registers.
  ; Calculate the offset.
   ; offset = x_pos + y_pos*COLUMNS
   xor ecx,ecx
   mov cl,byte[x_pos]
   mov eax, COLUMNS
   mul byte[y_pos]
   add eax, ecx
   mov ebx, eax
  ; Cursor Location Low.
   mov al, 0xf
   mov dx, 0x3d4
   out dx,al
   mov al,bl
   mov dx, 0x3d5
   out dx,al
  ; Cursor Location High.
   mov al, 0xe
   mov dx, 0x3d4
   out dx,al
```

```
mov al,bh
mov dx,0x3d5
out dx,al

popa ; Restore Registers.
ret
```

## 2.8.6. تنظیف الشاشة o.٣.٤

تنظيف الشاشة هي عملية ارسال حرف المسافة بعدد الحروف الموجودة (80\*25 في نمط Mode 7) و تصفير قيم (x,y). والشفرة التالية توضح كيفية تنظيف الشاشة وتحديد اللون الازرق كخلفية لكل حرف.

#### Listing £.17: Some Code

```
; ******************************
; clear_screen: Clear Screen in protected mode.
; *******************************
bits 32
clear_screen:
   pusha
           ; Save Registers.
   cld
   mov edi, VIDEO_MEMORY
                         ; base address of video memory.
   mov cx,2000 ; 25*80
   mov ah, CHAR_ATTRIBUTE ; 31 = white character on blue
      background.
   mov al, ' '
   rep stosw
   mov byte[x_pos],0
   mov byte[y_pos],0
```

popa ; Restore Registers.

ret

## ٤.٤. تحميل النواة

الى هنا تنتهي مهمة المرحلة الثانية من محمل النظام Second Stage Bootloader ويتبقى فقط البحث عن النواة ونقل التحكم اليها. وفي هذا الجزء سيتم كتابة نواة تجريبية بمدف التأكد من عملية نقل التحكم الى النواة وكذلك بمدف إعادة كتابة شفرة محمل النظام بشكل أفضل.

وسيتم استخدام لغة التجميع لكتابة هذه النواة التجريبية حيث أن الملف الناتج سيكون Pure Binary ولا يحتاج الى محمل خاص ، وابتداءاً من الفصل القادم سنترك لغة التجميع جانبا ونبدأ العمل بلغة السي والسي++.

وبما أننا نعمل في النمط المحمي PMode فلا يمكننا أن نستخدم مقاطعة البايوس 1nt 0x13 لتحميل قطاعات النواة الى الذاكرة ، ويجب أن نقوم بكتابة درايفر لمحرك القرص المرن أو نقوم بتحميل النواة الى الذاكرة قبل الانتقال الى النمط المحمي وهذا ما سنفعله الان ، وسنترك جزئية برمجة محرك القرص المرن لاحقا.

وحيث أن النمط المحمي يسمح باستخدام ذاكرة حتى 4 حيجا ، فان النواة سنقوم بتحميلها على العنوان  $\times 10000$   $\times 10000$  أي عند 1 ميجا من الذاكرة .لكن علينا التذكر بأن النمط الحقيقي لا يدعم الوصول الى العنوان  $\times 10000$  لذلك سنقوم بتحميل النواة أو لا في أي عنوان خالي وليكن  $\times 10000$  وعند الانتقال الى النمط المحمي سنقوم بنسخها الى العنوان  $\times 10000$  ونقل التنفيذ والتحكم اليها. والشفرة التالية توضح نواة ترحيبية.

#### Listing £.\£: Some Code

org 0x100000 ; kernel will load at 1 MB.

bits 32 ; PMode.

jmp kernel\_entry

%include "stdio.inc"

الفصل التالي سيتناول موضوع النواة وكيفية برمجتها بالتفصيل.

```
kernel_message db 0xa,0xa,0xa,"
                                     eqraOS
  v0.1 Copyright (C) 2010 Ahmad Essam"
     - Faculty of Mathematical Sceinces.",0
db 0xa, " " '' '/ '/ '/ ' '' ''
                              / -_) _ `/ __/ _
                              \--/\-, /-/ \-,-/
     db
         0xa,
         \____/ "
     db
         0xa,
                                  /_/
                          ",0
; **************
; Entry point.
kernel_entry:
 ; Set Registers
  mov ds, ax
  mov es,ax
  mov ss,ax
  mov esp, 0x90000 ; set stack.
 ; Clear Screen and print message.
  call clear_screen
  mov ebx, kernel_message
  call puts32
  mov ebx,logo_message
  call puts32
```

```
; Halt the system.; cli
```

والمرحلة الثانية من محمل النظام ستكون هي المسؤولة عن البحث عن النواة وتحميلها ونقل التنفيذ اليها ، وسيتم تحميلها الى الذاكرة قبل الانتقال الى النمط المحمي وذلك حتى نتكمن من استخدام مقاطعة البايوس 0x13 وعند الانتقال الى النمط المحمي سيتم نسخ النواة الى عنوان 1 ميجا ونقل التحكم الى النواة.

ولتحميل النواة الى الذاكرة يجب أو لا تحميل Root Directory الى الذاكرة والبحث عن ملف النواة وفي حالة كان الملف موجودا سيتم قراءة عنوان أول كلستر له ، هذا العنوان سيعمل ك index في جدول FAT (والذي يجب تحميله الى الذاكرة ايضا) وسيتم قراءة القيمة المقابلة لهذا ال index والتي ستخبرنا هل ما اذا كان هذا الكلستر هو آخر كلستر للملف أم لا°.

والشفرة التالية توضح ملف المرحلة الثانية من المحمل stage2.asm ، وتم تقسيم الكود بشكل أكثر تنظيما حيث تم نقل أي دالة تتعلق بالقرص المرن الى الملف floppy.inc (ملف ac. هو ملف للتضمين في ملف آخر) ، والدوال المتعلقة بنظام الملفات موجودة على الملف fat12.inc ودوال الاخراج موجودة في stdio.inc ودالة تعيين جدول الواصفات العام وكذلك تفاصيل الجدول موجودة في الملف gdt.inc ، اخيرا تم انشاء ملف common.inc لحفظ بعض الثوابت المستخدمة دائما.

#### Listing £. 10: Some Code

```
bits 16 ; 16-bit real mode.
org 0x500

start: jmp stage2

;*******************
; include files:
;******************
%include "stdio.inc" ; standard I/O routines.
%include "gdt.inc" ; GDT load routine.
%include "a20.inc" ; Enable A20 routines.
```

<sup>°</sup>راجع الفصل السابق لمعرفة التفاصيل.

تجميع شفرات الملفات مرفقة مع البحث في مجلد /example/ch3/boot وشفرة المحمل النهائية ستكون ملحقة في نهاية البحث.

```
%include "common.inc" ; FAT12 driver.
                 ; common declarations.
;***************
; data and variable
hello_msg
       db      0xa,0xd,"Welcome to eqraOS Stage2",0xa,0xd
  , 0
any key to reboot...",0
; entry point of stage2 bootloader.
; ***********************
stage2:
 ; Set Registers.
  cli
  xor ax, ax
  mov ds, ax
  mov es, ax
  mov ax, 0x0
  mov ss, ax
  mov sp, 0xFFFF
  sti
 ; Load gdt into gdtr.
```

call load\_gdt

```
; Enable A20.
call enable_a20_keyboard_controller_output_port
; Display Message.
mov si, hello_msg
call puts16
; Load Root Directory
 call load_root
; Load Kernel
 xor ebx,ebx
 mov bp, KERNEL_RMODE_BASE ; bx:bp buffer to load
    kernel
 mov si, kernel_name
 call load_file
 mov dword[kernel_size],ecx
 cmp ax, 0
 je enter_stage3
 mov si,fail_message
 call puts16
 hlt
; Go to PMode.
```

```
enter_stage3:
   ; just set bit 0 from cr0 (Control Register 0).
   cli ; important.
   mov eax, cr0
   or eax, 0x1
   mov cr0,eax ; entering pmode.
  ; Fix CS value
   ; select the code descriptor
   jmp CODE_DESCRIPTOR:stage3
;********************
; entry point of stage3
bits 32 ; code now 32-bit
stage3:
  ; Set Registers.
   mov ax, DATA_DESCRIPTOR ; address of data
     descriptor.
   mov ds, ax
   mov ss,ax
   mov es,ax
   mov esp, 0x90000 ; stack begin from 0x90000.
  ; Clear Screen and print message.
```

```
call clear_screen
 mov ebx,stage2_message
 call puts32
 mov ebx,logo_message
 call puts32
; Copy Kernel at 1 MB.
 mov eax,dword[kernel_size]
 movzx ebx,word[bytes_per_sector]
 mul ebx
 mov ebx, 4
 div ebx
 cld
 mov esi, KERNEL_RMODE_BASE
 mov edi, KERNEL_PMODE_BASE
 mov ecx, eax
 rep movsd
; Execute the kernel.
 jmp CODE_DESCRIPTOR:KERNEL_PMODE_BASE
; Hlat the system.
 cli ; clear interrupt.
 hlt
         ; halt the system.
```

```
شكل 1.1.2 محمل النظام أثناء العمل
Plex86/Bochs UGABios 0.6c 08 Apr 2009
This UGA/UBE Bios is released under the GNU LGPL
Please visit :
. http://bochs.sourceforge.net
. http://www.nongnu.org/vgabios
Bochs UBE Display Adapter enabled
Bochs BIOS – build: 09/28/09
$Revision: 1.235 $ $Date: 2009/09/28 16:36:02 $
Options: apmbios pcibios eltorito rombios32
Press F12 for boot menu.
Booting from Floppy...
eqraOS 0.1 Copyright 2010 Ahmad Essam
Welcome to eqraOS Stage2
```

## شكل ٢.٤: بدء تنفيذ النواة

eqraOS v0.1 Copyright (C) 2010 Ahmad Essam University of Khartoum - Faculty of Mathematical Sceinces. 

# القسم III. النواة Kernel

## ٥. مقدمة حول نواة نظام التشغيل

أحد أهم المكونات في نظام التشغيل هي نواة النظام (Kernel) حيث تدير هذه النواة عتاد وموارد الحاسب وتوفر واجهة برمجية عالية تسمح لبرامج المستخدم من الاستفادة من هذه الموارد بشكل حيد.وتعتبر برمجة نواة النظام من أصعب المهمات البرمجية على الاطلاق ، حيث تؤثر هيكلته وتصميمه على كافة نظام التشغيل وهذا ما يميز بعض الانظمة ويجعلها قابلة للعمل في أجهزة معينة. وفي هذا الفصل سنلقى نظرة على النواة وبرمجتها باستخدام لغة السي و السي++ وكذلك سيتم الحديث عن طرق تصميم النواة وميزات وعيوب كل على حدة.

## ٥.١. نواة نظام التشغيل

تعرُّف نواة نظام التشغيل بأنها الجزء الأساسي في النظام والذي تعتمد عليه بقية مكونات نظام التشغيل. ويكمن دور نواة النظام في التعامل المباشر مع عتاد الحاسب وإدارته بحيث تكوِّن طبقة برمجية تبعد برامج المستخدم من تفاصيل وتعقيدات العتاد ، ولا تقتصر على ذلك بل توفر واجهة برمجية مبسطة (يمكن استخدامها من لغة البرمجة المدعومة على النظام) بحيث تمكن برامج المستخدم الاستفادة من موارد الحاسب . وفي الحقيقة لا يوجد قانون ينص على إلزامية وجود نواة للنظام ، حيث يمكن لبرنامج ما (يعمل في الحلقة صفر) التعامل المباشر مع العتاد ومع كل الجداول في الحاسب والوصول الى أي بايت في الذاكرة لكن هذا ما سيجعل عملية كتابة البرامج عملية شبه مستحيلة! حيث يجب على كل مبرمج يريد كتابة تطبيق بسيط أن يجيد برمجة العتاد وأساسيات الاقلاع حتى يعمل برنامجه ، اضافة على ذلك لا يمكن تشغيل أكثر من برنامج في نفس الوقت نظراً لعدم وجود بنية تحتية توفر مثل هذه الخصائص ، ولاننسي اعداد وتميئة جداول النظام وكتابة وظائف التعامل مع المقاطعات والأخطاء، ودوال حجز وتحرير الذاكرة وغيرها من الخصائص الضرورية لأي برنامج. كل هذا يجعل عملية تطوير برنامج للعمل على حاسب ما بدون نواة له أمراً غير مرغوبا ، حاصة إذا ذكرنا أن البرنامج يجب تحديثه مجدداً عند نقله الى منصة أحرى ذات عتاد مختلف. اذاً يمكن أن نقول أن نواة النظام هي الجزء الاهم في نظام التشغيل ككل ،حيث تدير النواة عتاد الحاسب من المعالج والذاكرة الرئيسية والأقراص الصلبة والمرنة وغيرها من الأجهزة المحيطة بالحاسب. وحتى نفهم علاقة النواة مع بقية أجزاء النظام ، فانه يمكن تقسيم الحاسب الى عدة مستويات من التجريد

## ٥.١.١. مستويات التجريد

العديد من البرمجيات يتم بنائها على شكل مستويات ، وظيفة كل مستوى هو توفير واجهة للمستوى الذي يليه بحيث تخفي هذه الواجهة العديد من التعقيدات والتفاصيل وكذلك ربما يحمي مستوى ما بعض الخصائص من المستوى الذي يليه ، وغالبا ما يتبع نظام التشغيل لهذا النوع من البرمجيات حيث يمكن تقسيم النظام ككل الى عدة مستويات.

## المستوى الأول: مستوى العتاد

مستوى العتاد هو أدبى مستوى يمكن أن نعرفه ويظهر على شكل متحكمات لعتاد الحاسب ، حيث يرتبط متحكم ما في اللوحة الأم مع متحكم آخر في العتاد نفسه. وظيفة المتحكم في اللوحة الأم هي التخاطب مع المتحكم الاخر في العتاد والذي بدوره يقوم بتنفيذ الأوامر المستقبلة. كيف يقوم المتحكم بتنفيذ الأوامر ؟ هذا هو دور المستوى الثاني.

## المستوى الثاني: مستوى برامج العتاد Firmware

برامج العتاد (Firmware) هي برامج موجودة على ذاكرة بداخل المتحكم (غالبا ذاكرة EEPROM) ، وظيفة هذه البرامج هي تنفيذ الأوامر المرسلة الى المتحكم. ومن الامثلة على مثل هذه البرمجيات برنامج البايوس وأي برنامج موجود في أي متحكم مثل متحكم لوحة المفاتيح.

## المستوى الثالث: مستوى النواة (الحلقة صفر)

النواة وهي أساس نظام التشغيل ، وظيفتها ادارة موارد الحاسب وتوفير واجهة لبقية أجزاء النظام ، وتعمل النواة في الحلقة صفر ، اي أنه يمكن تنفيذ أي أمر والوصول المباشر الى أي عنوان في الذاكرة.

## المستوى الرابع: مستوى مشغلات الأجهزة (الحلقة ١ و ٢)

مشغلات الأجهزة هي عبارة عن برامج للنظام وظيفتها التعامل مع متحكمات العتاد (وذلك عن طريق النواة) سواءا لقراءة النتائج او لارسال الأوامر ، هذه البرامج تحتاج الى أن تعمل في الحلقة ١ و ٢ حتى تتمكن من تنفيذ العديد من الأوامر ، وفي حالة تم تنفيذها على الحلقة صفر فان هذا قد يؤدي الى خطورة تعطل النظام في حالة كان هناك عطل في احد المشغلات كذلك ستكون صلاحيات المشغل عالية فقد يقوم أحد المشغلات بتغيير أحد جداول المعالج مثل جدول الواصفات العام (GDT) والذي بدوره قد يعطل النظام.

## المستوى الخامس: مستوى برامج المستخدم (الحلقة ٣)

المستوى الاخير وهو مستوى برامج المستخدم حيث لا يمكن لهذه البرامج الوصول الى النواة وانما تتعامل فقط مع واحهة برمجة التطبيقات (Application Progeamming Interface) والتي تعرف بدوال (API).

## ٢.٥. وظائف نواة النظام

تختلف مكونات ووظائف نواة نظام التشغيل تبعاً لطريقة التصميم المتبعة ،فهناك العديد من الطرق لتصميم الانوية بعضاً منها يجعل ما هو متعارف عليه بأنه يتبع لنواة النظام ببرنامج للمستخدم (User Program) اوالبعض الاخر عكس ذلك . لذلك سنذكر حالياً المكونات الشائعة في نواة النظام وفي القسم التالي عند الحديث عن هيكلة وطرق تصميم الأنوبة سنفصل أكثر في هذه المكونات ونقسمها بحسب طريقة التصميم.

## 1.7.0. إدارة الذاكرة

أهم وظيفة لنواة النظام هي إدارة الذاكرة حيث أن أي برنامج يجب ان يتم تحمليه على الذاكرة الرئيسية قبل أن يتم تنفيذه ، لذلك من مهام مدير الذاكرة هي معرفة الأماكن الشاغرة ، والتعامل مع مشاكل التجزئة (Fragmentation) حيث من الممكن أن تحوي الذاكرة على الكثير من المساحات الصغيرة والتي لا تكفي لتحميل أي برنامج أو حتى حجز مساحة لبرنامج ما. أحد المشاكل التي على مدير الذاكرة التعامل معها هي معرفة مكان تحميل البرنامج ، حيث يجب أن يكون البرنامج مستقلاً عن العنواين (Position Independent) لكي يتم تحمليه وإلا فلن نعرف ما هو عنوان البداية (Base Address) لهذا البرنامج. فلو فرضنا ان لدينا برنامج binary ونريد تحميله الى الذاكرة فهنا لن نتمكن من معرفة ما هو العنوان الذي يجب أن يكون عليه البرنامج ، لذلك عادة فان الناتج من عملية ترجمة وربط أي برنامج هو الها تبدأ من العنوان ٥x٥، وهكذا سنتمكن دوما من تحميل أي برنامج في بداية الذاكرة. بهذا الشكل لن نتمكن من تنفيذ أكثر من برنامج واحد ، حيث سيكون هناك برنامجا واحدا فقط يبدأ من العنوان 0x0 ، والحل لهذه المشاكل هو باستخدام مساحة العنونة التخيلية (Virtual Address Space) حيث يتم تخصيص مساحة تخيلية من الذاكرة لكل برنامج بحيث تبدأ العنونة تخيليا من 0x0 وبهذا تم حل مشكلة تحميل أكثر من برنامج وحل مشكلة relocation. ومساحة العنوان التخيلية (VAS) هي مساحة من العناوين لكل برنامج بحيث تيدأ من ال 0x0 ومفهوم هذه المساحة هو أن كل برنامج سيتعامل مع مساحة العناوين الخاصة به وهذا ما يؤدي الى حماية الذاكرة ، حيث لن يستطيع أي برنامج الوصول الى أي عنوان آخر بخلاف العناوين الموجودة في VAS. ونظراً لعدم ارتباط ال VAS مع الذاكرة الرئيسية فانه يمكن ان يشير عنوان تخيلي الى ذاكرة احرى بخلاف الذاكرة الرئيسية (مثلا القرص الصلب). وهذا يحل مشكلة انتهاء المساحات الخالية في

المقصود أنها برامج تعمل في الحلقة ٣.

الذاكرة. ويجدر بنا ذكر أن التحويل بين العناوين التخيليه الى الحقيقية يتم عن طريق العتاد بواسطة وحدة ادارة الذاكرة بداخل المعالج (Memory Management Unit). وكذلك مهمة حماية الذاكرة والتحكم في الذاكرة Cache وغيرها من الخصائص والتي سيتم الإطلاع عليها في الفصل الثامن – بمشيئة الله-.

- ٢.٢.٥ إدارة العمليات
  - ٣.٢.٥. نظام الملفات

## ٣.٥. هيكلة وتصميم النواة

توجد العديد من الطرق لتصميم الأنوية وسنستعرض بعض منها في هذا البحث ، لكن قبل ذلك يجب الحديث عن طريقة مفيدة في هيكلة وتصميم الأنوية الا وهي تجريد العتاد (Hardware Abstraction) تسمى طبقة أي يمعنى فصل النواة من التعامل المباشر مع العتاد ، وانشاء طبقة برمجية (Software Layer) تسمى طبقة HAL (اختصارا لكلمة HAL وظيفة طبقة Abstraction Layer) بين النواة وبين العتاد ، وظيفة طبقة على النواة من التعامل مع العتاد .

فصل النواة من العتاد تُتيح العديد من الفوائد ،أولاً شفرة النواة ستكون أكثر مقروئية وأسهل في الصيانة والتعديل لأن النواة ستتعامل مع واجهة أخرى أكثر سهولة من تعقيدات العتاد ، الميزة الثانية والأكثر أهمية هي امكانية نقل النواة (Porting) لأجهزة ذات عتاد مختلف (مثل SPARC,MIPS,...etc) بدون التغيير في شفرة النواة ، فقط سيتم تعديل طبقة HAL من ناحية التطبيق (Implementation) بالاضافة الى إعادة كتابة مشغلات الأجهزة (Devcie Drivers) مجدداً ٢.

## 1.٣.٥. النواة الضخمة Monolithic Kernel

تعتبر الأنوية المصممة بطريقة Monolitic أسرع وأكفأ أنوية في العمل وذلك نظرا لان كل برامج النظام (System Process) تكون ضمن النواة وتعمل في الحلقة صفر ، والشكل التالي يوضح مخطط لهذه الأنوية. المشكلة الرئيسية لهذا التصميم هو انه عند حدوث أي مشكلة في أي من برامج النظام فان النظام سوف يتوقف عن العمل وذلك نظرا لانها تعمل في الحلقة صفر وكما ذكرنا سابقا أن أي حلل في هذا المستوى يؤدي الى توقف النظام عن العمل. مشكلة اخرى يمكن ذكرها وهي ان النواة غير مرنة بمعنى أنه لتغيير نظام الملفات مثلا يجب اعادة تشغيل النظام مجددا.

<sup>&</sup>lt;sup>٢</sup>أغلب أنوية أنظمة التشغيل الحالية تستخدم طبقة HAL، هل تسائلت يوما كيف يعمل نظام جنو/لينوكس على أجهزة سطح المكتب والأجهزة المضمنة!

٣كلمة Mono تُعني واحد ، أما كلمة Lithic فتعني حجري ، والمقصود بأن النواة تكون على شكل كتلة حجرية ليست مرنة وتطويرها وصيانتها معقد.

و كأمثلة على أنظمة تشغيل تعمل بهذا التصميم هي أنظمة يونكس ولينوكس ، وأنظمة ال DOS القديمة وويندوز ما قبل NT.

## ٠٢.٣.٥ النواة المصغرة MicroKernel

الأنوية Microkernel هي الأكثر ثباتا واستقرار ومرونة والأسهل في الصيانة والتعديل والتطوير وذلك نظرا لان النواة تكون أصغر ما يمكن ، حيث أن الوظائف الأساسية فقط تكون ضمن النواة وهي ادارة الذاكرة وادارة العمليات (مجدول العمليات،أساسيات IPC)، أما بقية برامج النظام مثل نظام الملفات ومشغلات الأجهزة وغيرها تتبع لبرامج المستخدم وتعمل في نمط المستخدم (الحلقة ٣) ، وهذا يعني في حالة حدوث خطأ في هذه البرامج فان النظام لن يتأثر كذلك يمكن تغيير هذه البرامج (مثلا تغيير نظام الملفات) دون الحاجة الى اعادة تشغيل الجهاز حيث أن برامج النظام تعمل كبرامج المستخدم . والشكل التالي يوضح مخطط هذه الأنوية.

المشكلة الرئيسية لهذا التصميم هو بطئ عمل النظام وذلك بسبب أن برامج النظام عليها أن تتخاطب مع بعضها البعض عن طريق تمرير الرسائل (Message Passing) أو مشاركة جزء من الذاكرة (Memory) وهذا ما يعرف ب Interprocess Communication.

وأشهر مثال لنظام تشغيل يتبع هذا التصميم هو نظام مينكس الاصدار الثالث.

## ٣.٣.٥. النواة الهجينة Hybrid Kernel

هذا التصميم للنواة ما هو إلا مزيج من التصميمين السابقين ، حيث تكون النواة MicroKernel لكنها تطبق ك Modified MicroKernel ، ويسمى هذا التصميم Hybrid Kernel أو Monolithic Kernel . والشكل التالي يوضح مخطط لهذا التصميم.

و كأمثلة على أنظمة تعمل بهذا التصميم هو أنظمة ويندوز التي تعتمد على معمارية NT ، ونظام BeOS و Plane 9.

## ٥.٤. برمجة نواة النظام

يمكن برمجة نواة نظام التشغيل بأي لغة برمجة ، لكن يجب التأكد من أن اللغة تدعم استخدام لغة التجميع (Anline Assemlby) حيث أن النواة كثيرا ما يجب عليها التعامل المباشر مع أوامر لغة التجميع (مثلا عند تحميل حدول الواصفات العام وحدول المقاطعات وكذلك عند غلق المقطاعات وتفعيلها وغيرها). الشيء الاخر الذي يجب وضعه في الحسبان هو أنه لا يمكن استخدام لغة برمجة تعتمد على مكتبات في وقت التشغيل (ملفات الله مثلا) دون إعادة برمجة هذه المكتبات (مثال ذلك لا يمكن استخدام لغات دوت نت دون إعادة برمجة إطار العمل). وكذلك لا يمكن الإعتماد على دوال النظام الذي تقوم بتطوير نظامك

الخاص فيه (مثلا لن تتمكن من استخدام new لحجز الذاكرة وذلك لانها تعتمد كليا على نظام التشغيل، أيضا دوال الادخال والاخراج تعتمد كليا على النظام).

لذلك غالبا تستخدم لغة السي والسي++ لبرجحة أنوية أنظمة التشغيل نظرا لما تتمتع به اللغتين من ميزات فريدة تميزها عن باقي اللغات ، وتنتشر لغة السي بشكل أكبر لاسباب كثيرة منها هو أنها لا تحتاج الى مكتبة وقت التشغيل (RunTime Library) حتى تعمل البرامج المكتوبة بها على عكس لغة سي++ والتي تحتاج الى (RunTime Library) لدعم الكثير من الخصائص مثل الاستثنائات و دوال البناء والهدم.

وفي حالة استخدام لغة سي أو سي++ فانه يجب إعادة تطوير اجزاء من مكتبة السي والسي++ القياسية printf و printf التشغيل مثل دوال Standard C/C++ Library) وهي الأجزاء التي تعتمد على نظام التشغيل مثل دوال free/delete و دوال حجز الذواكر malloc/new و تحريرها

ونظرا لاننا بصدد برمجة نظام 22 بت ، فإن النواة أيضا يجب أن تكون 32 بت وهذا يعني أنه يجب استخدام مترجم سي أو سي++ 32 بت . مشكلة هذه المترجمات أن المخرج منها (البرنامج) لا يأتي بالشكل الثنائي فقط (Flat Binary) ، وإنما يضاف على الشفرة الثنائية العديد من الأشياء Headers,...etc. ولتحميل مثل هذه البرامج فإنه يجب البحث عن نقطة الإنطلاق للبرنامج (main routine) ومن ثم البدء بتنفيذ الأوامر منها.

وسيتم استخدام مترجم فيجوال سي++ لترجمة النواة ، وفي الملحق سيتم توضيح خطوات تميئة المشروع وازالة أي اعتمادية على مكتبات أو ملفات وقت التشغيل.

وسنعيد كتابة النواة التي قمنا ببرمجتها بلغة التجميع في الفصل السابق ولكن بلغة السي والسي++ ، وسنناقش كيفية تحميل وتنفيذ هذه النواة حيث أن المخرج من مترجم الفيجوال سي++ هو ملف تنفيذي (Portable Executable) ولديه صيغة محددة يجب التعامل معها حتى نتمكن من تنفيذ الدالة الرئيسية للنواة (() main) ، كذلك سنبدأ في تطوير ملفات وقت التشغيل للغة سي++ وذلك حتى يتم دعم بعض خصائص اللغة والتي تحتاج الى دعم وقت التشغيل مثل دوال البناء والهدم والدوال الظاهرية (Virtual Function) ، وفي الوقت الحالي لا يوجد دعم للإستثنائات (Exceptions) في لغة السي++ .

# ٥.٤.٠. تحميل وتنفيذ نواة PE

بما أننا سنستخدم مترجم فيجوال سي++ والذي يخرج لنا ملف تنفيذي (Portable Executable) فانه يجب أن نعرف ما هي شكل هذه الصيغة حتى نتمكن عند تحميل النواة أن ننقل التنفيذ الى الدالة الرئيسية وليست الى أماكن أخرى. ويمكن استخدام مترجمات سي++ أخرى (مثل مترجم ++) لكن يجب ملاحظة أن هذا المترجم يخرج لنا ملف بصيغة ELF وهي صيغة الملفات التنفيذية على نظام جنو/لينوكس. والشكل التالي يوضح صيغة ملف PE الذي نحن بصدد التعامل معه.

يوجد أربع اضافات(headers) لصيغة PE سنطلع عليها بشكل سريع وفي حالة قمنا بتطوير محمل خاص لهذه الصيغة فسيتم دراستها بالتفصيل. و يمكن أن نصف هذه الاضافات بلغة السي++ كالتالي.

٤ كبرنامج محمل النظام الذي قمنا بتطويره في بداية هذا البحث.

### Listing o. 1: Global new/delete operator

```
// header information format for PE files
typedef struct _IMAGE_DOS_HEADER { // DOS .EXE header
   unsigned short e_magic; // Magic number (Should be MZ
   unsigned short e_cblp;  // Bytes on last page of file
                           // Pages in file
   unsigned short e_cp;
                            // Relocations
   unsigned short e_crlc;
   unsigned short e_cparhdr; // Size of header in
       paragraphs
   unsigned short e_minalloc; // Minimum extra paragraphs
       needed
   unsigned short e_maxalloc; // Maximum extra paragraphs
       needed
   unsigned short e_ss;
                         // Initial (relative) SS value
                           // Initial SP value
   unsigned short e_sp;
   unsigned short e_csum; // Checksum
   unsigned short e_ip;
                           // Initial IP value
                          // Initial (relative) CS value
   unsigned short e_cs;
   unsigned short e_lfarlc; // File address of relocation
        table
   unsigned short e_ovno;
                            // Overlay number
   unsigned short e_res[4];  // Reserved words
   unsigned short e_oemid; // OEM identifier (for
       e_oeminfo)
   unsigned short e_oeminfo; // OEM information; e_oemid
       specific
   unsigned short e_res2[10];
                               // Reserved words
   long e_lfanew; // File address of new exe header
  } IMAGE_DOS_HEADER, *PIMAGE_DOS_HEADER;
// Real mode stub program
typedef struct _IMAGE_FILE_HEADER {
   unsigned short Machine;
   unsigned short NumberOfSections;
   unsigned long    TimeDateStamp;
   unsigned long PointerToSymbolTable;
   unsigned long NumberOfSymbols;
```

```
unsigned short SizeOfOptionalHeader;
    unsigned short Characteristics;
} IMAGE_FILE_HEADER, *PIMAGE_FILE_HEADER;
typedef struct _IMAGE_OPTIONAL_HEADER {
    unsigned short Magic;
    unsigned char
                  MajorLinkerVersion;
    unsigned char MinorLinkerVersion;
    unsigned long    SizeOfCode;
    unsigned long SizeOfInitializedData;
    unsigned long SizeOfUninitializedData;
    unsigned long  AddressOfEntryPoint;
                                          // offset of
       kernel_entry
    unsigned long BaseOfCode;
                  BaseOfData;
    unsigned long
                                 // Base address of
    unsigned long
                   ImageBase;
       kernel_entry
    unsigned long SectionAlignment;
    unsigned long FileAlignment;
    unsigned short MajorOperatingSystemVersion;
    unsigned short MinorOperatingSystemVersion;
    unsigned short MajorImageVersion;
    unsigned short MinorImageVersion;
   unsigned short MajorSubsystemVersion;
unsigned short MinorSubsystemVersion;
    unsigned long Reserved1;
    unsigned long    SizeOfImage;
    unsigned long SizeOfHeaders;
    unsigned long CheckSum;
    unsigned short Subsystem;
    unsigned short DllCharacteristics;
    unsigned long    SizeOfStackReserve;
    unsigned long     SizeOfStackCommit;
    unsigned long    SizeOfHeapReserve;
    unsigned long    SizeOfHeapCommit;
    unsigned long LoaderFlags;
    unsigned long
                   NumberOfRvaAndSizes;
    IMAGE_DATA_DIRECTORY DataDirectory[DIRECTORY_ENTRIES];
} IMAGE_OPTIONAL_HEADER, *PIMAGE_OPTIONAL_HEADER;
```

منها ، هذا العنوان موجود في أحد المتغيرات في آخر إضافة (header) وهي IMAGE OPTIONAL منها ، وحتى نحصل على عنوان هذه الأضافة يجب أن نبدأ من أول إضافة وذلك بسبب أن الاضافة الثانية ذات حجم متغير وليست ثابته مثل بقية الاضافات.

وبالنظر الى أول إضافة IMAGE DOS HEADER وبالتحديد الى المتغير e Ifanew حيث يحوي عنوان الإضافة الثالثة IMAGE FILE HEADER والتي هي اضافة ثابته الحجم ، ومنها نصل الى آخر إضافة وفقراً المتغير AddressOfEntryPoint الذي يحوي عنوان AddressOfEntryPoint والذي يحوي عنوان البداية للدالة ويجب اضافته لقيمة ال offset ، وبعد ذلك يتم نقل التنفيذ الى الدالة بواسطة الامر call. والشفرة التالية توضح طريقة ذلك (ويتم تنفيذها في المرحلة الثانية من محمل النظام مباشرة بعدما يتم تحميل النواة الى الذاكرة على العنوان KERNEL PMODE BASE).

### Listing o.Y: Global new/delete operator

```
mov ebx, [KERNEL_PMODE_BASE+60]
add ebx, KERNEL_PMODE_BASE     ; ebx = _IMAGE_FILE_HEADER

add ebx, 24     ; ebx = _IMAGE_OPTIONAL_HEADER

add ebx, 16     ; ebx point to AddressOfEntryPoint

mov ebp, dword[ebx]     ; epb = AddressOfEntryPoint

add ebx, 12     ; ebx point to ImageBase

add ebp, dword[ebx]     ; epb = kernel_entry

cli

call ebp
```

# ٠٤.٥. تطوير بيئة التشغيل للغة سي++

حتى نتمكن من استخدام جميع خصائص لغة سي++ فانه يجب كتابة بعض الشفرات التشغيلية (startup) والتي تمهد وتعرف العديد من الخصائص في اللغة ، وفي هذا الجزء سيتم تطوير مكتبة وقت التشغيل للغة سي++ (C++ Runtime Library) وذلك نظراً لأننا قد الغينا الإعتماد على مكتبة وقت التشغيل التي تأتي مع المترجم المستخدم في بناء النظام (النظام الخاص بنا) حيث أن هذه المكتبة تعتمد على نظام التشغيل المستخدم في عملية التطوير مما يسبب مشاكل استدعاء دوال ليست موجودة.

وبدون تطوير هذه المكتبة فلن يمكن تميئة الكائنات العامة (Global Object) و حذف الكائنات ، وكذلك الدون تطوير هذه المحاسنة (Exceptions) و RTTI والاستثنائات (Exceptions).

### المعاملات العامة Global Operator

سيتم تعريف معامل حجز الذاكرة (new) وتحريرها (delete) في لغة السي++ ، ولكن لاننا حاليا لم نبرمج مديراً للذاكرة فان التعريف سيكون خاليا.والمقطع التالي يوضح ذلك.

### Listing o. w: Global new/delete operator

```
void* __cdecl ::operator new (unsigned int size) {return 0;}
void* __cdecl operator new[] (unsigned int size) {return 0;}
void __cdecl ::operator delete (void * p) {}
void __cdecl operator delete[] (void * p) {}
```

#### Pure virtual function call handler

ايضا يجب تعريف دالة للتعامل مع الدوال الظاهرية النقية (Pure virtual function) $^{\circ}$ ، حيث سيقوم المترجم باستدعاء الدالة ()  $^{\dagger}$ purecall أينما وجد عملية استدعاء لدالة () Pure virtual ، لذلك أن أردنا دعم الدوال Pure virtual يجب تعريف الدالة purecall ، وحاليا سيكون التعريف كالاتي.

### Listing o. :: Global new/delete operator

```
int __cdecl ::_purecall() { for (;;); return 0; }
```

#### دعم الفاصلة العائمة Floating Point Support

لدعم الفاصلة العائمة (Floating Point) في سي++ فانه يجب تعيين القيمة 1 للمتغير fltused ، وكذلك يجب تعريف الدالة () ftol2 sse والتي تحول من النوع float كالتالي.

<sup>°</sup>عند تعريف دالة بأنما Pure virtual داخل أي فئة فإن هذا يدل على أن الفئة بحردة (Abstract) ويجب إعادة تعريف الدالة (Override) في الفئات المشتقة من الفئة التي تحوي هذه الدالة، والا ستكون الفئة المشتقة . آهذه الدالة يقوم مترجم الفيجوال سي++ باستدعائها.وقد تختلف من مترجم لآخر.

### Listing o.o: Global new/delete operator

```
extern "C" long __declspec (naked) _ftol2_sse() {
  int a;
#ifdef i386
  _asm {
    fistp [a]
    mov ebx, a
  }
#endif
}
extern "C" int _fltused = 1;
```

### هيئة الكائنات العامة والساكنة

عندما يجد المترجم كائنا فانه يضيف مهيئاً ديناميكيا له (Dynamic initializer) في قسم خاص من البرنامج وهو القسم crt. وقبل أن يعمل البرنامج فان وظيفة مكتبة وقت التشغيل هي استدعاء وتنفيذ كل المهيئات وذلك حتى تأخذ الكائنات قيمها الابتدائية (عبر دالة البناء Constructor). وبسبب أننا أزلنا مكتبة وقت التشغيل فانه يجب انشاء القسم crt. وهذا يتم عن طريق موجهات المعالج التمهيدي (Preprocessor) الموجودة في المترجم.

هذا القسم crt. يحوي مصفوفة من مؤشرات الدوال (Function Pointer) ، ووظيفة مكتبة وقت التشغيل هي استدعاء كل الدوال الموجودة وذلك بالمرور على مصفوفة المؤشرات الموجودة . و يجب أن نعلم أن مصفوفة المؤشرات موجودة حقيقة داخل القسم crt:xcu. حيث أن الجزء الذي يلي العلامة dollar sign يحدد المكان بداخل القسم ، وحتى نتمكن من استدعاء وتنفيذ الدوال عن طريق مصفوفة المؤشرات فانه يجب انشاء مؤشر الى بداية القسم crt:xcu. وفي نهايته ، مؤشر البداية سيكون في القسم في القسم crt:xcu. ومؤشر النهاية سيكون في القسم crt:xcu. وماشرة ، ومؤشر النهاية سيكون في القسم crt:xcu. وماشرة .

و بخصوص القسم crt. الذي سننشئه فاننا لا نملك صلاحيات قراءة وكتابة فيه ، لذلك الحل في أن نقوم بدمج هذا القسم مع قسم البيانات data. . والشفرة التالية توضح ما سبق.

### Listing 6.7: Global new/delete operator

٧في أي برنامج تنفيذي يوجد العديد من الأقسام، مثلا قسم البيانات data. وقسم الشفرة code. والمكدس stack. وغيرها.

```
// Function pointer typedef for less typing
typedef void (__cdecl *_PVFV) (void);
// __xc_a points to beginning of initializer table
#pragma data_seg(".CRT$XCA")
_{PVFV} _{-xc_a[]} = \{ 0 \};
// __xc_z points to end of initializer table
#pragma data_seg(".CRT$XCZ")
_{PVFV} _{-xc_z[]} = \{ 0 \};
// Select the default data segment again (.data) for the
   rest of the unit
#pragma data_seg()
// Now, move the CRT data into .data section so we can read/
   write to it
#pragma comment(linker, "/merge:.CRT=.data")
// initialize all global initializers (ctors, statics,
   globals, etc..)
void __cdecl _initterm ( _PVFV * pfbegin, _PVFV * pfend ) {
  //! Go through each initializer
    while ( pfbegin < pfend )</pre>
    //! Execute the global initializer
      if ( *pfbegin != 0 )
            (**pfbegin) ();
      //! Go to next initializer inside the initializer
         table
        ++pfbegin;
    }
}
// execute all constructors and other dynamic initializers
void _cdecl init_ctor() {
   _atexit_init();
```

```
_initterm(__xc_a, __xc_z);
}
```

### حذف الكائنات

لكي يتم حذف الكائنات (Objects) يجب انشاء مصفوفة من مؤشرات دوال الهدم (Objects) ، وذلك بسبب أن المترجم عندما يجد دالة هدم فانه يضيف مؤشراً الى دالة الهدم بداخل هذه المصفوفة وذلك حتى يتم استدعائها لاحقا (عند استدعاء الدالة () exit)، ويجب تعريف الدالة atexit حيث أن مترجم الفيجوال سي++ يقوم باستدعائها عندما يجد أي كائن ، وظيفة هذه الدالة هي اضافة مؤشر لدالة هدم الكائن الى مصفوفة المؤشرات ، ومخصوص مصفوفة المؤشرات فانه يمكن حفظها في أي مكان على الذاكرة . والشفرة التالية توضح ما سبق.

### Listing o.v: Global new/delete operator

```
/! function pointer table to global deinitializer table
static _PVFV * pf_atexitlist = 0;
// Maximum entries allowed in table. Change as needed
static unsigned max_atexitlist_entries = 32;
// Current amount of entries in table
static unsigned cur_atexitlist_entries = 0;
//! initialize the de-initializer function table
void __cdecl _atexit_init(void) {
    max_atexitlist_entries = 32;
  \ensuremath{//} Warning: Normally, the STDC will dynamically allocate
     this. Because we have no memory manager, just choose
  // a base address that you will never use for now
 pf_atexitlist = (_PVFV *)0x5000;
//! adds a new function entry that is to be called at
   shutdown
int __cdecl atexit(_PVFV fn) {
```

```
//! Insure we have enough free space
  if (cur_atexitlist_entries>=max_atexitlist_entries)
   return 1;
  else {
    //! Add the exit routine
    *(pf_atexitlist++) = fn;
    cur_atexitlist_entries++;
 return 0;
//! shutdown the C++ runtime; calls all global de-
   initializers
void _cdecl exit () {
  //! Go through the list, and execute all global exit
     routines
 while (cur_atexitlist_entries---) {
      //! execute function
      (*(--pf_atexitlist)) ();
}
```

# ٥.٤.٥. نقل التنفيذ الى النواة

بعد أن قمنا بعمل تحليل (Parsing) لصيغة ملف PE ونقل التنفيذ الى الدالة () Parsing والتي تعتبر أول دالة يتم تنفيذها في نواة النظام ، وأول ما يجب تنفيذه فيها هو تحديد قيم مسجلات المقاطع والتي تعتبر أول دالة يتم تنفيذها في نواة النظام ، وأول ما يجب تنفيذه فيها هو تحديد قيم مسجلات المقاطع وانشاء مكدس (Stack) وبعد ذلك يجب تحمية الكائنات العامة ومن ثم استدعاء الدالة () main التي تحوي شفرة النواة ، واخيرا عندما تعود الدالة () main يتم حذف الكائنات وايقاف النظام (Hang). والشفرة التالية توضح ذلك

### Listing o.A: Global new/delete operator

```
extern void _cdecl main ();  // main function.
extern void _cdecl init_ctor();  // init constructor.
extern void _cdecl exit ();  // exit.
```

```
void _cdecl kernel_entry ()
#ifdef i386
 _asm {
   cli
   mov ax, 10h
                  // select data descriptor in GDT.
   mov ds, ax
   mov es, ax
   mov fs, ax
   mov gs, ax
   mov ss, ax
                     // Set up base stack
   mov esp, 0x90000
   mov ebp, esp
                    // store current stack pointer
   push ebp
#endif
 // Execute global constructors
 init_ctor();
 // Call kernel entry point
 main();
 // Cleanup all dynamic dtors
 exit();
#ifdef i386
 _asm cli
#endif
 for(;;);
```

وتعريف الدالة () main حالياً سيكون خاليا.

# ٥.٥. نظرة على شفرة نظام إقرأ

أهم الخصائص التي يجب مراعتها أثناء برجحة نواة نظام التشغيل هي خاصية المحمولية على صعيد الأجهزة وللنصات  $^{\Lambda}$  وخاصية قابلية توسعة النواة (Expandibility) و لذلك تم الإتفاق على أن تصميم نواة نظام تشغيل إقرأ سيتم بنائها على طبقة HAL حتى تسمح لأي مطور فيما بعد إعادة تطبيق هذه الطبقة لدعم أجهزة وعتاد آخر. وحتى نحصل على أعلى قدر من المحمولية وقابلية التوسعة في نواة النظام فانه سيتم تقسيم الشفرات البرمجية للنواة الى وحدات مستقلة بحيث تؤدي كل وحدة وظيفة ما ، وفي نفس الوقت يجب أن تتوافر واجهة عامة (Interface) لكل وحدة بحيث نتمكن من الاستفادة من خدمات هذه الوحدة دون الحاجة لمعرفة تفاصيلها الداخلية. وفي بداية تصميم المشروع فان عملية تصميم الواجهة تعتبر أهم بكثير من عملية برمجة محتويات الوحدة أو ما يسمى بالتنفيذ (Impelmentation) نظراً لان التنفيذ قد لا يؤثر على هيكلة المشروع ومعماريته مثلما تؤثر الواجهة .

### • eqraOS:

- boot: first-stage and second-stage bootloader.
- core:
  - \* kernel:Kernel program PE executable file type.
  - \* hal:Hardware abstraction layer.
  - \* lib:Standard library runtime and standard C/C++ library.
  - \* include:Standard include headers.
  - \* debug:Debug version of eqraOS.
  - \* release: Final release of egraOS.

# ٥.٦. مكتبة السي القياسية

نظراً لأنه قد تم إلغاء الاعتماد على مكتبة السي والسي++ القياسية أثناء تطوير نواة نظام التشغيل فانه يجب انشاء هذه المكتبة حتى نتمكن من استخدام لغة سي وسي++ ، وبسبب أن عملية إعادة برمحة هذه المكتبات يتطلب وقتاً وجهدا فاننا سنركز على بعض الملفات المستخدمة بكثرة و نترك البقية للتطوير لاحقا.

<sup>&</sup>lt;sup>م</sup>على عكس محمل النظام Bootloader والذي يعتمد على معمارية العتاد والمعالج.

### تعریف NULL

في لغة سي++ يتم تعريف NULL على ألها القيمة 0 بينما في لغة السي تعرف ب 0 (\*void).

### Listing o. 4: null.h:Definition of NULL in C and C++

```
#ifndef NULL_H
#define NULL_H
#if define (\_MSC\_VER) && (\_MSC\_VER > = 1020)
#pargma once
#endif
#ifdef NULL
#undev NULL
#endif
#ifdef __cplusplus
extern "C"
#endif
/* C++ NULL definition */
#define NULL 0
#ifdef __cplusplus
#else
/* C NULL definition */
#define NULL (void*) 0
#endif
#endif //NULL_H
```

وعند ترجمة النواة بمترجم سي++ فان القيمة cplusplus\_\_ تكون معرَّفة لديه ، أما في حالة ترجمة النواة بمترجم سي فان المترجم لا يُعرِّف تلك القيمة.

### تعریف size\_t

يتم تعريف size\_t على أنها عدد صحيح 32-bit بدون إشارة (unsigned).

### Listing o. 1 ·: size\_t.h:Definition of size\_t in C/C++

```
#ifndef SIZE_T_H
#define SIZE_T_H

#ifdef __cplusplus
extern "C"
{
    #endif

/* Stdandard definition of size_t */
typedef unsigned size_t;

#ifdef __cplusplus
}
#endif

#endif //SIZE_T_H
```

# إعادة تعريف أنواع البيانات

أنواع البيانات (Data Types) تختلف حجمها بحسب المترجم والنظام الذي تم ترجمة البرنامج عليه ، ويفضل أن يتم اعادة تعريفها (typedef) لتوضيح الحجم والنوع في آن واحد .

## Listing 6.11: stdint.h:typedef data type

```
#ifndef STDINT_H
#define STDINT_H`

#define __need_wint_t
#define __need_wchar_t

/* Exact—width integer type */
```

typedef char int8\_t; typedef unsigned char uint8\_t; typedef short int16\_t; typedef unsigned short uint16\_t; typedef int32\_t; typedef unsigned int uint32\_t; typedef long long  $int64_t;$ typedef unsigned long long uint64\_t; // to be continue.. #endif //STDINT\_H

ولدعم ملفات الرأس للغة سي++ فان الملف السابق سيتم تضمينه في ملف cstdint وهي التسمية التي تتبعها السي++ في ملفات الرأس<sup>9</sup>.

## Listing o. 17: cstdint:C++ typedef data type

#ifndef CSTDINT\_H
#define CSTDINT\_H
#include <stdint.h>
#endif //CSTDINT\_H

# نوع الحرف

ملف ctype.h يحوي العديد من الماكرو (Macros) والتي تحدد نوع الحرف (عدد، حرف، حرف صغير، مسافة، حرف تحكم،...الخ).

### Listing o. 17: ctype.h:determine character type

#ifndef CTYPE\_H
#define CTYPE\_H

<sup>9</sup>ملفات الرأس للغة سي++ تتبع نفس هذا الأسلوب لذلك لن يتم ذكرها مجددا وسنكتفى بذكر ملفات الرأس للغة سي.

```
#ifdef _MSC_VER
#pragma warning (disable:4244)
#endif
#ifdef __cplusplus
extern "C"
#endif
extern char _ctype[];
/* constants */
#define CT_UP
               0x01 // upper case
               0x02 // lower case
#define CT_LOW
               0x04 // digit
#define CT_DIG
                0x08 // control
#define CT_CTL
               0x10 // punctuation
#define CT_PUN
#define CT_WHT
               0x20 // white space (space, cr, lf, tab).
#define CT_SP 0x80 // sapce.
/* macros */
#define isalnum(c)
                    ( (_ctype+1) [ (unsigned) (c) ] & (CT_UP |
   CT_LOW | CT_DIG) )
#define isalpha(c)
                    ((_ctype + 1)[(unsigned)(c)] & (CT_UP
  CT_LOW))
#define iscntrl(c)
                     ((_ctype + 1)[(unsigned)(c)] & (
  CT_CTL))
// to be continue..
#ifdef __cplusplus
#endif
#endif // CTYPE_H
```

دعم الدوال بعدد غير محدود من الوسائط .٧.٥ دالة طباعة المخرجات للنواة

# ٦. المقاطعات Interrupts

المقاطعات هي طريقة لإيقاف المعالج بشكل مؤقت من تنفيذ عملية ما (Current Process) والبدء بتنفيذ أوامر أخرى . وكمثال على ذلك هو عند الضغط على أي حرف في لوحة المفاتيح فان هذا يولد مقاطعة (وامر أخرى . وكمثال على ذلك هو عند الضغط على أي حرف في لوحة المفاتيح فان هذا يولد مقاطعة (Interrupt) تأتي كإشارة الى المعالج بأن يوقف ما يعمل عليه حاليا ويحفظ كل القيم التي يحتاجها لكي يستطيع مواصلة ما تم قطعه ، وفي حالة وجود دالة للتعامل مع هذه المقاطعة (مقاطعة وحة المفاتيح) وتسمى والد دالة معالجة المقاطعة (مثلا يتم قراءة الحرف الذي تم ادخاله من متحكم لوحة المفاتيح ومن ثم ارساله الى متغير في الذاكرة) وعندما تنتهي دالة معالجة المقاطعة من عملها فان المعالج يعود ليُكُمِل تنفيذ العملية التي كان يعمل عليها. والمقاطعات إما تكون مقاطعات عتادية عملها فان المعالج يعود ليُكُمِل تنفيذ العملية التي كان يعمل عليها. والمقاطعات إما تكون مقاطعات عتادية من خلال البرامج عن طريق تعليمة n int أو تكون برجمية (Page Fault بأخطاء من خلال البرامج عن طريق تعليمة أو عند حدوث (Page Fault) وتسمى هذه المقاطعات بأخطاء عمل النظام في حالة لم تتوفر دالة لمعالجتها.

# ١٠٢. المقاطعات البرمجية Software Interrupts

المقاطعات البرمجية هي مقاطعات يتم اطلاقها من داخل البرنامج (عن طريق الأمر int n) لِنقل التنفيذ الى دالة أخرى تعالج هذه المقاطعة (Interrupt handler)، وغالبا ما تستخدم هذه المقاطعات في برامج المستخدم (Ring3 user mode) للاستفادة من حدمات النظام (مثلا للقراءة والكتابة في أجهزة الإدخال والإخراج حيث لا توجد طريقة اخرى لذلك في نمط المستخدم).

# ١.١.٦. المقاطعات في النمط الحقيقي

في النمط الحقيقي عندما يتم تنفيذ أمر المقاطعة (وهو ما يسمى بطلب تنفيذ المقاطعة (Interrupt Request) وتختصر بــ(IRQ) فان المعالج يأخذ رقم المقاطعة المطلوب تنفيذها ويذهب بها الى حدول المقاطعات (IRQ) فان المعالج يأخذ رقم المقاطعة المطلوب تنفيذها ويذهب بها الى حدول المقاطعات (Interrupt Vector Table) ، هذا الجدول يبدأ من العنوان الحقيقي 0x0 وينتهى عند العنوان (عدول يبدأ من العنوان الحقيقي 0x0 وينتهى عند العنوان المحدول يبدأ من العنوان الحقيقي 0x0

ويحوي كل سجل فيه على عنوان دالة معالجة المقاطعة (IR) والتي يجب تنفيذها لتخديم المقاطعة المطلوبة. حجم العنوان هو أربع بايت وتكون كالتالي:

- Byte 0: Low offset address of IR.
- Byte 1: High offset address of IR.
- Byte 2: Low Segment address of IR.
- Byte 3: High Segment Address of IR.

ويتكون الجدول من 256 مقاطعة (وبحسبة بسيطة يكون حجم الجدول هو 1024 بايت وهي ناتجة مُن ضُرب عدّد المقاطعات في حجم كل سجل )، بعض منها مُحجوز والبعض الاخر يستخدمه المعالج والبقية متروكة لمبرمج نظام التشغيل لدعم المزيد من المقطاعات. وبسبب أن الجدول يتكون فقط من عناوين لدوال معالجة المقاطعات فان هذا يمكنناً من وضع الدالة في أي مكان على الذَّاكرة ومن ثم وضع عنوانها داخل هذا السجل (يتم هذا عن طريق مقاطعات البايوس)، والجدول التالي يوضح IVT والمقاطعات الموجودة فيه.

Base Address	Interrupt Number	Description
0x000	0	Divide by 0
0x004	1	Single step (Debugger)
0x008	2	Non Maskable Interrupt (NMI) Pin
0x00C	3	Breakpoint (Debugger)
0x010	4	Overflow
0x014	5	Bounds check
0x018	6	Undefined Operation Code
0x01C	7	No coprocessor
0x020	8	Double Fault
0x024	9	Coprocessor Segment Overrun
0x028	10	Invalid Task State Segment (TSS)
0x02C	11	Segment Not Present
0x030	12	Stack Segment Overrun
0x034	13	General Protection Fault (GPF)
0x038	14	Page Fault
0x03C	15	Unassigned
0x040	16	Coprocessor error
0x044	17	Alignment Check (486+ Only)
0x048	18	Machine Check (Pentium/586+ Only)
0x05C	19-31	Reserved exceptions
0x068 - 0x3FF	32-255	Interrupts free for software use

# ٢.١.٦. المقاطعات في النمط المحمى

في النمط المحمي يستخدم المعالج حدولاً خاصاً يسمى بجدول واصفات المقاطعات (Interrupt Descriptor) ويختصر ب IDT ، هذا الجدول يشابه حدول IVT حيث يتكون من 256 واصفة كل واصفة مخصصة لمقاطعة ما (اذاً الجدول يحوي 256 مقاطعة) ، حجم كل واصفة هو 8 بايت تحوي عنوان دالة معالجة المقاطعة (IR) و نوع الناحب (selector type: code or data) في حدول GDT الذي تعمل عليه دالة معالجة المقاطعة ، بالإضافة الى مستوى الحماية المطلوب والعديد من الخصائص توضحها التركيبة التالية.

- Bits 0-15:
  - Interrupt / Trap Gate: Offset address Bits 0-15 of IR
  - Task Gate: Not used.
- Bits 16-31:
  - Interrupt / Trap Gate: Segment Selector (Useually 0x10)
  - Task Gate: TSS Selector
- Bits 31-35: Not used
- Bits 36-38:
  - Interrupt / Trap Gate: Reserved. Must be 0.
  - Task Gate: Not used.
- Bits 39-41:
  - Interrupt Gate: Of the format 0D110, where D determins size
    - \* 01110 32 bit descriptor
    - \* 00110 16 bit descriptor
  - Task Gate: Must be 00101
  - Trap Gate: Of the format 0D111, where D determins size
    - \* 01111 32 bit descriptor
    - \* 00111 16 bit descriptor
- Bits 42-44: Descriptor Privedlge Level (DPL)
  - 00: Ring 0
  - 01: Ring 1
  - 10: Ring 2
  - 11: Ring 3

- Bit 45: Segment is present (1: Present, 0:Not present)
- Bits 46-62:
  - Interrupt / Trap Gate: Bits 16-31 of IR address
  - Task Gate: Not used

والمثال التالي يوضح انشاء واصفة واحدة بلغة التجميع حتى يسهل تتبع القيم ، وسيتم كتابة مثال كامل لاحقا بلغة السي.

### Listing 7.1: Example of interrupt descriptor

#### idt\_descriptor:

baseLow dw 0x00x8 selector dw reserved db 0x0; 010001110 flags db 0x8e baseHi dw 0x0

المتغير الأول baseLow هو أول 16 بت من عنوان دالة معالجة المقاطعة IR ويكمل الجزء الاخر من العنوان المتغير baseHi وفي هذا المثال العنوان هو 0x0 بمعنى أن دالة تخديم المقاطعة ستكون في العنوان 0x0. وبما أن دالة معالجة (تخديم) المقاطعة تحوي شفرة برمجية للتنفيذ وليست بيانات (Data) فان قيمة المتغير selector يجب أن تكون 0x8 للإشارة الى ناخب الشفرة (Code Selector) في حدول الواصفات العام (GDT). أما المتغير flags فان قيمته هي 010001110b دلالة على أن الواصفة هي 32-bit وأن مستوى الحماية هو الحلقة صفر (Ring0).

وبعد أن يتم أنشاء أغلب الواصفات بشكل متسلَّسُل (في أي مكان على الذاكرة) ، يجب أن ننشئ جدول IDT وهذا يتم عن طريق حفظ عنوان أول واصفة في متغير وليكن idt\_start وعنوان نهاية الواصفات في المتغير idt\_end ومن ثم انشاء مؤشراً يسمى idt\_ptr والذي يجب أن يكون في صورة معينة بحيث يحفظ عنوان بداية الجدول و هايته:

### Listing \\.Y: Value to put in IDTR

```
idt_ptr:
```

```
limit dw idt_end - idt_start ; bits 0-15 is size of idt
                     ; base of idt
base dd idt_start
```

هذا المؤشر يجب أن يتم تحميله الى المسجل IDTR (وهو مسجل داخل المعالج) عن طريق تنفيذ الامر lidt [idt\_ptr] بالشكل التالي \lidt .

ابعد تنفيذ هذا الأمر فان حدول المقاطعات سيتم استبداله بالجدول الجديد والذي نجد عنوانه بداخل المسجل idtr ، وهذا الأمر لا يُنفُّذ إلاَّ اذا كانت قيمة العلم (CPL flag) هي صفر.

وعند حدوث أي مقاطعة فان المعالج ينهي الأمر الذي يعمل عليه و يأخذ رقم المقاطعة ويذهب به الى حدول IDT (عنوان هذا الجدول يتواجد بداخل المسجل IDT) ، وبعد ذلك يقوم بحساب مكان الواصفة بالمعادلة \$ \* int\_num وذلك بسبب أن حجم كل واصفة في حدول IDT هو \$ بايت. وقبل أن ينقل التنفيذ الى دالة معالجة المقاطعة فانه يجب أن يقوم بعملية حفظ للمكان الذي توقف فيه حتى يستطيع أن يتابع عمله عندما تعود دالة معالجة المقاطعة . ويتم حفظ الأعلام EFLAGS ومسجل مقطع الشفرة CS ومسجل عنوان التعليمة التالية IP في المكدس (Stack) الحالي ، وفي حالة حدوث خطأ ما فانه يتم دفع شفرة الخطأ هي بطول 20-bit وتتبع التركيبة دلية.

- Bit 0: External event
  - 0: Internal or software event triggered the error.
  - 1: External or hardware event triggered the error.
- Bit 1: Description location
  - 0: Index portion of error code refers to descriptor in GDT or current
  - 1: Index portion of error code refers to gate descriptor in IDT.
- Bit 2: GDT/LDT. Only use if the descriptor location is 0.
  - O: This indicates the index portion of the error code refers to a descriptor in the current GDT.
  - 1: This indicates the index portion of the error code refers to a segment or gate descriptor in the LDT.
- Bits 3-15: Segment selector index. This is an index into the IDT, GDT, or current LDT to the segment or gate selector bring refrenced by the error code.
- Bits 16-31: Reserved.

وعندما تنتهي دالة معالجة المقاطعة من عملها فانه يجب أن تنفذ الأمر iret أو iret حتى يتم ارجاع القيم التي تم دفعها الى المكدس (قيم الأعلام FLAGS). وبالتالي يُكْمِل المعالج عمله.

# ٣.١.٦. أخطاء المعالج

خلال تنفيذ المعالج للأوامر فانه ربما يحدث خطأ ما مما يجعل المعالج يقوم بتوليد استثناء يعرف باستثناء المعالج ، ويوجد له عدة أنواع:

- الخطأ Fault: عندما تعمل دالة معالجة هذا النوع من الاستثناء فربما يتم اصلاح هذا الخطأ ، وعنوان العودة الذي يتم دفعه الى المكدس هو عنوان الأمر الذي تسبب في هذا الخطأ.
  - الخطأ Trap: عنوان العودة هو عنوان التعليمة التي تلى الأمر الذي تسبب في الخطأ.
  - الخطأ Abort: لا يوجد عنوان للعودة ، ولن يكمل البرنامج عمله بعد انتهاء دالة معالجة الخطأ.

والجدول التالي يوضح أخطاء المعالج والمقاطعات التي يقوم بتوليدها.

Interrupt Number	Class	Description
0	Fault	Divide by 0
1	Trap/Fault	Single step
2	Unclassed	Non Maskable Interrupt (NMI) Pin
3	Trap	Breakpoint
4	Trap	Overflow
5	Fault	Bounds check
6	Fault	Unvalid OPCode
7	Fault	Device not available
8	Abort	Double Fault
9	Abort	Coprocessor Segment Overrun
10	Fault	Invalid Task State Segment
11	Fault	Segment Not Present
12	Fault	Stack Fault Exception
13	Fault	General Protection Fault
14	Fault	Page Fault
15	_	Unassigned
16	Fault	x87 FPU Error
17	Fault	Alignment Check
18	Abort	Machine Check
19	Fault	SIMD FPU Exception
20-31	_	Reserved
32-255	_	Avilable for software use

ويجدر بنا الوقوف على ملاحظة كنّا قد ذكرناها في الفصول السابقة وهي إلغاء المقاطعات (بواسطة الأمر cli) عند الانتقال الى النمط المحمي حتى لا يتسبب في حدوث خطأ General Protection Fault وبالتالي توقف النظام عن العمل وسبب ذلك هو أن عدم تنفيذ الأمر cli يعني أن المقاطعات العتادية مفعلة وبالتالي أي عتاد يمكنه أن يرسل مقاطعة الى المعالج لكي ينقل التنفيذ الى دالة تخديمها . وعند بداية الانتقال الى النمط المحمي فان حدول المقاطعات Timer لم يتم انشائه وأي محاولة لاستخدامه سيؤدي الى هذا الخطأ . أحد المتحكمات التي ترسل مقاطعات الى المعالج بشكل ثابت هو متحكم Prpgrammable Interval وهي تمثل ساعة النظام System Timer بحيث ترسل مقاطعة بشكل دائم الى المعالج والذي بدوره ينقل التنفيذ الى دائة تخديم هذه المقاطعة . وبسبب أن حدول المقطاعات غير متواحد

في بداية المرحلة الثانية من محمل النظام وكذلك لا توجد دالة لتخديم هذه المقاطعة فان هذا يؤدي الى توقف النظام ، لذلك يجب ايقاف المقاطعات العتادية لحين انشاء حدول المقطاعات وكتابة دوال معالجة المقاطعات. كذلك توجد مشكلة أخرى لبعض المقاطعات العتادية حيث الها تستخدم نفس أرقام المقاطعات الي يستخدمها المعالج للإستثناءات وحلها هو بإعادة برمجة الشريحة المسؤولة عن استقبال الاشارات من العتاد وتحويلها الى مقاطعات وارسالها الى المعالج ، هذه الشريحة تسمى Programmable Interrupt ويجب إعادة برمجتها وتغيير ارقام المقاطعات للأجهزة التي تستخدم أرقاماً متشاهة.

وفيما يلي سيتم إنشاء حدول المقاطعات (IDT) باستخدام لغة السي وتوفير ال 256 دالة لمعالجة المقطاعات وحاليا سيقتصر عمل الدوال على طباعة رسالة ، وقبل ذلك سنقوم بانشاء حدول الواصفات العام (GDT) محددا (أي سيتم الغاء الجدول الذي قمنا بانشائه في مرحلة الاقلاع) وبعد ذلك سنبدأ في برمجة متحكم PIC واعادة ترقيم مقاطعات الأجهزة وكذلك برمجة ساعة النظام لارسال مقاطعة بوقت محدد.

# ٤.١.٦. إنشاء جدول الواصفات العام GDT

الهدف الرئيسي في نواة نظام التشغيل هي المحمولية على صعيد المنصات ، وهذا ما أدى الى اعتماد فكرة طبقة HAL والتي يقبع تحتها كل ما يتعلق بعتاد الحاسب وادارته وكل ما يجعل النظام معتمداً على معمارية معينة أيضا نجده تحت طبقة HAL ، وحدول الواصفات العام - كما ذكرنا في الفصول السابقة- يحدد ويقسم لنا الذاكرة الرئيسية كأجزاء قابلة للتنفيذ وأجزاء تحوي بيانات وغيرها ، ونظراً لأن إنشاء هذا الجدول يعتمد على معمارية المعالج والأوامر المدعومة فيه فانه يجب ان يقع تحت طبقة HAL وهذا يعني أن نقل النظام الى معمارية حاسوب آخر يتطلب فقط إعادة برمجة طبقة HAL .

بداية سنبدأ بتصميم الواجهة العامة لطبقة HAL ويجب أن نراعي أن تكون الواجهة مفصولة تماما عن التطبيق حتى يتمكن أي مطور من إعادة تطبيقها لاحقاً على معمارية حاسوب آخر.

### Listing T.T: include/hal.h:Hardware Abstraction Layer Interface

```
#ifndef HAL_H
#define HAL_H

#ifndef i386
#error "HAL is not implemented in this platform"
#endif

#include <stdint.h>
#ifdef _MSC_VER
```

من منظور آخر هذه الجداول (GDT,LDT and IDT) هي جداول للمعالج لذلك يجب أن تكون في طبقة HAL.

```
#define interrupt __declspec(naked)
#define interrupt
#endif
#define far
#define near
/* Interface */
extern int _cdecl hal_init();
extern int _cdecl hal_close();
extern void _cdecl gen_interrupt(int);
#endif // HAL_H
```

وحالياً واجهة طبقة HAL مكونة من ثلاث دوال تم الإعلان عنها بألها extern وهذا يعني أن أي تطبيق (Implementation) لهذه الواجهة يجب أن يُعرِّف هذه الدوال. الدالة الاولى هي () hal\_init والتي تقوم بتهيئة العتاد وحداول المعالج بينما الدالة الثانية () hal\_close تقوم بعملية الحذف والتحرير وأحيرا الدالة gen\_interrupt والتي تم وضعها لغرض تجربة إرسال مقاطعة برمجية والتأكد من أن دالة معالجة المقاطعة تعمل كما يرام.

نعود بالحديث الى جُدُول الواصفات العام (GDT) " حيث سيتم انشائه بلغة السي وهذا ما سيسمح لنا باستخدام تراكيب عالية للتعبير عن الجدول و المؤشر مما يعطى وضوح ومقروئية أكثر في الشفرة.وسُوف نحتاج الى تعريف ثلاث دوال :

- الدالة i386\_gdt\_init: تقوم بتهيئة واصفة خالية وواصفة للشفرة وللبيانات وكذلك انشاء
- الدالة i386\_gdt\_set\_desc: دالة هيئة الواصفة حيث تستقبل القيم وتعينها الى الواصفة المطلوبة.
- الدالة gdt\_install: تقوم بتحميل المؤشر الذي يحوي حجم الجدول وعنوان بدايته الى المسجل GDTR.

والشفرة التالية توضح كيفية انشاء الجدول°.

<sup>۳</sup>راجع ۱.۱.۶ <sup>٤</sup>لغرض التنظيم والتقسيم لا أكثر ولا أقل. °راجع شفرة النظام لقراءة ملف الرأس hal/gdt.h.

### $Listing \ \verb|``.\verb|'s: hal/gdt.cpp:Install GDT| \\$

```
#include <string.h>
#include "gdt.h"
static struct gdt_desc _gdt[MAX_GDT_DESC];
static struct gdtr _gdtr;
static void gdt_install();
static void gdt_install() {
#ifdef _MSC_VER
  _asm lgdt [_gdtr];
#endif
extern void i386_qdt_set_desc(uint32_t index,uint64_t base,
   uint64_t limit, uint8_t access, uint8_t grand) {
  if ( index > MAX_GDT_DESC )
    return;
  // clear the desc.
  memset((void*) &_gdt[index],0,sizeof(struct gdt_desc));
  // set limit and base.
  _gdt[index].low_base = uint16_t (base & 0xffff);
  _qdt[index].mid_base = uint8_t((base >> 16) & 0xff);
  _qdt[index].high_base = uint8_t((base >> 24) & 0xff);
  _gdt[index].limit = uint16_t(limit & 0xffff);
  // set flags and grandularity bytes
  _gdt[index].flags = access;
  _{gdt[index].grand} = uint8_{t((limit >> 16) \& 0x0f)};
  _gdt[index].grand = _gdt[index].grand | grand & 0xf0;
extern gdt_desc* i386_get_gdt_desc(uint32_t index) {
  if ( index >= MAX_GDT_DESC )
```

```
return 0;
    return &_gdt[index];
extern int i386_gdt_init() {
  // init _gdtr
  _gdtr.limit = sizeof(struct gdt_desc) * MAX_GDT_DESC - 1;
  _gdtr.base = (uint32_t)&_gdt[0];
  // set null desc.
  i386_gdt_set_desc(0,0,0,0,0);
  // set code desc.
  i386_gdt_set_desc(1,0,0xffffffff,
    I386_GDT_CODE_DESC | I386_GDT_DATA_DESC | I386_GDT_READWRITE
       | I386_GDT_MEMORY,
                           // 10011010
    1386_GDT_LIMIT_HI | 1386_GDT_32BIT | 1386_GDT_4K
           // 11001111
 );
  // set data desc.
  i386_gdt_set_desc(2,0,0xffffffff,
    I386_GDT_DATA_DESC | I386_GDT_READWRITE | I386_GDT_MEMORY,
       // 10010010
    I386_GDT_LIMIT_HI | I386_GDT_32BIT | I386_GDT_4K
       11001111
  );
  // install gdtr
  gdt_install();
 return 0;
}
```

### 1.1.5. إنشاء جدول المقاطعات IDT

# ٢.٦. متحكم المقاطعات القابل للبرمجة Programmable المرجحة Interrupt Controller

السبب الرئيسي في تعطيل المقاطعات العتادية عند الإنتقال الى النمط المحمي (PMode) هو بسبب عدم توفر دوال لمعالجة المقاطعات في تلك اللحظة ، وحتى لو قمنا بتوفير ال ٢٥٦ دالة لمعالجة المقاطعات فان هنالك مشكلة استخدام نفس رقم المقاطعة لأكثر من غرض ، فمثلا مؤقتة النظام PIT التي ترسل مقاطعات بشكل دائم تستخدم المقاطعة رقم ٨ والتي هي أيضا أحد استثناءات المعالج ، لذلك في كلتا الحالات سيتم استدعاء دالة تخديم واحدة وهو شيء مرفوض تماماً. لذلك الحل الوحيد هو بإعادة برمجة المتحكم المسؤول عن استقبال الإشارات من متحكمات العتاد وتعيين أرقام مختلفة بخلاف تالك الأرقام التي يستخدمها المعالج للأخطاء والاستثناءات ، هذا المتحكم (انظر الشكل ??) وظيفته هي استقبال إشارات من متحكمات العتاد ومن ثم يقوم بنقل التنفيذ اليها ، ويعرف هذا المتحكم . عتحكم Programmable Interrupt Controller ويعرف أيضا . PIC





# ١٠٢.٦. المقاطعات العتادية Hardware Interrupts

قبل أن نبدأ في الدخول في تفاصيل متحكم PIC يجب إعطاء نبذة عن المقاطعات العتادية حيث ذكرنا ألها مقاطعات تختلف عن المقاطعات البرمجية من ناحية أن مصدرها يكون من العتاد وليس من برنامج ما ، وهذا ما أدى الى ظهور لقب مسير للأحداث (Interrupt Driven) على أجهزة الحاسب. حيث قديما لم يكن هناك طريقة للتعامل مع العتاد إلا باستخدام حلقة برمجية (loop) على مسجل ما في متحكم العتاد حتى تتغير قيمته دلالة على أن هناك قيمة أو نتيجة قد جاءت من العتاد ، هذه الطريقة في التخاطب مع

رقم المشبك (الدبوس) رقم المقاطعة المؤقتة Timer 0x08 IRQ0 لوحة المفاتيح يُربط مع متحكم PIC ثانوي المنفذ التسلسلي ٢ 0x09 IRQ1 IRQ2 0x0a 0x0b IRQ3 المنفذ التسلسلي ١ 0x0c IRQ4 منفذ التوازي ٢ 0x0d IRQ5 متحكم القرص المرن 0x0e IRQ6 منفذ التُوازي ١ 0x0f IRQ7 ساعة ال CMOS 0x70 IRQ8/IRQ0 CGA vertical retrace IRQ9/IRQ1 0x71 محجوزة 0x72 IRQ10/IRQ2 محجوزة 0x73 IRQ11/IRQ3 محجوزة IRQ12/IRQ4 0x74 وحدة FPU 0x75 IRQ13/IRQ5 متحكم القرص الصلب محجوزة IRQ14/IRQ6 0x76 0x77 IRQ15/IRQ7

جدول ١٠٦: مقاطعات العتاد لحواسيب x86

العتاد تسمى Polling وهي تضيع وقت المعالج في انتظار قيمة لا يُعرف هل ستظهر أم لا وقد تم إلغائها في التخاطب مع العتاد حيث الآن أصبح أي متحكم عتاد يدعم إرسال الإشارات (وبالتالي المقاطعات) الى المعالج والذي قد يعمل على عملية أخرى ، وهكذا تم الإستفادة من وقت المعالج وأصبح التخاطب هو غير متزامن (Asynchronous) بدلاً من متزامن (Synchronous). وعندما يبدأ الحاسب في الإقلاع فان نظام البايوس يقوم بترقيم عتاد الحاسب وإعطاء رقم مقاطعة لكل متحكم وبسبب تكرار هذه الأرقام فانه يجب تغييرها لأرقام أخرى وهذا يتم بسهولة في النمط الحقيقي وذلك باستخدام مقاطعات البايوس أما في النمط المحمي فيجب أن نقوم بالتخاطب المباشر مع المتحكم الذي لديه أرقام المقاطعات ومن ثم تغييرها . والجدول ١.٦ يوضح أرقام المقاطعات لمتحكمات الحاسب.

# ۲.۲.٦. برمجة متحكم PIC


متحكم PIC يستقبل إشارات (Signals) من متحكمات العتاد والتي تكون موصولة به ومن ثم يقوم بتحويلها الى أرقام مقاطعات لكي يقوم المعالج بنقل التنفيذ الى دالة تخديمها ، ويراعي متحكم PIC أولية متحكمات العتاد ، فمثلا لو تم إرسال إشارتين في نفس الوقت الى متحكم PIC فان المتحكم سوف

آوتسمى أيضا ب Busy Waiting.

يراعي الأولية ويقوم بارسال رقم مقاطعة العتاد ذو الأولية أولا وبعد أن تنتهي دالة تخديم المقاطعة يقوم المتحكم بارسال الرقم الآخر . ونظراً لتعقيدات بناء المتحكم فانه يتعامل فقط مع  $\Lambda$  أجهزة مختلفة (أي  $\Lambda$  مقاطعات IRQ) وهذا ما أدى مصنعي الحاسب الى توفير متحكم PIC آخر يعرف بالمتحكم الثانوي (Secondary/Slave PIC) . المتحكم الرئيسي (Primary PIC) يوجد داخل المعالج ويرتبط مع المتحكم الثانوي والذي يتواجد في الجسر الجنوبي (SouthBridge) .

### مشابك المتحكم PIC's Pins

تعتبر مشابك المتحكم هي طريقة ارسال البيانات من المتحكم الى المعالج (أو الى متحكم رئيسي) ، ونظراً لان كل مشبك لديه وظيفة محددة فانه يجب دراسة هذه المشابك ولكن لن نفصِّل كثيراً حيث أن الموضوع متشعب ويخص دراسي المنطق الرقمي (Digital Logic). ويوضح الشكل ?? هذه المشابك.



حيث أن المشابك DO-D7 هي لإرسال البيانات الى متحكم PIC أما المشابك CASO, CAS1, CAS2 تستخدم للتخاطب بين متحكمات PIC الرئيسية والثانوية ، والمشبك INT يرتبط مع مشبك للمعالج وهو INTR كذلك المشبك INTA يرتبط مع مشبك المعالج INTA وهذه المشابك لها العديد من الفوائد حيث عندما يقوم المعالج بتنفيذ أي مقاطعة فانه يقوم بتعطيل قيم العلمين IF and TF وهذا ما يجعل مشبك المعالج INTR يغلق مباشرة وبالتالي لا يمكن لمتحكم PIC إرسال أي مقاطعة عبر مشبكه INT حيث أن الجهة المقابلة لها تم غلقها وبالتالي لا يمكن لمقاطعة أن تقطع مقاطعة أخرى وإنما يتم حجرها في مسجل داخل PIC الى أن ينتهي المعالج من تنفيذ المقاطعة والعودة بإشارة (تسمى إشارة لهاية المقاطعة End Of Interrupt) تدل على أن المقاطعة قد انتهت. أحيرا ما يهمنا في هذه المشابك هي مشابك IRO...IR7 وهي مشابك ترتبط مع متحكمات العتاد المراد استقبال الإشارات منه عند حدوث شيء معين (الضغط على حرف في لوحة المفاتيح مثلاً) ويمكن لهذه المشابك أن ترتبط مع متحكمات PIC أخرى ولا يوجد شرط ينص على وجوب توفر متحكمين PIC وإنما يمكن ربط كل

مشبك من هذه المشابك الثمانية مع متحكم PIC وهكذا سيتواجد ٨ متحكمات تدعم حتى ٢٥٦ مقاطعة

جدول ۲.٦.: مسجل IRR/ISR/IMR

IRQ Number (Slave controller)	IRQ Number (Primary controller)	Bit Number
IRQ8	IRQ0	0
IRQ9	IRQ1	1
IRQ10	IRQ2	2
IRQ11	IRQ3	3
IRQ12	IRQ4	4
IRQ13	IRQ5	5
IRQ14	IRQ6	6
IRQ15	IRQ7	7

عتادية مختلفة. ويجب ملاحظة أن متحكم العتاد الذي يرتبط بأول مشبك IRO لديه الأولية الأولى في التنفيذ وهكذا على التوالى.

# مسجلات متحكم PIC

يحوي متحكم PIC على عدة مسجلات داخلية وهي:

- مسجل الأوامر (Command Reigster): ويستخدم لإرسال الأوامر الى المتحكم ، وهناك عدد من الأوامر مثل أمر القراءة من مسجل ما أو أمر ارسال اشارة EOI.
  - مسجل الحالة (Status Register): وهو مسجل للقراءة فقط حيث تظهر عليه حالة المتحكم.
- مسجل طلبات المقاطعات (Interrupt Request Register): يحفظ هذا المسجل الأجهزة التي طلبت تنفيذ مقاطعتها وهي بانتظار وصول إشعار (Acnowledges) من المعالج ، والجدول ٢.٦ يوضح بتات هذا المسجل.
  - وفي حالة كانت قيمة أي بت هي ١ فهذا يعني أن متحكم العتاد بانتظار الإشعار من المعالج.
- مسجل الخدمة (In Service Register (ISR)): يدل على المسجل على أن طلب المقاطعة قد نجح وأن الإشعار قد وصل لكن لم تنتهي دالة تخديم المقاطعة من عملها.
- مسجل (Interrupt Mask Register (IMR)): يحدد هذا المسجل ما هي المقاطعات التي يجب تجاهلها وعدم ارسال إشعار لها وذلك حتى يتم التركيز على المقاطعات الأهم.

والجدول ٣.٦ يوضح عناوين منافذ المسجلات في حواسيب x86.

جدول ٣.٦.: عناوين المنافذ لمتحكم PIC

الوصف	رقم المنفذ
Primary PIC Command and Status Register	0x20
Primary PIC Interrupt Mask Register and Data Register	0x21
Secondary (Slave) PIC Command and Status Register	0xA0
Secondary (Slave) PIC Interrupt Mask Register and Data Register	0xA1

جدول ٤.٦ : الأمر الأول ICW1

الوصف	القيمة	رقم البت
إرسال الأمر ICW4	IC4	0
هل يوجد متحكم PIC واحد	SNGL	1
تأحذ القيمة صفر في حواسيب x86	ADI	2
نمط عمل المقاطعة	LTIM	3
بت التهيئة	1	4
تأخذ القيمة صفر في حواسيب x86	0	5
تأخذ القيمة صفر في حواسيب x86	0	6
تأخذ القيمة صفر في حواسيب x86	0	7

# برمجة متحكم PIC

لبرمجة متحكم PIC وإعادة ترقيم المقاطعات فإن ذلك يتطلب إرسال بعض الأوامر الى المتحكم بحيث تأخذ هذه الأوامر نمط معين تُحدَّد بها عمل المتحكم. وتوجد أربع أوامر يجب إرسالها لهذا الغرض تعرف ب Initialization Control Words وتختصر بأوامر قميئة ICW . وفي حالة توفر أكثر من متحكم PIC على النظام فيجب أن تُرسل هذه الأوامر الى المتحكم الآخر كذلك. الأمر الأولى ICW1 وهو الأمر الرئيسي والثانوي ويأخذ ٧ بتات ويوضح الجدول ٢٠٦ هذه البتات ووظيفة كل بت.

حيث أن البت الأول يحدد ما اذا كان يجب إرسال أمر التحكم ICW4 أم لا وفي حالة كان قيمة البت هي ١ فإنه يجب إرسال الأمر ICW4 أما البت الثاني فغالباً يأخذ القيمة صفر دلالة على أن هناك أكثر من متحكم PIC في النظام ، والبت الثالث غير مستخدم أما الرابع فيحدد نمط عمل المقاطعة هل هي Level متحكم Triggered Mode أما البت الخامس فيجب أن يأخذ القيمة ١ دلالة على أننا سنقوم بتهيئة متحكم PIC وبقية البتات غير مستخدمة في حواسيب x86. والشفرة ٥.٦ توضح إرسال الأمر الأول الى متحكم PIC الرئيسي والثانوي.

### Listing 7.0: Initialization Control Words 1

الأمر الثاني ICW2 يستخدم لإعادة تغيير عنواين حدول IVT الرئيسية للطلبات المقاطعات IRQ وبالتالي عن طريق هذا الأمر يمكن أن نغير أرقام المقاطعات لل IRQ الى أرقام أخرى . ويجب أن يرسل هذا الأمر مباشرة بعد الأمر الأول كذلك يجب أن يتم اختيار أرقاما غير مستخدمة من قبل المعالج حتى لا نقع في نفس المشكلة السابقة ( وهي أكثر من IRQ يستخدم نفس رقم المقاطعة وبالتالي لديهم دالة تخديم واحدة). والمثال 7.7 يوضح كيفية تغيير أرقام IRQ لمتحكم PIC الرئيسي والثانوي بحيث يتم استخدام أرقام المقاطعات 7.7 للمتحكم الثانوي وهي أرقامأ خالية لا يستخدمها المعالج وتقع مباشرة بعد آخر مقاطعة للمعالج الذي يستخدم 7.7 مقاطعة بدءاً من الصفر وانتهاءاً بالمقاطعة 7.7

### Listing 7.7: Initialization Control Words 2

```
; send ICW 2 to primary PIC
mov al, 0x20
out 0x21, al
; Primary PIC handled IRQ 0..7. IRQ 0 is now mapped to
   interrupt number 0x20

; send ICW 2 to secondary PIC
mov al, 0x28
out 0xA1, al
; Secondary PIC handles IRQ's 8..15. IRQ 8 is now mapped
   to use interrupt 0x28
```

الأمر الثالث ICW3 يستخدم في حالة كان هناك أكثر من متحكم PIC حيث يجب أن نحدد رقم طلب المقاطعة IRQ التي يستخدمها المتحكم الثانوي للتخاطب مع المتحكم الرئيسي. وفي حواسيب x86 غالباً ما يستخدم IRQ2 لذا يجب إرسال هذا الأمر الى المتحكم، لكن كل متحكم يتوقع الأمر بصيغة معينة يوضحها الجدولان ٥٠٦. و ٢٠٠٦ .

ويجب إرسال الأمر بحسب الصيغة التي يقبلها مسجل البيانات للمتحكم ، فمتحكم PIC الرئيسي يستقبل رقم IRQ وفي مثالثا يرتبط المتحكم الرئيسي IRQ على شكل ۷ بت بحيث يتم تفعيل رقم البت المقابل لرقم وفي مثالثا يرتبط المتحكم الرئيسي مع الثانوي عبر IRQ2 لذلك يجب تفعيل قيمة البت ۲ (أي يجب إرسال القيمة 0000100b وهي تعادل

حدول ٥.٦: الأمر الثالث للمتحكم الرئيسي ICW3 for Primary PIC

	-	-	1	_	-
			الوصف	القيمة	رقم البت
ي بها المتحكم الثانوي	يتصر	التي	رقم IRQ	S0-S7	0-7

جدول ٦.٦.: الأمر الثالث للمتحكم الثانوي ICW3 for Slave PIC

		رقم البت
رقم IRQ التي يتصل بما مع المتحكم الرئيسي محجوزة	ID0	0-2
محجوزة "	3-7	3-7

0x4) بينما المتحكم الثانوي يقبل رقم IRQ عن طريق إرسال قيمته على الشكل الثنائي وهي ٢ (وتعادل بالترميز الثنائي 010) وبقية البتات محجوزة (انظر جدول ٦.٦) ، والمثال ٦.٧ يوضح كيفية إرسال الأمر الثالث الى المتحكمين.

### Listing 7.V: Initialization Control Words 3

```
; Send ICW 3 to primary PIC
mov al, 0x4 ; 0x04 => 0100, second bit (IR line 2)
out 0x21, al ; write to data register of primary PIC

; Send ICW 3 to secondary PIC
mov al, 0x2 ; 010=> IR line 2
out 0xA1, al ; write to data register of secondary PIC
```

الأمر الرابع ICW4 هو آخر أمر تحكم يجب إرساله الى المتحكمين ويأخذ التركيبة التي يوضحها حدول ٧٠٦. وفي الغالب لا يوجد حوجة لتفعيل كل هذه الخصائص ، فقط أول بت يجب تفعيله حيث يستخدم مع

جدول ٧٠٦: الأمر الرابع ICW4

الوصف	القيمة	رقم البت
يجب تفعيل هذا البت في حواسيب x86	uPM	0
جعل المتحكم يقوم بإرسال إشارة EOI	AEOI	1
If set (1), selects buffer master. Cleared if buffer slave.	M/S	2
If set, controller operates in buffered mode	BUF	3
تأخذ القيمة صفر في حواسيب x86	SFNM	4
تأخذ القيمة صفر في حواسيب x86	0	5-7

### Listing J.A: Initialization Control Words 4

mov al, 1 ; bit 0 enables 80x86 mode

; send ICW 4 to both primary and secondary PICs

out 0x21, al out 0xA1, al

وبعد إرسال هذه الأوامر الأربع تكتمل عملية قميئة متحكم PIC الرئيسي والثانوي ، وفي حالة حدوث أي مقاطعة من متحكم لعتاد ما ، فإن أرقام المقاطعات التي سترسل الى المعالج هي الأرقام التي قمنا بتعيينها في الأمر الثاني (وتبدأ من ٣٢ الى ٤٧) وهي تختلف بالطبع عن الأرقام التي يستخدمها المعالج.

### كيف تعمل مقاطعات العتاد

عندما يحتاج متحكم أي عتاد لفت انتباه المعالج الى شيء ما فأول خطوة يقوم بما هي إرسال إشارة الى متحكم PIC (وعلى سبيل المثال سنفرض أن هذا المتحكم هو متحكم المؤقتة PIT والتي ترتبط بالمشبك IRO) هذه الإشارة ترسل عبر مشبك IRO ، حينها يقوم متحكم PIC بتسجيل طلب المتحكم IRQ في مسجل يسمى مسجل طلبات المقاطعات (Interrupt Request Register) ويعرف اختصاراً بمسجل IRR . هذا المسجل بطول ٨ بت كل بت فيه يمثل رقم IRQ ويتم تفعيل أي بت عند طلب مقاطعة من المتحكم ، وفي مثالنا سيتم تفعيل البت 0 بسبب أن المؤقتة ترتبط مع IRO. بعد ذلك يقوم متحكم PIC بفحص مسجل Interrupt Mask Register ليتأكد من أنه لا توجد هناك مقاطعة ذات أولية أعلى حيث في هذه الحالة على المقاطعة الجديدة أن تننظر حتى يتم تخديم كل المقاطعات ذات الأولوية. وبعد ذلك يُرسل PIC إشارة الى المعالج من خلال مشبك INTA لأخبار المعالج بأن هناك مقاطعة يجب تنفيذها. وهنا يأتي دور المعالج حيث يقوم بالإنتهاء من تنفيذ الأمر الحالي الذي يعمل عليه ومن ثم يقوم بفحص قيمة العلم IF حيث في حالة كانت غير مفعلة فان المعالج سوف يتجاهل طلب تنفيذ المقاطعة، أما إذا وحد المعالج قيمة العلم مفعلة فانه يقوم بارسال إشعار (Acnowledges) عبر مشبك INTR الى متحكم PIC الذي بدوره يستقبلها من مشبك INTA ويضع رقم المقاطعة ورقم IRQ في المشابك D0-D7 ، وأخيرا يفعل قيمة البت · في مسجل In Service Register دلالة على أن مقاطعة المؤقتة جاري تنفيذها. وعندما يحصل المعالج على رقم المقاطعة فانه يقوم بوقف العملية التي يعمل عليها ويحفظ قيم مسجل الأعلام ومسجل CS and EIP وإذا كان المعالج يعمل في النمط الحقيقي فإنه يأخذ رقم المقاطعة ويذهب بما كدليل الى حدول المقطاعات IVT حيث يجد عنوان دالة تخديم المقاطعة ومن ثم ينقل التنفيذ اليها ، أما اذا كان المعالج يعمل في النمط المحمى فانه يأخذ رقم المقاطعة ويذهب بما الى حدول واصفات المقاطعات حيث يجد دالة تخديم المقاطعة. وعندما تنتهي دالة تخديم المقاطعة من عملها فالها يجب أن ترسل إشارة EOI حتى يتم تفعيل المقاطعات مجدداً.

# ٣.٣. المؤقتة Programmable Interval Timer

المؤقتة هي شريحة (Counters or Channels) تعمل كوي ثلاث عدادات (System Timer) تعمل كمؤقتات لإدارة ثلاث أشياء (انظر الشكل ??). العداد الأول ويُعرف بمؤقت النظام (System Timer) وظيفته ارسال طلب مقاطعة (IRQ0) الى متحكم PIC وذلك لتنفيذ مقاطعة ما كل فترة محددة ، هذه الفترة يتم تحديدها عند برمجة هذه المؤقتة ويُستفاد من هذه المؤقتة في عملية تزامن العمليات وتوفير بنية تحتية لمفهوم تعدد العمليات والمسالك (Multitask and Multithread) حيث أن الفترة التي تقوم بما مؤقتة النظام لاصدار طلب المقاطعة سيكون هو الوقت المحدد لأي عملية (Process Queue) موجودة في طابور العمليات (Process Queue) وبعد ذلك ترسل العملية الى آخر الصف في حالة لم تنتهي من عملها بعد ويبدأ المعالج في تنفيذ العملية التالية تحت نفس الفترة المحددة. أما العداد الثاني فيستخدم في عملية تنعيش الذاكرة الرئيسية (RAM refreshing) وأصبحت هذه المؤقتة الذكر أن هذه المهمة قد أُحيلت الى متحكم الذاكرة (Memory Controller) وأصبحت هذه المؤقتة لا تستخدم في العداد الأخير فيستخدم في عملية إرسال الصوت الى سماعات الحاسب (Speaker).

GATEOUTCLK
GND 0 0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7

GND 0 0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7

OINTEL 80

OUTGATECLKGATEOUTCLK A0 A1 CS RD WR VCC

شكل ٣.٦.: المؤقتة القابلة للبرمجة 8253


# ١.٣.٦. برمجة المؤقتة PIT

مؤخراً تم نقل المؤقتة من اللوحة الأم (MotherBoard) كشريحة DIP مستلقة الى الجسر الشمالي (SouthBridge). وسوف نركز على برمحة العداد الأول وهو مؤقت النظام حيث أنه يوفر الدعم العتادي اللازم للنظام حتى يدعم تعدد العمليات والمسالك.

٧لا يُقصد بهذه كرت الصوت وإنما يوجد في كل حاسب سماعات داخلية تستخدم في إصدار الصوت والنغمات وأحد استخداماتما لإصدار رسائل الخطأ بعد عملية فحص الحاسب (POST) في مرحلة الإقلاع.

#### مشابك المؤقتة PIT's Pins

تُرسل الأوامر والبيانات الى المؤقتة وذلك عبر مسار البيانات (Data Bus) حيث يرتبط هذا المسار مع مشابك البيانات في المؤقتة وهي ٨ مشابك DO...D7 وتمثل ٨ بتات. وعند إرسال بيانات الى المؤقتة (عملية كتابة) فان مشبك الكتابة WR يأخذ قيمة منخفضة دلالة على أن هناك عملية إرسال بيانات الى المؤقتة وكذلك في حالة قراءة بيانات من المؤقتة فإن مشبك القراءة RD يأخذ قيمة منخفضة دلالة على أن هناك عملية قراءة من المؤقتة. ويتحكم في مشبك القراءة والكتابة مشبك CS حيث تحدد قيمته تعطيل أو تفعيل عمل الشبكين السابقين ، ويرتبط مشبك CS مع مسار العناوين (Address Bus) بينما يرتبط مشبك القراءة والكتابة مع مسار التحكم



شكل ٤.٦.: مشابك المؤقتة PIT

(Control Bus). وتحدد قيمة المشبكين A0,A1

-واللذان يرتبطان مع مسار العنواين- المسجلات المطلوب الوصول اليها داخل المؤقتة. أما المشابك (CLK, OUT, and GATE) فهي لكل عداد بداخل المؤقتة أي بمعنى أنه توجد ثلاث مشابك من كل واحدة منهم ، و يعتبر المشبكين (CLK (Clock Input) and GATE) مشابك إدخال للعداد بينما المشبك (OUT) مشبك إحراج حيث يستخدم لربط العداد مع العتاد فمثلا مشبك الإحراج في العداد الأول (مؤقتة النظام) يرتبط مع متحكم PIC حيث من خلاله تستطيع مؤقتة النظام إرسال طلب المقاطعة (IRQ0) الى متحكم PIC والذي يقوم بتحويل الطلب الى المعالج لكي ينفذ دالة التخديم.

#### مسجلات المؤقتة PIT

توجد ٤ مسجلات بداخل المؤقتة PIT ، ثلاث منها تستخدم للعدادات (الأول والثاني والثالث) حيث من خلالها يمكن قراءة قيمة العداد أو الكتابة فيه ، وطول مسجل العداد هو ١٦ بت . وبسبب أن مشابك البيانات التي تربط المؤقتة ومسار البيانات هي من الطول ٨ بت فانه لن نتمكن من إرسال البيانات بهذ الشكل . لذلك يجب إستخدام مسجل اخر وهو مسجل التحكم (Control Word) بحيث قبل إرسال بيانات أو قراءة بيانات من أي عداد فانه يجب إرسال الأمر المطلوب الى مسجل التحكم وبعد ذلك يتم إرسال البيانات أو قرائتها. والجدول ٨.٦ يوضح هذا المسجلات وعنوان منافذ الإدخال والإخراج المستخدمة للتعامل معها ، ويجب ملاحظة قيم خط القراءة والكتابة وخط العنوان (A0,A1) حيث تؤثر قيمهم في تحديد نوع العملية المطلوبة (قراءة أم كتابة ورقم العداد). وتوضح التركيبة التالية ماهية البتات المستخدمة في مسجل التحكم (وهو مسجل بطول ٨ بت) حيث يجب إرسال قيم معينة حتى نتمكن من

جدول ٨.٦.: مسجلات المؤقتة 8253 PIT

				- 5		
الوظيفة	خط A1	خط A0	خط WR	خط RD	رقم المنفذ	اسم المسجل
كتابة الى المسجل 0	0	0	0	1	0x40	Counter 0
قراءة المسجل 0	0	0	1	0		
كتابة الى المسجل 1	1	0	0	1	0x41	Counter 1
قراءة المسجل 1	1	0	1	0		
كتابة الى المسجل 2	0	1	0	1	0x42	Counter 2
قراءة المسجل 2	0	1	1	0		
کتابهٔ Control Word	1	1	0	1	0x43	Control Word
لا توجد عملية	1	1	1	0		

القراءة أو الكتابة في عداد ما.

- Bit 0: (BCP) Binary Counter
  - 0: Binary
  - 1: Binary Coded Decimal (BCD)
- Bit 1-3: (M0, M1, M2) Operating Mode. See above sections for a description of each.
  - 000: Mode 0: Interrupt or Terminal Count
  - 001: Mode 1: Programmable one-shot
  - 010: Mode 2: Rate Generator
  - 011: Mode 3: Square Wave Generator
  - 100: Mode 4: Software Triggered Strobe
  - 101: Mode 5: Hardware Triggered Strobe
  - 110: Undefined; Don't use
  - 111: Undefined; Don't use
- Bits 4-5: (RL0, RL1) Read/Load Mode. We are going to read or send data to a counter register
  - 00: Counter value is latched into an internal control register at the time of the I/O write operation.
  - 01: Read or Load Least Significant Byte (LSB) only
  - 10: Read or Load Most Significant Byte (MSB) only
  - 11: Read or Load LSB first then MSB

- Bits 6-7: (SCO-SC1) Select Counter. See above sections for a description of each.
  - 00: Counter 0
  - 01: Counter 1
  - 10: Counter 2
  - 11: Illegal value

والمثال ٦.٩ يوضح كيفية برمجة عداد مؤقت النظام لإرسال طلب مقاطعة كل 100Hz (كل ١٠ milliseconds) ، وهذا يتم عن طريق إرسال أمر التحكم أولاً ومن ثم إرسال الوقت المطلوب الى العداد المطلوب.

#### Listing 7.9: PIT programming

```
; COUNT = input hz / frequency
mov dx, 1193180 / 100 ; 100hz, or 10 milliseconds
; FIRST send the command word to the PIT. Sets binary
; Mode 3, Read or Load LSB first then MSB, Channel 0
mov al, 110110b
out 0x43, al
; Now we can write to channel O. Because we set the "Load
   LSB first then MSB" bit, that is
; the way we send it
mov ax, dx
out 0x40, al
              ;LSB
xchg ah, al
out 0x40, al ;MSB
```

### ٧. إدارة الذاكرة

۱.۷. إدارة الذاكرة الفيزيائية Physical Memory Management

۷.۲. إدارة الذاكرة التخيلية Virtual Memory Management

### ٨. مشغلات الاجهزة Device Driver

۱.۸. برمجة مشغل لوحة المفاتيح Keyboard Driver

۲.۸. برمجة مشغل القرص المرن ۲.۸ انظر الى شفرة النظام.

۳.۸. برمجة متحكم DMAC

انظر الى شفرة النظام.

### ٩. أنظمة الملفات

انظر الى شفرة النظام.

#### ا. ترجمة وتشغيل البرامج

لتطوير نظام التشغيل يجب استخدام مجموعة من الادوات واللغات التي تساعد وتيسير عملية التطوير وفي هذا الفصل سيتم عرض هذه الأدوات وكيفية استخدامها.

اعداد مترجم فيجوال سي++ لبرمجة النواة.

- ا. ١. نظام ويندوز
- ا. ٢. نظام لينوكس

#### Listing V.I: Some Code

The following is a list of the standard BIOS interrupts used in a typical BIOS.

```
%http://www.bioscentral.com/misc/biosservices.htm
Interrupt
            Address
                      Type
                              Description
00h
          0000:0000h
                      Processor
                                  Divide by zero
01h
                                  Single step
          0000:0004h
                      Processor
02h
          0000:0008h
                                  Non maskable interrupt (
                      Processor
   NMI)
03h
          0000:000Ch
                      Processor
                                  Breakpoint
04h
          0000:0010h
                                  Arithmetic overflow
                      Processor
05h
          0000:0014h
                      Software Print screen
06h
          0000:0018h
                      Processor
                                  Invalid op code
07h
          0000:001Ch
                      Processor
                                  Coprocessor not available
08h
          0000:0020h
                      Hardware System timer service
   routine
09h
          0000:0024h Hardware Keyboard device service
   routine
```

```
0000:0028h Hardware Cascade from 2nd
0Ah
   programmable interrupt controller
          0000:002Ch Hardware
                               Serial port service — COM
   post 2
          0000:0030h
                     Hardware Serial port service - COM
0Ch
   port 1
          0000:0034h Hardware Parallel printer service -
0Dh
   LPT 2
          0000:0038h
                                Floppy disk service
0Eh
                     Hardware
          0000:003Ch
                     Hardware
                               Parallel printer service -
0Fh
   LPT 1
10h
          0000:0040h Software
                               Video service routine
11h
          0000:0044h Software Equipment list service
   routine
                                Memory size service routine
12h
          0000:0048H Software
                                Hard disk drive service
          0000:004Ch
                     Software
13h
                     Software
                                Serial communications
14h
          0000:0050h
   service routines
          0000:0054h
                     Software
                               System services support
15h
   routines
          0000:0058h
                     Software
                                Keyboard support service
16h
   routines
17h
          0000:005Ch
                     Software Parallel printer support
   services
                                Load and run ROM BASIC
18h
          0000:0060h
                      Software
19h
          0000:0064h
                      Software
                               DOS loading routine
1Ah
          0000:0068h
                     Software Real time clock service
   routines
                    Software CRTL - BREAK service
1Bh
          0000:006Ch
   routines
          0000:0070h Software
                               User timer service routine
1Ch
          00000074h
                      Software Video control parameter
1Dh
   table
1Eh
          0000:0078h
                     Software Floppy disk parameter
   routine
                     Software Video graphics character
1Fh
          0000:007Ch
   routine
20h-3Fh
           0000:0080f - 0000:00FCh
                                      SOftware DOS
   interrupt points
          0000:0100h
                     Software Floppy disk revector
40h
   routine
41h
          0000:0104h Software hard disk drive C:
```

```
parameter table
42h
         0000:0108h Software EGA default video driver
43h
         0000:010Ch
                     Software Video graphics characters
44h
         0000:0110h Software Novel Netware API
         0000:0114h Software Not used
45h
         0000:0118h Software Hard disk drive D:
   parameter table
         0000:011Ch - Software Not used
47h
48h
           Software Not used
49h
         0000:0124h
                    Software Not used
4Ah
         0000:0128h Software User alarm
4Bh-63h
           0000:012Ch - Software Not used
64h
           Software Novel Netware IPX
65h-66h
             Software Not used
           Software EMS support routines
67h
           0000:01BCh Software Not used
68h-6Fh
         0000:01c0h Hardware Real time clock
70h
         0000:01C4h Hardware Redirect interrupt cascade
71h
72h-74h
           0000:01C8h - 0000:01D0h
                                     Hardware Reserved -
   Do not use
75h
         0000:01D4h Hardware Math coprocessor exception
76h
         0000:01D8h Hardware Hard disk support
77h
         0000:01DCh Hardware Suspend request
78h-79h
           0000:01E0h - Hardware Not used
7Ah
           Software Novell Netware API
78h-FFh
           0000:03FCh Software Not used
```

ب. المراجعب.١. المراجع

### **Bibliography**

- [1] William Stallings, Operating System: Internals and Design Principles. Prentice Hall, 5th Edition, 2004.
- [2] Andrew S. Tanenbaum ,Albert S Woodhull, *Operating Systems Design and Implementation*. Prentice Hall, 3rd Edition, 2006.
- [1] Michael Tischer, Bruno Jennrich, PC Intern: The Encyclopedia of System Programming. Abacus Software, 6th Edition, 1996.
- [2] Hans-Peter Messmer, *The Indispensable PC Hardware Book*. Addison-Wesley Professional, 4th Edition, 2001.
- [2] Andrew S. Tanenbaum, *Structured Computer Organization*. Prentice Hall, 4th Edition, 1998.
- [1] Ytha Yu, Charles Marut, Asssembly Language Programming and Organization IBM PC. McGraw-Hill/Irwin, 1st Edition, 1992.
- [1] Intel® Manuals, Intel® 64 and IA-32 Architectures Software Developer's Manuals. http://www.intel.com/products/processor/manuals/
- [2] OSDev: http://wiki.osdev.org
- [2] brokenthorn: http://brokenthorn.com
- [DD] Computer Sciense Community in Sudan: http://sudancs.com

# ج. شفرة نظام إقرأ

كود النظام

## د. إتفاقية ترخيص المستندات الحرة GNU FDL