بسم الله الرحمن الرحيم

جامعة الخرطوم - كلية العلوم الرياضية قسم الحاسوب

بحث مقدم لنيل درجة البكالوريوس في علوم الحاسوب بعنوان:

إعداد الباحث: أحمد عصام عبد الرحيم أحمد بإشراف: د.مصطفى بابكر صديق

جامعة الخرطوم. كلية العلوم الرياضية - قسم الحاسوب. تم كتابة هذا البحث باستخدام نظام IATEX. جميع الحقوق محفوظة © ٢٠١٠ أحمد عصام عبد الرحيم أحمد.

يسمح بنسخ، توزيع و/أو تعديل هذا المستند ضمن شروط إتفاقية ترخيص المستندات الحرة حنو الإصدار ١.٢ أو أي إصدار لاحق تم نشره من قبل مؤسسة البرمجيات الحرة، دون أية أقسام ثابتة، نصوص غلاف أمامي ونصوص غلاف حلفي. لقد تمت ً إضافةً نسخة من إتفاقية الترخيص في القسم المعنون (إتفاقية ترخيص المستندات الحرة GNU).

المحتويات

1	الأساسيات Basics	.I
٣ 7 7 7 7 7	مقدمة عن أنظمة التشغيل	.1
10 17 14 14 17 17 17 17 17 17 17	معمارية حواسيب 88 ١.١٠ معمارية النظام ١٠١٠ مسار النظام System Bus ١٠١٠ ٢٠١٠ متحكم الذاكرة ٢٠١٠ ٢٠٢٠ المعالج ١٠٢٠ ٢٠٢٠ المعالج ١٠٢٠ ٢٠٢٠ أنماط عمل المعالج CPU Modes ١٠٢٠ ٢٠٢٠ النمط الحقيقي Real Mode ١٠٢٠ ١٠٢٠ النمط المحمي Protected Mode ١٠٢٠ ١٠٢٠ معمارية معالجات 8x ١٠٢٠	. ٢
~1	إقلاع الحاسب ومحمل النظام Bootloader	. II .
۳۳ ۳۶	۱۰۳. إقلاع الحاسب	

70														٣. مخطط الذاكرة	.٣
٣٦														٤. برمجة محمل النظام	.٣
٣٧														١٠٤.٣ عرض رسالة ترحيبية	
٤.														٢.٤.٣. معلومات قطاع الاقلاع	
٤٨							int	t (Эx	13	معة	ناط	IJ	٣.٤.٣. تحميل قطاع من القرص باستخدام ا	
٥.														ه. مقدمة الى نظام FAT12	.٣
٥١														 ه. مقدمة الى نظام FAT12 ه. مقدمة الى نظام FAT12 	
														٢.٥.٣. هيكلة نظام FAT12 على القرص .	
														٣.٥.٣. هيكلة القرص المرن	
٥٥		•		•								•		٤.٥.٣.	
٦٧														مجة محمل النظام – المرحلة الثانية	ع د
٦٧														به حمل النظام المراقعة العالية	-
٦٨	٠	•	•	•	•	•	• •	•	210	· ha		•	rir	۲.۱.۱ جدول الواصفات العام ptor Table	• •
														٢٠١٠٤ . العنونة في النمط المحمى ddressing	
														٣٠١.٤. الانتقال الى النمط المحمى	
٧ ٤														۲. تفعيل البوابة A20	4
ν	•	•	•	•	•	•		•	•	•			•	۱. متحكم لوحة المفاتيح 8042 والبوابا	. 4
ν	•	•	•	•	•	•		•	•	•	. ,	120	به	٢٠٢٠٤ - متحكم توحه المقاليخ 8042 والبوابه	
															4
۸١														٣. أساسيات ال VGA	. Z
۸۲ ۸۳														۲.۱.۱ عنونه الذا دره في متحكمات VGA	
۸ Y														۲.۲.۶ طباعة السلاسل النصية strings .	
۸ ۹ ۸ ۹														Hardware Cursor تحديث المؤشر ٤٠٣٠٤	
9 7														. Clear Screen تنظيف الشاشة ٥٠٣.٤	
٩٣														٤. تحميل النواة	. ٤
• •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•		. •
١.١														لنواة Kernel	III.
														-	
١٠٣														دمة حول نواة نظام التشغيل	
١٠٣														١. نواة نظام التشغيل	٠.٥
														١١١٥ مستويات التجريد	
1.0	•	•	•	•	•	•		•	•	•		•	•	٢. وظائف نواة النظام	٠.٥
1.0														١٠٢٠٥ إدارة الذاكرة	
١٠٦														٣. هيكلة وتصميم النواة	. 0
	•	•	•	•	•	•		•		•		•	Ν	۱۰۳۰۰ النواة الضخمة Monolithic Kernel	
\ . V														Microkernel النماة المصغرة Y T o	

١.٧																			Н	yŁ	ri	d ŀ	(e	rn	ıel	ا ۾	جين	اله	۽ اة	النو		٠٢.	٠.	۳.،	٥					
١.٧																																					٤.	٥		
١٠٨																												, و ز						٤.،						
111																																٠,	۲.	٤.،	٥					
١١٦																												لتنف				٠,٢	۳.	٤.،	٥					
۱۱۷																												ظام				ىلى	ء	ظرة	ند		٥.	٥		
۱۱۸																												سية									٦.	0		
١٢٣																														Ir	nte	erri	uŗ	ts	ت	عا	قاط	11	۲.	
۱۲۳																			9	SO:	ftν	va	re	lr	nte	err	up	ots	عية	بر ۽	ال	ات	لعا	لقاه	11		١.	٦		
۱۲۳																			(قى	عقي	Ļ١	ل	2م	الن	في	ت و	عار	ناط	المة				١.						
170																												عار				٠,	۲.	١.,	٦					
١٢٧																				**								ء الم				٠,٢	۳.	١.	٦					
179																												, ج				. 2	٤.	١.	٦					
١٣٣																																					۲.	٦		
١٣٣																												عار						۲.٬						
١٣٤																												مت				٠,	۲.	۲.٬	٦					
١٤١																												nter				ner	ä	لؤ قة	11		٣.	٦		
1 2 7																									PΙ	T	قتة	المؤ	محة	بر		٠,١	١.	٣. ۲	٦					
1 80																																طب	وة	ر سا	تو		٤.	٦		
1 20																												PIC				٠ ١	١.	٤.٠	٦					
1 2 9																												PIT				٠,	١.	٤.٠	٦					
107	•	•	•	•	•	•		•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		لة	ليا	لجا	-\ H	ΗA	Lā	جھ	و ۱.		٠٢.	٠.	٤.٠	٦					
171																																							٠٧	,
١٦١																															کر	لذا	. ا ل	دارة	إد		١.	٧		
																									,	1		ب				٠ ١	١.	١.,	٧					
175																												لمة ا						١.،						
١٦٧																																٠٢.	٠.	١.,	٧					
1 \ 1																												الذ						١.،						
١٧٧	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	٧	/irt	tua	al	M	le	m	or	У	Ma	an	aį	ge	m	er	it ?	تيلية	لتخ	ة ا	کر	لذا	11	دارة	إد	•	۲.	٧		
۱۸۳																										De	evi	ce	Dr	ive	er	ہز ۃ	جه	الا-	ت	צנ	شغا	م	۸.	•
۱۸۳	•	•	•	•		•	•	•				•	•	•	•		K	(e)	/b	0	arc	d C)ri	ive	er	ح	ماتي	ن المغ	حة	لو	فل	، ر ىشىغ	. م	بمحة	بر	•	١.	٨		
190																														ج	ام	البر	ر ا	غيل	تش	ٔ و	جمة	تر		١
190																														_							٠١			
190																																					٠٢.			

ب. شفرة نظام إقرأ

الأمثلة التوضيحية

٤	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•			•		•		Ass	sen	nbly	/ La	ngı	ıage	٠١.	١
٣٧																			,			Sma	alle	st E	300	tloa	ader	٠٣.	١
٣٧																					٠ ١	Nel	cor	n to	0	s w	orld	٠٣.	۲
٤.																					. Е	sios	Pa	ram	nete	er B	lock	٠٣.	٣
٤١																								ВР	Вε	xar	nple	.٣.	٤
٤٤																				. 1	Hex	val	ue	of b	000	tloa	der	٠٣.	٥
و ع																											nple		٦
٤٨																						Re	ese	t Fl	opp	oy D	rive	٠٣.	٧
٤٩																				R	eac	l Flo	рр	y D	isk	Sec	tors	٠٣.,	٨
٥٥																								Н	ello	Sta	ige2	.٣.	٩
٥٧																						Loa	ad I	Roo	t d	irec	tory	٠٣.١	٠
٥٨																					Fin	d St	age	e 2 E	300	tloa	ader	.٣.١	١
٥٩																							. L	.oad	d F/	AT T	able	۲.۱.	۲
٦.																	C	on	V	er	t Cli	uste	r n	um	be	r to	LBA	.٣.١	٣
٦.																						Co	nve	ert I	LBA	to	CHS	۲.۱.	٤
٦١																								Lo	oad	Clu	ster	.٣.١	٥
77																					. F	leac	l Se	ecto	ors	Rou	tine	۲.۱.	٦
٦٤	•				•		•		•	•	•		•	•									. R	lead	d FA	λT e	ntry	۰۳.۱	٧
٦9																			,								GDT	٠٤.	١
٧١																											DTR		۲
٧٣																											ode		٣
٥ ٧																					-	-)x92		٤
٧٦																			•	•)x15		٥
٧٧																											tput		٦
٧٨)xdd		٧
۸.																											oller		٨
۸٣											•								•			•					een		٩
Дο																												٠٤.١	•
۸٧																							-					٠٤.١	
۹.																												٠٤.١	
9 7																												٠٤.١	
٩٣																												٠٤.١	

90				•		•	•				•			•	L	08	ad	in	g	ar	nd	d Executing Kernel: Full Example . \$	10
١٠٨																						Portable Executable Header	١.٥.١
١١.																						Getting Kernel entry	٥.٢
111																							٥.٣
١١٢																						•	٥.٤
١١٢																							. 0 . 0
۱۱۳																							٥.٦
۱۱٤																							٥.٧
117																						-	۸.٥.
111																							.0.9
119																							. 1 •
17.																						stdint.h:typedef data type	
17.																						cstdint:C++ typedef data type	
171																						ype.h:determine character type	
' ' '	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	`	. · · y	ypedetermine endracter type 1.	• , .
177																					E	Example of interrupt descriptor	٦.١
177																						Value to put in IDTR	۲.۲.
179											i	nc	lu	de	<u>/</u>	าล	l.ł	ı:ŀ	Нa	irc	wk	ware Abstraction Layer Interface	٦.٣
۱۳۰																						hal/gdt.cpp:Install GDT	٦.٤
١٣٧																						Initialization Control Words 1	٥.٢.
۱۳۸																						Initialization Control Words 2	٦.٦
۱۳۸																						Initialization Control Words 3	٦.٧
1 49																							۸.۲.
١٤.																							٦.٩
١٤٤																						PIT programming	۱.١٠
1 20																						hal/pic.h: PIC Interface . ٦	
١٤٧																						nal/pic.cpp: PIC Implementation . 3	
1 2 9																						hal/pit.h: PIt Interface . ٦	
١٥.																						hal/pit.cpp: PIT Implementation . ٦	
107																						New HAL Interface	
100																						New HAL Impelmentation	
107																						kernel/main.cpp . 🤇	
107																						kernel/exception.h . ٦	
101																						kernel/exception.cpp . ٦	
101																						kernel/panic.cpp . ٦	
, ,,	·	•	•	•	•	•	•	•	•	•	·	•	•	•	·	•			•	•	•	in the transfer of the transfe	
177																			U	siı	ng	g int 0x12 to get size of memory	٧.١
١٦٣										ι	Jsi	ing	; ir	nt	0>	(1	5 1	Fu	ın	cti	ioi	on 0xe801 to get size of memory	٧.٢
170																						. Memory Map Entry Structure	٧.٣
170																							۷.٤

الأمثلة التوضيحية

ヘアイ																.	Μ	u	lt	ib	00	ot	Ir	ıfo	ora	an	nti	on	St	ru	ctı	ure			٧.	٥	
179																	sr	ni	p	ре	et	fr	or	n	st	aę	ge	2 b	00	tlc	oac	der			٧.	٦	
١٧.																												Ke	rn	el	En	try	,		٧.	٧.	
۱۷۱															Ph	ıys	sic	a	ı	M	lei	m	or	у	M	ar	าล	ge	r In	ite	rfa	ace			٧.	۸.	
۱۷۱												Ρl	าง	si	cal	Ν	Лe	m	no	or	y I	M	ar	ıa	ge	r	lm	pl	em	et	ati	ion			٧.	٩	
1 7 7															. V	/ir	rtu	ıa	ı	Μ	lei	m	or	у	M	ar	าล	ge	r In	ite	rfa	ace		٠٧	٠١	٠	
۱۷۸	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	١	√ir	tι	ıal	M	Лe	m	10	or	y I	VI	ar	ıa	ge	r	lm	pl	em	et	ati	ion		٠٧	٠١	١	
۱۸۳																					Κe	εу	ba	90	rd)ri	ve	r In	ite	rfa	ace			٨.	١.	
١٨٧																	K	e	y	ba	10	rd	D	ri	ve	r	lm	pl	em	et	ati	ion			۸.	۲.	

قائمة الأشكال

٣		•			•		•													χS	36 g	بالج	المع	مر	ځوا	ام لا	العا	ئل	لشك	١	٠١.	١
٥																						٠.			ب	اسد	الح	ت	طبقاه	,	٠٢.	١
٧																			•							. (كال	اساً	ُلة با	Ĭ	.٣.	١
٧																		انيا	بألم	ب	نحف	من	و في	Ste	ер	Red	cko	ne	ُلة با ُلة r	Ĭ	.٤.	١
٨															وه	ميه	ج	م بت	ب ل	باب	ابن	ام	ن ق	. أ	بعد	ق	ىرو	الف	محرك	<u>:</u>	٠٥.	١
٩																													لمحر		.٦.	١
٩																													حاسب		.٧.	١
١.																													حاسب		.٨.	١
١.																						Н	arv	ar	d I	Мa	rk	بة ا	حاسب	-	.٩.	١
١١																	ہا	فكه	وه	ائل	لر س	ال	نىفىر	لتن	ية	کلاز	ا الا	نحم	حاس ُلة إ	Ī.	١٠.	١
۱۲																نما	إنج	رة	ثىف	ت ر	سر د	ک	لتي	1	ol	oss	us	ىبة	لحاس	١.	١١.	١
۱۲																									Е	NI	AC	ىبة	لحاس	١.	١٢.	١
۱۳				•	•	•	•						•					•	•	•					Ε	DV	AC	ىبة	لحاس لحاس	١.	۱٣.	١
10																							x86	٠ ر	ىيب	و اس	ح	ر ية	عما	٥	.١.	۲
١٦																							يب	اسا	لحو	ز ب ا۔	ن و	رات	لسا,	١	٠٢.	۲
١٨																													لجسر		.٣.	۲
۲ ٤																			(يقى	لحق	ل ا	نمه	11	في	طع	لمقا	ل ا	داخ	ï	.٤.	۲
70																													حلقا		٠٥.	۲
٣٦																				سىة	. ئىد	، ال	ک ذ	لذا	۔ ال	ىات	ڪته	ا م	بخطط	<u>.</u>	٠١.	٣
٥١		•	•	•	•	•				•	•	•	•						•	سي ص	ر القر	١,,	عله	FΑ	\T1	يـ ءَ 2.	عبو. ظا د	- ة ن	مخطط میکل	۵	٠٢.	
١.,	•																					(ممل	ال	ناء	م أژ	ظا	، الن	محمل دء ت	-	٠١.	٤
١	•	•	•	•	•	•	•					•	•	•			•	•	•	•					٥	لنوا	ذ ا	نفي	دء ت	ب	٠٢.	٤
۱۳۲	-																82	259	Α	بمحة	للبر	بل	القاب	ت	مار	باط	المق	کم	تحا	٥	.١.	٦
۱۳۵																													ىشاب		.۲.	٦
١٤٢																													لمؤقت		.٣.	
1 2 7																													ىشاب		. ξ.	
100																										-	_		_اجھ		. 0 .	
١٦.																													الة.		.٦.	

قائمة الجداول

۲.		اسیب x86	١٠٢. مخطط الذاكرة لحوا	
۲١		خراج لحواسیب x86	٢.٢. منافذ الإدخال والإ	
۲٦		صلاحية الحلقة صفر		
		EFLAGS		٩
	۲۱	Interrupt Vector Table		٤
۱۲۸		x86 Processor	Exceptions Table . ۲ . ٦	
۱۳٤		واسيب x86	٣.٦. مقاطعات العتاد لح	
۱۳٦				
۱۳٦		کم PIC ک		
۱۳۷				
	٦٧			٨
		، ICW3 for Slave PIC الثانويّ للمتحكمُ الثالث الأمر		
	٦٩	ICW4	17	٩
١٤.		OCW2	١٠.٦. أمر التحكم الثاني إ	
١٤.			۱۱.٦. أمر OCW2	
1 2 7			١٢.٦. مسجلات المؤقتة T	

ملخص البحث

هدف هذا البحث هو برمحة نظام تشغيل (نظام إقرأ) للإستخدامات التعليمية والأكاديمية بحيث يُمكِّن الطالب من تطبيق ما تعلمه من نظريات حلال فترة الدراسة على نظام تشغيل حقيقي مما يكسبه خبرة ويؤهله للمشاركة في برمحة أنظمة تشغيل ضخمة مثل جنو/لينوكس. كذلك يهدف الى توفير بحثا باللغة العربية يشرح الأسس العلمية لكيفية برمحة نظام تشغيل من الصفر دون الإعتماد على أي مكونات خارجية في الوقت الذي تندر توفر مثل هذه البحوث المفيدة للطالب و حاصة في هذا المجال الذي يعتبر من أهم المجالات في علوم الحاسوب.

وتناولت هذه الدراسة العديد من أساسيات ومفاهيم نظم التشغيل بدءا من مرحلة إقلاع الحاسب والإنتقال الى النمط المحمى وانتهاءا ببرمجة مديرا للذاكرة وتعريفات لبعض العتاد.

و رؤية الباحث في هذه الدراسة هي أن تستخدم كمنهج لتدريس الطلاب في مادة نظم التشغيل وأن تُدرَّس الشفرة المصدرية للنظام . ولا يُقتصر على ذلك بل يُستمر التطوير في النظام ليكون أداة تعليمية (مفتوحة المصدر) للطلاب والباحثين.

مقدمة البحث

تلعب أنظمة التشغيل دوراً مهما في شتى مجالات الحياة حيث أصبحت أحد أهم الركائز الأساسية لتشغيل وادارة أي جهاز أو عتاد يعتمد على الشرائح الالتكرونية المتكاملة ، فبدءا من جهاز الحاسب الشخصي و الجوالات و الأجهزة الكفية والمضمنة (Embedded Device) و أجهزة الألعاب والصرافات الآلية وحتى أجهزة الفضاء والدورات (Orbiter) كلها تعمل بأنظمة التشغيل. ونظراً لذلك فان مجال برمجة أنظمة التشغيل يعتبر من أهم المجالات في علوم الحاسب التي يجب أن تأخذ نصيبها من البحث العلمي والتطبيق البرمجي. وعلى الرغم من أهمية هذا المجال الا انه يندر وجود بحوثا فيه ويعود ذلك لعدة أسباب: الأول هو تنوع المجالات التي يجب دراستها قبل الخوض في برمجة نظام تشغيل حيث لا بد للطالب أو الباحث الإلمام بلغة السي والسي++ ولغة التجميع (Assembly) بالإضافة الى المعرفة التامة بمعمارية الحاسب من معالج وذاكرة لبرمجة أنظمة التشغيل. والسبب الثائي فهو عدم توفر مراجع وكتبا باللغة العربية تشرح الأسس العلمية لبرمجة أنظمة التشغيل في الوقت الحالي تجعل الطالب يعتقد بعدم الحوجة للبحث في هذا المجال وهذا مفهوم خاطئ حيث أن مبرمج نظام التشغيل ليس بالضرورة أن يبرمج نظاما من الصفر وانما يمكن أن يقوم بالتعديل والتطوير في أحد الأنظمة المفتوحة المصدر كذلك ربما يعمل في برمجة برامج النظام التي تتطلب الماما تاما بفاهيم أنظمة التشغيل مثل برمجة برامج اصلاح القاطاعات المنفودة وغيرها من برامج النظام.

وقد وضع الكاتب نصب عينيه في هذا البحث التطرق للأمور البرنجية بتفاصيلها والتركيز على كيفية كتابة الشفرة لكل حزئية في نظام التشغيل. و لم يتم ذكر كل الجوانب النظرية في الموضوع وهذا بسبب أن الأمور النظرية في الغالب تأخذ بالطالب بعيدا وتحجب رؤيته عن حقيقة عمل نظام التشغيل. وقد تم برمجة النظام من الصفر دون الإعتماد على أي مكونات أو شفرات جاهزة (مفتوحة المصدر) ولا يمكن اعتبار هذا إعادة اختراع للعجلة! بل هو أساس يمكن الاعتماد عليه وتعليم الطلاب عليه وهكذا يتطور المشروع ويتقدم الى الأمام وفي نفس الوقت تزداد خبرة الطالب العملية في المجال.

و يجدر بنا ايضاح أن هدف النظام (نظام إقرأ) هو للاستخدامات الأكاديمية والتعليمية وليس للمستخدم الأحير ، حيث أن الهدف هو تعليم الطالب على هذه الأداة واعداده للعمل على أنظمة ضخمة مثل جنو/لينوكس.

أحمد عصام عبد الرحيم.

القسم I. الأساسيات Basics

١. مقدمة عن أنظمة التشغيل

جهاز الحاسب هو مجموعة من الشرائح الإلكترونية والعتاديات والمتحكمات المرتبطة مع بعضها لتوفير منصة تشغيلية للبرامج و التي بدونها لن يعمل هذا الجهاز. ويمكن تقسيم البرامج بحسب طبيعة عملها ووظيفتها الى قسمين هما برامج المستخدم والتي تصممت خصيصاً لحل مشاكل المستخدم و برامج النظام والتي تتحكم في عتاد وموارد الحاسب ، ويعتبر نظام التشغيل مثالا لبرامج النظام حيث يدير عتاد وموارد الحاسب بالإضافة الى ميزة مهمة وهي توفر بيئة تشغيل وهمية (Virtual Machine) لبرامج المستخدم.

ويوضح التعريف السابق عدداً من المفاهيم التي يجب الوقوف عليها وتوضحيها بشكل مفصل. فجهاز الحاسب هو منصة تشغيلية حقيقية للأوامر ويأتي ذلك بسبب وجود متحكم خاص لمعالجة الأوامر وتنفيذها ، هذا المتحكم هو المعالج (Processor) حيث يعمل على تنفيذ الأوامر (من عمليات حسابية ومنطقية) وإرسال النتائج الى الأماكن المطلوبة. وتسمى مجموعة الأوامر التي ينفذها المعالج باسم البرامج، وبسبب تكلفة بناء المعالج فانه غالباً ما يتعرف على عدداً معينا من الأوامر والتي تعرف بمجموعة الأوامر (Instruction Set). لذلك حتى يتم تنفيذ أوامر أي برنامج فالها يجب أن تُكتب وفقا لمجموعة الأوامر التي يدعمها المعالج الواسكل الدلك حتى يتم تنفيذ أوامر أي برنامج فالها يجب أن تُكتب وفقا لمجموعة الأوامر التي يدعمها المعالج الوسنركز على المعالج التي تتكون منها البرامج. وجزءا منها هي اختيارية وسنركز هنا على ال OPCODE والتي تمثل أوامر المعالج.

Instruction Prefixes Opcode ModR/M SIB Displacement Immediate

Up to four prefixes of 1 byte each (optional)

The second opcode ModR/M SIB Displacement Immediate

Immediate data of 1, 2, or 4 bytes or none

The second opcode (if required) 1 byte opcode (if required) 1 byte opcode (if required) 1 byte opcode opcode (if required) 1 byte opcode opcode opcode (if required) 1 bytes or none

The second opcode immediate opcode opcode (if required) 1 byte opcode opcod

شكل ١.١. الشكل العام لأوامر المعالج x86

وتشكل أوامر المعالج لغة برمجية من خلالها يمكن برمجة الحاسب وكتابة البرامج لحل مشاكل المستخدم ، هذه اللغة تسمى بلغة الآلة (Machine Language) . وتتكون هذه اللغة من الرموز 0 و 1 حيث أن أوامر المعالج ما هي الا سلسلة معينة من هذه الرموز. فمثلا لتعيين القيمة 31744 للمسجل ٢٨٨ يجب أن يحوي البرنامج على الأمر 101110001000000000000111. وبالتالي تكون عملية كتابة برنامج متكامل بهذه اللغة أمرأ

اسنتحدث عن معالجات انتل ٣٢ بت في هذا البحث نظراً لأنما الأكثر انتشاراً. المسجلات هي ذواكر بداخل المعالج.

في غاية الصعوبة وكذلك مهمة تنقيح البرنامج وتطويره في المستقبل هي معقدة أيضا. لذلك ظهرت لغة التجميع لحل هذه المشكلة حيث أن اللغة تدعم مسميات ومختصرات للمسجلات ولأوامر المعالج ، فمثلا الأمر السابق في لغة التجميع يكون بالصورة التالية.

Example \.\: Assembly Language

MOV AX, 0x7C00 ; Instead of 10111000110000000000111

والذي يجب تحويله الى لغة الآلة حتى يتمكن المعالج من تنفيذه ، هذا المحول يسمى بالمجمع والذي يقوم بتحويل أمر لغة التجميع الى ما يقابله بلغة الآلة". ولم تنجح لغة التجميع في توفير لغة عالية المستوى تبسط عملية برمجة البرامج بشكل أكبر وذلك بسبب ألها مختصرات للغة الآلة لذلك سرعان ما تم تطوير لغات عالية المستوى مثل لغة السي والسي++ بحيث تكتب البرامج فيها بشكل مبسط بعيداً عن تعقيدات الآلة وأوامرها ومسجلاها و تدعم هذه اللغات عددا من التراكيب وجمل التحكم العالية المستوى. ولكي ينفذ المعالج برامج هذه اللغات فانه يجب أو لا ترجمة الشفرة المصدرية الى ما يقابلها بلغة التجميع وهذا يتم عن طريق برنامج يسمى المترجم (Compiler) و بعدها يقوم المجمع بتحويل شفرة التجميع الى برنامجاً بلغة الآلة والذي يستطيع المعالج تنفيذه.

□ بخصوص تمثيل البيانات والبرامج في الحاسب فإنها تمثل بطرق مختلفة تختلف على حسب وحدة التخزين و لكنها في الآخر تستخدم المنطق الثنائي وهو وجود طاقة كهربائية أم لا ، فمثلا تتكون الذاكرة الرئيسية DRAM من ملايين المكثفات (Capacitors) والترانزستورات (DRAM من ملايين المكثفات (Memory Cells) والترانزستورات واحد من التكوين خلايا الذاكرة (والتي تشكل بت واحد من الذاكرة) من مكثف وترانزستور بحيث يحفظ المكثف قيمة الخلية (البت) والتي هي إما وجود الكترون (منطقيا تساوي 1) وإما عدمها (منطقيا تساوي 0) ويعمل الترانزستور على تغيير قيمة المكثف . وعلى هذا الشكل تحفظ جميع الأوامر والبرامج في الذاكرة الرئيسية ويأتي دور المعالج لتنفيذ هذه الأوامر حيث يقوم بقرائتها وفهم وظيفتها (Decode) وتنفيذها ومن ثم يقوم بحفظ النتائج. ولكي ينفذ المعالج أي برنامج فان البرنامج يجب أن يتواجد على الذاكرة الرئيسية وليس على أحد الذواكر الثانوية (مثل القرص الصلب).

حتى الان لم نذكر وظيفة نظام التشغيل لأن بيئة التشغيل الحقيقية هي المعالج وليست نظام التشغيل أو غيره من المبرامج وعلى المبرمج الإلمام بكيفية برمجة عتاد ومتحكمات الحاسب وكيفية طباعة المخرجات على الشاشة وقراءة البيانات من متحكم لوحة المفاتيح ولا يقتصر على ذلك بل على المبرمج توفير طرقا ودوالاً لإدارة الذاكرة من حجز المقاطع وتحريرها وكذلك إدارة جميع عتاد الحاسب. كل ذلك يجعل عملية كتابة البرامج مستحيلة وهذا ما أدى الى ظهور طبقة برمجية (Layer) تدير عتاد وموارد الحاسب وتوفر واجهة برمجية للمبرمج

"كل أمر بلغة التجميع يقابله أمراً واحداً بلغة الآلة لذلك حقيقة لا يوجد فرقاً في أداء البرامج المكتوبة بأي منهم ولا في حجم الملف الناتج ، وإنما يظهر الفرق في سهولة تطوير البرامج بلغة التجميع ولكن على حساب أنه يجب تحويلها عن طريق المجمع. تتم تطوير لغة السي بحدف برمجة نظام يونيكس Unix في معامل بيل. لكي يتعامل مع هذه الموارد.هذه الطبقة سميت بنظام التشغيل (Operating System). الهدف الرئيسي لهذه الطبقة هي عزل المبرمج عن تعقيدات العتاد بحيث أن إدارة هذه العتاديات أصبحت من مهمة هذه الطبقة وفي نفس الوقت توفر واحهة برمجية (أو حهاز تخيلي) للإستفادة من هذه العتاديات. والشكل ٢.١ يوضح موضع هذه الطبقة (نظام التشغيل) في حالة قسمنا جهاز الحاسب الى عدة طبقات [?]. وأدبى طبقة هي

شكل ٢.١ : طبقات الحاسب

Banking system	Airline reservation	Web browser	Application programs
Compilers	Editors	Command interpreter	System
Operating system			programs
Ma	achine langua	ge	
Microarchitecture			Hardware
Physical devices			

طبقة العتاديات (Device Level) حيث تتكون من المتحكمات ومن الشرائح المتكاملة (Microarchitecure والأسلاك وكل ما يتعلق بالأحهزة المادية.يلي هذه الطبقة طبقة طبقة فمثلاً بريمج ال Microprogram) تتحكم في عمل المتحكمات لكي تؤدي وظيفتها فمثلاً بريمج ال (Mircoprogram) بخلب قيمتين من المسجلات الى وحدة الحساب والمنطق (Arithmetic Logic Unit) بخلب قيمتين من المسجلات الى وحدة الحساب والمنطق (عنف data path التي تجري عليهم عملية ما ومن ثم تقوم بحفظ النتيجة في أحد المسجلات. وظيفة hostruction) التي تجري عليهم عملية لم وحدة الحساب والمنطق ، وتشكل وطيفة الأوامر والتعليمات وذلك بارسالها الى وحدة الحساب والمنطق ، وتشكل بمحموعة الأوامر (Machine Language) وتسمى هذه الطبقة طبقة الآلة (Machine Language) حيث تحوي على كل الأوامر والتي يدعمها المعالج بما فيها أوامر القراءة والكتابة من مسجلات متحكمات العتاد (Device Controller) . ويلي هذه الطبقة طبقة نظام التشغيل والتي تفصل وتعزل العتاد عن المستخدم فبدلاً من أن يقوم المبرمج ببرمجة مسحكم القرص الصلب ونظام للملفات حتى يتمكن من قراءة ملف على القرص فان النظام يوفر واجهة مسطة بالصورة (واحهة المسورة (fd, buffer, size) . وأخيراً توحد طبقة البرامج (برامج النظام والمستخدم) ولا تصنف الكثير من برامج النظام ضمن نظام التشغيل حيث أن البرامج التي تتبع لنظام التشغيل يجب أن مستوى النواة (Kernel Mode) وليس في المستويات الأخرى ...

c

[°]في الفصل الثاني بإذن الله سيتم الحديث عن مستويات الحماية في المعالجات.

١.١. ما هو نظام التشغيل

من الصعب إيجاد تعريفاً واضحاً لأنظمة التشغيل فما يعتبره البعض تابعاً لنظام ما لا يعتبره الآخرون كذلك. لكن ما تم الإتفاق عليه هو أن **نظام التشغيل** يدير عتاد وموارد الحاسب ويوفر واجهة برمجية (جهاز تخيلي) من خلالها يمكن الإستفادة من هذه الموارد.

١.١.١. نظام التشغيل كجهاز تخيلي

مما سبق نجد أن الواجهة التي تقدمها طبقة الآلة (Machine Language Level) هي بدائية ويصعب استخدامها في كتابة البرامج ، فكما ذكرنا كمثال للقراءة من ملف على القرص يجب أن يحوي البرنامج على شفرة لنظام الملفات حتى نعرف عنوان الملف الفيزيائي على القرص، وكذلك يجب أن يحوي البرنامج على شفرة للتعامل مع متحكم القرص الصلب وهي شفرة ليست باليسيرة حيث للقراءة من القرص يجب تحديد رقم المقطع ورقم الرأس ورقم المسار وتحديد الذاكرة المؤقتة (Buffer) حتى يتم تحميل المقاطع اليها. كل هذه الأمور لو استمرت بهذا الشكل لما وصلت التطبيقات لما هي عليها الان، لذلك كان الحل هو بإيجاد طبقة نظام التشغيل والتي توفر واجهة أو أوامر مبسطة ومجردة من تفاصيل وتعقيدات العتاد لكي تستخدمها البرامج بدلا من الأوامر التي توفرها طبقة الآلة .

٢.١.١ نظام التشغيل كمدير للموارد والعتاد

بعد أن تم عزل المبرمج بواسطة طبقة نظام التشغيل فان هذه الطبقة تقدم بجانب الواجهة البرمجية إدارة لعتاد الحاسب (المعالج،الذاكرة،الأقراص الصلبة والمرنة،كرت الشبكة،وغيرها من المتحكمات)، ومهمة إدارة العتاد تتركز في حجز العتاد وتحريره، فمثلاً يقوم نظام التشغيل بإدارة المعالج نفسه وذلك بأن يحجز المعالج لبرنامج ما ومن ثم يحرر المعالج ويحجزه لبرنامج آخر (تعدد المهام Multitasking) وكذلك يدير النظام أهم موارد الحاسب وهي الذاكرة الرئيسية وذلك بحجز مقاطع من الذاكرة (Memory Blocks) بناءاً على طلب برامج المستخدم وكذلك عملية تحرير الذواكر وإدارة الذاكرة التخيلية ومفهوم الصفحات.

٢.١. تاريخ أنظمة التشغيل

خلال سنوات مضت تطورت أنظمة التشغيل تطوراً ملحوظاً من أنظمة تشغيل لبرنامجاً واحدا الى أنظمة موزعة تسمح بتشغيل أكثر من برنامج على عدة حواسيب مختلفة. هذا التطور سببه الرئيسي تطور الحاسبات والمعالجات وازدياد حجم الذواكر بشكل رهيب. وفي هذا الجزء سنلقي نظرة على تطور أحيال الحواسيب وبعض أنظمة التشغيل التي استخدمت في تلك الفترات.

١٠٢.١. الجيل الصفري (١٦٢٤-١٩٤٥): الحواسيب الميكانيكية

أول محاولة لبناء آلة حسابية كانت من قبل العالم الفرنسي بليز باسكال في عام ١٦٤٢ عندما كان عمره ١٩ عاماً وذلك لمساعدة والده الذي كان يعمل محصلاً للضرائب لمصلحة الحكومة الفرنسية. هذه الآلة (وتعرف بالاسم Pascaline) هي ميكانيكية بالكامل وتوفر فقط عملية الجمع والطرح (انظر الشكل ٣٠١).

شكل ٣.١: آلة باسكال



وبعد حوالي ٣٠ عاماً قام العالم الرياضي جوتفريد ليبتر Gottfried Wilhelm Leibniz ببناء آلة حسابية ميكانيكية أخرى (تم الإنتهاء منها في عام ١٦٩٤ وسميت بالاسم Step Reckoner) ولكن هذه المرة أصبح من الممكن إجراء العمليات الحسابية الأربعة: الجمع والطرح و الضرب والقسمة (الشكل ٤٠١). ومضت

شكل ٤٠١. آلة Step Reckoner في متحف بألمانيا



حوالي ٥٠٠ عاماً بدون أي شيء يذكر حتى قام البروفيسور شارلز بابباج Charles Babbage بتصميم آلة محرك الفروق Difference engine (انظر الشكل ٥٠١) ، وهي آلة ميكانيكية أيضا تشابه آلة باسكال في ألها

٧

⁷والذي تم تسمية لغة البرمجة باسكال باسمه تشريفاً له.

لا توفر سوى عمليتي الجمع والطرح لكن هذه الآلة تم تصميمها لغرض حساب قيم دوال كثيرات الحدود باستخدام طرق التقريب المنتهية (Method of Finite Differences) . وما ميز هذه الآلة هي طريقة إخراج





النتائج حيث تنقش النتائج على ألواح نحاسية. وعلى الرغم من أن آلة الفروق عملت حيداً إلا أن تصميمها كان يسمح بحساب خوارزمية واحدة فقط وهذا ما جعل شارلز بابباج يعيد محاولته مجدداً ويستهلك جزءاً ضخما من وقته ومن ثروة حكومته في بناء آلة أخرى غُرفت بالمحرك التحليلي Analytical Engine (انظر الشكل ٢.١). هذا المحرك (وهو أيضا آلة ميكانيكية بالكامل) احتوى على أربع مكونات: المخزن (الذاكرة Memory)، الطاحنة (وحدة الحساب Computation Unit) ، وحدة الإدخال (قارئ البطاقات المثقبة Punched Card Reader) ووحدة الإخراج (البطاقات المثقبة واللوحات المطبوعة). ويتكون المخزن من ١٠٠٠ كلمة (Word) بطول ٥٠ رقم صحيح وتستخدم لحفظ المتغيرات والنتائج ، أما الطاحنة فتستقبل الوسائط من المخزن وتحري عليهم أي من العمليات الرياضية الأربعة ومن ثم تحفظ النتائج في المخزن. الميزة الأساسية للمحرك التحليلي هو قدرته على حل عدد كبير من المشاكل (على عكس محرك الفروق) حيث تكتب البرامج في بطاقات مثقبة ويتم قرائتها الى المحرك بواسطة قارئاً لهذه البطاقات. وتحوي هذه البطاقات على أوامر موجه الى المحرك لكي يقوم بقرائة عددين من المخزن ويجري عملية ما (جمع مثلا) ومن ثم يحفظ النتيجة في المخزن أيضا ، وكذلك تحوي أوامر أحرى مثل المقارنة بين عددين والتفرع ونقل التنفيذ. ولأن المحرك قابل للبرمحة (بلغة شبيهة بلغة التجميع) فقد استعان شارلز بابباج بالمبرمحة آدا لوفلاس Ada Lovelace والتي صنفت كأول مبرمج في التاريخ. ولسوء الحظ لم ينجح شارلز بابباج في أن يزيد من دقة المحرك ربما لأنه يحتاج الى آلافاً من التروس والعجلات. وبشكل أو بآخر يعتبر شارلز باباج الجد الأول للحواسيب الحالية حيث أن فكرة عمل المحرك التحليلي مشاهمة للحواسيب الحالية.

وفي أواخر ١٩٣٠ قام الطالب الألماني كونارت تسوزا Konrad Zuse ببناء آلة حسابية ولكنها تعتمد على الريلاي (Relay) وسميت بجهاز 21 (انظر الشكل ٧.١) وتعتبر أول حاسبة تعتمد على الريلاي وعلى المنطق

٧في عام ١٩٩١ قام متحف العلوم بلندن ببناء نموذج مكتمل لمحرك الفروق.

شكل 7.١: المحرك التحليلي بمتحف في لندن



الثنائي في عملها. ولسوء الحظ تم تدمير الحاسبة 21 في انفجار في برلين أثناء الحرب العالمية الثانية عام ١٩٤٣. وعلى الرغم من أن تصميم 21 لم يؤثر في تصاميم الحواسيب التي تليه بسبب تدميره هو وجميع خطط بنائه إلا أنه يعتبر أحد التصاميم التي كان لها أثرها ذاك الوقت. وبعد برهة من الزمن قام حون أتاناسوف John

شكل ٧٠١: حاسبة 21 بعد إعادة انشائها في متحف بألمانيا



Vincent Atanasoff بتصميم جهاز Atanasoff (انظر الشكل ??) والذي كان مدهشا في وقته حيث يستخدم التحسيب الثنائي (Binray Arithmetic) ويحوي مكثفات للذاكرة ولكن الجهاز لم يكن عمليا. وفي بدايات ASCC – والتي أعيد تسميتها الى Harvard Mark بتصميم الحاسبة ASCC – والتي أعيد تسميتها الى المعامل المداكرة ولكن الجهاز أن يعتمد على الريلاي المسكل ٩٠١). وقد أتبع هوارد نفس منهج بابباج وقرر أن يعتمد على الريلاي وأن يصمم حاسبة للأغراض العامة والتي فشل كها شارلز بابباج. وفي عام ١٩٤٤ تم الإنتهاء من تصميمها وتم تصميم نسخة محسنة أيضا سميت ب Harvard Mark II. ومع هذا التصميم انتهى عصر الحاسبات الميكانيكية



شكل ٨.١.: حاسبة Atanasoff بعد إعادة انشائها في جامعة Atanasoff



(ب) الإدخال والإخراج والتحكم

(ا) الجزء الأيسر من حاسبة Mark I

شكل ۹.۱.: حاسبة Harvard Mark I

والريلاي وبدأ عصر جديد.

٢.٢.١. الجيل الأول (١٩٤٥-١٩٥٥): الصمامات المفرغة و لوحات التوصيل


في بدايات الحرب العالمية الثانية ، كان أمير البحرية في برلين يرسل رسائل الى الغواصات الألمانية عبر موجات الراديو والتي استطاع حلفاؤها البريطانيين التقاطها ، ولسوء حظهم كانت الرسائل ترسل مشفرة وذلك عن طريق شفرة خاصة تنتج من قبل جهاز يسمى بجهاز إنجما (Enigma Machine والذي تم تصنيعه لتشفير الرسائل وفك تشفيرها . وقد تمكنت الإستخبارات البريطانية من الحصول على أحد هذه الأجهزة وذلك بعد الإتفاق مع الإستخبارات البولندية والتي كانت قد سرقت جهازاً من الألمان. وحتى يتمكن البريطانيين من فك شفرة الرسائل فان هذا يتطلب وقتاً وعمليات حسابية طويلة ، لذلك سرعان ما أسست معملا



شكل ١٠.١: آلة إنحما الألمانية لتشفير الرسائل وفكها

سريا يحوي على حاسبة الكترونية عرفت بالاسم Colossus. هذه الحاسبة تم تصميمها من قبل عدة أشخاص وشارك فيها العالم آلان تورنج وأصبحت جاهزة للعمل في عام ١٩٤٣. وبسبب كون المشروع سريا وتم التكتم عليه لما يقارب ٣٠ عاماً فإن هذا النوع من الحواسيب لم يؤثر على تصاميم الحواسيب الحديثة ولكن يجدر بالذكر أن هذه الحاسبة تعتبر أول حاسبة الكترونية قابلة للبرجمة تستخدم الصمامات الهوائية في حساباتما. وفي عام ١٩٤٣ قدم حون موكلي John Mauchley مقترحاً الى الجيش الأمريكي طالباً تمويله بالمال للبدء بتصميم حاسبة إلكترونية لحساب جداول إطلاق المدفعيات بدلاً من حسابها يدويا وذلك لتقليل الأخطاء وكسب الوقت، وقد تمت الموافقة على المشروع وبدأ جون موكلي وطالبه الخريج إيكريت ببناء حاسبة تم تسميتها بالاسم إيناك ENIAC اختصارا للحملة Electronic Numerical Integrator And Computer . وتتكون من ١٨٠٠٠ صماما مفرغا (Vacuum Tubes) و ١٥٠٠ حاكمة (Relays) ، وتزن الحاسبة ٣٠ طن وتستهلُّك ١٤٠ كيلو واط من الطَّاقة. وداخليا تحتوي الحاسبة على ٢٠ مسجلٌ كل منهم يسع عددا صحيحا بطول ١٠ خانات. وتتم برمجة إيناك عن طريق ٢٠٠٠ مفتاح Switch.

وقد تم الإنتهاء من تصميم إيناك عام ١٩٤٦ ، الوقت الذي كانت الحرب قد انتهت و لم تستخدم الحاسبة لهدفها الرئيسي. وبعد ذلك نظم حون موكلي وطالبه إيكريت مدرسة صيفية لوصف مشروعهم للباحثين والمهتمين. الأمر الذي أسفر عن ظهور عدد كبير من الحاسبات الضخمة . وأول حاسبة بعدها كانت






شكل ١٢.١: الحاسبة ENIAC



EDSAC في عام ١٩٤٩ بواسطة ويلكس في جامعة كامبردج. كذلك تلته الحاسبات JOHNIAC و EDVAC و غيرهم. بعد ذلك بدأ جون موكلي وإيكريت بالعمل على حاسبة أخرى سميت بالاسم EDVAC اختصارا للجملة Electronic Discrete Variable Automatic Computer والتي كانت تعمل بالأرقام الثنائية بدلا من العشرية (كما في إيناك). بعد ذلك توقف المشروع بسبب أن جون وإيكريت قد أنشئا شركتهم الخاصة.




۲. معمارية حواسيب x86

حواسيب عائلة 86٪ تتبع لمعمارية العالم جون فون نيومان (John von Neumann architecture) والتي تنص على أن أي تصميم لجهاز حاسب يجب أن يتكون من الثلاث وحدات التالية :

- ١. معالج أو وحدة معالجة مركزية (Central Processing Unit).
 - ۲. ذاكرة (Memory).
 - ٣. أجهزة إدخال وإخراج (١/O Devices).


الوحدة الاولى هي وحدة المعالجة والتي تقوم بتنفيذ الأوامر والعمليات الحسابية ، أما الوحدة الثانية فهي تحوي البيانات والتعليمات والأوامر التي يجب على وحدة المعالجة أن تنفذها ، وأخيراً وحدات الإدخال والإخراج وهي الاجهزة التي تستخدم في ادخال البيانات واخراجها. (انظر الشكل ١٠٢ حيث يوضح مثالاً لهذه المعمارية) ويربط بين كل هذه الأجزاء هو مسار النظام (System Bus) وفيما يلي سنستعرض وظيفة كل جزء على حدة.



١.٢. معمارية النظام

1.1.۲ مسار النظام System Bus

يربط مسار النظام (System Bus) وحدة المعالجة المركزية (CPU) مع متحكم الذاكرة الرئيسية . و وظيفة هذه المسارات هي نقل البيانات بين أجزاء الحاسب المختلفة. والشكل ٢.٢ يوضح الصورة العامة للمسارات في أجهزة الحواسيب الشخصية (Personal Computers). ويتألف مسار النظام من ثلاث مسارات: مسار البيانات (Data Bus) ومسار العناوين (Address Bus) ومسار التحكم (Control Bus).



شكل ٢.٢.: المسارات في الحواسيب الشخصية x86

اويسمى أيضا Front-side Bus.

مسار البيانات Data Bus

مسار البيانات هو عبارة عن خطوط (Lines) كل خط يمثل بت واحد. وغالبا ما يكون هناك ٣٦ خط (أي أن مسار البيانات (Data) من المعالج (وتحديداً من وحدة التحكم Control Unit) الى متحكم الذاكرة والذي يتواجد بداخل الجسر الشمالي NorthBridge. وبسبب أن حجم مسار البيانات هو حجم ثابت فان هذا يتطلب معالجة خاصة عند ارسال بيانات بطول أقل من طول مسار البيانات ، فغالبا ما يقوم المعالج باضافة أصفار في الخطوط الغير مستخدمة (Padding). أما في حالة إرسال بيانات بطول أكبر فان عملية نقلها تتم على عدة مراحل وفي كل مرحلة ترسل ٣٢ بت من البيانات .

مسار العناوين Address Bus

يستخدم مسار العناوين في نقل عنوان الذاكرة المراد استخدامه سواءاً للقراءة منه أو الكتابة عليه ، ويحدد حجم مسار العناوين أكبر عنوان يمكن الوصل اليه في الذاكرة وبالتالي يحدد حجم الذاكرة التي يستطيع الحاسب التعامل معها . وفي الأجهزة التي تستخدم معالجات انتل 8086 كان حجم هذا المسار هو ٢٠ بت وبالتالي فان أقصى ذاكرة يتعامل معها هذا المعالج هي ١ ميجا أما في معالجات 80286/80386 فان حجم هذا مسار هو ٢٢ بت وفي المعالجات التي تليها تم زيادة هذا الحجم الى ٣٢ بت وبالتالي يمكن تنصيب ذاكرة بحجم ٤ جيجا ، وفي المعالجات الحديثة تم زيادة هذا الحجم ، ولكننا سنقتصر في هذا البحث على المعالجات التشارها وسيطرها لمدة من الزمن على أجهزة الحواسيب الشخصية.

مسار التحكم Control Bus

يستخدم مسار التحكم في ارسال الأوامر مثل أمر القراءة من العنوان الموجود على مسار العناوين أو أمر الكتابة على العنوان المطلوب. ويتألف هذا المسار من عدد من الخطوط وكل خط (بت) يؤدي وظيفة محددة. أحد هذه الخطوط هو خط الكتابة WRITE والذي يعني أن العنوان الموجود على خط العناوين يجب أن تُعيَّن له القيمة الموجودة في مسار البيانات. الخط الآخر هو خط القراءة READ والذي يدل على أن العنوان الموجود في مسار العناوين يجب أن تُقرأ قيمته الى مسار البيانات. آخر خط يهمنا هو خط الولوج ACCESS والذي يحدد ما اذا كان العنوان موجة الى متحكم الذاكرة أم الى متحكم الإدخال والإخراج وفي حالة كانت قيمة هذا الخط هي القيمة ١ فان هذا يعني أن العنوان موجه الى متحكم أجهزة الإدخال والإخراج وبالتالي سيتم القراءة من هذا العنوان أو الكتابة اليه وذلك بحسب قيمة الخطين READ and .WRITE

أناتجة من حساب ٢ مرفوع للقوة ٢٠.

٢.١.٢. متحكم الذاكرة

قبل ذكر وظيفة هذا المتحكم يجب إعطاء نبذة عن ماهية المتحكمات (Controllers) في جهاز الحاسب. ويُعرَّف المتحكم بأنه شريحة تتحكم بعتاد ما تحوي العديد من المسجلات الداخلية وظيفتها هي استقبال الأوامر وتنفيذها على العتاد. ويمكن تعريفها كذلك بألها شريحة للربط ما بين الأوامر البرمجية الى أوامر تنفذ على عتاد ما. وأي متحكم يحوي غالبا العديد من المسجلات سواءا كانت لإرسال واستقبال البيانات أو للأوامر ، وأي مسجل يجب أن يأخذ رقم فريد يميزه عن بقية المسجلات الموجودة في هذا المتحكم أو في أي متحكم آخر وذلك حتى يمكن التعامل معه برمجياً ، هذا الرقم يعرف باسم المنفذ (Port) وسيتم الحديث عنه لاحقاً. وعمل المتحكم يبدأ عندما يُرسل أمر اليه حيث يبدأ المتحكم في تنفيذ هذا الأمر ومن ثم يضع النتيجة في أحد مسجلاته ويرسل إشارة (Interrupt) الى المعالج لكي يقوم بقرائة القيمة.

وعودة بالحديث عن متحكم الذاكرة الرئيسية والذي يتواجد غالباً على متحكم الجسر الشمالي (NorthBridge) إنظر الشكل ٣.٢ .حيث تكمن وظيفته الأساسية في استقبال الأوامر المرسلة الى الذاكرة وتنفيذها ، ويقوم هذا المتحكم بتوجيه العناوين المرسلة الى أي من شرائح الذاكرة كذلك يقوم بإعادة تنعيش (Refresh) هذه الذاكرة طيلة عمل الحاسب حتى لا تفقد الذاكرة محتوياةا.

شكل ٣.٢.: الجسر الشمالي

يعتبر هذا الجسر حلقة الوصل ما بين المعالج والذاكرة الرئيسية والبآيوس وذاكرة الفيديو ومتحكم الإدخال والإخراج حيث يستقبل الأوامر ويقوم بتوجيهها الى المتحكم المطلوب.

intal

٣.١.٢. متحكم الإدخال والإخراج

يستخدم متحكم الإدخال والإخراج (ويسمى أيضا الجسر الجنوبي SouthBridge) في ربط متحكمات أجهزة الإدخال والإخراج مع المعالج وهذا يتضح من الشكل ٢٠٢. حيث يظهر أن الجسر الشمالي يرتبط مباشرة مع المعالج بينما الجسر الجنوبي يرتبط مع الجسر الشمالي والذي بدوره يربط متحكمات عتاد الإدخال والإخراج في الحاسب. وكل جهاز يرتبط بالحاسب (مثل لوحة المفاتيح أو الفأرة أو الطابعة ...الخ) لديه متحكم بداخله ومتحكم آخر بداخل الحاسب، حيث يرسل المتحكم الموجود بداخل الحاسب الأوامر الى المتحكم الموجود بداخل العتاد . ولبرمجة أي جهاز فانه يجب برمجة المتحكم الموجود في الحاسب وهذا يتم عن طريق معرفة المسجلات (Registers) الموجودة به ووظيفة كل مسجل فيه حتى نتمكن من إرسال الأوامر الصحيحة اليه.

هذه المسجلات تأخذ أرقاما معينة تسمى منافذ برمجية (Software Ports) بحيث تميز هذه الأرقام المسجلات من بعضها البعض".

المنافذ Ports

يستخدم مفهوم المنافذ في علوم الحاسب للدلالة على عدة أشياء فمثلا في مجال برمجة الشبكات تكون برامج الخادم لها رقم منفذ معين حتى تسمح لبرامج العميل بآلاتصال معها، كذلك ربما يقصد بالمفهوم المنافذ الموجّودة في اللوحة الأم لوصل عتاد الحاسب بها ، أيضا قد يدل المفهوم على المسجلات الموجودة في المتحكمات على الجهاز وهذا ما سنقصده في حديثنا عن المنافذ في هذا البحث. و يمكن الوصول لمنافذ المتحكمات والتي تعرف ب I/O ports باستخدام تعليمة المعالج in port_address والتعليمة حيث تستخدم الأولى لقراءة قيمة من مسجل في متحكم ووضعها في أحد مسجلات المعالج أما التعليمة الثانية تستخدم لكتابة قيمة في مسجل للمعالج الى مسجل في المتحكم . وعند استخدام أحد هذين الأمرين فان ذلك يعني أن العنوان موجه الى متحكم الإدخال والإخراج وليس الى متحكم الذاكرة حيث يقوم المعالج بتعين قيمة الخط ACCESS الموجود في مسار التحكم (Control Bus) وبالتالي يستجيب متحكم الإدخال والإخراج ويقرأ هذا العنوان ويقوم بتوجيهه الى المتحكم المطلوب . وهناك بعض الأجهزة تستخدم عنواين الذاكرة للوصول للمتحكم الخاص بها وهو ما يعرف ب Memory Mapped I/O حيث عند كتابة أي بيانات على هذه العناوين فان ذلك يعني كتابة هذه البيانات على متحكمات للأجهزة وليس على الذاكرة الرئيسية. فمثلاً عند الكتابة على عنوان الذاكرة 0xa000:0x0 فان هذا يؤدي الى الكتابة على شاشة الحاسب نظراً لان هذا العنوان هو موجه (Memory Mapped) مع متحكم شاشة الحاسب والجدول ١.٢ يوضح حريطة الذاكرة في حواسيب 86x، ولا تحتاج الكتابة لمثل هذه العناوين استخدام الأوامر in/out بعكس الكتابة في عنواين المنافذ 1/0 port .

عناوين منافذ الإدخال والإخراج (Port I/O) هي عناوين تستخدمها المسجلات الموجودة على المتحكمات ويقوم البايوس بمهمة ترقيم هذه المسجلات ، والجدول ٢.٢ يعرض قائمة بعناوين المنافذ ووظيفة كل منهم.

٢.٢. المعالج

يعتبر المعالج هو المحرك الرئيسي لجهاز الحاسب حيث يستقبل الأوامر ويقوم بتفيذها .

[&]quot;هناك بعض المسجلات لبعض المتحكمات تأخذ نفس الرقم ، لكن طبيعة الأمر المُرسل (قراءة أو كتابة) هو الذي يحدد المسجل الذي يجب التعامل معه.

	• 5	
الوصف	عنوان النهاية	عنوان البداية
جدول المقاطعات IVT	0x003ff	0x00000
منطقة بيانات البايوس	0x004ff	0x00400
غير مستخدمة	0x07bff	0x00500
برنامج محمل النظام	0x07dff	0x07c00
غير مستخدمة	0x9ffff	0x07e00
ذاكرة الفيديو Video RAM	0xaffff	0xa0000
ذاكرة الفيديو أحادية اللون Monochrome VRAM	0xb7777	0xb0000
ذاكرة الفيديو الملونة Color VRAM	0xbffff	0xb8000
ذا کرة Video ROM BIOS	0xc7fff	0xc0000
منطقة BIOS Shadow Area	0xeffff	0xc8000
نظام البايوس	0xfffff	0xf0000

جدول ٢.١.: مخطط الذاكرة لحواسيب x86

١.٢.٢ دورة تنفيذ التعليمات

لكي يُنفذ المعالج البرامج الموجودة على الذاكرة فان هذا يتطلب بعضا من الخطوات التي يجب أن يقوم بما ، وفي كل دقة للساعة (Clock tick) يقوم المعالج بالبدء بخطوة من هذه الخطوات ، وفيما يلي سردا لها.

أولاً مرحلة جلب البيانات (Fetch) وفيها يتم جلب البيانات من الذاكرة الرئيسية الى المسجلات بداخل المعالج.

ثانياً مرحلة تفسير البيانات (Decode).

ثالثاً مرحلة تنفيذ البيانات (Execute).

رابعاً مرحلة حفظ النتائج (Write back).

٢.٢.٢. أنماط عمل المعالج CPU Modes

عندما طرحت شركة أنتل أول اصدارة من معالجات ١٦ بت لم يكن هناك ما يعرف بأنماط المعالج حيث كان المعالج يعمل بنمط واحد وهو ما يعرف الان بالنمط الحقيقي (Real Mode) ، في هذا النمط يقوم المعالج بتنفيذ أي أمر موجه اليه ولا يوجد ما يُعرف بصلاحيات التنفيذ حيث يمكن لبرنامج للمستخدم أي يقوم بتنفيذ أمر يتسبب في ايقاف النظام عن العمل (مثل الأمر hlt) ، كذلك توجد عددٌ من المشاكل في هذا النمط فمثلا لا توجد حماية للذاكرة من برمجيات المستخدم ولا يوجد أي دعم لمفهوم تعدد المهام (Multitasking). لذلك سارعت أنتل بادخال عدة أنماط على بنية المعالج لتحل هذه المشاكل ، بحيث يُمكن للمعالج أي يعمل في أي نمط وأن يقوم بالتحويل وقتما شاء. ويُعرَّف نمط المعالج بأنه طريقة معينة يتبعها

جدول ٢.٢.: منافذ الإدخال والإخراج لحواسيب x86

الاستخدام	رقم المنفذ
Slave DMA controller	0000-000f
System	0010-001F
First Interrupt controller (8259 chip)	0020-0021
Second interrupt controller	0030-0031
Programable Interval Timer 1 (8254 chip)	0040-0043
Programable Interval Timer 2	0048-004B
System devices	0050-006F
NMI Enable / Real Time Clock	0070-0071
DMA Page registers	0080-008B
System devices	0090-009F
Slave interrupt controller	00A0-00A1
Master DMA controller	00C0-00DE
System devices	00F0-00FF
System devices	0100-0167
IDE Interface - Quaternary channel	0168-016F
IDE interface - Secondary channel	0170-0177
IDE Interface - Tertiary channel	0170 0177 01E8-01EF
IDE interface - Primary channel	01F0-01F7
Games Port (joystick port)	0200-0207
Usually used by sound cards, also used by NOVEL NETWARE KEY CARD	0200 0207 0220-022F
Plug and Play hardware	0270-0273
Parallel Port *	0278-027A
Sometimes used for LCD Display I/O	0270 027A
Alternate VGA Video Display Adaptor assignment (secondary address)	0280-028F
GPIB 0, data aquisition card 0 (02E1 to 02E3 only)	02E0-02E7
Serial Port - COM 4	02E8-02EF
Serial Port - COM 2	02F8-02FF
Often used as a default for Network Interface cards (was prototype card)	0300-031F
ST506 and ESDI Hard Disk Drive Interface (mostly used in PX/XT and early PC/AT)	0320-023F
MPU-401 (midi) interface, on Sound Cards	0330-0331
Sometimes used for Network Interface cards	0360-036F
Another address used by the Secondary IDE Controller (see 0170-0177)	0376-0377
Parallel Port *	0378-037A
FM (sound) synthesis port on sound cards	0388-038B
MDA, EGA and VGA Video Display Adaptor (only 03B0 to 03BB used)	03B0-03BB
Parallel Port (originally only fitted to IBM mono display adaptors) *	03BC-03BF
EGA / VGA Video Display Adaptor, (Primary address)	03C0-03DF
PCIC PCMCIA Port Controller	03E0-03E7
Serial Port - COM 3	03E8-03EF
Floppy Disk Drive Interface	03F0-03F6
Another address used by the Primary IDE Controller (see 01F0-01F7)	03F7-03f7
Serial Port - COM 1	03F8-03FF
Windows sound system (used by many sound cards)	0533-0537

المعالج أثناء عمله لتنفيذ الأوامر فمثلا يحدد النمط المستخدم ما إذا كان هناك حماية لعنواين الذاكرة بحيث لا يمكن لبرنامج لا يمتلك صلاحيات معينة الوصول لأي منطقة في الذاكرة.

٣.٢.٢. النمط الحقيقي Real Mode

هذا النمط هو الذي يبدأ الجهاز الحاسب بالعمل عندما يقلع وهذا بسبب أن حواسيب 86٪ تم تصميمها بحيث تدعم الأجهزة القديمة وحتى تحافظ انتل على ذلك فان هذا ما جعلها تدع المعالج يبدأ بالنمط الحقيقي عند الإقلاع توافقاً مع الحواسيب القديمة ، وبعد ذلك عندما يستلم نظام التشغيل زمام التحكم بالحاسب فانه مخيرٌ ما بين الإستمرار بالعمل في هذا النمط وبالتالي يسمى هذا النظام نظام تشغيل ٢٦ بت وبين تحويل نمط المعالج الى النمط الاخر وهو النمط المحمي (Protected Mode) وبالتالي يسمى النظام نظام تشغيل ٢٣ بت. و في هذا النمط يستخدم المعالج مسجلات من طول ١٦ بت (مثلاً المسجلات مستخدم المعالج والفقرة التحيلية (Segment:Offset) للوصول الى الذاكرة الرئيسية – سيتم شرحها في الفقرة التالية – وأيضا يدعم ذاكرة بحجم 1 ميجابايت ولا يقدم أي دعم لحماية الذاكرة والذاكرة والذاكرة التخيلية (Memory) ولا يوفر حماية للذاكرة من بر مجيات المستخدم.

عنونة المقطع:الإزاحة (Segment:Offset Addressing)

بعد طرح أنتل لمعالج 8086 وهو أول معالج ١٦ بن ، ظهرت مشكلة حجم الذاكرة حيث أن طول المسجلات المستخدمة في هذا المعالج (مسجلات البيانات والعناوين) هو ١٦ بن وهذا ما سمح للمسجل بأن يتعامل مع ٢٤ كيلوبايت فقط من الذاكرة على الرغم من أن مسار العناوين (Address Bus) في هذه الأجهزة كان بحجم ٢٠ بن وهو ما يسمح باستخدام ذاكرة بحجم ١ ميجا. الى هنا كان الخيار أمام شركة أنتل هو بزيادة حجم المسجلات الموجودة بداخل المعالج ولكن هذا الحل كان مكلفاً جدا آنذاك نظراً لإن هذه المسجلات هي ذواكر من النوع SRAM وهو نوع مكلفاً على الرغم من إمكانياته العالية. ما فعلته انتل هو إيجاد طريقة مختلفة لعنونة الذاكرة فبدلاً من استخدام مسجل واحد للوصل الى عناوين الذاكرة تم استخدام مسجلين كل منهما بطول ١٦ بن ، الفكرة كانت في تقسيم الذاكرة الى مقاطع (Segments) ويُستخدم أحد المسجلات للدلالة على رقم أو عنوان المقطع (Segment Number or Address) وبالتالي هناك ٢٥٥٦ أحد المسجلات للدلالة على رقم أو عنوان المقطع بحوي ٢٥٥٦، بايت (أي أن حجم المقطع هو ٢٤ كيلوبايت). إذا يعرف المقطع وبالتالي كل مقطع يحوي ٢٥٥٦، بايت (أي أن حجم المقطع هو ٢٤ كيلوبايت). إذا يعرف المقطع أو عنوان المقطع الى أي من مسجلات المقاطع الموجودة بداخل المعالج (مثل المسجلات بتحميل رقم المقطع أو عنوان المقطع الى أي من مسجلات المقاطع الموجودة بداخل المعالج (مثل المسجلات بتحميل رقم المقطع الإزاحة Offset ، ويمكن الوصول الى محتويات المقطع الإزاحة Offset وذلك Offset المتحالة وذلك المتحالة المقطع الإزاحة Offset وذلك المتحالة والمحالة المتحالة المتحالة المعالج (مثل المسجلات المقاطع المنافقة الإزاحة Offset كالتحالة ولالكالية وذلك Offset المتحالة المقطع الإزاحة Offset كالمتحالة والمحالة والمتحالة والمحالة والمحالة المتحالة والمحالة والمحالة

بتحميل العنوان المطلوب الوصل اليه الى أي من مسجلات القيم (تبدأ العناوين في أي مقطع من العنوان المنطقي (Oxffff الى المنطقي). هذه الطريقة التي اقترحتها انتل للوصول الى عناوين الذاكرة خلقت لنا مفهوم العنوان المنطقي (Logical Address) حيث لكي نصل الى أي مكان في الذاكرة فانه يجب تحديد عنوان المقطع والجزء الثاني يحدد هذا المقطع وذلك على الشكل Segment:Offset حيث الجزء الأول يحدد عنوان المقطع والجزء الثاني يحدد العنوان بداخل المقطع. مهمة المعالج حاليا هي تحويل العنوان المنطقي الى عنوان فيزيائي أو حقيقي لكي يقوم بارساله عبر مسار العناوين الى متحكم الذاكرة ، و طريقة التحويل تعتمد على أن الإزاحة (Offset) يتم جمعها الى عنوان المقطع (Segment) ولكن بعد أن يتم ضربها في العدد ١٦ وذلك بسبب أن أي مقطع يبدأ بعد ١٦ بايت من المقطع السابق له . والتحويل يتم كالأتي :

 $physical_address = segment * 0x10 + offset$

فمثلا العنوان المنطقي 0x07c0:0x0000 يتم تحويله وذلك بضرب العنوان 0x07c0 بالعدد ١٦ (أو العدد 0x10 بالنظام السادس عشر) ليصبح هكذا 0x07c00، وبعد ذلك يتم جمعه الى ال Offset ليخرج العنوان الفيزيائي 0x07c00.

مشكلة تداخل المقاطع

ذكرنا في الفقرة السابقة أن أي مقطع يبدأ مباشرة بعد ١٦ بايت من المقطع السابق له ، وهذا يعني أن المقاطع متداخلة حيث يمكن الوصول لعنوان فيزيائي معين بأكثر من طريقة مختلفة. مثلاً في مثالنا السابق استخدمنا العنوان المنطقي 0x07c0:0x0000 للوصول الى المنطقة الذاكرية 0x07c00 ، ويمكن أن نستبدل العنوان المنطقي السابق بالعنوان 0x000:0x7c00 وبعد اجراء التحويل سنحصل على نفس العنوان الفيزيائي 0x07c00. وفي الحقيقة هناك ٩٦،٤ طريقة مختلفة للوصل لعنوان في الذاكرة والشكل ٢٠٤ يوضح لنا تداخل هذه المقاطع. هذا التداخل Overlapping سمح لأي برنامج ما إمكانية الوصول الى بيانات برنامج آخر والكتابة عليها وهذا ما جعل النمط الحقيقي ضعيف من ناحية حماية أجزاء الذاكرة.

Protected Mode المحمي . ٤.٢.٢

بعد أن تم التعرف على هذه المشاكل سارعت أنتل باصدار المعالج 80286 والذي كان أول معالج يعمل في نمطين (الحقيقي والمحمي). هذا المعالج (والمعالجات التي تليها) حل أهم مشكلة وهي حماية مقاطع الذاكرة من الوصول العشوائي من قبل برامج المستخدم وذلك عن طريق وصف مقاطع الذاكرة وصلاحيات الوصول اليها في حداول تسمى حداول الوصفات (Descriptor Table). المعالج 80386 هو أول معالج ٣٢ بت ويستخدم مسجلات بحجم ٣٢ يت وحجم مسار البيانات أيضا بنفس الحجم مما سمح بإمكانية التعامل مع ذاكرة بحجم ٤ جيجابايت . كذلك تم اضافة دعم للذاكرة التخيلية ومفهوم الصفحات (Paging) ودعم تعدد

[°]بحيث نعتبر عنوان المقطع هو عنوان بداية (Base Address) لعناوين القيم (Offset).

آنظر الى مقالة الكاتب Daniel B. Sedory على الرابط /Daniel B. Sedory على الرابط /Segments.html


شكل ٤.٢.: تداخل المقاطع في النمط الحقيقي					
0000:0000 0001:0000 0002:0000 0003:0000 0004:0000	16 bytes 16 bytes 16 bytes 16 bytes	0000:000F 0001:000F 0002:000F 0003:000F 0004:000F			
The 64 kb Segments OVERLAP each other	Segments 1, 2, 3, etc. each begin 16 bytes after the one before it Each Segment COVETS 65,536 bytes (Zero through FFFF hex) using the	Segment Memory Locations			
0000:FFF0 0001:FFF0 0002:FFF0 0003:FFF0 0004:FFF0	Segment:Offset Addressing Scheme	0000:FFFF 0001:FFFF 0002:FFFF 0003:FFFF 0004:FFFF			

المهام. وفي هذا البحث سيتم الحديث عن معالجات ٣٢ بت باعتبارها أحد الأكثر انتشاراً حتى وقتنا هذا ،و على الرغم من ظهور معالجات ٣٢ بت إلا ان الدراسة حول معالجات ٣٢ بت تعتبر هي الأساس نظراً لان المعالجات الحديثة ما هي الا تطوير واضافات للمفاهيم الموجودة على المعالجات السابقة.

حلقات المعالج CPU Rings

عندما يعمل المعالج في النمط المحمي فان هذا يضمن حماية للذاكرة من بربحيات المستخدم ، وهذا بسبب توصيف الذاكرة وصلاحيات الوصول لها في حدول يستخدمه المعالج لعنونة الذاكرة وهو حدول الواصفات. نظام الصلاحيات الذي تم ادخاله الى المعالج عند عمله في النمط المحمي يسمى بحلقات المعالج المعالج المعالج في تقرير ما اذا كان تنفيذ أمر ما يحتاج الى هذه الحلقات تحدد مستوى الحماية المطلوب لكي يستخدمها المعالج في تقرير ما اذا كان تنفيذ أمر ما يحتاج الى صلاحية أعلى أم لا، وكذلك لكي يقرر ما اذا كان الوصول الى عنوان معين في الذاكرة مسموح باستخدام صلاحية معينة أم لا، وتوجد أربع حلقات للمعالج تبدأ من الحلقة صفر (Ringo) وتنتهي بالحلقة ٣ (Ringo) الحلقة صفر لديه الصلاحيات الكاملة على النظام بالوصول الى أي عنوان في الذاكرة وتنفيذ أي تعليمية حتى لو تسببت في ايقاف النظام عن العمل (المسؤولية تقع على البرنامج) لذلك غالبا البرامج التي تعمل في الحلقة صفر هي البرامج التي تتبع لنظام التشغيل. أما الحلقة ٣ تسمى بنمط المستخدم (User Mode) حيث أن البرامج التي تعمل عليها لا تخلك صلاحيات لتنفيذ العديد من الأوامر (مثل الامر cli والأمر المال) ولا تملك الوصول الى أي عنوان في الذاكرة بخلاف مساحة العنونة التخيلية (Virtual Address Space) الخاصة بالبرنامج نفسه وهذا ما رفع النظام بالإقلاع فان المعالج يكون في الذاكرة ، وعند التحويل الى النمط المحمي (PMode) فان المعالج يكون الناما المعالج يكون في الذاكرة ، وعند التحويل الى النمط المحمي (PMode) فان المعالج يكون المعان المعالج يكون المعالج يكون في الذاكرة ، وعند التحويل الى النمط المحمي (PMode) فان المعالج يكون

في الحلقة صفر (Kernel Mode) ، ويتم تحويل الحلقة الى حلقة معينة تلقائيا عند نقل التنفيذ الى عنوان في الذاكرة موصوف في حدول الواصفات بأنه يعمل بتلك الحلقة.



x86 معمارية معالجات 0.٢.٢

أي معالج يتعرف على مجموعة من الأوامر تسمى Instruction Set بعضاً منها تتطلب صلاحية معينة (الحلقة صفر) لكي يقوم المعالج بتنفيذها (انظر الجدول ٣.٢ لمعرفة هذه الأوامر) وإلا فان هذا سيتسبب في حدوث خطأ من المعالج يسمى الخطأ العام (General Protection Fault) والذي ان لم تتوفر دالة تتعامل معه (Exception Handler) فان هذا يؤدي الى توقف النظام عن العمل.

وتحوي معالجات x86 العديد من المسجلات منها ما يستخدم للأغراض العامة (General Registers) ومنها ما يستخدم لحفظ العناوين وأرقام المقاطع (Segments Registers) وتوجد أيضا مسجلات لا يمكن استخدامها إلا في برامج الحلقة صفر (أي النواة) حيث أن التغيير فيها يؤثر على عمل النظام وأخيرا هناك مجموعة من المسجلات الداخلية للمعالج والتي لا يمكن الوصول لها برمجياً. والقائمة التالية توضح هذه المسجلات:

- مسجلات عامة : RAX (EAX(AX/AH/AL)), RBX (EBX(BX/BH/BL)), RCX (ECX(CX/CH/CL)), RDX (EDX(DX/DH/DL))
 - مسجلات عناوين:
 - مسجلات مقاطع:CS,SS,ES,DS,FS,GS
- مسجلات إزاحة: RSI (ESI (SI)), RDI (EDI (DI)), RBP (EBP (BP)). RSP (ESP (SP)), RIP (EIP = مسجلات إزاحة: (IP))
 - مسجل الأعلام: (RFLAGS (EFLAGS (FLAGS)).
 - مسجلات التنقيح: DRO, DR1, DR2, DR3, DR4, DR5, DR6, DR7.

جدول ٣٠٢: الأوامر التي تتطلب صلاحية الحلقة صفر

الوصف	الأمر
تحميل حدول الواصفات العام الى المسجل GDTR	LGDT
تحميل حدول الواصفات الخاص الى المسجل LDTR	LLDT
تحميل مسجل المهام	LTR
نقل بیانات الی مسجل تحکم	MOV cr_x
new Machine Status WORD تحميل	LMSW
نقل بیانات الی مسجل تنقیح	MOV dr_x
تصفير Task Switch Flag في مسجل التحكم الأول	CLTS
Invalidate Cache without writeback	INVD
Invalidate TLB Entry	INVLPG
Invalidate Cache with writeback	WBINVD
إيقاف عمل المعالج	HLT
قراءة مسجل MSR	RDMSR
الكتابة الى مسجل MSR	WRMSR
قراءة Performance Monitoring Counter	RDPMC
قراءة time Stamp Counter	RDTSC

- مسجلات التحكم: CRO, CR1, CR2, CR3, CR4, CR8.
- مسجلات الإختبار: TR1, TR2, TR3, TR4, TR5, TR6, TR7.
- مسجلات أخرى: ,xmm3, mm4, mm5, mm6, mm7, xmm0, xmm1, xmm2, ناخرى: ,xmm3, xmm4, xmm5, xmm6, xmm7, GDTR, LDTR, IDTR, MSR, and TR

المسجلات العامة General Purpose Registers

في المعالجات ٣٢ بت يوجد ٤ أربع مسجلات عامة طول كل منها هو ٣٢ بت (٤ بايت) وتقسم أي من المعالجات الى جزئين: الجزء الأعلى (High Order Word) وهو بطول ٢٦ بت والجزء الأعلى (Order Word) وهو أيضا بطول ٢٦ بت ، كذلك يُقسم الجزء الأدبى الى جزئين: الجزء الأعلى (Order Byte) وهو بطول ٨ بت والجزء الأدبى (Low Order Byte) وهو أيضا بطول ٨ بت. على سبيل المثال مسجل EAX حيث يقسم الى جزء أعلى (لا يمكن الوصول اليه بشكل مباشر) وجزء أسفل وهو كل الذي يُقسم أيضا الى قسمين AH و AL. كل مسجل من هذه المسجلات العامة يستخدم لأي شيء لكن هناك بعض الإستخدامات الغالبة لكلٌ منهم توضحها القائمة التالية.

• المسجل EAX: يستخدم لنقل البيانات والعمليات الحسابية.

- المسجل EBX: يستخدم في الوصول للذاكرة بشكل غير مباشر وذلك باستخدام مسجل آخر يعمل كعنوان رئيسي Base Address.
 - المسجل ECX: يستخدم في عمليات التكرار والعد.
 - المسجل EDX: يستخدم في تخزين البيانات.

مسجلات المقاطع Segment Registers

مسجلات المقاطع تستخدم لتخزين أرقام وعناوين المقاطع (Segments) وتوجد ٦ مسجلات مقاطع تستخدم في النمط الحقيقي كما يلي:

- المسجل CS: يحوي عنوان بداية مقطع الشفرة للبرنامج المراد تنفيذه.
- المسجل DS: يحوي عنوان بداية مقطع البيانات للبرنامج المراد تنفيذه.
- المسجل SS: يحوي عنوان بداية مقطع المكدس للبرنامج المراد تنفيذه.
- المسجل ES: يحوي عنوان بداية مقطع البيانات للبرنامج المراد تنفيذه.
 - المسجل FS: يحوي عنوان مقطع بعيد.
 - المسجل GS: يستخدم للأغراض العامة.

أما في النمط المحمي (PMode) فإن هذه المسجلات لا تشير الى مقاطع البرامج والبيانات وإنما تشير الى واصفات معينة في حدول الواصفات العام ، هذه الواصفات تحدد عنوان بداية المقطع ونوع المقطع (يحوي شفرات أم بيانات) وتحدد صلاحية التنفيذ وصلاحية والقراءة والكتابة فيها – كما سنرى ذلك في الفصل الرابع بإذن الله-.

مسجلات الإزاحة Offset Registers

بجانب مسجلات المقاطع فإن الوصول الى الذاكرة في النمط الحقيقي يتطلب عنوان الإزاحة بداخل المقطع، وتوجد ٤ مسجلات إزاحة في معالجات x86 حجم كل منها هو ٣٢ بت في الأنظمة ٣٢ بت و ١٦ بت في أنظمة ٢٦ بت. والقائمة التالية توضح هذه المسجلات:

- المسجل SI: يحوي عنوان الإزاحة في مقطع البيانات.
 - المسجل DI: نفس الوظيفة السابقة.
- المسجل BP: يحوي عنوان الإزاحة بداخل مقطع المكدس ويمكن استخدام للأشارة على أي عنوان في أي مقطع آخر.

• المسجل SP: يحوي عنوان الإزاحة بداخل مقطع المكدس.

مؤشر التعليمة Instruction Pointer

هذا المسجل (IP) يمثل إزاحة بداخل مقطع الشفرة (CS) وهو يحوي عنوان التعليمة التالية التي سيقوم المعالج بتنفيذها ، والعنوان CS:IP يمثل العنوان الفيزيائي للتعليمة التالية. هذا المسجل هو بطول ٣٢ بت (EIP) في أنظمة ٢٦ بت، وهو مسجل لا يمكن تغيير محتواه باستخدام تعليمة المعالج MOV وإنما يتم تغيير محتواه عن القفز الى مكان آحر للتنفيذ.

مسجل الأعلام FLAGS Register

مسجل الأعلام هو مسجل بحجم ٣٢ بت (EFLAGS) في أنظمة ٣٢ بت و بحجم ١٦ بت (FLAGS) في أنظمة ١٦ بت ، وهذا المسجل هو عبارة عن بتات (بالحجم السابق ذكره) كل بت لديه وظيفه محده ، وينقسم بشكل عام الى بتات حالة (Status) بحيث تعكس حالة الأوامر التي يقوم المعالج بتنفيذها و بتات تحكم (Control) بحيث تتحكم في بعض الخصائص و بتات للنظام (System). والجدول ٤.٢ يوضح وظيفة كل بت في هذا المسجل.

ويحدد البتين IOPL مستوى الحماية المطلوب لتنفيذ مجموعة من الأوامر (مثل الأوامر CLI,STI,IN,OUT) حيث لن يتم تنفيذ مثل هذه التعليمات إلا في حالة كان مستوى الحماية الحالي Current Priviledge Level أعلى من أو مساوياً للقيمة الموجودة في البتين VIOPL ، وغالباً ما تكون القيمة هي صفر دلالة على أن التعليمات السابقة لا يتم تنفيذها الا لبرامج النواة (Ringo).

مسجلات التحكم Control Registers

توجد في معالجات ٣٢ بت ستة مسجلات للتحكم في سلوك وعمل المعالج وهي ٣٢ بعد العمل في نمط النواة CR8 ، ونظراً لخطورة التعامل معها فان هذه المسجلات لا يمكن الوصول لها إلا عند العمل في نمط النواة (Kernel Moder/Ring0) ولا يُمكن لبرمجيات المستخدم الوصول الى هذه المسجلات والتعامل معها. وفي الوقت الحالي يهمنا فقط أول مسجل تحكم وهو CR0 حيث من خلاله يمكن أو نقوم بعملية تحويل نمط المعالج من النمط الحقيقي الى النمط المحمي (PMode) وكذلك يمكن أن نقوم بتفعيل خاصية الصفحات (Paging) ، والتركيبة التالية توضح محتويات كل بت في مسجل التحكم CR0 وهو مسجل بحجم ٣٢ بت.

- Bit 0 (PE): Puts the system into protected mode.
- Bit 1 (MP): Monitor Coprocessor Flag This controls the operation of the WAIT instruction.
- Bit 2 (EM): Emulate Flag. When set, coprocessor instructions will generate an exception

اعلى مستوى حماية هو الحلقة صفر (Ring0) ويليها الحلقة ١ ثم ٢ و٣.

حدول ٢.٤.: مسجل الأعلام EFLAGS

ET EAGS () 5 2 (D. C		
الإستخدام	اسم البت	رقم البت
Carry Flag - Status bit	CF	0
محجوزة	-	1
Parity Flag	PF	2
محجوزة	-	3
Adjust Flag - Status bit	AF	4
محجوزة	-	5
Zero Flag - Status bit	ZF	6
Sign Flag - Status bit	SF	7
Trap Flag - System Flag	TF	9
Interrupt Enabled Flag - System Flag	IF	9
Direction Flag - Control Flag	DF	10
Overflow Flag - Status bit	OF	11
I/O Priviledge Level - Control Flag	IOPL	12-13
Nested Task Flag - Control Flag	NT	14
محجوزة	-	15
Resume Flag (386+ Only) - Control Flag	RF	16
v8086 Mode Flag (386+ Only) - Control Flag	VM	17
Alignment Check (486SX+ Only) - Control Flag	AC	18
Virtual Interrupt Flag (Pentium+ Only) - Control Flag	VIF	19
Virtual Interrupt Pending (Pentium+ Only) - Control Flag	VIP	20
Identification (Pentium+ Only) - Control Flag	ID	21
محجوزة	-	22-31

- Bit 3 (TS): Task Switched Flag This will be set when the processor switches to another task.
- Bit 4 (ET): ExtensionType Flag. This tells us what type of coprocesor is installed.
 - 0 80287 is installed
 - 1 80387 is installed.
- Bit 5 (NE): Numeric Error
 - 0 Enable standard error reporting
 - 1 Enable internal x87 FPU error reporting
- Bits 6-15: Unused
- Bit 16 (WP): Write Protect
- Bit 17: Unused
- Bit 18 (AM): Alignment Mask
 - 0 Alignment Check Disable
 - $-\,$ 1 Alignment Check Enabled (Also requires AC flag set in EFLAGS and ring 3)
- Bits 19-28: Unused
- Bit 29 (NW): Not Write-Through
- Bit 30 (CD): Cache Disable
- Bit 31 (PG): Enables Memory Paging.
 - 0 Disable
 - 1 Enabled and use CR3 register

القسم II. إقلاع الحاسب Booting

٣. إقلاع الحاسب ومحمل النظام Bootloader

أحد أهم الأساسيات في برمجة نظام تشغيل هي كتابة محملٌ له ، هذا المحمل يعمل على نسخ نواة النظام من أحد الأقراص الى الذاكرة الرئيسية ثم ينقل التنفيذ الى النواة ، وهكذا تنتهي دورة عمل المحمل ويبدأ نظام التشغيل متمثلا في النواة بالبدء بتنفيذ الاوامر والمهمات وتلبية إحتياجات المستخدم. في هذا الفصل سندرس كيفية برمجة المحمل وماهيته وسيتم الاقلاع من قرص مرن بنظام FAT12 ، فالغرض هذه المرحلة هو دراسة أساسيات المحمل وتحميل وتنفيذ نواة مبسطة .

١.٣. إقلاع الحاسب

إقلاع الحاسب (Boot-Strapping) هي أول خطوة يقوم بها الجهاز عند وصله بالكهرباء لتحميل نظام التشغيل، وتبدأ هذه العملية مباشرة عند الضغط على مفتاح التشغيل في الحاسب ، حيث ترسل إشارة كهربائية الى اللوحة الام (MotherBoard) والتي تقوم بتوجيهها الى وحدة موزد الطاقة (Power Supply Unit). بعد ذلك يأتي دور وحدة PSU لكي تقوم بمهمة تزويد الحاسب وملحقاته بالكمية المطلوبة من الطاقة، وإرسال اشارة Power Good إلى اللوحة الام وبالتحديد الى نظام ال BIOS . تدل هذه الاشارة على أنه تم تزويد الطاقة الكافية ، وفورا سيبدأ برنامج الفحص الذاتي (Power on Self Test) الذي يعرف اختصاراً ب POST بفحص أحهزة ومحلقات الحاسب (مثل الذاكرة ولوحة المفاتيح والماوس والناقل التسلسلي ...الخ) والتأكد من أنها سليمة. بعدها يقوم ال POST بنقل التحكم الى نظام ال BIOS حيث سيقوم ال POST بتحميل ال BIOS الى نهاية الذاكرة 0xFFFF0 و سيقوم أيضا بوضع تعليمة قفز (jump) في أول عنوان في الذاكرة الى نهاية الذاكرة ، كذلك من مهام ال POST هي تصفير المسجلين CS:IP وهذا يعني أن أول تعليمية سينفذها المعالج هي تعليمة القفز الي نهاية الذاكرة وبالتحديد الى ال BIOS . يستلم ال BIOS التحكم ويبدأ في انشاء حدول المقاطعات (Interrupt Vector Table) وتوفير العديد من المقاطعات ،ويقوم بالمزيد من عمليات الفحص والاختبار للحاسب ، وبعد ذلك يبدأ في مهمة البحث عن نظام تشغيل في الاجهزة الموجودة بناءا على ترتيبها في اعدادات ال BIOS في برنامج Setup ،وفي حالة لم يجد ال BIOS جهازا قابلا للاقلاع في كل القائمة فانه يصدر رسالة خطأ بعدم توفر نظام تشغيل ويوقف الحاسب عن العمل (Halt) ، وفي حالة توفر جهازاً قابلاً للإقلاع سيقوم ال BIOS بتحميل القطاع الأول منه (يحوي هذا القطاع على برنامج المحمل) الى الذاكرة الرئيسية وبالتحديد الى العنوان الفيزيائي 0x07c00 وسيُنقَل التنفيذ الى المحمل.

اهذه الإشارة تحوي على بت (bit) تدل قيمته اذا كانت 1 على أنه تم تشغيل الحاسب.

خلال هذه المهمة (اقلاع النظام) يوفر لنا نظام ال BIOS العديد من المقاطعات على حدول المقاطعات والذي يتم انشائه بدءاً من العنوان 0x0 ، هذه المقاطعات هي خدمات يوفرها لنا نظام البايوس لاداء وظيفة معينة مثل مقاطعة لطباعة حرف على الشاشة. واحدة من أهم المقاطعات التي يستخدمها نظام البايوس للبحث عن جهاز الاقلاع هي المقاطعة 0x07c00 حيث تكمن وظيفتها في البحث عن هذا الجهاز ومن ثم تحميل القطاع الأول منه الى العنوان الفيزيائي 0x07c00 ونقل التنفيذ اليه . طريقة البحث والتحميل ليست بالامر المعقد حيث على هذه المقاطعة البحث في أول قطاع (من أي جهاز موجود على قائمة الاجهزة القابلة للاقلاع) عن التوقيع 0xAA55 وهي عبارة عن بايتين يجب أن تكون على آخر القطاع الاول تدل على أن هذا الجهاز قابل للاقلاع. ومن الجدير بالذكر أن المقاطعات التي يوفرها لنا نظام البايوس يمكن استخدامها فقط اذا كان المعالج يعمل في النمط الحقيقي Real Mode أما إذا تم تغيير نمط المعالج الى النمط المحمي Protected Mode من هذه المقاطعات بل سيتسبب استخدامها في حدوث استثناءات (Exception) توقف عمل الحاسب.

۲.۳ عمل النظام Bootloader

محمل النظام هو برنامج وظيفته الرئيسية هي تحميل نواة نظام التشغيل ونقل التنفيذ اليها.هذا المحمل يجب ان تتوفر فيه الشروط الاتية :

- ١. حجم البرنامج يجب أن يكون 512 بايت بالضبط.
- ٢. أن يتواجد على القطاع الأول في القرص: القطاع رقم 1 ، الرأس 0 ، المسار 0 ، وأن يحمل التوقيع المعروف.
 - ٣. أن يحوي شفرة تحميل النواة ونقل التنفيذ اليها.
- أن يكون البرنامج object code خالي من أي أضافات (header,symbol table,...etc) وهو ما
 يعرف أيضا بـــ Flat Binary .

الشرط الأول يُقيد وظيفة المحمل وقدرته على توفير خصائص متقدمة ٢، حيث أن هذا الحجم لا يكفي يبحث المحمل عن نواة النظام وتمهيد الطريق لها للبدء بتنفيذها ، وبسبب أن النواة ستكون 32-bit فانه يجب تجهيز العديد من الأشياء بدءاً من حداول الواصفات (العامة والخاصة) وتفعيل البوابة A20 وانتهاءاً بتغيير نمط المعالج الى النمط المحمي والقفز الى النواة للمباشرة في تنفيذها . كل ذلك يحتاج الى حجم أكبر من الحجم المشروط لذلك عادة ما يلجأ مبرمجوا المحملات الى تجزئيها على مرحلتين وهو ما يسمى بمن الحجم المشروط لذلك عادة ما يلجأ مبرمجوا المحمل وهو أن يتواجد على أول قطاع في القرص وهو يحمل العنوان الفيزيائي التالي:

القطاع رقم 1

أمثل خاصية ال Safe Mode

- المسار رقم 0
- الرأس رقم 0

وتحقيقُ هذا الشرط ليس بالأمر المعقد حصوصا مع توفر العديد من الادوات التي تساعد على نسخ مقطع من قرص ما الى مقطع في قرص آخر ، أما الشق الثاني من الشرط فهو متعلق بتمييز القطاع الاول كقطاع قابل للاقلاع من غيره ، حيث حتى يكون القطاع قابلا للاقلاع فانه يجب أن يحمل التوقيع كون القطاع قابلا للاقلاع فانه يجب أن يحمل التوقيع على البايت رقم 510 و بدون هذا التوقيع فان البايوس (وتحديدا مقاطعة رقم 0x19) لن تتعرف على هذا القطاع كقطاع قابلٌ للإقلاع. أما الشرط الثالث فهو شرط اختياري وليس اجباري ، فمن الممكن أن تكون وظيفة المحمل هي عرض رسالة ترحيب فقط! ولكن في أغلب الحالات الواقعية يجب أن تُحمَّل النواة وتنفيذ عن طريق هذا المحمل. وقد أسلفنا وذكرنا أن تحميل نواة bit 32-32 يختلف عن تحميل نواة bit النواة وأنفذ عن طريق بهذا المحمل. وقد أسلفنا وذكرنا أن تحميل الخصائص لذلك وحب تقسيم مهمة محمل النظام الى مرحليتن – كماسنرى ذلك – ، أما في حالة كانت النواة bit فانه يمكن تحميلها بمرحلة واحدة تقط . والشرط الاخير يتعلق بصيغة الملف التنفيذي للمحمل، حيث أغلب المترجمات تخرج صيغ تنفيذية تعفيذ تحوي على الكثير من المعلومات المضافة من قبله (كصيغ عدما يقرأ محمل النظام الى الذاكرة فانه ينقل التنفيذ المل ول بايت فيه والذي يجب أن يكون قابل للتنفيذ وليس معلومات أو هيدر عن الملف – كما في حالة الصيغ السابق ذكرها – . لذلك يجب أن تكون صيغة المحمل هي عبارة عن الصيغة الثنائية المقابلة للأوامر الموجودة فيه بدون أي اضافات أي Object Code و Object Code . المناع المادون أي اضافات أي Object Code و Object Code .

ويجدر بنا الحديث عن لغة برمجة محمِّل النظام، فغالبا تستخدم لغة التجميع (Assembly 16-bit) لأسباب كثيرة ، منها أن الحاسب عندما يبدأ العمل فان المعالج يكون في النمط الحقيقي تحقيقا لأغراض التوفقية (Backward Compatibility) مع الأجهزة السابقة ، أيضا استخدام لغة التجميع 16-bit يجعل من الممكن استدعاء مقاطعات وخدمات البايوس – قبل الانتقال الى بيئة 32-bit - ، أخيراً لا حاجة لملفات وقت التشغيل run-time library ، حيث أن لغة التجميع ماهي الا مختصرات للغة الآلة Machine Language. كل هذا لا يجعل عملية كتابة محمِّل النظام بلغة السي مستحيلا ! فهناك كمِّ كبير من المحملات تستخدم لغة السي والتجميع في آن واحد (مثل GRUB,NTLDR,LILO...etc) ، لكن قبل برمجة مثل هذه المحملات يجب برمجة بعض ملفات ال run-time لتوفير بيئة لكي تعمل برامج السي عليها ، أيضا يجب كتابة loader لكي يقرأ الصيغة الناتجة من برنامج السي ويبدأ التنفيذ من دالة ال main .

٣.٣. مخطط الذاكرة

أثناء مرحلة الإقلاع وعندما يُنقل التنفيذ الى محمل النظام فان الذاكرة الرئيسية تأخذ الشكل ١.٣. وأول ١٠٢٤ بايت تستخدم من قبل حدول المقاطعات الذي يحوي عنوان دالة التنفيذ لكل مقاطعة للبايوس ،

ة الرئيسية	محتويات الذاكر	شكل ١٠٣: مخطط
	(F000:FFFF)	BIOS
0xF0000 0xEFFFF	(F000:0000) (E000:FFFF)	Memory Mapped I/O
0xC8000 0xC7FFF	(C000:8000) (C000:7FFF)	Wellery Wapped I/O
0xC0000	(C000:0000)	Video BIOS
0xBFFFF	(B000:FFFF)	Video Memory
0xA0000 0x9FFFF	(A000:0000) (9000:FFFF)	Extended
0x9FC00 0x9FBFF	(9000:FC00) (9000:FBFF)	BIOS Data Area
	(**************************************	Bootloader Memory (Real Mode Free Memory)
0x500		
0x4FF	(**************************************	BIOS Data Area
0x400 0x3FF	(0000:0400) (0000:03FF)	
0x0		Interrupt Vector Table

يليها منطقة بيانات البايوس ثم مساحة ذاكرة خالية تحوي العنوان 0x07c00 وهو العنوان الذي ينقل البابوس التنفيذ اليه (عنوان برنامج محمل النظام) ، ويليها منطقة بيانات بايوس الموسعة وذاكرة الفيديو والتي بمجرد الكتابة عليها تظهر الأحرف على الشاشة (Memory Mapped) ويليها البايوس على ذاكرة الفيديو ومناطق محجوزة من الذاكرة لبعض أجهزة الإدخال والإحراج ومن ثم البايوس والذي يبدأ من العنوان 0xf0000 وهو موجود على ذاكرة الروم (Memory Mapped) .

٤.٣. برمجة محمل النظام

المثال ٣.١ يوضح أصغر محمل للنظام يمكن كتابته وتنفيذه ، باستخدام المجمع NASM وهو مجمع متعدد المنصات ويوفر ميزة انتاج ملفات ثنائية object code .

[&]quot;راجع الملحق المعرفة كيفية استخدام المجمع لترجمة المحمل وكيفية نسخه الى floppy disk or CD ليتم القلاع منه سواءاً كان على جهاز فعلي أو على جهاز تخيلي (Virtual Machine) .

Example T. 1: Smallest Bootloader

```
r ;Simple Bootloader do nothing.
٤ bits 16
               ; 16-bit real mode.
ז start:
               ; label are pointer.
              ; clear interrupt.
      cli
      hlt
              ; halt the system.
     times 510-(\$-\$\$)
                        db
                               0
                                   ; append zeros.
      ; \$ is the address of first instruction (should be 0x07c00).
      ; $$ is the address of current line.
      ; $-$$ means how many byte between start and current.
      ; if cli and hlt take 4 byte then time directive will fill
١٦
      ; 510-4 = 506 \text{ zero's.}
      ; finally the boot signature 0xaa55
۱۹
            0x55 ; first byte of a boot signature.
            Oxaa ; second byte of a boot signature.
      db
```

وعندما يبدأ الجهاز بالعمل فان البايوس يقوم بنسخ هذا المحمل الى العنوان real mode) لا يقوم بشيء ذو بتنفيذه ، وفي هذا المثال فان المحمل هذا الذي يعمل في النمط الحقيقي (real mode) لا يقوم بشيء ذو فائدة حيث يبدأ بتنفيذ الامر cli الذي يوقف عمل المقاطعات ، يليها الامر hlt الذي يوقف عمل المعالج وبالتالي يتوقف النظام عن العمل ، وبدون هذا الأمر فان المعالج سيستمر في تنفيذ أوامر لا معني لها (garbage) والتي ستؤدي الى سقوط (Crash) النظام . وبسبب أن حجم المحمل يجب أن يكون 512 بايت وأن آخر بايتين فيه يجب أن تكونا التوقيع الخاص بالمحمل فانه يجب أن تكون أول 510 بايت ذات قيمة واخر بايتين هما 52 من الذلك تم استخدام الموجه times لكي يتم ملئ المتبقي من أول 510 بايت بالقيمة صفر (ويمكن استخدام أي قيمة اخرى) وبعد ذلك تم كتابة التوقيع الخاص بالمحمل وذلك حتى يتم التعرف عليه من قبل البايوس.

١.٤.٣. عرض رسالة ترحيبية

طالما ما زلنا نعمل في النمط الحقيقي فان ذلك يمكننا من استخدام مقاطعات البايوس ، وفي المثال ٣.٢ تم عرض رسالة باستخدام مقاطعة البايوس ١١٤٥ نامدالة ٥٠٤٥ .

Example T.T: Welcom to OS World

```
r ;Hello Bootloader
bits 16 ء
           ; 16-bit real mode.
• org 0x0
             ; this number will added to all addresses (relocating).
v start:
     jmp main ; jump over data and function to entry point.
17 ; **********
ır ; data
15 ; ***********
'N hello_msg db "Welcome to eqraOS, Coded by Ahmad Essam", 0xa, 0xd, 0
\\ ; *******************************
19; puts16: prints string using BIOS interrupt
r.; input:
       es: pointer to data segment.
       si: point to the string
ro puts16:
77
     lodsb ; read character from ds:si to al ,and increment si if
۲٧
        df=0.
۲۸
     cmp al,0 ; check end of string ?
۲٩
     je end_puts16 ; yes jump to end.
۳.
     mov ah, 0xe     ; print character routine number.
     int 0x10 ; call BIOS.
٣٤
     jmp puts16 ; continue prints until 0 is found.
۳٥
   end_puts16:
٣٧
```

```
ret
٤.
¿r ; ****************************
    entry point of bootloader.
££ ; ******************************
٤٦ main:
      ; intit registers
      ; because bootloader are loaded at 0x07c00 we can refrence this
         location with many different combination of segment:offset
         addressing.
      ; So we will use either 0x0000:0x7c000 or 0x:07c0:0x0000 , and in
0 5
          this example we use 0x07c0 for segment and 0x0 for offset.
      mov ax, 0x07c0
      mov ds, ax
      mov es,ax
٥٨
٥٩
      mov si, hello_msq
      call puts16
      cli
              ; clear interrupt.
٦٣
      hlt
              ; halt the system.
٦٤
٦٥
      times 510-(\$-\$\$) db
                                 ; append zeros.
٦٦
      ; finally the boot signature 0xaa55
      db
            0 \times 5.5
٦٩
      db
            0xaa
```

الشيء الملاحظ في المثال السابق هو أن مقطع الكود code segment ومقطع البيانات data segment الشيء الملاحظ في نفس المكان على الذاكرة (داخل ال 512 بايت) لذلك يجب تعديل قيم مسجلات المقاطع للاشارة الى المكان الصحيح. و بداية نذكر أن البايوس عندما ينقل التنفيذ الى برنامج محمل النظام الذي قمنا بكتابته فانه في حقيقة الأمر يقوم بعملية far jump والتي ينتج منها تصحيح قيم ال cs:ip لذلك لا داعي

للقلق حول هذين المسجلين، لكن يجب تعديل قيم مسجلات المقاطع الاخرى مثل ds, es, ss, fs, gs. وكما نعلم أن العنوان الفيزيائي لمحمل النظام هو 0x07c00 يمكن الوصول اليه بأكثر من 4000 طريقة مختلفة ، لكن سوف نقتصر على استخدام العنوان 0x0:0x7c00 أو العنوان 0x0:0x7c00 نظراً لان هذه هي القيم الفعلية التي تستخدمها البايوس.

وفي حالة استخدام العنونة الاولى فان مسجلات المقاطع يجب أن تحوي القيمة 0x07c0 (كما في المثال اعلاه) أما بقية العنوانين (سواءا للمتغيرات وال label) فالها يجب أن تبدأ من القيمة 0x0، وكما هو معروف ان المجمعات عندما تبدأ في عملية ترجمة الملف الى ملف ثنائي فالها تبدأ بترقيم العناوين بدءاً من العنوان 0x0 لذلك كانت وظيفة الموجه 0x0 هي عمل اعادة تعيين (relocating) للعناوين بالقيمة التي تم كتابتها ، وفي المثال أعلاه كانت القيمة هي 0x0 ، أما في حالة استخدام الطريقة الثانية للوصول الى مكان محمل النظام فان مسجلات المقاطع يجب أن تحوي القيمة 0x0 بينما المسجلات الاخرى يجب أن تبدأ قيمها من العنوان 0x00 ، وهذا لا يمكن بالوضع الطبيعي لان المجمعات ستبدأ من العنوان 0x00 لذلك يجب استخدام الموجه 0x00 وتحديد قيمة ال relocate بالقيمة 0x00 .

٣.٤.٣. معلومات قطاع الاقلاع

إضافة الى محمل النظام فان قطاع الإقلاع boot sector يجب أن يحوي كذلك على معلومات تساعد في وصف نظام الملفات المستخدم ووصف القرص الذي سيتم الاقلاع منه ، هذه المعلومات تحوي معرف OEM وتحوي بيانات BIOS Parameter Block (تختصر ب BPB) ويجب أن تبدأ كل هذه البيانات من البايت رقم 3. وسوف يتم استخدام هذه البيانات بكثرة أثناء تطوير محمل النظام كذلك أحد فوائد هذه البيانات هو تعرف أنظمة التشغيل على نظام الملفات المستخدم في القرص.

Example T.T: Bios Parameter Block

1			
Y OEM_ID	db	"eqraOS	" ; Name of your OS, Must
be 8 by	te! no more no les	S.	
٣			
٤ bytes_per_s	sector dw	0x200	; 512 byte per sector.
• sectors_pe	r_cluster db	0x1	; 1 sector per cluster.
reserved_se	ectors dw	0x1	; boot sector is
reserve	d.		
v total_fats	db	0x2	; two fats.
∧ root_direct	cory dw	0xe0	; root dir has 224
entries	•		
۹ total_sect	ors dw	0xb40	; 2880 sectors in the
volume.			

⁴ لهذا السبب فان أول تعليمة في المحمل ستكون تعليمة القفز الى الشفرة التنفيذية، وبدون القفز فان المعالج سيبدأ بتنفيذ هذه البيانات باعتبار الها تعليمات وهذا ما يؤدي في الاخر الى سقوط النظام.

```
; 1.44 floppy disk.
n. media_descriptor
                                 0xf0
                       db
n sectors_per_fat
                                 0x9
                                             ; 9 sector per fat.
                       dw
                                             ; 18 sector per track.
\r sectors_per_track
                       dw
                                 0x12
number_of_heads
                                             ; 2 heads per platter.
                                 0x2
                       dw
1: hidden_sectors
                       dd
                                 0x0
                                              ; no hidden sector.
vo total_sectors_large dd
                                 0x0
vv ; Extended BPB.
Na drive_number
                                 0x0
                       db
v flags
                       db
                                 0x0
                                             ; must be 0x28 or 0x29.
n signature
                       ďb
                                 0x29
rr volume_id
                       dd
                                 0x0
                                             ; serial number written
     when foramt the disk.
                                 "MOS FLOPPY " ; 11 byte.
rr volume_label
                       db
                                 "fat12 " ; 8 byte.
                       ďb
rs system_id
```

المثال ٣.٤ يوضح شفرة المحمل بعد اضافة بيانات OEM and BPB.

Example $\Upsilon. \xi$: BPB example

```
r ;Hello Bootloader
              ; 16—bit real mode.
bits 16 ء
• org 0x0
              ; this number will added to all addresses (relocating).
v start:
     jmp main ; jump over data and function to entry point.
\\ ;******************************

\r ; OEM Id and BIOS Parameter Block (BPB)
\r ;************************
١٤
\circ ; must begin at byte 3(4th byte), if not we should add nop
    instruction.
v OEM_ID
                      ďb
                               "eqraOS " ; Name of your OS, Must
    be 8 byte! no more no less.
```

```
0x200
                                        ; 512 byte per sector.
19 bytes_per_sector
                     dw
v. sectors_per_cluster db
                               0x1
                                           ; 1 sector per cluster.
n reserved_sectors
                     dw
                               0x1
                                           ; boot sector is
     reserved.

rr total_fats
                     ďb
                               0x2
                                           ; two fats.
rr root_directory
                                           ; root dir has 224
                     dw
                               0xe0
    entries.
vs total_sectors
                     dw
                               0xb40
                                           ; 2880 sectors in the
     volume.
vo media_descriptor
                     db
                               0xf0
                                           ; 1.44 floppy disk.
                     dw
                                           ; 9 sector per fat.
" sectors_per_fat
                               0x9
w sectors_per_track
                     dw
                               0x12
                                           ; 18 sector per track.
va number_of_heads
                     dw
                               0x2
                                          ; 2 heads per platter.
va hidden_sectors
                     dd
                               0x0
                                          ; no hidden sector.
r. total_sectors_large dd
                               0 \times 0
rr ; Extended BPB.
r: drive_number
                     db
                               0 \times 0
ro flags
                     db
                               0 \times 0
                     db
ra signature
                               0x29
                                          ; must be 0x28 or 0x29.
rv volume_id
                                           ; serial number written
                     dd
                               0x0
     when foramt the disk.
                               "MOS FLOPPY " ; 11 byte.
TA volume_label
                    db
                               "fat12 " ; 8 byte.
ra system_id
                     db
¿r ; ***********
ir ; data
"Welcome to eqraOS, Coded by Ahmad Essam", 0xa, 0xd, 0
in hello_msg
             db
19 ; puts16: prints string using BIOS interrupt
o.; input:
        es: pointer to data segment.
       si: point to the string
or ; *****************************
•• puts16:
```

```
٥٦
     lodsb ; read character from ds:si to al ,and increment si if
        df=0.
٥٨
     cmp al,0 ; check end of string ?
٥٩
     je end_puts16 ; yes jump to end.
٦.
٦1
٦٢
     int 0x10 ; call BIOS.
٦٣
     jmp puts16  ; continue prints until 0 is found.
٦٥
٦٦
٦٧
   end_puts16:
٦٨
     ret
٧.
entry point of bootloader.
Y£ ; ******************************
νι main:
VV
٧٨
     ; intit registers
٧٩
٨.
     ; because bootloader are loaded at 0x07c00 we can refrence this
٨٢
        location with many different combination
     ; of segment:offset addressing.
۸۳
Λź
     ; So we will use either 0x0000:0x7c000 or 0x07c0:0x0000
     ; and in this example we use 0x07c0 for segment and 0x0 for
        offset.
٨٧
     mov ax, 0x07c0
\Lambda\Lambda
     mov ds, ax
٨٩
۹.
     mov es, ax
     mov si, hello_msg
٩٢
     call puts16
٩٣
```

```
9 ٤
      cli
              ; clear interrupt.
90
      hlt
               ; halt the system.
٩٦
      times 510-(\$-\$\$) db
                               0
                                     ; append zeros.
٩٨
99
      ; finally the boot signature 0xaa55
             0x55
      db
             0xaa
```

و المخرج ٣.٥ يوضح الشفرة السابقة في حالة عرضها بأي محرر سادس عشر Hex Editor حيث كما نلاحظ أن بيانات المحمل متداخلة مع الشفرة التنفيذية (تعليمات المعالج) لذلك يجب أن يتم القفز فوق هذه البيانات حتى لا تُنَفذ كتعليمات خاطئة ، كذلك يجب التأكد من آخر بايتين وألها تحمل التوقيع الصحيح.

Example au. \circ : Hex value of bootloader

```
Offset(h) 00 01 02 03 04 05 06 07
00000000 E9 72 00 65 71 72 61 4F ér.egraO
00000008 53 20 20 00 02 01 01 00 S .....
00000010 02 E0 00 40 0B F0 09 00
                                 . à .@đ . . .
00000018 12 00 02 00 00 00 00 00
                                 . . . . . . . .
00000020 00 00 00 00 00 00 29 00
                                 . . . . . . ) .
00000028 00 00 00 4D 4F 53 20 46
                                 ...MOS F
00000030 4C 4F 50 50 59 20 66 61
                                 LOPPY fa
00000038
        74 31 32 20 20 20 57 65
                                 t12
                                      We
00000040 6C 63 6F 6D 65 20 74 6F
                                 Icome to
         20 65 71 72 61 4F 53 2C
00000048
                                  egraOS.
00000050 20 43 6F 64 65 64 20 62
                                  Coded b
00000058 79 20 41 68 6D 61 64 20
                                 y Ahmad
00000060 45 73 73 61 6D 0A 0D 00
                                 Essam . . .
                                 ¬<.t.′.ĺ
00000068 AC 3C 00 74 07 B4 0E CD
.Ăéôÿ À.
.Ø.À¾>.è
00000080 E6 FF FA F4 00 00 00 00
                                 æÿúô . . . .
        00 00 00 00 00 00 00 00
8800000
                                 . . . . . . . .
000001F0 00 00 00 00 00 00 00 00
```

000001F8 00 00 00 00 00 05 AAUa

ويمكن الاستفادة من هذه المحررات والتعديل المباشر في قيم الهيكس للملف الثنائي°، فمثلا يمكن حذف التوقيع واستبداله بأي رقم ومحاولة الإقلاع من القرص! بالتأكيد لا يمكن الاقلاع بسبب أن البايوس لن يتعرف على القرص بأنه قابل للإقلاع ، كذلك كمثال يمكن عمل حلقة لا نهائية وطباعة الجملة الترحيبة في كل تكرار ، ويجب أو لا اعادة تجميع الملف الثنائي باستخدام أي من برامج ال Disassembler وإدخال تعليمة قفز بعد استدعاء دالة طباعة السلسلة الى ما قبلها.

Example <a>٣.٦: Complete Example

```
\ :Hello Bootloader
             ; 16-bit real mode.
r bits 16
: org 0x0
             ; this number will added to all addresses (relocating).
₹ start:
     jmp main ; jump over data and function to entry point.
v ; OEM Id and BIOS Parameter Block (BPB)
\r ;*****************************
1: ; must begin at byte 3(4th byte), if not we should add nop
    instruction.
                              "eqraOS " ; Name of your OS, Must
17 OEM_ID
                     ďb
    be 8 byte! no more no less.
N bytes_per_sector
                     dw
                              0x200
                                     ; 512 byte per sector.
19 sectors_per_cluster db
                              0x1
                                         ; 1 sector per cluster.
reserved_sectors
                              0x1
                                          ; boot sector is
                     dw
     reserved.
n total_fats
                     db
                                         ; two fats.
                              0x2
                                          ; root dir has 224
** root_directory
                     dw
                              0xe0
    entries.
                                          ; 2880 sectors in the

** total_sectors
                              0xb40
    volume.
vs media_descriptor
                              0xf0
                                          ; 1.44 floppy disk.
                     db
```

°في حالة لم نتمكن من الوصول الى ملف المصدر source code.

```
vo sectors_per_fat
                   dw
                              0x9
                                         ; 9 sector per fat.
va sectors_per_track dw
                              0x12
                                         ; 18 sector per track.
vv number_of_heads
                    dw
                             0x2
                                         ; 2 heads per platter.
                                        ; no hidden sector.
nh hidden_sectors
                    dd
                            0 \times 0
ra total_sectors_large dd
                            0x0
rı; Extended BPB.
                             0x0
rr drive_number
                   db
                    db
r: flags
                              0x0
ro signature
                    db
                              0x29
                                        ; must be 0x28 or 0x29.
                                        ; serial number written
rı volume_id
                    dd
                             0x0
     when foramt the disk.
rv volume_label
                   db
                             "MOS FLOPPY"; 11 byte.
                             "fat12 " ; 8 byte.
TA system_id
                    db
٣٩
٤.
¿\ ; ***********
ir; data
¿r ; ***********
to hello_msg db "Welcome to eqraOS, Coded by Ahmad Essam",0xa,0xd,0
in ; puts16: prints string using BIOS interrupt
input:
      es: pointer to data segment.
on; si: point to the string
or ; ********************************
os puts16:
             ; read character from ds:si to al ,and increment si if
     lodsb
        df=0.
٥٧
     cmp al,0 ; check end of string ?
٥٨
     je end_puts16 ; yes jump to end.
٥٩
     mov ah, 0xe ; print character routine number.
     int 0x10 ; call BIOS.
٦٢
٦٣
```

```
jmp puts16  ; continue prints until 0 is found.
٦٤
٦٥
٦٦
    end_puts16:
٦٧
      ret
٦٨
٦9
entry point of bootloader.
vr ; ****************************
٧٤
vo main:
      ; intit registers
٧٩
      ; because bootloader are loaded at 0x07c00 we can refrence this
٨١
         location with many different combination
      ; of segment:offset addressing.
٨٢
      ; So we will use either 0x0000:0x7c000 or 0x07c0:0x0000
٨٤
      ; and in this example we use 0x07c0 for segment and 0x0 for
Λ٥
         offset.
٨٦
      mov ax, 0x07c0
      mov ds, ax
      mov es,ax
٨٩
٩.
      mov si, hello_msq
٩١
      call puts16
9 ٢
      cli
              ; clear interrupt.
٩٤
      hlt
              ; halt the system.
90
97
      times 510-(\$-\$\$) db
                           0 ; append zeros.
٩٧
٩٨
      ; finally the boot signature 0xaa55
٩٩
      db
            0x55
١..
      db
            0xaa
١٠١
```

mt 0x13 . تحميل قطاع من القرص باستخدام المقاطعة 1xt 0x13

بعد أن تم تشغيل محمل النظام لعرض رسالة ترحيبة ، فان مهمة المحمل الفعلية هي تحميل وتنفيذ المرحلة الثانية له حيث كما ذكرنا سابقا أن برمجة محمل النظام ستكون على مرحلتين وذلك بسبب القيود على حجم المرحلة الاولى ، وتكمن وظيفة المرحلة الاولى في البحث عن المرحلة الثانية من محمل النظام ونقل التنفيذ اليها ، وبعدها يأتي دور المرحلة الثانية في البحث عن نواة النظام ونقل التحكم اليها. وسنتناول الان كيفية تحميل مقطع من القرص المرن الى الذاكرة الرئيسية ونقل التحكم اليها باستخدام مقاطعة البايوس 110 في int 0x13.

إعادة القرص المرن

sector عند تكرار القراءة من القرص المرن فانه يجب في كل مرة أن نعيد مكان القراءة والكتابة الى أول مقطع int 0x13 في القرص وذلك لكي نضمن عدم حدوث مشاكل، وتستخدم الدالة 0x0 من المقاطعة int 0x13 لفذا الغرض.

المدخلات:

- المسجل ah : 0x0.
- المسجل dl : رقم محرك القرص المرن وهو 0x0.

النتىجة:

- المسجل ah : الحالة.
- 0x1 : CF اذا حدث خطأ ، 0x0 اذا تمت العملية بنجاح.

مثال:

Example T.V: Reset Floppy Drive

قراءة المقاطع sectors

أثناء العمل في النمط الحقيقي فاننا سنستخدم مقاطعة البايوس int 0x13 الدالة 0x2 لقراءة المقاطع (sectors) من القرص المرن الى الذاكرة الرئيسية RAM . المدخلات :

- المسجل ah: الدالة 0x2
- المسجل al: عدد المقاطع التي يجب قرائتها.
- المسجل ch: رقم الاسطوانة (Cylinder) ، بايت واحد.
- المسجل cl: رقم المقطع ، من البت 0 5 ، أما اخر بتين يستخدمان مع القرص الصلب hard.
 - المسجل dh: رقم الرأس.
 - المسجل dl : رقم محرك القرص المرن وهو 0x0.
 - العنوان es:bx : مؤشر الى المساحة التي سيتم قراءة المقاطع اليها.

النتيجة:

- المسجل ah: الحالة.
- المسجل al: عدد المقاطع التي تم قرائتها.
- 0x1 : CF اذا حدث خطأ ، 0x0 اذا تمت العملية بنجاح.

مثال:

Example T.A: Read Floppy Disk Sectors

```
; init buffer.
۱٤
      mov ax, 0x1000
      mov es, ax
      xor bx,bx
    read:
۱۸
      mov ah, 0x2
                     ; routine number.
                   ; how many sectors?
      mov al, 1
      mov ch, 1
                   ; cylinder or track number.
                   ; sector number "fisrt sector is 1 not 0", now we read
      mov cl, 2
           the second sector.
      mov dh, 0
                  ; head number "starting with 0".
۲٤
      mov dl, 0
                   ; drive number ,floppy drive always zero.
      int 0x13
                  ; call BIOS.
      jc read
                   ; if error, try again.
۲٨
      jmp 0x1000:0x0 ; jump to execute the second sector.
```

۳.۵. مقدمة الى نظام FAT12

نظام الملفات هو برنامج يساعد في حفظ الملفات على القرص بحيث ينشئ لنا مفهوم الملف و خصائصه والعديد من البيانات المتعلقة به من تاريخ الانشاء والوقت ، كذلك يحتفظ بقائمة بجميع الملفات وأماكن تواجدها في القرص ، أيضاً أحد أهم فوائد أنظمة الملفات هي متابعة الأماكن الغير المستخدمة في القرص والأماكن البي تضررت بسبب أو لآخر bad sectors ، كذلك أنظمة الملفات الجيدة تقوم بعمل تجميع الملفات المبعثرة على القرص nefragmentation حتى تستفيد من المساحات الصغيرة التي ظهرت بسبب حذف ملف موجود أو تخرين ملف ذو حجم أقل من المساحة الخالية. وبدون أنظمة الملفات فان التعامل مع القرص سيكون مستحيلا ! حيث لن نعرف ماهي المساحات الغير مستخدمة من الاخرى ولن نستطيع ان نقوم بقراءة ملف طلبه المستخدم لعرضه على الشاشة !

- برنامج للقراءة والكتابة من القرص وسنطلق عليه اسم المحرك (Driver).
- وجود هيكلة بيانات Data Structure معينة على القرص،يتعامل معها درايفر نظام الملفات.

وحيث أن برمجة برنامج القراءة والكتابة تعتمد كلياً على هيكلة نظام الملفات على القرص ، فاننا سنبدأ بالحديث عنها أولا وسوف نأخذ نظام FAT12 على قرص مرن كمثال ، نظراً لبساطة هذا النظام وخلوه من التعقيدات.

۱.۵.۳ قيود نظام ١.٥.٣

يعتبر نظام FAT12 من أقدم أنظمة الملفات ظهوراً وقد انتشر استخدامه في الاقراص المرنة منذ أواحر السبعينات ، ويعيب نظام FAT12 :

- عدم دعمه للمجلدات الهرمية ويدعم فقط مجلد واحد يسمى الجذر Root Directory.
 - طول العنقود (Cluster) هو 12 بت ، بمعنى أن عدد الكلسترات هي 2^{12} .
 - أسماء الملفات لا تزيد عن 12 بت.
 - يستوعب كحد أقصى 4077 ملف فقط.
- حجم القرص يحفظ في 16 بت ، ولذا فانه لا يدعم الاقراص التي حجمها يزيد عن MB 32.
 - يستخدم العلامة 0x01 لتمييز التقسيمات على القرص (Partitions).

وكما ذكرنا أننا سنستخدم هذا النظام في هذه المرحلة نظراً لبساطته ، وعلى الرغم من أنه قد تلاشى استخدامه في هذا الزمن الا انه يعتبر أساس جيد للأنظمة المتقدمة لذا وجب دراسته.

٣.٥.٣. هيكلة نظام FAT12 على القرص

عند تمئية القرص المرن^٦ (Format) بنظام FAT12 فان تركيبة القرص تكون على الشكل ٢.٣:

شكل ٢٠٣.: هيكلة نظام FAT12 على القرص

Boot Sector & BPB	FAT 1	FAT2	Root Directory	Data
1 sector	9 sectors	9 sectors	14 costros	

آسواءاً كانت التهئية من قبل درايفر نظام الملفات الذي سنقوم ببرمجته أو كانت من قبل نظام الشتغيل المستخدم أثناء عملية التطوير ، فمثلا في ويندوز يمكن إعادة تمئية القرص المرن بنظام FAT12 .

وأول مقطع هو مقطع الاقلاع (Boot Sector) ويحوي شفرة محمل النظام (المرحلة الاولى) بالاضافة الى بيانات ومعلومات BPB and OEM id ، هذا المُقطَع عَنُوانه الفيزيائي على الْقرص هو : المقطع 1 المسار ٥ الرأس 0 وهذا العنوان هو الذي يجب تمرير الى مقاطعة البايوس int 0x13 التي تقوم بالقراءة من القرص كذلك في حالة ما أردنا التعامل المباشر مع متحكم القرص المرن. ونظرُ لصعوبة هذه العنونة والتي تعرف ب Absolute Sector فان أنظمة الملفات تتعامل مع نظام عنونة مختلف للوصول الى محتويات القرص ، فبدلاً من ذكر كل من المقطع والمسار والرأس للوصول آلي مقطع ما فان هذه العنونة تستخدم فقط رقم للمقطع . نظام العنونة الذي تستخدمه أنظمة الملفات يسمى بالعنونة المنطقية (Logical Sector Addressing) ويختصر ب LBA هو نظام بسيط يعتمد على ترقيم المقاطع بشكل متسلسل بدئاً من مقطع الاقلاع (Boot Sector) والذي يأخذ العنوان ٥ ، والمقطع الثاني 1 وهكذا هلم جرا حتى نصل الى آخر مقطع في القرص. وبما أنه يَجب استخدام العنونة الحقيقة بدلًا من المنطقية لحظة القراءة من القرص (تِذكر مقاطعة البايوس 13x13 int والمسجلات الَّتي يجّب ادخال قيمها) فانه يجب ايجاد طريّقة للتحويلُ من العنونّة الحقيقة الى المنطقية -سنناقش الموضوع لاحقا–. ننتقل الى المقطع التالي لمقطع الإقلاع وهو مقطع (أو عدة مقاطع) يمكن أن يحجزها المبرمج لاداء أي وظيفة يريدها وتسمى المقاطع المحجوزة الاضافية Extra Reserved Sectors ، والمقصود بمحجوزة أي انه لا يوجد لها وجود في دليل FAT ، ومقطع الإقلاع هو مقطع محجوز دائما لذلك كانت قيمة المتغير reserved sectors في معلومات BPB هي واحد ، وفي حالة ما أردت حجز مقاطع أخرى كل ما عليك هو زيادة هذه القيمة بعدد المقاطع المرغوبة ، وللوصول الى محتويات هذا المقطع الاضّافي(ان كان له وجود) فان العنوان الحقيقي له هو المقطع 2 المسار 0 الرأس 0 ، أما العنوان المنطقي له هو المقطع 1. وبشكل عام فانه في الغالب لا يتّم استخدام مقاطع اضافية سوى مقطع الاقلاع . المقطّع الثالث هو حدول FAT ، وهو ً حدول يحوي سجلات بطول 12 بت عن كل كلستر (Cluster) في القرص ، بيانات هذا السجل توضح ما اذا كان الكلستر قيد الاستخدام أم لا ، وهل هو آخر كلستر للملف أم لا وإذا كان ليس باخر فانه يوضّح لنا الكلستر التالي للملف ، ويوضح الشكل التالي تركيبة هذا الجدول

اذاً هذا وظيفة هذا الجدول هي معرفة الكلسترات الخالية من غيرها كذلك الوظيفة الاخرى هي معرفة جميع الكلسترات لملف ما ويتم ذلك بالنظر الى قيمة السجل (قيمة ال 12 بت) ، والقيم هي :

- القيمة 0×00: تدل على أن الكلستر حالي.
- القيمة 0x01 : تدل على أن الكلستر محجوز.
- القيم من 0x62 الى 0xfef : تدل على عنوان الكلستر التالي (بمعنى آخر أن الكلستر محجوز وتوجد كلسترات متبقية للملف).
 - القيم من 0xff0 الى 0xff6: قيم محجوزة.
 - القيمة 0xff6 : تدل على Bad Cluster.
 - القيم من 0xff8 الى 0xfff: تدل على أن هذا الكلستر هو الاخير للملف.

ويمكن النظر الى جدول FAT بأنه مصفوفة من القيم أعلاه ، وعندما نريد تحميل ملف فاننا سنأتي بعنوان أول كلستر كه من حدول Root Directory (سنأتي عليها لاحقا) وبعدها نستخدم عنوان الكلستر كه على الكلستر جدول FAT ونقرأ القيمة المقابله للكلستر ، فاذا كانت القيمة بين 0x02 الى 0xfef فاغا تدل على الكلستر التالي للملف ، ومن ثم سنستخدم هذه القيمة أيضا كه index يبدأ من المقطع المنطقي 2 وطوله و مقاطع أي الى أن نقرأ قيمة تدل على كهاية الملف. هذا الجدول FAT يبدأ من المقطع المنطقي 1 وطوله و مقاطع أي أن نهاية هذا الجدول تكون في المقطع تكون في آخر المقطع 10، ولمعرفة العنوان الحقيقي للمقطع فانه يمكن استخدام بعض المعادلات للتحويل ، والقسم التالي سيوضح ذلك بالاضافة الى شرح مبسط عن هيكلة القرص المرن وكيفية حفظه للبيانات . وبعد حدول FAT توجد نسخة أحرى من هذا الجدول وتستخدم كنسخة احتياطية ومصفوفة من 224 سجل كل سجل بطول 32 بايت ، وظيفية هذا الدليل هي حفظ أسماء الملفات الموجودة على القرص المرن بالاضافة الى العديد من المعلومات التي تخص وقت الانشاء والتعديل وحجم الملف وعنوان أول كلستر للملف ، عنوان الكلستر هو أهم معلومة لكي نستطيع تحميل الملف كاملا ، حيث كما ذكرنا أن هذا العنوان سيعمل ك sindex في جدول FAT وبعدها سنحدد ما اذا كانت توجد كلسترات أخرى يجب تحميلها أم أن الملف يتكون من كلستر واحد. والجدول التالي يوضح محتويات السجل الواحد في دليل يجب تحميلها أم أن الملف يتكون من كلستر واحد. والجدول التالي يوضح محتويات السجل الواحد في دليل الموحد: والجدول التالي يوضح محتويات السجل الواحد في دليل المحتور:

- البايتات 0-7: اسم الملف (وفي حالة كان الحجم أقل من 8 بايت يجب استخدام حرف المسافة لتعبئة المتبقى).
 - البايتات 8-10: امتداد الملف(يجب استخدام المسافة أيضا لتعبئة المتبقي).
 - البايت 11: خصائص الملف وهي:
 - البت 0: القراءة فقط.
 - البت 1: مخفى.
 - البت 2: ملف نظام.
 - البت3: اسم القرص Volume Label.
 - البت 4: الملف هو محلد فرعي.
 - البت 5: أرشيف.
 - البت 6: جهاز.
 - البت 7: غير مستخدم.
 - البايت 12: غير مستخدم.
 - البايت 13: وقت الانشاء بوحدة MS.

⁻*بافتراض الوضع الغالب وهو عدم وجود مقاطع إضافية باستثناء مقطع الإقلاع

- البايتات 14-15: وقت الانشاء بالترتيب التالي:
 - -1 البتات 0-4: الثواني (0-29).
 - − البتات 5-10: الدقائق (0-59).
 - البتات 11-15: الساعات (0-23).
- البايتات 16-17: سنة الانشاء بالترتيب التالي:
- البتات 0-4: السنة (1980=127; 2107=127).
 - البتات 5-8: الشهر (1=يناير; 12=ديسمبر).
 - البتات 9-15: الساعة (0-23).
- البايتات 18-19: تاريخ آخر استخدام (تتبع نفس الترتيب السابق).
 - البايتات 20-21 EA index.
- البايتات 22-23: وقت آخر تعديل (تتبع نفس ترتيب البايتات 14-15).
- البايتات 24-25: تاريخ آخر تعديل (تتبع نفس ترتيب البايتات 16-17).
 - البايتات 26-27: عنوان أول كلستر للملف.
 - البايتات 28-29: حجم الملف.

ويجب ملاحظة أن حجم السجلات هو ثابت Fixed Lenght Record فمثلا اسم الملف يجب ان يكون بطول 8 بايت وفي حالة زاد على ذلك فان هذا سوف يحدث ضرراً على هذا الدليل ، أيضا في حالة كان الاسم بحجم أقل من المطلوب فانه يجب تكلمة العدد الناقص من الحروف بحرف المسافة Space.

٣.٥.٣. هيكلة القرص المرن

يتكون القرص المرن من قرص Platter (أو عدة أقراص) مقسمة الى مسارات (Tracks) وكل من هذه المسارات يتكون من العديد من القطاعات ويوجد عادة رأسين للقراءة والكتابة على كل قرص. وفي الاقراص المرنة ذات الحجم MB 1.44 MB يوجد 80 مساراً (من المسار 0 الى المسار 79) وكل مسار يتكون من 18 قطاع ، وبالتالي فان عدد القطاعات الكلية هي 2 * 18 * 80 وتساوي 2880 قطاعاً.

ولتخزين بيانات على القرص فانه يجب تحديد العنوان الحقيقي والذي يتكون من عنوان القطاع والمسار والرأس ، وأول قطاع في القرص (قطاع الاقلاع) يأخذ العنوان: القطاع 1 المسار 0 الرأس 0 ، والقطاع الثاني يأخذ العنوان: القطاع 2 المسار 0 الرأس 0 ، وهكذا يستمر نظام التخزين في القرص المرن الى أن يصل الى العنوان 18 المسار 0 الرأس 0 وهو عنوان آخر قطاع على المسار الاول والرأس الاول ، وسيتم حفظ البيانات التالية في الرأس الثاني على العنوان: القطاع 1 المسار 0 الرأس الاول المسار الثاني ... قطاع في هذا المسار على الرأس الثاني، وبعدها سيتم حفظ البيانات التالية في الرأس الاول المسار الثاني ... ، وهكذا.

۴.۵.۳ القراءة و الكتابة من نظام FAT12

حتى نتمكن من التعامل مع القرص المرن (قراءة وكتابة القطاعات) فانه يلزمنا برمجة درايفر لنظام FAT12 والذي سيعمل كوسيط بين المستخدم وبين القرص المرن، بمعنى أن أي طلب لقراءة ملف ما يجب أن تذهب أولا الى نظام FAT12 حيث سيقرر ما اذا كان الملف موجوداً أم لا (عن طريق البحث في دليل Root أولا الى نظام حالة كان موجوداً سيعود لنا بجميع خصائص الملف ورقم أول كلستر له لكي نتمكن من تحميل الملف كاملاً ، ونفس المبدأ في حالة طلب المستخدم كتابة ملف على القرص فان درايفر نظام FAT12 سيبحث في حدول FAT عن مساحة حالية مناسبة للملف وذلك باتباع أحد الخورازميات المعروفة وبعدها سيبح حفظ الملف وكتابة البيانات المتعلقة به في دليل Root directory .

وسنأخذ مثال على الموضوع وذلك ببرمجة المرحلة الثانية من محمل النظام Second Stage Bootloader وستقتصر وظيفته حالياً في طباعة رسالة ترحيبة دلالة على أنه تم تحميل وتنفيذ المرحلة الثانية بنجاح ، وفي الأقسام التالية سنبدأ في تطوير المرحلة الثانية وتجهيز مرحلة الانتقال الى بيئة 32 بت.

مهمة المرحلة الاولى ستتغير عن ما سبق ، حيث الآن يجب على المرحلة الاولى أن تقوم بالبحث عن المرحلة الثانية من محمل النظام ونقل التنفيذ اليها ، ويتم هذا وفق الخطوات التالية:

- 1. تحميل جدول Root Directory من القرص الى الذاكرة ومن ثم البحث عن ملف المرحلة الثانية وأخذ , قم أول كلستر له.
 - ٢. تحميل جدول FAT من القرص الى الذاكرة ومن ثم تحميل جميع الكلسترات للملف.
 - ٣. نقل التنفيذ الى أول بايت في المرحلة الثانية من محمل النظام.

إنشاء المرحلة الثانية من محمل النظام

بداية سنقوم بإنشاء المرحلة الثانية من محمل النظام ونسخها الى القرص المرن ، ونظراً لان تطوير نظامنا الخاص يجب ان يتم تحت نظام آخر فان هذا النظام الآخر غالبا ما يحوي درايفر لنظام ملفات FAT12 حيث يتكفل بعملية كتابة البيانات الى حدول Root Directory بالاضافة الى البحث عن كلسترات خالية في حدول دون أي تدخل من قبل مطور النظام الجديد، لذلك في هذه المرحلة من التطوير سنتجاهل جزئية الكتابة في نظام FAT12 ونترك المهمة لنظام التشغيل الذي نعتمد عليه في عملية تطوير النظام الجديد ، و بهذا سيكون الدرايفر الذي سيتم تكلمته لاحقا بمشيئة الشرول النفرة التالية توضح مثال للمرحلة الثانية من المحمل لعرض رسالة بسيطة.

Example ٣.٩: Hello Stage2

- ; Second Stage Bootloader.
- ; loaded by stage1.bin at address 0x050:0x0 (0x00500).

٣

```
• bits 16 ; 16—bit real mode.
7 org 0x0
          ; offset to zero.
start: jmp stage2
w; data and variable
'' hello_msg db "Welcome to eqraOS Stage2",0xa,0xd,0

\{ ; include files:
%include "stdio.inc" ; standard i/o routines.
vi ; entry point of stage2 bootloader.
11 stage2:
۲0
    push cs
77
۲٧
    pop ds ; ds = cs.
۲۸
    mov si, hello_msg
    call puts16
    cli
          ; clear interrupt.
     hlt
          ; halt the system.
```

وسيتم تسمية الملف بالاسم stage2.asm أما الملف الناتج من عملية التجميع سيكون بالاسم على stage2.sys أما الملف الناتج من عملية التجميع سيكون بالاسم الحر بشرط أن لا يزيد الاسم عن 8 حروف والامتداد عن 3 حروف ، وفي حالة كان طول الاسم أقل فان درايفر FAT12 سيقوم باضافة مسافات Spaces حتى لا يتضرر جدول FAT12 سيقوم باضافة مسافات عليها ويستخدمها نظام FAT12) ويمكننا أن نفرق بين اسماء الملفات الداخلية (وهي التي يتم اضافة مسافات عليها ويستخدمها نظام والأسماء الخارجية (وهي التي ينشئها المستخدم).

تحميل ال Root Directory الى الذاكرة

حدول Root Directory يحوي أسماء كل الملفات و أماكن تواجدها على القرص لذا يجب تحميله أو لا والبحث عن ملف المرحلة الثانية (ذو الاسم الخارجي stage2.sys) وعند البحث يجب البحث بالاسم الداخلي الذي يستخدمه نظام الملفات لذلك يجب أن نبحث عن الملف "stage2 sys" ، ونأتي برقم الكلستر الأول للملف. وقبل تحميل هذا الجدول فانه يجب علينا أو لا معرفة عنوان أول قطاع فيه وحساب عدد القطاعات التي يشغلها هذا الجدول ، كذلك يجب تحديد المساحة الخالية (Buffer) لكي يتم نقل هذا الجدول اليها. والشفرة التالية توضح كيفية عمل ذلك.

Example T. 1 ·: Load Root directory

```
; Compute Root Directory Size
     xor cx,cx
     mov ax, 32
                        ; every root entry size are 32 byte.
     mul word[root_directory] ; dx:ax = 32*224 bytes
     div word[bytes_per_sector]
     xchg ax,cx
                        ; cx = number of sectors to load.
    ; Get start sector of root directory
۱۲
١٤
١٥
     mov al,byte[total_fats]
                                 ; there are 2 fats.
     mul word[sectors_per_fat] ; 9*2 sectors
      add ax,word[reserved_sectors] ; ax = start sector of root
         directory.
١٨
     mov word[data_region],ax
      add word[data_region],cx ; data_region = start sector of data.
۲۳
    ; Load Root Dir at 0x07c0:0x0200 above bootloader.
۲٤
40
۲٦
     mov bx, 0x0200 ; es:bs = 0x07c0:0x0200.
۲٧
      call read_sectors
```

بعد تحميل هذا الجدول يجب البحث فيه عن اسم ملف المرحلة الثانية من محمل النظام ومن ثم حفظ رقم أول كلستر له في حالة كان الملف موجوداً ، أما اذا كان الملف غير موجود فنصدر رسالة خطأ ونوقف النظام عن العمل. والشفرة التالية توضح ذلك.

Example \(\mathbf{T}.\\): Find Stage2 Bootloader

```
; Find stage2.sys
      mov di,0x0200 ; di point to first entry in root dir.
      mov cx,word[root_directory] ; loop 224 time.
    find_stage2:
      mov si, kernel_loader_name
١.
      push cx
١١
      push di
      mov cx, 11
                      ; file name are 11 char long.
۱٤
      rep cmpsb
١٥
      pop di
١٦
      je find_successfully
۱۷
١٨
      mov di, 32
                     ; point to next entry.
      pop cx
      loop find_stage2
۲۳
      ; no found ?
۲٤
      jmp find_fail
77
    find_successfully:
۲٧
۲۸
    ; Get first Cluster.
      mov ax,word[di+26] ; 27 byte in the di entry are cluster
         number.
      mov word[cluster_number],ax
```

تحميل جدول FAT الى الذاكرة

جدول FAT يوضح حالة كل الكلسترات الموجودة على القرص سواءا كانت خالية أم معطوبة أم الها مستخدمة ، ويجب تحميل هذا الجدول الى الذاكرة لكي نستطيع عن طريق رقم الكلستر الذي تحصلنا عليه من حدول Root Directory أن نحمل جميع كلسترات الملف. وبنفس الطريقة التي قمنا بها لتحميل حدول Root Directory سيتم بها تحميل حدول FAT حيث يجب تحدد عنوان أول قطاع للجدول و عدد القطاعات التي يشغلها الجدول ، وكذلك المساحة الخالية في الذاكرة لكي يتم حفظ الحدول بها . والشفرة التالية توضح ذلك.

Example \(\cdot \) \(\tau \): Load FAT Table

```
; Compute FAT size
    xor cx,cx
    xor ax,ax
     xor dx,dx
    mov al,byte[total_fats] ; there are 2 fats.
    mul word[sectors_per_fat] ; 9*2 sectors
     xchg ax,cx
۱١
۱۲
۱۳
    ; Get start sector of FAT
١٤
    add ax,word[reserved_sectors]
۱٧
١٨
    ; Load FAT at 0x07c0:0x0200
۲.
    ; Overwrite Root dir with FAT, no need to Root Dir now.
۲١
۲۳
    mov bx, 0x0200
۲٤
      call read_sectors
```

تحميل كلسترات الملف

وحدة القراءة والكتابة للقرص المرن هي بالقطاع Sector لكن نظام الملفات FAT12 يتعامل مع مجموعة من القطاعات ككتلة واحدة Cluster، وكلما كبر حجم الكلستر زادت المساحات الخالية بداخله Fragmentation لذلك يجب اختيار حجم ملائم، وفي تنفيذ نظام FAT12 على قرص مرن أخترنا أن كل كلستر يقابل قطاع واحد فقط من القرص المرن. المشكلة التي ستواجهنا هي كيفية قراءة كلستر من القرص ، فالقرص المرن لا يقرأ اي قطاع الا بتحديد العنوان المطلق له Absolute Address ولذلك يجب تحويل رقم الكلستر الى عنوان مطلق وتحويل عنوان RBA أيضا الى عنوان مطلق.

Example T. \T: Convert Cluster number to LBA

```
r; cluster_to_lba: convert cluster number to LBA
   input:
       ax: Cluster number.
• ; output:
       ax: lba number.
^ cluster_to_lba:
    ; lba = (cluster - 2)* sectors_per_cluster
    ; the first cluster is always 2.
    sub ax, 2
    xor cx,cx
    mov cl, byte[sectors_per_cluster]
    mul cx
١٨
    add ax,word[data_region] ; cluster start from data area.
```

حيث يتم طرح العدد 2 من رقم الكلستر وهذا بسبب أن أول رقم كلستر في نظام FAT12 هو 2 - كما سنرى ذلك لاحقا-.

وللتحويل من عنوان LBA الى عنوان Absolute Address :

Example ٣.١٤: Convert LBA to CHS

```
input:
£; ax: LBA.
• ; output:
٦;
       absolute_sector
        absolute_track
        absolute_head
.. lba_to_chs:
     ; absolute_sector = (lba % sectors_per_track) + 1
     ; absolute_track = (lba / sectors_per_track) / number_of_heads
     ; absolute_head = (lba / sectors_per_track) % number_of_heads
١٤
     xor dx, dx
١٦
     div word[sectors_per_track]
     inc dl
     mov byte[absolute_sector],dl
۲.
    xor dx,dx
۲١
     div word[number_of_heads]
۲۲
     mov byte[absolute_track],al
     mov byte[absolute_head],dl
۲0
۲٦
     ret
```

ولتحميل كلستر من القرص يجب أولا الحصول على رقمه من جدول Root Directory وبعد ذلك نقوم بتحويل هذا الرقم الى عنوان LBA وبعدها نقوم بتحويل عنوان LBA الى عنوان مطلق LBA وبعدها نقوم بتحويل عنوان من القرص، والشفرة التالية توضح ذلك.

Example T. \o: Load Cluster

```
/* ; Load all clusters(stage2.sys)
/* ; At address 0x050:0x0
/*
/* xor bx,bx
/* mov ax,0x0050
/* mov es,ax
/*
/* load_cluster:
```

ودالة قراءة القطاعات من القرص تستخدم مقاطعة البايوس int 0x13 وهي تعمل فقط في النمط الحقيقي ويجب استبدالها لاحقا عند التحويل الى النمط المحمى بدالة اخرى 32-bit.

Example ٣.١٦: Read Sectors Routine

```
r ; read_sectors_bios: load sector from floppy disk
    input:
        es:bx : Buffer to load sector.
        ax: first sector number ,LBA.
        cx: number of sectors.
^ read_sectors_bios:
   begin:
    mov di, 5 ; try 5 times to load any sector.
   load_sector:
١٤
    push ax
١٥
    push bx
١٦
    push cx
    call lba_to_chs
    mov ah, 0x2
                      ; load sector routine number.
۲١
                       ; 1 sector to read.
    mov al, 0x1
    mov ch,byte[absolute_track] ; absolute track number.
    mov cl,byte[absolute_sector] ; absolute sector number.
    mov dh,byte[absolute_head] ; absolute head number.
    mov dl,byte[drive_number] ; floppy drive number.
```

```
۲٧
      int 0x13
                          ; call BIOS.
۲۸
      jnc continue ; if no error jmp.
۳.
      ; reset the floppy and try read again.
٣٢
                          ; reset routine number.
      mov ah, 0 \times 0
      mov dl, 0x0
                          ; floppy drive number.
۳٥
      int 0x13
                        ; call BIOS.
٣٧
      рор сх
٣٩
      pop bx
٤.
      pop ax
      dec di
٤٢
      jne load_sector
٤٣
٤٤
      ; error.
٤٥
      int 0x18
٤٦
    continue:
٤٨
٤٩
٥,
     mov si,progress_msg
      call puts16
٥١
      pop cx
      pop bx
٥٤
      pop ax
٥٥
٥٦
                          ; next sector
      add bx,word[bytes_per_sector] ; point to next empty block in
         buffer.
٥٩
٦.
      loop begin    ; cx time
7.1
٦٢
      ret
```

ولتحميل بقية كلسترات الملف يجب أحذ رقم أول كلستر للملف والذهاب به الى جدول FAT وقراءة القيمة

المقابلة له والتي ستدل على ما اذا كان هذا آخر كلستر أم أن هنالك كلسترات اخرى يجب تحميلها. ويلزم الأخذ بالاعتبار بنية جدول FAT وانه يتكون من سجلات بطول 12 بت وتعادل بايت ونصف ، أي أنه اذا كان رقم الكلستر هو 0 فاننا يجب أن نقرأ السجل الاول من حدول FAT وبسبب انه لا يمكن قراءة 12 بت فسوف تتم قراءة 16 بت (السجل الاول بالاضافة الى نصف السجل الثاني) وعمل mask لاخر 4 بت (لازالة ما تم قرائته من السجل الثاني). وفي حالة كان رقم الكلستر هو 1 فيجب قراءة السجل الثاني من جدول FAT والذي يبدأ من البت 12-23 وبسبب أنه لا يمكن قراءة 12 بت سنقوم بقراءة 16 بت أي من البت 8-23 وازالة أول 4 بت.

: وباختصار، لقراءة القيمة المقابلة لرقم كلستر ما فيجب أولا تطبيق القانون cluster = cluster + (cluster/2)

وقراءة 16 بت ، وفي حالة ما اذا كان رقم الكلستر هو رقم زوجي فيجب عمل Mask لاخر 4 بت ، أما اذا كان رقم الكلستر فردي فيجب ازالة أول 4 بت . والشفرة التالية توضح كيفية تحميل جميع كلسترات المرحلة الثانية من محمل النظام الى الذاكرة ونقل التنفيذ اليها .

Example ٣.١٧: Read FAT entry

```
read_cluster_fat_entry:
      mov ax,word[cluster_number]
      ; Every FAT entry are 12-bit long( byte and half one).
      ; so we must map the cluster number to this entry.
      ; to read cluster 0 we need to read fat[0].
      ; cluster 1 \rightarrow fat[1].
      ; cluster 2 \rightarrow fat[3], \dots etc.
      mov cx, ax ; cx = cluster number.
۱۱
      shr cx,1 ; divide cx by 2.
                  ; cx = ax + (ax/2).
      add cx, ax
١٤
      mov di,cx
      add di, 0x0200
      mov dx,word[di] ; read 16-bit form FAT.
١٨
      ; Now, because FAT entry are 12-bit long, we should remove 4
         bits.
      ; if the cluster number are even, we must mask the last four
         bits.
      ; if it odd, we must do four right shift.
```

```
77
      test ax, 1
۲٤
      jne odd_cluster
۲0
   even_cluster:
77
۲٧
    and dx, 0x0fff
۲۸
۲٩
      jmp next_cluster
۳.
   odd_cluster:
٣٢
    \mathtt{shr}\ \mathtt{dx}, 4
٣٣
٣٤
    next_cluster:
     mov word[cluster_number],dx ; next cluster to load.
٣٧
٣٨
     cmp dx,0x0ff0
                        ; check end of file, last cluster?
٣٩
      jb load_cluster
                             ; no, load the next cluster.
٤.
٤١
     ; yes jmp to end
٤٣
      jmp end_of_first_stage
٤٤
٤٥
   find_fail:
٤٦
     mov si, fail_msg
     call puts16
٤٩
٥.
     mov ah, 0x0
٥١
     ٥٢
      int 0x19 ; warm boot.
٥٤
00
   end_of_first_stage:
٥٦
٥٧
     ; jump to stage2 and begin execute.
٥٨
     push 0x050 ; segment number.
     push 0x0 ; offset number.
٦١
     retf ; cs:ip = 0x050:0x0
```

٣. إقلاع الحاسب ومحمل النظام Bootloader

```
times 510-(\$-\$\$) db 0 ; append zeros.

; finally the boot signature 0xaa55

db 0x55

db 0xaa
```

٤. برمجة محمل النظام - المرحلة الثانية

بسبب القيود على حجم محمل النظام فان هذا قد أدى الى تقسيم المهمة الى مرحلتين حيث اقتصرت مهمة المرحلة الاولى على تحميل المرحلة الثانية من المحمل ، أما المرحلة الثانية 2 stage فلا قيود عليها وغالبا ما يتم تنفيذ المهمات التالية في هذه المرحلة:

- الانتقال الى النمط المحمى PMode.
- تفعيل البوابة A20 لدعم ذاكرة حتى 4 حيجا بايت.
- توفير دوال للتعامل مع المقاطعات Interrupt Handler.
 - تحميل النواة ونقل التنفيذ والتحكم اليها.
 - توفير خصائص أثناء الإقلاع مثل Safe Mode.
- دعم الإقلاع المتعدد Multi Boot وذلك عبر ملفات التهيئة.

١.٤. الانتقال الى النمط المحمى

المشكلة الرئيسية في النمط الحقيقي Real Mode هي عدم توفر حماية للذاكرة حيث يمكن لأي برنامج يعمل أن يصل لأي جزء من الذاكرة ، كذلك أقصى حجم يمكن الوصول له هو 1 ميجا من الذاكرة ، ولا يوجد دعم لتقنية Paging ولا للذاكرة الظاهرية Virtual Memory حتى تعدد البرامج لا يوجد دعم له.

كل هذه المشاكل تم حلها باضافة النمط المحمي الى المعالج ويمكن الانتقال بسهولة الى هذا النمط عن طريق تفعيل البت الاول في المسجل cro ، ولكن بسبب أن المعالج في هذا النمط يستخدم طريقة عنونة للذاكرة تختلف عن الطريقة المستخدمة في النمط الحقيقي فانه يجب تجهيز بعض الجداول تسمى حداول الواصفات Descriptor Table وبدون تجهيز هذه الجداول فان المعالج سيصدر استثناء General Protection واختصاراً GPF والذي بدوره يؤدي الى حدوث triple fault وتوقف النظام عن العمل.

أحد هذه الجداول ويسمى جدول الواصفات العام (Global Descriptor Table) واختصاراً GDT وظيفته الاساسية هي تعريف كيفية استخدام الذاكرة ، حيث يحدد ما هو القسم الذي سينفذ كشفرة ؟ وما هو القسم الذي يجب أن يحوي بيانات ؟ ويحدد أيضا بداية ولهاية كل قسم بالاضافة الى صلاحية الوصول الى ذلك القسم.

£ . 1 . 1 . جدول الواصفات العام Global Descriptor Table

عند الانتقال الى النمط المحمي PMode فان أي عملية وصول الى الذاكرة تتم عن طريق هذا الجدول GDT ، هذا الجدول يعمل على حماية الذاكرة وذلك بفحص العنوان المراد الوصول اليه والتأكد من عدم مخالفته لبيانات هذا الجدول.هذه البيانات تحدد القسم الذي يمكن أن ينفذ كشفرة (Code) والقسم الذي لا ينفذ (Data) كذلك تحدد هذه البيانات العديد من الخصائص كما سنراها الان.

وعادة يتكون جدول GDT من ثلاث واصفات Descriptors (حجم كلٌّ منها هو 64 بت) وهم:

- Null Descriptor: تكون فارغة في العادة.
- Code Descriptor: تصف حصائص المقطع أو القسم من الذاكرة الذي ينفذ كشفرة Code.
- Data Descriptor: تصف خصائص المقطع أو القسم من الذاكرة الذي لا ينفذ ويحوي بيانات Data.

بيانات أي واصفة Descriptor تأخذ الجدول التالى:

- البتات ٥-15: تحوي أول بايتين (من بت ٥ -15) من حجم المقطع.
- البتات 16-39: تحوي أول ثلاث بايتات من عنوان بداية المقطع Base Address.
- البت 40: بت الوصول Access Bit (يستخدم مع الذاكرة الظاهرية Virtual Memory).
 - البتات 43-41: نوع الواصفة Descriptor Type:
 - البت 41: القراءة والكتابة:
 - * Data Descriptor: القيمة 0 للقراءة فقط والقيمة 1 للقراءة والكتابة.
- * Code Descriptor: القيمة 0 للتنفيذ فقط execute والقيمة 1 للقراءة والتنفيذ.
- البت 42: (Expansion direction (Data segments), conforming (Code Segments).
 - البت 43: قابلية التنفيذ:
 - * 0: اذا كان المقطع عبارة عن بيانات.
 - * 1: اذا كان المقطع عبارة عن شفرة.
 - البت 44: Descriptor Bit:
 - .System descriptor:0 -
 - .Code or Data Descriptor :1
 - البتات 45-45: مستوى الحماية Privilege Level
 - .(Ring 0) Highest :0 -
 - .(Ring 3) Lowest :3 -

- البت 47: (Used with Virtual Memory).
 - البتات 48-51: تحوي البت 16 -19 من حجم المقطع.
 - البت 52: محجوزة.
 - البت 53: محجوزة.
 - البت 54: نوع المقطع Segment type:
 - 0: اذا كان المقطع 16 بت.
 - 1: اذا كان المقطع 32 بت.
 - البت 55: Granularity:
 - .None :0 -
 - .Limit gets multiplied by 4K :1 -
- البتات 56-63: تحوي البت 23 -32 من عنوان بداية المقطع Base Address.

وفي هذه المرحلة سنقوم ببناء هذا الجدول ويتكون من واصفة للكود وللبيانات Code and Data Descriptor، بحيث يمكن القراءة و الكتابة من أول بايت في الذاكرة الى آخر الذاكرة Oxffffffff.

Example £.\: GDT

```
· ;********************
r ; Global Descriptor Table
· ;******************
o begin_of_gdt:
v ; Null Descriptor: start at 0x0.
    dd 0x0
               ; fill 8 byte with zero.
    dd 0x0
r; Code Descriptor: start at 0x8.
   dw 0xffff
                ; limit low.
١٤
   dw 0x0
               ; base low.
              ; base middle.
   db 0x0
   db 10011010b ; access byte.
   db 11001111b; granularity byte.
   db 0x0
              ; base high.
```

```
n ; Data Descriptor: start at 0x10.

n dw 0xffff ; limit low.

te dw 0x0 ; base low.

db 0x0 ; base middle.

db 10010010b ; access byte.

db 11001111b ; granularity byte.

db 0x0 ; base high.

end_of_gdt:
```

هذا الجدول يبدأ بالواصفة الخالية Null Descriptor وحجمها 8 بايت ومتحوياتها تكون صفراً في العادة ، أما الواصفة التالية لها فهي واصفة مقطع الشفرة Code Descriptor وتوضح المقطع من الذاكرة الذي سيتسخدم كشفرة وما هي بدايته وحجمه وصلاحيات استخدامه حيث يمكن أن نسمح فقط للبرامج التي تعمل على مستوى النواة Kernel Mode بالدخول الى هذا المقطع.وفيما يلي شرح لمحتويات هذه الواصفة ويمكنك المطابقة مع الجدول الذي يوضح الشكل العام لكل واصفة.

تبدأ واصفة الكود Code Descriptor من العنوان 8×0 وهذا العنوان مهم حدا حيث سيكون هذا العنوان 0×0 وهذا العنوان 0×0 والبتات من 0 - 15 تحدد حجم المقطع Segment Limit والقيمة هي $0 \times 0 \times 0$ تدل على أن أكبر حجم يمكن التعامل معه هو $0 \times 0 \times 0$.

البتآت من 61-9 تمثل البتات 0-23 من عنوان بداية المقطع Base Address والقيمة التي تم اختيارها هي 0×0 وبالتالي نعرف أن عنوان بداية مقطع الكود هو 0×0 وعنوان النهاية 0×0 .

البايت رقم 6 ويسمى Access Byte يحدّد العديد من الخصائص وفيما يلي توضيح لمعنى كل بت موجودة فيه:

- البت 0: Access Bit ويستخدم مع الذاكرة الظاهرية لذلك اخترنا القيمة 0.
- البت 1: بت القراءة والكتابة ، وتم اختيار القيمة 1 لذا يمكن قراءة وتنفيذ أي بايت موجودة في مقطع الكود من $0 \times ffff = 0 \times 0$.
 - البت 2: expansion direction لا يهم حاليا لذا القيمة هي 0.
 - البت 3: تم اختيار القيمة 1 دلالة على أن هذا مقطع شفرة Code Segment.
 - البت 4: تم احتيار القيمة 1 دلالة على أن هذا مقطع للشفرة او للبيانات وليس للنظام.
- البتات 5−6: مستوى الحماية وتم اختيار القيمة 0 دلالة على أن هذا المقطع يستخدم فقط في الحلقة صفر Ring0 أو ما يسمى Kernel Mode.
 - البت 7: تستخدم مع الذاكرة الظاهرية لذا تم اهمالها.

البايت رقم 7 ويسمى granularity يحدد أيضا بعض الخصائص، وفيما يلي توضيح لمعنى كل بت موجودة فيه:

- البتات 0-3: تمثل البتات من 16-19 من نهاية حجم المقطع Segment Limit و القيمة هي 1×0 ، و البتات 0-3: تمثل البتات من 10×6 أي 1 ميجا من الذاكرة ، و لاحقاً عندما يتم تفعيل بوابة A20 سنتمكن من الوصول حتى 4 جيجا من الذاكرة.
 - البتات 4-5: محجوزة للنظام لذا تم اهمالها.
 - البت 6: تم اختيار القيمة 1 دلالة على هذا المقطع هو 32 بت.
 - البت 7: باختيار القيمة 1 سيتم إحاطة المقطع ب KB .

البايت الاخير في واصفة مقطع الكود (البايت رقم 8) يمثل البتات من 24-32 من عنوان بداية مقطع الكود والقيمة هي 0×0 وبالتالي عنوان بداية مقطع الكود الكلي هو 0×0 أي من أول بايت في الذاكرة. والقيمة مقطع الكود وهايته وكذلك صلاحية التنفيذ وحددت بأن المقطع هو مقطع كود Code Segment.

الواصفة التالية هي واصفة مقطع البيانات Data Descriptor وتبدأ من العنوان رقم 0×10 وهي مشابحة تماما لواصفة الكود باستثناء البت رقم 43 حيث يحدد ما اذا كان المقطع كود أم بيانات.

وبعد إنشاء هذا الجدول (GDT) في الذاكرة ، يجب أن يَحمل المسجل gdtr على حجم هذا الجدول ناقصا واحد وعلى عنوان بداية الجدول، ويتم ذلك عن طريق إنشاء مؤشرا الى جدول GDT ومن ثم استخدام الامر 1gdt (وهو أمر يعمل فقط في الحلقة صفر Ringo) ، والشفرة التالية توضح ذلك.

Example £. Y: Load GDT into GDTR

```
r bits 16
             ; real mode.
; ;*******************
• ; load_gdt: Load GDT into GDTR.
7 ;*******************
∧ load_gdt:
     cli
                 ; clear interrupt.
                 ; save registers
     pusha
     lgdt [qdt_ptr]
                     ; load gdt into gdtr
                 ; enable interrupt
      sti
                 ; restore registers.
١٤
     popa
```

٤.١.١. العنونة في النمط المحمى PMode Memory Addressing

في النمط الحقيقي يستخدم المعالج عنونة Segment:Offset وذلك بأن تكون أي من مسجلات المقاطع (Segments Registers) تحوي عنوان بداية المقطع ، ومسجلات العناوين تحوي العنوان داخل مقطع ما ، ويتم ضرب عنوان المقطع بالعدد 0x10 وجمع ال offset اليه للحصول على العنوان النهائي والذي سيمر بداخل مسار العنوان العنوان Address Bus.

أما النمط المحمي PMode فانه يستخدم عنونة Descriptor:Offset وذلك بأن تكون مسجلات المقاطع تحوي عنوان أحد الواصفات التي قمنا ببنائها (مثلا مسجل CS يحوي العنوان 0×0 ومسجل البيانات DS يحوي العنوان 0×0 وال offset سيتم جمعها الى عنوان بداية المقطع Base Address والذي قمنا بتحديده في حدول الواصفات كذلك سيتم التأكد من أن هذا العنوان لا يتجاوز حجم المقطع Segment Limit أيضا سيتم التأكد من مستوى الصلاحية وأنه يمكن الوصول للعنوان المطلوب. ونظراً لان في النمط المحمي يمكن استخدام مسجلات 32-bit فانه يمكن عنونة 4 جيجا من الذاكرة!.

٣.١.٤. الانتقال الى النمط المحمى

بعد إنشاء حدول GDT وتحميل مسجل GDT يمكن الانتقال الى النمط المحمي عن طريق تفعيل البت الاول في مسجل التحكم cr0، وكما هو معروف أن هذا النمط لا يستخدم مقاطعات البايوس لذا يجب تعطيل عمل المقاطعات قبل الانتقال حتى لا تحدث أي مشاكل.

وبعد الانتقال الى النمط المحمي فان يجب تعيين الواصفة التي يجب استخدامها لمسجلات المقاطع ، وبالنسبة لمسجل cs فانه يمكن تعديل قيمته وذلك عن طريق تنفيذ far jump ،والكود التالي يوضح طريقة الانتقال الى النمط المحمي وتعديل قيم مسجلات المقاطع.

ابفرض أن بوابة A20 تم تفعيلها.

Example £.٣: Switching to Protected Mode

```
; Load gdt into gdtr.
٤
    call load_gdt
    ; Go to PMode.
٨
      ; just set bit 0 from cr0 (Control Register 0).
١.
١١
    cli ; important.
۱۲
    mov eax,cr0
    or eax, 0x1
١٤
    mov cr0,eax ; entering pmode.
١٥
١٦
۱٧
١٨
19 ; Fix CS value
۲.
     ; select the code descriptor
۲١
     jmp 0x8:stage3
77
۲۳
۲ ٤
70 ;*****************
rr ; entry point of stage3
YY ;********************
ra bits 32 ; code now 32-bit
m stage3:
    ; Set Registers.
٣٤
٣0
٣٦
    mov ax,0x10 ; address of data descriptor.
    mov ds,ax
٣٨
    mov ss,ax
```

```
mov es,ax
nov esp,0x90000 ; stack begin from 0x90000.

iv
iv
iv
;
;
;
;
;
;
;
to cli ; clear interrupt.
iv hlt ; halt the system.
```

¥. ¥. تفعيل البوابة A20

بوابة A20 Gate هي عبارة عن OR Gate موجودة على ناقل النظام System Bus أو الهدف منها هو التحكم في عدد خطوط العناوين Address Line، حيث كانت الاجهزة قديما (ذات المعالجات التي تسبق معالج 80286) تحوي على 20 بت (خط) للعناوين (20 address line) ، وعندما صدرت اجهزة 1BM PC والتي احتوت على معالج 80286 تم زيادة خط العناوين الى 32 خط وهكذا أصبح من الممكن عنونة 4 جيجا من الذاكرة ، وحتى يتم الحفاظ على التوافقية مع الاجهزة السابقة فانه يمكن التحكم في بوابة A20 من فتح الخطوط A30–A20 واغلاقها.

هذه البوابة مرتبطة مع متحكم 8042 وهو متحكم لوحة المفاتيح (Keyboard Controller) ، وعند تفعيل البت رقم 1 في منفذ خروج البيانات (output data port) التابع لمتحكم لوحة المفاتيح فان هذا يفتح بوابة 0xffffffff = 0x0 وبهذا نستطيع الوصول الى 4 جيجا من الذاكرة ، ابتداءاً من العنوان 0xffffffff = 0x0

وعند اقلاع الحاسب فان البايوس يقوم بتفعيل هذه البوابة لأغراض حساب حجم الذاكرة واختبارها ومن ثم يقوم بغلقها مجدداً للحفاظ على التوافقية مع الاجهزة القديمة.

وتوجد العديد من الطرق لتفعيل هذه البوابة ، العديد منها يعمل على أجهزة معينة لذلك سيتم ذكر العديد من الطرق واستخدام أكثر الطرق محمولية على صعيد الاجهزة المختلفة.

١٠٢.٤. متحكم لوحة المفاتيح 8042 والبوابة A20

عند الانتقال الى النمط المحمى (PMode) فانه لن يمكن استخدام مقاطعات البايوس ويجب التعامل المباشر مع متحكم متحكم أي عتاد والقراءة والكتابة من مسجلات المتحكم الداخلية . وبسبب ارتباط بوابة A20 مع متحكم لوحة المفاتيح فانه لا بد من التعامل مع هذا المتحكم لتفعيل البوابة ، وهذا يتم عن طريق استخدام أوامر المعالج in والامر out.

أتوجد البوابة تحديداً على خط العناوين رقم 20

و بخصوص متحكم لوحة المفاتيح (متحكم 8042) فغالبا ما تأتي على شكل شريحة Integrated Circuit أو تكون مضمنة داخل اللوحة الأم (Motherboard) وتكون في ال South Bridge. ويرتبط هذا المتحكم مع متحكم آخر بداخل لوحة المفاتيح ، وعند الضغط على زر ما فانه يتم توليد Make Code ويُرسل الى المتحكم الموجود بداخل لوحة المفاتيح والذي بدروه يقوم بارساله الى متحكم 8042 عن طريق منفذ الحاسب (Hardware Port) . وهنا يأتي دور متحكم 8042 حيث يقوم بتحويل Make code الى Scan Code ويحفظها في مسجلاته الداخلية Buffer هذا المسجل يحمل الرقم 0x60 في أجهزة BM and Compatible PC وهذا يعني أنه في حالة قراءة هذا المسجل (عن طريق الأمر in) فانه يمكن قراءة القيمة المدخلة.

. وفي الفصل الثامن سيتم مناقشة متحكم لوحة المفاتيح بالتفصيل ، وسنكتفي هنا فقط بتوضيح الأجزاء المتعلقة بتفعيل بوابة A20.

٢.٢.٤. طرق تفعيل البوابة A20

بو اسطة System Control Port 0x92

في بعض الاجهزة يمكن استخدام أحد منافذ الادخال والاخراج وهو I/O part 0x92 لتفعيل بوابة A20 ، وعلى الرغم من سهولة هذه الطريقة الا أنها تعتبر أقل محمولية وبعض الاجهزة لا تدعمها ، وفيما يلي توضيح للبتات على هذا المنفذ:

- البت 0: تفعيل هذا البت يؤدي الى عمل reset للنظام والعودة الى النمط الحقيقي.
 - البت 1: القيمة 0 لتعطيل بوابة A20 ، والقيمة 1 لتفعيلها.
 - البت 2: لا تستخدم.
 - البت 3: power on password bytes
 - البتات 4-5: لا تستخدم.
 - البتات 6-7: HDD activity LED : القيمة 0: off : القيمة 1: on.

والمثال التالي يوضح طريقة تفعيل البوابة .

Example £. £: Enable A20 by System Control Port 0x92

```
' ;**********************
' ; enable_a20_port_0x92:
' ; Enable A20 with System Control port 0x92
' ;*****************
' enable_a20_port_0x92:
' v
```

```
push ax ; save register.

mov al,2 ; set bit 2 to enable A20
out 0x92,al

pop ax ; restore register.

ret
```

ويجب ملاحظة أن هذه الطريقة لا تعمل في كل الاجهزة وربما يكون هناك ارقام مختلفة للمنافذ ، ويعتمد في الآخر على مصنعي اللوحات الام ويجب قراءة كتيباتها لمعرفة العناوين.

بواسطة البايوس

يمكن استخدام مقاطعة البايوس int 0x15 الدالة 0x2401 لتفعيل بوابة A20 ، والدالة 2400x0 لتعطيلها. مع التذكير بأن يجب أن يكون المعالج في النمط الحقيقي حتى نتمكن من استدعاء هذه المقاطعة، والكود التالي يوضح طريقة التفعيل باستخدام البايوس.

Example £.o: Enable A20 by BIOS int 0x15

```
/ ;***********************
/ ; enable_a20_bios:
/ ; Enable A20 with BIOS int 0x15 routine 0x2401
/ ; ******************

enable_a20_bios:

pusha ; save all registers

mov ax, 0x2401 ; Enable A20 routine.
// int 0x15

popa ; restore registers
// ret
```

بواسطة متحكم لوحة المفاتيح

يوجد منفذين لمتحكم لوحة المفاتيح: المنفذ 60×0 وهو يمثل ال buffer (في حالة القراءة منه يسمى Output ويوجد منفذين لمتحكم لوحة المائية يسمى Input Buffer، والمنفذ 64×0 وهو لإرسال الاوامر الى المتحكم ولقراءة حالة

المتحكم (Status). حيث يتم ارسال الأوامر الى المتحكم عن طريق المنفذ 64×0 واذا كان هناك وسائط لهذا الأمر فترسل الى ال buffer (المنفذ 0×0) وكذلك تقرأ النتائج من المنفذ 0×0.

وحيث ان تنفيذ أوامر البرنامج (عن طريق المعالج) أسرع بكثير من تنفيذ الأوامر المرسلة الى متحكم لوحة المفاتيح (وبشكل عام الى أي متحكم لعتاد ما) فانه يجب ان نوفر طرقاً لانتظار المتحكم قبل العودة الى البرنامج لاستكمال التنفيذ .

ويمكن عن طريق قراءة حالة المتحكم (عن طريق قراءة المنفذ 64×0) أن نعرف ما اذا تم تنفيذ الاوامر المرسلة ام V ، وكذلك هل هناك نتيجة لكي يتم قرائتها في البرنامج ام V .

وما يهمنا من البتات عند قراءة حالة المتحكم حاليا هو أولّ بتين فقط ، ووظيفتهما هي:

- البت 0: حالة ال Output Buffer .
- القيمة 0: ال Output Buffer خالى (لا توجد نتيجة ، لا تقرأ الان).
- القيمة 1: ال Output Buffer ممتلئ (توجد نتيجة ، قم بالقراءة الان).
 - البت 1: حالة ال Input Buffer:
- القيمة 0: ال Input Buffer خالي (لا توجد أوامر غير منفذة ، يمكن الكتابة الان).
 - القيمة 1: ال Input Buffer ممتلئ (توجد أوامر غير منفذة ، لا تكتب الان).

والشفرة التالية توضح كيفية انتظار المتحكم حتى ينفذ الاوامر المرسله اليه (wait input) وكيفية انتظار المتحكم الى ان يأتي بنتيجة ما (wait output).

Example £.7: Wait Input/Output

```
command executed already.

;*******************************

v. wait_input:

in al,0x64  ; read status

test al,0x2  ; is input buffer is full?

ine wait_input  ; yes, hang.

ret  ; no,command executed.
```

ولإرسال اوامر الي المتحكم فان يجب استخدام المنفذ 64×0 وتوجد الكثير من الأوامر ، ونظرا لان هذا الجزء غير مخصص لبرمجة متحكم لوحة المفاتيح فاننا سنناقش فقط الاوامر التي تهمنا حاليا ، وفي الفصل السادس سنعود الى الموضوع بالتفصيل ان شاء الله. وقائمة الاوامر حاليا:

- الأمر 0xad: تعطيل لوحة المفاتيح.
- الأمر 0xae: تفعيل لوحة المفاتيح.
- الأمر 0xd0: القراءة من Output Port.
- الأمر 0xd1: الكتابة الي Oxd1.
 - الأمر 0xdd: تفعيل بوابة A20.
 - الأمر 0xdf: تعطيل بوابة A20.

وعن طريق الأمر 0xdd فانه يمكن تفعيل البوابة A20 بسهولة كما في الشفرة التالية ، لكن أيضا هذه الطريقة لا تعمل على كل الاجهزة حيث هناك بعض المتحكمات لا تدعم هذا الأمر.

Example £.V: Enable A20 by Send 0xdd

```
' ;************************
' ; enable_a20_keyboard_controller:
' ; Enable A20 with command 0xdd
' ;******************************
' enable_a20_keyboard_controller:
' ; cli
```

```
push ax ; save register.

mov al, 0xdd ; Enable A20 Keyboard Controller Command.

out 0x64,al

pop ax ; restore register.

ret
```

وتوجد طريقة أخرى أكثر محمولية وهي عن طريق منفذ الخروج Output Port في متحكم لوحة المفاتيح ويمكن قراءة هذا المنفذ والكتابة اليه عن طريق ارسال الاوامر 0xd0 و 0xd1 على التوالي. وعند قراءة هذا المنفذ (بارسال الامر a0 الى متحكم لوحة المفاتيح) فان القيم تعنى:

- البت 0: System Reset:
- القيمة 0: Reset Computer.
- القيمة 1: Normal Operation -
 - البت 1: بوابة A20:
 - القيمة 0: تعطيل.
 - القيمة 1: تفعيل.
 - البتات 2-3: غير معرف.
 - البت 4: Input Buffer Full.
 - البت 5: Output Buffer Empty.
 - البت 6: Keyboard Clock:
 - القيمة 0: High-Z.
 - القيمة 1: Pull Clock Low.
 - البت 7: Keyboard Data:
 - القيمة 0: High-Z.
 - القيمة 1: Pull Data Low.

وعند تفعيل البت رقم 1 فان هذا يفعل بوابة A20 ويجب استخدام الامر or حتى يتم الحفاظ على بقية البتات . وبعد ذلك يجب كتابة القيم الى نفس المنفذ باستخدام الامر 0xd1 .

والشفرة التالية توضح كيفية تفعيل بوابة A20 عن طريق منفذ الخروج Output Port لمتحكم لوحة المفاتيح.

Example \$.A: Enable A20 by write to output port of Keyboard Controller

```
r ; enable_a20_keyboard_controller_output_port:
    Enable A20 with write to keyboard output port.
v enable_a20_keyboard_controller_output_port:
     cli
     pusha ; save all registers
١١
     call wait_input ; wait last operation to be finished.
۱۲
۱۳
١٤
     ; Disable Keyboard
١٥
١٦
     mov al, 0xad ; disable keyboard command.
۱٧
     out 0x64,al
١٨
     call wait_input
۱۹
۲١
     ; send read output port command
۲۲
۲۳
     mov al, 0xd0 ; read output port command
۲ ٤
     out 0x64,al
     call wait_output ; wait output to come.
     ; we don't need to wait_input bescause when output came we know
        that operation are executed.
۲۸
۲٩
     ; read input buffer
     in al, 0x60
٣٢
     push eax ; save data.
     call wait_input
۲٤
     ; send write output port command.
```

```
mov al, 0xd1
                     ; write output port command.
٣٩
      out 0x64,al
٤.
      call wait_input
       ; enable a20.
٤٤
٤٥
      pop eax
٤٦
                 ; set bit 2.
      or al, 2
      out 0x60,al
      call wait_input
       ; Enable Keyboard.
٥٤
      mov al, 0xae ; Enable Keyboard command.
      out 0x64,al
      call wait_input
٥٦
٥٧
٥٨
      popa
                 ; restore registers
      sti
71
٦٢
      ret
```

حيث في البداية تم تعطيل لوحة المفاتيح (عن طريق ارسال الامر 0×0) واستدعاء الدالة wait input للتأكد من أن الامر قد تم تنفيذه ومن ثم تم ارسال أمر قراءة منفذ الخروج لمتحم لوحة المفاتيح (الامر 0×0) وانتظار المتحكم حتى ينتهي من تنفيذ الامر ، وقد تم استخدام الدالة wait output لانتظار قيمة منفذ الخروج ، وبعدها تم قراءة هذه القيمة وحفظها في المكدس (Stack) ، وبعد ذلك تم ارسال أمر الكتابة الى منفذ الخروج لمتحكم لوحة المفاتيح (الامر 0×0) وانتظار المتحكم حتى ينتهي من تنفيذ الامر ومن قمنا بارسال قيمة المنفذ الخروج الجديدة بعد أن تم تفعيل البت رقم 1 وهو البت الذي يفعل بوابة 0×0 0 وفي الاخير تم تفعيل لوحة المفاتيح محددا.

٣.٤. أساسيات ال VGA

في عام 1987 قامت IBM بتطوير مقياس لمتحكمات شاشة الحاسب وهو Video Graphics Array واختصاراً VGA وجائت تسميته ب Array نظرا لانه تم تطويره كشريحة واحدة signle chip حيث استبدلت العديد من الشرائح والتي كانت تستخدم في مقاييس احرى مثل MDA و CGA و EGA ، ويتكون ال VGA من Attribute $\,{}_{\circ}$ Graphics Controller $\,{}_{\circ}$ Sequencer unit $\,{}_{\circ}$ CRT Controller $\,{}_{\circ}$ Video DAC $\,{}_{\circ}$ Video Buffer $\,{}_{\circ}$ Controller $\,{}_{\circ}$

ال Video Buffer هو مقطع من الذاكرة segment of memory يعمل كذاكرة للشاشة Video Buffer هو مقطع من الذاكرة بدءا من العنوان ٥xa0000 كذاكرة للشاشة ، وعند بداية التشغيل فان البايوس يخصص مساحة من الذاكرة بدءا من العنوان Memory Mapping وفي حالة تم الكتابة الى هذه الذاكرة فان هذا سوف يغير في الشاشة ، هذا الربط يسمى Graphics Controller أما ال Video buffer

وتدعم ال VGA نمطين للعرض الاول هو النمط النصي Text Mode والاخر هو النمط الرسومي APA Graphics وتدعم ال Mode ويحدد النمط طريقة التعامل مع ال Video buffer وكيفة عرض البيانات.

النمط الرسومي All Point Addressable Graphics Mode يعتمد على البكسلات ، حيث يمكن التعامل مع كل بسكل موجود على حدة . والبكسل هو أصغر وحدة في الشاشة وتعادل نقطة على الشاشة . أما النمط النصي Text Mode فيعتمد على الحروف Characters ، ولتطبيق هذا النمط فان متحكم الشاشة video النصي Character Map الاولى وهي خريطة الحروف Character Map وهي تعرف البكسلات لكل حرف ويمكن تغيير هذه الخريطة لدعم أنظمة محارف أحرى، أما الذاكرة الثانية فهي Buffer ويمجرد الكتابة عليها فان التأثير سيظهر مباشرة على الشاشة.

ومقياس VGA هو مبني على المقاييس السابقة ، ابتداءا من مقياس Monochrome Display Adapter ويسمى المحتصارا MDA والذي طورته IBM في عام 1981 ، و MDA لا تدعم النمط الرسومي والنمط النصي بما (يسمى MDA والذي طورته BM بتطوير مقياس (يسمى Mode 7) يدعم 80 عمود و 24 صف (25*80). وفي نفس العام قامت IBM بتطوير مقياس (يسمى Color Graphics Adapter) الذي كان أول متحكم يدعم الالوان حيث يمكن عرض 16 لون مختلف. وبعد ذلك تم تطوير Enhanced Graphics Adapter.

ويجدر بنا التذكير بان متحكمات VGA متوافقة مع المقاييس السابقة Backward Compatible فعندما يبدأ الحاسب في العمل فان النمط سيكون النمط النصي Mode 7 (الذي ظهر في MDA) ، وهذا يعني اننا سنتعامل مع 80 عمود و 25 صف.

1.٣.٤. عنونة الذاكرة في متحكمات VGA

عندما يبدأ الحاسب بالعمل فان البايوس يخصص العناوين من 0xa0000 الى 0xbffff لذاكرة الفيديو Video memroy (موجودة على متحكم VGA) ، هذه العناوين مقسمة كالاتي:

- من 0xb0000 الى 0xb7777: للنمط النصى أحادي اللون Monochrome Text Mode.
 - من 0xb8000 الى Color Text Mode: 0xbffff.

وعند الكتابة في هذه العناوين فان هذا سوف يؤثر في الشاشة واظهار القيم التي تم كتابتها ، والمثال التالي يوضح كيفية كتابة حرف A بلون أبيض و خلفية سوداء.

٨٢

[&]quot;شرح هذه المكونات سيكون لاحقا باذن الله ، وسيتم التركيز على بعض الاشياء بحسب الحاجة حاليا.

Example £.9: Print 'A' character on screen

٢.٣.٤. طباعة حرف على الشاشة

لطباعة حرف على الشاشة يجب ارسال الحرف الى عنوان ال Video Memory وحتى نتمكن من طباعة العديد من الحروف فانه يجب انشاء متغيران (x,y) لحفظ المكان الحالي للصف والعمود ومن ثم تحويل هذا المكان الى عنوان في ال Video Memoey. وفي البداية ستكون قيم (x,y) هي (0,0) أي ان الحرف سيكون في المكان الى عنوان بداية ال Video Memory وهو المناشة ويجب ارسال هذا الحرف الى عنوان بداية ال Color text Mode) 0xb8000 (0,1) له هي (x,y) له هي (x,y) الى عناوين لذاكرة العرض Video Video العادقة التالية للتحويل بين قيم (x,y) الى عناوين لذاكرة العرض Memory:

```
videomemory = 0xb0000
videomemory + = x + y * 80
```

وبسبب أن هناك 80 حرف في كل عمود فانه يجب ضرب قيمة y ب 80 . والمثال التالي يوضح كيفية طباعة حرف عند (4,4) .

address = x + y * 80

address = 4 + 4 * 80 = 324

; now add the base address of video memory.

address = 324 + 0xb8000 = 0xb8144

وبارسال الحرف الى العنوان 0xb8144 فان الحرف سوف يظهر على الشاشة في الصف الخامس والعمود الخامس (الترقيم يبدأ من صفر وأول صف وعمود رقمها صفر).

وكما ذكرنا ان النمط النصي Mode 7 هو الذي يبدأ الحاسب به ، في هذا النمط يتعامل متحكم العرض

مع بايتين من الذاكرة لكل حرف يراد طباعته ، بمعنى اذا ما أردنا طباعة الحرف A فانه يجب ارسال الحرف الى العنوان 0xb8000 وهذا يعني انه يجب تعديل قانون التالي له 8001×0 وهذا يعني انه يجب تعديل قانون التحويل السابق واعتبار أن كل حرف يأخذ بايتين من الذاكرة وليس بايت واحد. البايت الثاني للحرف يحدد لون الحرف وكثافة اللون (غامق وفاتح) والجدول التالي يوضح البتات فيه:

- البتات 0-2: لون الحرف:
 - البت 0: أحمر.
 - البت 1: أخضر.
 - البت 2: أزرق.
- البت 3: كثافة لون الحرف (0 غامق ، 1 فاتح).
 - البت 4-6: لون خلفية الحرف:
 - البت 0: أحمر.
 - البت 1: أخضر.
 - البت 2: أزرق.
- البت 7: كثافة لون خلفية الحرف (0 غامق ، 1 فاتح).

وهكذا توجد 4 بت لتحديد اللون ، والجدول التالي يوضح هذه الألوان:

- 0: Black.
- 1: Blue.
- 2: Green.
- 3: Cyan.
- 4: Red.
- 5: Magneta.
- 6: Brown.
- 7: Light gray.
- 8: Dark Gray.
- 9: Light Blue.
- 10: Light Green.
- 11: Light Cyan.

- 12: Light Red.
- 13: Light Magneta.
- 14: Light Brown.
- 15: White.

اذاً لطباعة حرف على النمط 7 Mode افانه يجب ارسال الحرف وخصائصه الى ذاكرة العرض ، كما يجب مراعاة بعض الامور من تحديث المؤشر Cursor (هو خط underline يظهر ويختفي للدلالة على الموقع الحالي) و الانتقال الى الصف التالي في حالة الوصول الى اخر حرف في العمود أو في حالة كان الحرف المراد طباعته هو حرف الانتقال الى سطر جديد Oxa . والمثال التالي يوضح الدالة putch32 والتي تستخدم لطباعة حرف على الشاشة في النمط المحمى PMode.

Example £.\.: putch32 routine

```
r ; putch32: print character in protected mode.
:; input:
     bl: character to print.
7 , *******************************
λ bits 32
v. %define VIDEO_MEMORY 0xb8000 ; Base Address of Mapped Video
   Memory.
" %define COLUMNS
                 80
                       ; text mode (mode 7) has 80 columns,
www. %define ROWS 25
                     ; and 25 rows.
\r %define CHAR_ATTRIBUTE 31 ; white on blue.
١٤
                ; current x position.
v∘ x_pos db 0
           0 ; current y position.
17 y_pos db
n putch32:
۱۹
            ; Save Registers.
   pusha
۲.
۲١
   ; Check if bl is new line ?
۲٤
۲0
```

```
; if character is newline ?
      cmp bl, 0xa
۲٦
      je new_row
                   ; yes, jmp at end.
۲٧
۲۸
    ; Calculate the memory offset
۳.
۳١
      ; because in text mode every character take 2 bytes: one for the
٣٢
         character and one for the attribute, we must calculate the
         memory offset with the follwing formula:
      ; offset = x_pos*2 + y_pos*COLUMNS*2
٣٤
     xor eax,eax
۳٥
٣٦
      mov al, 2
      mul byte[x_pos]
      ٤.
      xor eax, eax
٤١
٤٢
      xor ecx, ecx
     mov ax, COLUMNS*2 ; 80*2
      mov cl,byte[y_pos]
٤٥
     mul ecx
٤٦
٤٧
     pop ecx
٤٨
      add eax, ecx
٤٩
      add eax, VIDEO_MEMORY ; eax = address to print the character.
٥١
٥٢
٥٣
    ; Print the chracter.
٥٤
     mov edi, eax
٥٧
٥٨
                              ; print the character,
     mov byte[edi],bl
٥٩
      mov byte[edi+1],CHAR_ATTRIBUTE ; with respect to the
٦.
         attribute.
٦٢
    ; Update the postions.
٦٣
```

```
٦٤
٦٥
      inc byte[x_pos]
٦٦
      cmp byte[x_pos],COLUMNS
      je new_row
٦9
      jmp putch32_end
γ.
    new_row:
٧٤
                               ; clear the x_pos.
      mov byte[x_pos],0
٧٥
      inc byte[y_pos]
                                ; increment the y_pos.
٧٦
    putch32_end:
                ; Restore Registers.
      popa
Λ١
٨٢
      ret
```

وتبدأ هذه الدالة بفحص الحرف المراد طباعته (موجود في المسجل b1) مع حرف الانتقال الى السطر الجديد وي 0xa وفي حالة التساوي يتم نقل التنفيذ الى آخر جسم الدالة والذي يقوم بتصفير قيمة x وزيادة قيمة v دلالة على الانتقال الى السطر الجديد. أما في حالة كان الحرف هو أي حرف آخر فانه يجب حساب العنوان الذي يجب ارسال الحرف اليه حتى يمكن طباعته ، وكما ذكرنا أن النمط النصي Mode 7 يستخدم بايتين لكل حرف لذا سيتم استخدام العلاقة التالية للتحويل ما بين (x,y) الى العنوان المطلوب.

videomemory = 0xb0000videomemory + = x * 2 + y * 80 * 2

وكما يظهر في الكود السابق فقد تم حساب هذا العنوان وحفظه في المسجل eax وبعد ذلك تم طباعة الحرف المطلوب بالخصائص التي تم تحديدها مسبقا كثابت. وآخر خطوة في الدالة هي زيادة قيم (x,y) للدالة الى المكان التالي ، وهذا يتم بزيادة x فقط وفي حالة تساوت القيمة مع قيمة آخر عمود في الصف فانه يتم زيادة قيمة y وتصفير x دلالة على الانتقال الى الصف التالي.

٣.٣.٤. طباعة السلاسل النصية strings

لطباعة سلسلة نصية سنستخدم دالة طباعة الحرف وسنقوم بأخذ حرف حرف من السلسة وارسالها الى دالة طباعة الحرف حتى تنتهى السلسلة ، والشفرة التالية توضح الدالة puts32 لطباعة سلسلة نصية.

Example £.\\: puts32 routine

```
r ; ********************************
; puts32: print string in protected mode.
•; input:
        ebx: point to the string
٩ bits 32
n puts32:
۱۲
     pusha ; Save Registers.
۱۳
۱٤
    mov edi,ebx
17
   @loop:
۱٧
     mov bl,byte[edi] ; read character.
١٨
۱٩
               ; end of string ?
     cmp bl, 0x0
     je puts32_end ; yes, jmp to end.
     call putch32 ; print the character.
۲۳
۲٤
     ۲0
۲٦
     jmp @loop
۲۸
   puts32_end:
۲٩
٣١
   ; Update the Hardware Cursor.
     ; After print the string update the hardware cursor.
٣٤
٣0
     mov bl,byte[x_pos]
٣٦
     mov bh,byte[y_pos]
٣٧
     call move_cursor
٤.
     popa ; Restore Registers.
٤١
```

٤٢ ٤٣ **ret**

في هذه الدالة سيتم قراءة حرف حرف من السلسة النصية وطباعته الى أن نصل الى نهاية السلسلة (القيمة 0×0) ، وبعد ذلك سيتم تحديث المؤشر وذلك عن طريق متحكم CRT Controller ونظراً لان التعامل معه بطئ قليلا فان تحديث المؤشر سيكون بعد طباعة السلسلة وليس بعد طباعة كل حرف .

۴.۳.٤. تحديث المؤشر Hardware Cursor

عند طباعة حرف او سلسلة نصية فان مؤشر الكتابة لا يتحرك من مكانه الا عند تحديده يدويا ، وهذا يتم عن طريق التعامل مع متحكم CRT Controller . هذا المتحكم يحوي العديد من المسجلات ولكننا سوف نركز على مسجل البيانات Data Register ومسجل نوع البيانات Index Register.

ولارسال بيانات الى هذا المتحكم ، فيجب اولا تحديد نوع البيانات وذلك بارسالها الى مسجل Index مسجل مسجل Register ومن ثم ارسال البيانات الى مسجل البيانات يأخذ العنوان 3d4 وفي حواسيب 0x3d5 ومسجل Index Register يأخذ العنوان 0x3d4.

والجدول التالي يوضح القيم التي يمكن ارسالها الى مسجل نوع البيانات Index Register.

- 0x0: Horizontal Total.
- 0x1: Horizontal Display Enable End.
- 0x2: Start Horizontal Blanking.
- 0x3: End Horizontal Blanking.
- 0x4: Start Horizontal Retrace Pulse.
- 0x5: End Horizontal Retrace.
- 0x6: Vertical Total.
- 0x7: Overflow.
- 0x8: Preset Row Scan.
- 0x9: Maximum Scan Line.
- Oxa: Cursor Start.
- 0xb: Cursor End.
- Oxc: Start Address High.

- 0xd: Start Address Low.
- Oxe: Cursor Location High.
- 0xf : Cursor Location Low.
- 0x10: Vertical Retrace Start.
- 0x11: Vertical Retrace End.
- 0x12: Vertical Display Enable End.
- 0x13: Offset.
- 0x14: Underline Location.
- 0x15: Start Vertical Blanking.
- 0x16: End Vertical Blanking.
- 0x17: CRT Mode Control.
- 0x18: Line Compare.

وعند ارسال أي من القيم السابقة الى مسجل Index Reigster فان هذا سيحدد نوع البيانات التي سترسل الى مسجل البيانات Data Register. ومن الجدول السابق سنجد أن القيمة 0xf ستحدد قيمة x للمؤشر والقيمة 0xf الى مسجل البيانات على التوالي مع والقيمة 0xf ستحدد قيمة y للمؤشر وبعد ذلك يجب ارسال قيم 0xf الى مسجل البيانات على التوالي مع ملاحظة أن متحكم CRT يتعامل مع بايت واحد لكل حرف وهذا يعني أننا سنستخدم القانون التالي للتحويل من قيم 0xf الى عناوين.

videomemory = x + y * 80

والشفرة التالية توضح عمل الدالة move cursor والتي تعمل على تحريك المؤشر.

Example £. \ Y: Move Hardware Cursor

```
n move_cursor:
۱۲
      pusha ; Save Registers.
١٤
١٥
    ; Calculate the offset.
١٦
۱٧
      ; offset = x_pos + y_pos*COLUMNS
١٨
۱۹
      xor ecx,ecx
     mov cl,byte[x_pos]
۲١
۲۲
۲۳
     mov eax, COLUMNS
۲ ٤
     mul byte[y_pos]
     add eax,ecx
77
     mov ebx, eax
۲٧
۲۸
۲9
    ; Cursor Location Low.
37
     mov al, 0xf
٣٣
     mov dx, 0x3d4
٣٤
      out dx,al
۳٥
     mov al,bl
     mov dx, 0x3d5
٣٨
      out dx,al
٣٩
٤.
٤١
    ; Cursor Location High.
٤٢
٤٣
٤٤
    mov al, 0xe
٤٥
     mov dx, 0x3d4
٤٦
      out dx,al
٤٧
٤٨
     mov al, bh
٤٩
     mov dx, 0x3d5
٥.
     out dx,al
```

```
or
of
popa; Restore Registers.
or
ret
```

2. ٣. ٤. تنظيف الشاشة Clear Screen

تنظيف الشاشة هي عملية ارسال حرف المسافة بعدد الحروف الموجودة (80*25 في نمط Mode 7) و تصفير قيم (x,y) . والشفرة التالية توضح كيفية تنظيف الشاشة وتحديد اللون الازرق كخلفية لكل حرف.

Example ٤.١٣: Clear Screen

```
r; clear_screen: Clear Screen in protected mode.
: , ********************************
₹ bits 32
∧ clear_screen:
              ; Save Registers.
     pusha
۱۱
     cld
     mov edi, VIDEO_MEMORY
                          ; base address of video memory.
     mov cx,2000 ; 25*80
١٤
     mov ah, CHAR_ATTRIBUTE ; 31 = white character on blue
١٥
        background.
     mov al, ' '
     rep stosw
     mov byte[x_pos],0
۲.
     mov byte[y_pos],0
۲۱
     popa
              ; Restore Registers.
۲٤
     ret
70
```

٤.٤. تحميل النواة

الى هنا تنتهي مهمة المرحلة الثانية من محمل النظام Second Stage Bootloader ويتبقى فقط البحث عن النواة ونقل التحكم اليها⁴. وفي هذا الجزء سيتم كتابة نواة تجريبية بهدف التأكد من عملية نقل التحكم الى النواة وكذلك بهدف إعادة كتابة شفرة محمل النظام بشكل أفضل.

وسيتم استخدام لغة التجميع لكتابة هذه النواة التجريبية حيث أن الملف الناتج سيكون Pure Binary ولا يحتاج الى محمل خاص ، وابتداءاً من الفصل القادم سنترك لغة التجميع جانبا ونبدأ العمل بلغة السي والسي++

وبما أننا نعمل في النمط المحمي PMode فلا يمكننا أن نستخدم مقاطعة البايوس 1nt 0x13 لتحميل النواة الى الفااة الى الذاكرة ، ويجب أن نقوم بكتابة درايفر لمحرك القرص المرن أو نقوم بتحميل النواة الى الذاكرة قبل الانتقال الى النمط المحمي وهذا ما سنفعله الان ، وسنترك جزئية برمجة محرك القرص المرن لاحقا. وحيث أن النمط المحمي يسمح باستخدام ذاكرة حتى 4 حيجا ، فان النواة سنقوم بتحميلها على العنوان 0x100000 أي عند 1 ميجا من الذاكرة .لكن علينا التذكر بأن النمط الحقيقي لا يدعم الوصول الى العنوان 0x100000 لذلك سنقوم بتحميل النواة أو لا في أي عنوان خالي وليكن 3000×0 وعند الانتقال الى النمط المحمي سنقوم بنسخها الى العنوان 100000 ونقل التنفيذ والتحكم اليها.

Example ٤.١٤: Hello Kernel

```
0x100000
                        ; kernel will load at 1 MB.
r org
٤ bits 32
                      ; PMode.
imp kernel_entry
A %include "stdio.inc"
                        0xa,0xa,0xa,"
w kernel_message db
                                                         egraOS v0.1
     Copyright (C) 2010 Ahmad Essam"
                 0xa,0xa,
                                          University of Khartoum - Faculty
               of Mathematical Sceinces.",0
١٤
                                         الفصل التالي سيتناول موضوع النواة وكيفية برمجتها بالتفصيل.
```

```
17 logo_message db
                   0xa,0xa,0xa,"
                                               ___ __ __ __
     / __ \ / __/"
                                        / --) - `/ --/ - `/ / /-/ /
         db 0xa,
            _ \ \ "
                                        \__/\_, /_/ \_,_/ \___//
         db
            0xa,
۱۸
            ___/ "
                                            /_/
         db
             0xa,
                                  ",0
· ;***************
* ; Entry point.
vs kernel_entry:
۲0
    ; Set Registers
۲٧
۲۸
۲9
     ٣.
     mov ds, ax
     mov es,ax
     mov ss,ax
     mov esp, 0x90000 ; set stack.
٣٤
۳٥
٣٦
    ; Clear Screen and print message.
     call clear_screen
٤.
٤١
     mov ebx, kernel_message
٤٢
     call puts32
٤٣
٤٤
     mov ebx,logo_message
و و
     call puts32
٤٦
٤٧
٤٨
    ; Halt the system.
٤٩
01
```

cli

٥٢

or hlt

والمرحلة الثانية من محمل النظام ستكون هي المسؤولة عن البحث عن النواة وتحميلها ونقل التنفيذ اليها ، وسيتم تحميلها الى الذاكرة قبل الانتقال الى النمط المحمي وذلك حتى نتكمن من استخدام مقاطعة البايوس int 0x13 وعند الانتقال الى النمط المحمي سيتم نسخ النواة الى عنوان 1 ميجا ونقل التحكم الى النواة . ولتحميل النواة الى الذاكرة والبحث عن ملف النواة وفي حالة Root Directory الى الذاكرة والبحث عن ملف النواة وفي حالة كان الملف موجودا سيتم قراءة عنوان أول كلستر له ، هذا العنوان سيعمل ك index في حدول FAT (والذي يجب تحميله الى الذاكرة ايضا) وسيتم قراءة القيمة المقابلة لهذا ال index والتي ستخبرنا هل ما اذا كان هذا الكلستر هو آخر كلستر للملف أم لا°.

والشفرة التالية توضح ملف المرحلة الثانية من المحمل stage2.asm ، وتم تقسيم الكود بشكل أكثر تنظيما حيث تم نقل أي دالة تتعلق بالقرص المرن الى الملف floppy.inc (ملف inc. هو ملف للتضمين في ملف آخر) ، والدوال المتعلقة بنظام الملفات موجودة على الملف fat12.inc ودوال الاخراج موجودة في stdio.inc ودوال تفعيل بوابة A20 موجودة على الملف a20.inc ودالة تعيين حدول الواصفات العام وكذلك تفاصيل الجدول موجودة في الملف gdt.inc ، اخيرا تم انشاء ملف common.inc لحفظ بعض الثوابت المستخدمة دائما آ.

Example £.\o: Loading and Executing Kernel: Full Example

```
; 16-bit real mode.
r bits 16
: org 0x500
¬ start: jmp stage2
A ;******************

q ; include files:
· ;*******************
n %include "stdio.inc"
                         ; standard I/O routines.
\r %include "gdt.inc"
                         ; GDT load routine.
\r %include "a20.inc"
                         ; Enable A20 routines.
Ni %include "fat12.inc"
                         ; FAT12 driver.
vo %include "common.inc"
                          ; common declarations.
\\ ;***************

\(\lambda\); data and variable
19 ;*************
```

[°]راجع الفصل السابق لمعرفة التفاصيل.

[&]quot;جميع شفرات الملفات مرفقة مع البحث في مجلد /example/ch3/boot وشفرة المحمل النهائية ستكون ملحقة في نهاية البحث.

```
n hello_msg db
                 0xa, 0xd, "Welcome to egraOS Stage2", 0xa, 0xd, 0
rr fail_message db 0xa,0xd,"KERNEL.SYS is Missing. press any key to
    reboot...",0
۲٤
rv ; entry point of stage2 bootloader.
r. stage2:
   ; Set Registers.
۳٥
     cli
٣٦
٣٧
     xor ax, ax
٣٨
     mov ds, ax
     mov es, ax
٤١
     mov ax, 0x0
٤٢
٤٣
     mov ss, ax
     mov sp, 0xFFFF
٤٤
     sti
٤٧
٤٨
   ; Load gdt into gdtr.
٤٩
٥.
     call load_gdt
٥٢
٥٣
٥٤
   ; Enable A20.
00
٥٦
     call enable_a20_keyboard_controller_output_port
٥٩
   ; Display Message.
٦.
```

```
٦١
     mov si, hello_msg
٦٢
٦٣
      call puts16
٦٤
٦٥
    ; Load Root Directory
٦٦
٦٧
      call load_root
٦٨
٦٩
    ; Load Kernel
٧١
٧٢
      xor ebx, ebx
٧٣
      mov bp, KERNEL_RMODE_BASE ; bx:bp buffer to load kernel
٧٤
      mov si, kernel_name
٧٦
      call load_file
٧٧
٧٨
      mov dword[kernel_size],ecx
٧٩
      cmp ax, 0
٨.
      je enter_stage3
٨٢
      mov si,fail_message
۸٣
      call puts16
Λź
٨٥
      mov ah, 0
٨٦
      int 0x19 ; warm boot.
٨٨
٨٩
      hlt
۹.
٩١
٩٢
٩٣
    ; Go to PMode.
٩٤
90
97
    enter_stage3:
٩٧
٩٨
      ; just set bit 0 from cr0 (Control Register 0).
١..
      cli ; important.
١.١
```

```
mov eax, cr0
1.1
     or eax, 0x1
١٠٤
      mov cr0,eax ; entering pmode.
1.0
1.7
١٠٧
    ; Fix CS value
١٠٨
      ; select the code descriptor
       jmp CODE_DESCRIPTOR:stage3
117
115
115 ;******************
۱۱0 ; entry point of stage3
\\\\\;\;\******************
; code now 32-bit
119
۱۲. stage3:
171
     ; Set Registers.
١٢٣
172
110
     mov ax, DATA_DESCRIPTOR ; address of data descriptor.
177
     mov ds, ax
      mov ss,ax
      mov es, ax
179
      mov esp, 0x90000 ; stack begin from 0x90000.
۱۳۰
171
177
     ; Clear Screen and print message.
١٣٤
100
     call clear_screen
177
١٣٧
      mov ebx, stage2_message
١٣٨
      call puts32
١٣٩
     mov ebx,logo_message
١٤١
      call puts32
1 2 7
```

```
١٤٣
١٤٤
١٤٥
١٤٦
     ; Copy Kernel at 1 MB.
١٤٧
١٤٨
       mov eax,dword[kernel_size]
1 2 9
       movzx ebx,word[bytes_per_sector]
١٥.
       mul ebx
101
       mov ebx, 4
       div ebx
١٥٣
108
       cld
100
١٥٦
       mov esi, KERNEL_RMODE_BASE
       mov edi, KERNEL_PMODE_BASE
١٥٨
       mov ecx, eax
109
       rep movsd
١٦٠
171
177
     ; Execute the kernel.
۱٦٣
١٦٤
       jmp CODE_DESCRIPTOR:KERNEL_PMODE_BASE
170
177
177
٨٢١
     ; Hlat the system.
١٦٩
       cli ; clear interrupt.
۱۷۰
       hlt
                ; halt the system.
۱۷۱
```

النتيجة:

```
شكل ١٠.٤: محمل النظام أثناء العمل
Plex86/Bochs UGABios 0.6c 08 Apr 2009
This UGA/UBE Bios is released under the GNU LGPL
Please visit :
. http://bochs.sourceforge.net
. http://www.nongnu.org/vgabios
Bochs VBE Display Adapter enabled
Bochs BIOS – build: 09/28/09
$Revision: 1.235 $ $Date: 2009/09/28 16:36:02 $
Options: apmbios pcibios eltorito rombios32
Press F12 for boot menu.
Booting from Floppy...
eqraOS 0.1 Copyright 2010 Ahmad Essam
Welcome to egraOS Stage2
```

شكل ٢.٤: بدء تنفيذ النواة

eqraOS v0.1 Copyright (C) 2010 Ahmad Essam University of Khartoum - Faculty of Mathematical Sceinces.

القسم III. النواة Kernel

مقدمة حول نواة نظام التشغيل

أحد أهم المكونات في نظام التشغيل هي نواة النظام (Kernel) حيث تدير هذه النواة عتاد وموارد الحاسب وتوفر واجهة برمجية عالية تسمح لبرامج المستخدم من الاستفادة من هذه الموارد بشكل جيد. وتعتبر برمجة نواة النظام من أصعب المهمات البرمجية على الاطلاق ، حيث تؤثر هيكلته وتصميمه على كافة نظام التشغيل وهذا ما يميز بعض الانظمة ويجعلها قابلة للعمل في أجهزة معينة. وفي هذا الفصل سنلقي نظرة على النواة وبرمجتها باستخدام لغة السي و السي++ وكذلك سيتم الحديث عن طرق تصميم النواة وميزات وعيوب كلٌ على حدة.

٥.١. نواة نظام التشغيل

تعرَّف نواة نظام التشغيل بأنها الجزء الأساسي في النظام والذي تعتمد عليه بقية مكونات نظام التشغيل. ويكمن دور نواة النظام في التعامل المباشر مع عتاد الحاسب وإدارته بحيث تكوِّن طبقة برمجية تبعد برامج المستخدم من تفاصيل وتعقيدات العتاد ، ولا تقتصر على ذلك بل توفر واجهة برمجية مبسطة (يمكن استخدامها من لغة البرمجة المدعومة على النظام) بحيث تمكن برامج المستخدم الاستفادة من موارد الحاسب . وفي الحقيقة لا يوجد قانون ينص على إلزامية وجود نواة للنظام ، حيث يمكن لبرنامج ما (يعمل في الحلقة صفر) التعامل المباشر مع العتاد ومع كل الجداول في الحاسب والوصول الى أي بايت في الذاكرة لكن هذا ما سيجعل عملية المباشر مع العتاد ومع كل الجداول في الحاسب والوصول الى أي بايت في الذاكرة لكن هذا ما سيجعل عملية العتاد وأساسيات الاقلاع حتى يعمل برنامجه ، اضافة على ذلك لا يمكن تشغيل أكثر من برنامج في نفس الوقت نظرا لعدم وجود بنية تحتية توفر مثل هذه الخصائص ، ولاننسي اعداد وقميئة جداول النظام وكتابة برنامج .كل هذا يجعل عملية تطوير برنامج للعمل على حاسب ما بدون نواة له أمراً غير مرغوبا ، خاصة إذا برنامج .كل هذا يجعل عملية تطوير برنامج للعمل على حاسب ما بدون نواة له أمراً غير مرغوبا ، خاصة إذا ذكرنا أن البرنامج يجب تحديثه مجدداً عند نقله الى منصة أحرى ذات عتاد مختلف. اذاً يمكن أن نقول أن نواة النظام هي الجزء الاهم في نظام التشغيل ككل ،حيث تدير النواة عتاد الحاسب من المعالج والذاكرة الرئيسية والأقراص الصلبة والمرنة وغيرها من الأجهزة المحيطة بالحاسب.

وحتى نفهم علاقة النواة مع بقية أجزاء النظام ، فانه يمكن تقسيم الحاسب الى عدة مستويات من التجريد بحيث كل مستوى يخدم المستوى الذي يليه .

٥.١.١. مستويات التجريد

العديد من البرجحيات يتم بنائها على شكل مستويات ، وظيفة كل مستوى هو توفير واجهة للمستوى الذي يليه بحيث تخفي هذه الواجهة العديد من التعقيدات والتفاصيل وكذلك ربما يحمي مستوى ما بعض الخصائص من المستوى الذي يليه ، وغالبا ما يتبع نظام التشغيل لهذا النوع من البرمجيات حيث يمكن تقسيم النظام ككل الى عدة مستويات.

المستوى الأول: مستوى العتاد

مستوى العتاد هو أدنى مستوى يمكن أن نعرفه ويظهر على شكل متحكمات لعتاد الحاسب ، حيث يرتبط متحكم ما في اللوحة الأم مع متحكم آخر في العتاد نفسه. وظيفة المتحكم في اللوحة الأم هي التخاطب مع المتحكم الاخر في العتاد والذي بدوره يقوم بتنفيذ الأوامر المستقبلة. كيف يقوم المتحكم بتنفيذ الأوامر ؟ هذا هو دور المستوى الثاني.

المستوى الثاني: مستوى برامج العتاد Firmware

برامج العتاد (Firmware) هي برامج موجودة على ذاكرة بداخل المتحكم (غالبا ذاكرة EEPROM) ، وظيفة هذه البرامج هي تنفيذ الأوامر المرسلة الى المتحكم. ومن الامثلة على مثل هذه البرمجيات برنامج البايوس وأي برنامج موجود في أي متحكم مثل متحكم لوحة المفاتيح.

المستوى الثالث: مستوى النواة (الحلقة صفر)

النواة وهي أساس نظام التشغيل ، وظيفتها ادارة موارد الحاسب وتوفير واجهة لبقية أجزاء النظام ، وتعمل النواة في الحلقة صفر ، اي أنه يمكن تنفيذ أي أمر والوصول المباشر الى أي عنوان في الذاكرة.

المستوى الرابع: مستوى مشغلات الأجهزة (الحلقة ١ و ٢)

مشغلات الأجهزة هي عبارة عن برامج للنظام وظيفتها التعامل مع متحكمات العتاد (وذلك عن طريق النواة) سواءا لقراءة النتائج او لارسال الأوامر ، هذه البرامج تحتاج الى أن تعمل في الحلقة ١ و ٢ حتى تتمكن من تنفيذ العديد من الأوامر ، وفي حالة تم تنفيذها على الحلقة صفر فان هذا قد يؤدي الى خطورة تعطل النظام في حالة كان هناك عطل في احد المشغلات كذلك ستكون صلاحيات المشغل عالية فقد يقوم أحد المشغلات بتغيير أحد حداول المعالج مثل حدول الواصفات العام (GDT) والذي بدوره قد يعطل النظام.

المستوى الخامس: مستوى برامج المستخدم (الحلقة ٣)

المستوى الاخير وهو مستوى برامج المستخدم حيث لا يمكن لهذه البرامج الوصول الى النواة وانما تتعامل فقط مع واجهة برمجة التطبيقات (API).

٠٢. وظائف نواة النظام

تختلف مكونات ووظائف نواة نظام التشغيل تبعاً لطريقة التصميم المتبعة ،فهناك العديد من الطرق لتصميم الانوية بعضاً منها يجعل ما هو متعارف عليه بأنه يتبع لنواة النظام ببرنامج للمستخدم (User Program) والبعض الاخر عكس ذلك . لذلك سنذكر حالياً المكونات الشائعة في نواة النظام وفي القسم التالي عند الحديث عن هيكلة وطرق تصميم الأنوبة سنفصل أكثر في هذه المكونات ونقسمها بحسب طريقة التصميم.

١.٢.٥. إدارة الذاكرة

أهم وظيفة لنواة النظام هي إدارة الذاكرة حيث أن أي برنامج يجب ان يتم تحمليه على الذاكرة الرئيسية قبل أن يتم تنفيذه ، لذلك من مهام مدير الذاكرة هي معرفة الأماكن الشاغرة ، والتعامل مع مشاكل التجزئة (Fragmentation) حيث من المكن أن تحوي الذاكرة على الكثير من المساحات الصغيرة والتي لا تكفي لتحميل أي برنامج أو حتى حجز مساحة لبرنامج ما. أحد المشاكل التي على مدير الذاكرة التعامل معها هي معرفة مكان تحميل البرنامج ، حيث يجب أن يكون البرنامج مستقلا عن العنواين (Position Independent) لكي يتم تحمليه وإلا فلن نعرف ما هو عنوان البداية (Base Address) لهذا البرنامج. فلو فرضنا ان لدينا برنامج binary ونريد تحميله الى الذاكرة فهنا لن نتمكن من معرفة ما هو العنوان الذي يجب أن يكون عليه البرنامج ، لذلك عادة فان الناتج من عملية ترجمة وربط أي برنامج هو الها تبدأ من العنوان ٥x٥، وهكذا سنتمكن دوما من تحميل أي برنامج في بداية الذاكرة. بهذا الشكل لن نتمكن من تنفيذ أكثر من برنامج واحد ، حيث سيكون هناك برنامجا واحدا فقط يبدأ من العنوان 0x0 ، والحل لهذه المشاكل هو باستخدام مساحة العنونة التخيلية (Virtual Address Space) حيث يتم تخصيص مساحة تخيلية من الذاكرة لكل برنامج بحيث تبدأ العنونة تخيليا من 0x0 وبهذا تم حل مشكلة تحميل أكثر من برنامج وحل مشكلة relocation. ومساحة العنوان التخيلية (VAS) هي مساحة من العناوين لكل برنامج بحيث تيدأ من ال 0x0 ومفهوم هذه المساحة هو أن كل برنامج سيتعامل مع مساحة العناوين الخاصة به وهذا ما يؤدي الى حماية الذاكرة ، حيث لن يستطيع أي برنامج الوصول الى أي عنوان آخر بخلاف العناوين الموجودة في VAS. ونظراً لعدم ارتباط ال VAS مع الذاكرة الرئيسية فانه يمكن ان يشير عنوان تخيلي الى ذاكرة احرى بخلاف الذاكرة الرئيسية (مثلا القرص الصلب). وهذا يحل مشكلة انتهاء المساحات الخالية في الذاكرة. ويجدر بنا ذكر أن التحويل بين العناوين التخيليه الى الحقيقيّة يتم عن طريق العتاد بواسطة وحَدة ادارةُ الذَّاكرةُ بداخل المعالج (Memory

المقصود أنها برامج تعمل في الحلقة ٣.

Management Unit). وكذلك مهمة حماية الذاكرة والتحكم في الذاكرة Cache وغيرها من الخصائص والتي سيتم الإطلاع عليها في الفصل السابع - بمشيئة الله-.

٣.٥. هيكلة وتصميم النواة

توجد العديد من الطرق لتصميم الأنوية وسنستعرض بعض منها في هذا البحث ، لكن قبل ذلك يجب الحديث عن طريقة مفيدة في هيكلة وتصميم الأنوية الا وهي تجريد العتاد (Hardware Abstraction) أي يمعني فصل النواة من التعامل المباشر مع العتاد ، وانشاء طبقة برمجية (Software Layer) تسمى طبقة المها (احتصارا لكلمة HAL هي توفير واجهة لعتاد الحاسب بحيث تمكن النواة من التعامل مع العتاد.

فصل النواة من العتاد تُتيح العديد من الفوائد ،أولاً شفرة النواة ستكون أكثر مقروئية وأسهل في الصيانة والتعديل لأن النواة ستتعامل مع واجهة أخرى أكثر سهولة من تعقيدات العتاد ، الميزة الثانية والأكثر أهمية هي امكانية نقل النواة (Porting) لأجهزة ذات عتاد مختلف (مثل SPARC,MIPS,...etc) بدون التغيير في شفرة النواة ، فقط سيتم تعديل طبقة HAL من ناحية التطبيق (Implementation) بالاضافة الى إعادة كتابة مشغلات الأجهزة (Devcie Drivers) محدداً .

1. . النواة الضخمة Monolithic Kernel

تعتبر الأنوية المصممة بطريقة Monolitic أسرع وأكفأ أنوية في العمل وذلك نظرا لان كل برامج النظام (System Process) تكون ضمن النواة وتعمل في الحلقة صفر .

المشكلة الرئيسية لهذا التصميم هو انه عند حدوث أي مشكلة في أي من برامج النظام فان النظام سوف يتوقف عن العمل وذلك نظرا لانها تعمل في الحلقة صفر وكما ذكرنا سابقا أن أي خلل في هذا المستوى يؤدي الى توقف النظام عن العمل. مشكلة احرى يمكن ذكرها وهي ان النواة غير مرنة بمعنى أنه لتغيير نظام الملفات مثلا يجب اعادة تشغيل النظام مجددا.

وكأمثلة على أنظمة تشغيل تعمل بهذا التصميم هي أنظمة يونكس ولينوكس ، وأنظمة ال DOS القديمة وويندوز ما قبل NT.

^٢أغلب أنوية أنظمة التشغيل الحالية تستخدم طبقة HAL، هل تسائلت يوما كيف يعمل نظام حنو/لينوكس على أجهزة سطح المكتب والأجهزة المضمنة!

[&]quot;كلمة Mono تعني واحد ، أما كلمة Lithic فتعني حجري ، والمقصود بأن النواة تكون على شكل كتلة حجرية ليست مرنة وتطويرها وصيانتها معقد.

T.T.O. النواة المصغرة MicroKernel

الأنوية Microkernel هي الأكثر ثباتا واستقرار ومرونة والأسهل في الصيانة والتعديل والتطوير وذلك نظرا لان النواة تكون أصغر ما يمكن ، حيث أن الوظائف الأساسية فقط تكون ضمن النواة وهي ادارة الذاكرة وادارة العمليات (مجدول العمليات،أساسيات IPC)، أما بقية برامج النظام مثل نظام الملفات ومشغلات الأجهزة وغيرها تتبع لبرامج المستخدم وتعمل في نمط المستخدم (الحلقة ٣) ، وهذا يعني في حالة حدوث خطأ في هذه البرامج فان النظام لن يتأثر كذلك يمكن تغيير هذه البرامج (مثلا تغيير نظام الملفات) دون الحاجة الى اعادة تشغيل الجهاز حيث أن برامج النظام تعمل كبرامج المستخدم . المشكلة الرئيسية لهذا التصميم هو بطئ عمل النظام وذلك بسبب أن برامج النظام عليها أن تتخاطب مع بعضها البعض عن طريق تمرير الرسائل (Message Passing) أو مشاركة حزء من الذاكرة (Shared Memory) وهذا ما يعرف ب Communication. وأشهر مثال لنظام تشغيل يتبع هذا التصميم هو نظام مينكس الاصدار الثالث.

o. ٣.٣. النواة الهجينة Hybrid Kernel

هذا التصميم للنواة ما هو إلا مزيج من التصميمين السابقين ، حيث تكون النواة MicroKernel لكنها تطبق ك المنافعة على Modified MicroKernel ، ويسمى هذا التصميم Hybrid Kernel أو Modified MicroKernel ، وكأمثلة على أنظمة تعمل بهذا التصميم هو أنظمة ويندوز التي تعتمد على معمارية NT ، ونظام BeOS و Plane 9 .

٥.٤. برمجة نواة النظام

يمكن برمجة نواة نظام التشغيل بأي لغة برمجة ، لكن يجب التأكد من أن اللغة تدعم استخدام لغة التجميع (مثلا عند (Inline Assemlby) حيث أن النواة كثيرا ما يجب عليها التعامل المباشر مع أوامر لغة التجميع (مثلا عند تحميل حدول الواصفات العام وحدول المقاطعات وكذلك عند غلق المقطاعات وتفعيلها وغيرها).

الشيء الاخر الذي يجب وضعه في الحسبان هو أنه لا يمكن استخدام لغة برمجة تعتمد على مكتبات في وقت التشغيل (ملفات all مثلا) دون إعادة برمجة هذه المكتبات(مثال ذلك لا يمكن استخدام لغات دوت نت دون إعادة برمجة إطار العمل). وكذلك لا يمكن الإعتماد على دوال النظام الذي تقوم بتطوير نظامك الخاص فيه (مثلا لن تتمكن من استخدام new لحجز الذاكرة وذلك لانها تعتمد كليا على نظام التشغيل، أيضا دوال الادخال والاحراج تعتمد كليا على النظام).

لذلك غالبا تستخدم لغة السي والسي++ لبرمجة أنوية أنظمة التشغيل نظرا لما تتمتع به اللغتين من ميزات فريدة تميزها عن باقي اللغات ، وتنتشر لغة السي بشكل أكبر لاسباب كثيرة منها هو ألها لا تحتاج الى مكتبة وقت التشغيل (RunTime Library) حتى تعمل البرامج المكتوبة بها على عكس لغة سي++ والتي تحتاج الى (RunTime Library) لدعم الكثير من الخصائص مثل الاستثنائات و دوال البناء والهدم.

وفي حالة استخدام لغة سي أو سي++ فانه يجب إعادة تطوير اجزاء من مكتبة السي والسي++ القياسية scanf و printf و scanf و scanf و scanf و printf

دوال حجز الذواكر malloc/new وتحريرها free/delete.

ونظرا لاننا بصدد برَجحة نظام 32 بت ، فان النواة أيضا يجب أن تكون 32 بت وهذا يعني أنه يجب استخدام مترجم سي أو سي++ 32 بت . مشكلة هذه المترجمات أن المخرج منها (البرنامج) لا يأتي بالشكل الثنائي فقط (Flat Binary) ، وانما يضاف على الشفرة الثنائية العديد من الأشياء Headers,...etc. ولتحميل مثل هذه البرامج فانه يجب البحث عن نقطة الإنطلاق للبرنامج (main routine) ومن ثم البدء بتنفيذ الأوامر منها. وسيتم استخدام مترجم فيجوال سي++ لترجمة النواة ، وفي الملحق سيتم توضيح خطوات تميئة المشروع وازالة أي اعتمادية على مكتبات أو ملفات وقت التشغيل.

وسنعيد كتابة النواة التي قمنا ببرمجتها بلغة التجميع في الفصل السابق ولكن بلغة السي والسي++ ، وسنناقش كيفية تحميل وتنفيذ هذه النواة حيث أن المخرج من مترجم الفيجوال سي++ هو ملف تنفيذي (main ()) ولديه صيغة محددة يجب التعامل معها حتى نتمكن من تنفيذ الدالة الرئيسية للنواة (() main) ، كذلك سنبدأ في تطوير ملفات وقت التشغيل للغة سي++ وذلك حتى يتم دعم بعض خصائص اللغة والتي تحتاج الى دعم وقت التشغيل مثل دوال البناء والهدم والدوال الظاهرية (Pure Virtual Function) ، وفي الوقت الحالي لا يوجد دعم للإستثنائات (Exceptions) في لغة السي++ .

٠١.٤.٥ تحميل وتنفيذ نواة PE

بما أننا سنستخدم مترجم فيجوال سي++ والذي يخرج لنا ملف تنفيذي (Portable Executable) فانه يجب أن نعرف ما هي شكل هذه الصيغة حتى نتمكن عند تحميل النواة أن ننقل التنفيذ الى الدالة الرئيسية وليست الى أماكن أخرى.ويمكن استخدام مترجمات سي++ أخرى (مثل مترجم ++g) لكن يجب ملاحظة أن هذا المترجم يخرج لنا ملف بصيغة ELF وهي صيغة الملفات التنفيذية على نظام جنو/لينوكس. والشكل التالي يوضح صيغة ملف PE الذي نحن بصدد التعامل معه.

يوجد أربع اضافات(headers) لصيغة PE سنطلع عليها بشكل سريع وفي حالة قمنا بتطوير محمل خاص لهذه الصيغة فسيتم دراستها بالتفصيل. و يمكن أن نصف هذه الاضافات بلغة السي++ كالتالي.

Example o. \: Portable Executable Header

```
typedef struct _IMAGE_DOS_HEADER {    // DOS .EXE header
unsigned short e_magic;    // Magic number (Should be MZ
unsigned short e_cblp;    // Bytes on last page of file
unsigned short e_cp;    // Pages in file
unsigned short e_crlc;    // Relocations
unsigned short e_cparhdr;    // Size of header in paragraphs
unsigned short e_minalloc;    // Minimum extra paragraphs needed
```

```
unsigned short e_maxalloc;
                                   // Maximum extra paragraphs needed
۱۱
      unsigned short e_ss; // Initial (relative) SS value
۱۲
      unsigned short e_sp;
                              // Initial SP value
      unsigned short e_csum; // Checksum
١٤
      unsigned short e_ip;
                               // Initial IP value
١٥
                              // Initial (relative) CS value
      unsigned short e_cs;
١٦
      unsigned short e_lfarlc; // File address of relocation table
۱۷
      unsigned short e_ovno;
                               // Overlay number
۱۸
      unsigned short e_res[4];
                                 // Reserved words
                                // OEM identifier (for e_oeminfo)
      unsigned short e_oemid;
      unsigned short e_oeminfo; // OEM information; e_oemid specific
۲١
      unsigned short e_res2[10];
                                   // Reserved words
۲۲
      long
             e_lfanew;
                          // File address of new exe header
۲۳
    } IMAGE_DOS_HEADER, *PIMAGE_DOS_HEADER;
۲٤
۲٦
vv // Real mode stub program
۲٨
rq typedef struct _IMAGE_FILE_HEADER {
      unsigned short Machine;
      unsigned short NumberOfSections;
      unsigned long    TimeDateStamp;
      unsigned long PointerToSymbolTable;
۳٤
      unsigned long NumberOfSymbols;
      unsigned short SizeOfOptionalHeader;
      unsigned short Characteristics;
rv } IMAGE_FILE_HEADER, *PIMAGE_FILE_HEADER;
٣٨
ra typedef struct _IMAGE_OPTIONAL_HEADER {
      unsigned short Magic;
٤.
      unsigned char MajorLinkerVersion;
٤١
      unsigned char
                      MinorLinkerVersion;
      unsigned long    SizeOfCode;
٤٣
      unsigned long SizeOfInitializedData;
٤٤
      unsigned long
                      SizeOfUninitializedData;
50
                     AddressOfEntryPoint; // offset of kernel_entry
      unsigned long
٤٦
      unsigned long
                      BaseOfCode;
      unsigned long
                      BaseOfData;
٤٨
      unsigned long
                      ImageBase;
                                  // Base address of kernel_entry
٤٩
      unsigned long
                      SectionAlignment;
٥,
      unsigned long
                      FileAlignment;
```

```
unsigned short MajorOperatingSystemVersion;
      unsigned short MinorOperatingSystemVersion;
      unsigned short MajorImageVersion;
      unsigned short MinorImageVersion;
      unsigned short MajorSubsystemVersion;
      unsigned short MinorSubsystemVersion;
      unsigned long Reserved1;
٥٨
      unsigned long
                     SizeOfImage;
      unsigned long SizeOfHeaders;
      unsigned long
                      CheckSum;
      unsigned short Subsystem;
      unsigned short DllCharacteristics;
٦٣
      unsigned long
                      SizeOfStackReserve;
٦٤
      unsigned long
                    SizeOfStackCommit;
                    SizeOfHeapReserve;
      unsigned long
      unsigned long
                      SizeOfHeapCommit;
                    LoaderFlags;
      unsigned long
      unsigned long
                      NumberOfRvaAndSizes;
٦٩
      IMAGE_DATA_DIRECTORY DataDirectory[DIRECTORY_ENTRIES];
   IMAGE_OPTIONAL_HEADER, *PIMAGE_OPTIONAL_HEADER;
```

ما نريد الحصول عليه هو عنوان الدالة الرئيسية للنواة (() kernel entry) والتي سيبدأ تنفيذ النواة منها ، هذا العنوان موجود في أحد المتغيرات في آخر إضافة (header) وهي IMAGE OPTIONAL HEADER ، وحتى نحصل على عنوان هذه الأضافة يجب أن نبدأ من أول إضافة وذلك بسبب أن الاضافة الثانية ذات حجم متغير وليست ثابته مثل بقية الاضافات.

وبالنظر الى أول إضافة IMAGE DOS HEADER وبالتحديد الى المتغير e Ifanew حيث يحوي عنوان الإضافة الثالثة IMAGE FILE HEADER والتي هي اضافة ثابته الحجم ، ومنها نصل الى آخر إضافة ونقرأ المتغير ImageBase والذي AddressOfEntryPoint الذي يحوي عنوان offset للدالة الرئيسية وكذلك نقرأ المتغير blageBase والذي يحوي عنوان البداية للدالة ويجب اضافته لقيمة ال offset ، وبعد ذلك يتم نقل التنفيذ الى الدالة بواسطة الامر call. والشفرة التالية توضح طريقة ذلك (ويتم تنفيذها في المرحلة الثانية من محمل النظام مباشرة بعدما يتم تحميل النواة الى الذاكرة على العنوان KERNEL PMODE BASE).

Example O.Y: Getting Kernel entry

```
mov ebx, [KERNEL_PMODE_BASE+60]

add ebx, KERNEL_PMODE_BASE ; ebx = _IMAGE_FILE_HEADER

add ebx, 24 ; ebx = _IMAGE_OPTIONAL_HEADER
```

```
add ebx,16    ; ebx point to AddressOfEntryPoint

mov ebp,dword[ebx] ; epb = AddressOfEntryPoint

add ebx,12    ; ebx point to ImageBase

add ebp,dword[ebx] ; epb = kernel_entry

cli

call ebp
```

٥.٤.٢. تطوير بيئة التشغيل للغة سي++

حتى نتمكن من استخدام جميع خصائص لغة سي++ فانه يجب كتابة بعض الشفرات التشغيلية (startup) والتي تمهد و تعرف العديد من الخصائص في اللغة ، وفي هذا الجزء سيتم تطوير مكتبة وقت التشغيل للغة سي++ (C++ Runtime Library) وذلك نظراً لأننا قد الغينا الإعتماد على مكتبة وقت التشغيل التي تأتي مع المترجم المستخدم في بناء النظام (النظام الخاص بنا) حيث أن هذه المكتبة تعتمد على نظام التشغيل المستخدم في عملية التطوير مما يسبب مشاكل استدعاء دوال ليست موجودة.

وبدون تطوير هذه المكتبة فلن يمكن تميئة الكائنات العامة (Global Object) و حذف الكائنات ، وكذلك لن يمكن استخدام بعض المعاملات (new, delete).

المعاملات العامة Global Operator

سيتم تعريف معامل حجز الذاكرة (new) وتحريرها (delete) في لغة السي++ ، ولكن لاننا حاليا لم نبرمج مديراً للذاكرة فان التعريف سيكون خاليا. والمقطع التالي يوضح ذلك.

Example o.r: Global new/delete operator

```
void* __cdecl ::operator new (unsigned int size) {return 0;}
void* __cdecl operator new[] (unsigned int size) {return 0;}
void __cdecl ::operator delete (void * p) {}
void __cdecl operator delete[] (void * p) {}
```

Pure virtual function call handler

ايضا يجب تعريف دالة للتعامل مع الدوال الظاهرية النقية (Pure virtual function)°، حيث سيقوم المترجم باستدعاء الدالة () purecall أينما وجد عملية استدعاء لدالة Pure virtual ، لذلك أن أردنا دعم الدوال Pure virtual يجب تعريف الدالة purecall ، وحاليا سيكون التعريف كالاتي.

Example o. : Pure virtual function call handler

```
r int __cdecl ::_purecall() { for (;;); return 0; }
```

دعم الفاصلة العائمة Floating Point Support

لدعم الفاصلة العائمة (Floating Point) في سي++ فانه يجب تعيين القيمة 1 للمتغير fltused ، وكذلك يجب تعريف الدالة () ftol2 sse والتي تحول من النوع float الى النوع long كالتالي.

Example o.o: Floating Point Support

[°]عند تعريف دالة بأنها Pure virtual داخل أي فئة فإن هذا يدل على أن الفئة بجردة (Abstract) ويجب إعادة تعريف الدالة (Override) في الفئات المشتقة من الفئة التي تحوي هذه الدالة، والا ستكون الفئة المشتقة . آهذه الدالة يقوم مترجم الفيجوال سي++ باستدعائها.وقد تختلف من مترجم لآخر.

هيئة الكائنات العامة والساكنة

عندما يجد المترجم كائنا فانه يضيف مهيئاً ديناميكيا له (Dynamic initializer) في قسم حاص من البرنامج وهو القسم crt. وقبل أن يعمل البرنامج فان وظيفة مكتبة وقت التشغيل هي استدعاء وتنفيذ كل المهيئات وذلك حتى تأخذ الكائنات قيمها الابتدائية (عبر دالة البناء Constructor). وبسبب أننا أزلنا مكتبة وقت التشغيل فانه يجب انشاء القسم crt. وهذا يتم عن طريق موجهات المعالج التمهيدي (Preprocessor) الموجودة في المترجم.

هذا القسم crt. يحوي مصفوفة من مؤشرات الدوال (Function Pointer) ، ووظيفة مكتبة وقت التشغيل هي استدعاء كل الدوال الموجودة وذلك بالمرور على مصفوفة المؤشرات الموجودة . و يجب أن نعلم أن مصفوفة المؤشرات موجودة حقيقة داخل القسم crt:xcu. حيث أن الجزء الذي يلي العلامة العلامة عدد المكان بداخل القسم ، وحتى نتمكن من استدعاء وتنفيذ الدوال عن طريق مصفوفة المؤشرات فانه يجب انشاء مؤشر الى بداية القسم crt:xcu. وفي نحايته ، مؤشر البداية سيكون في القسم crt:xcu. ويلي القسم وهو يسبق القسم crt:xcu. ويلي القسم crt:xcu. ومؤشر النهاية سيكون في القسم crt:xcu. ويلي القسم crt:xcu.

وبخصوص القسم crt. الذي سننشئه فاننا لا نملك صلاحيات قراءة وكتابة فيه ، لذلك الحل في أن نقوم بدمج هذا القسم مع قسم البيانات data. .

والشفرة التالية توضح ما سبق.

Example o. 7: Object Initializer

```
r // Function pointer typedef for less typing
r typedef void (_-cdecl *_PVFV) (void);

c // __xc_a points to beginning of initializer table
r #pragma data_seg(".CRT$XCA")
v _PVFV __xc_a[] = { 0 };

// __xc_z points to end of initializer table
r #pragma data_seg(".CRT$XCZ")
PVFV __xc_z[] = { 0 };

// Select the default data segment again (.data) for the rest of the unit
f #pragma data_seg()
```

٧في أي برنامج تنفيذي يوجد العديد من الأقسام، مثلا قسم البيانات data. وقسم الشفرة code. والمكدس stack. وغيرها.

```
17 // Now, move the CRT data into .data section so we can read/write to
vv #pragma comment(linker, "/merge:.CRT=.data")
v. // initialize all global initializers (ctors, statics, globals, etc
rv void __cdecl _initterm ( _PVFV * pfbegin, _PVFV * pfend ) {
    //! Go through each initializer
      while ( pfbegin < pfend )</pre>
۲ ٤
۲0
      //! Execute the global initializer
        if ( *pfbegin != 0 )
               (**pfbegin) ();
        //! Go to next initializer inside the initializer table
          ++pfbegin;
      }
٣٢
ro // execute all constructors and other dynamic initializers
rv void _cdecl init_ctor() {
     _atexit_init();
     _initterm(__xc_a, __xc_z);
٤. }
```

حذف الكائنات

لكي يتم حذف الكائنات (Objects) يجب انشاء مصفوفة من مؤشرات دوال الهدم (deinitializer array) ، وذلك بسبب أن المترجم عندما يجد دالة هدم فانه يضيف مؤشراً الى دالة الهدم بداخل هذه المصفوفة وذلك حتى يتم استدعائها لاحقا (عند استدعاء الدالة () exit)، ويجب تعريف الدالة هي اضافة مؤشر لدالة هدم الفيجوال سي++ يقوم باستدعائها عندما يجد أي كائن ، وظيفة هذه الدالة هي اضافة مؤشر لدالة هدم الكائن الى مصفوفة المؤشرات ، وبخصوص مصفوفة المؤشرات فانه يمكن حفظها في أي مكان على الذاكرة . والشفرة التالية توضح ما سبق.

Example Object

```
    /! function pointer table to global deinitializer table

r static _PVFV * pf_atexitlist = 0;
• // Maximum entries allowed in table. Change as needed
r static unsigned max_atexitlist_entries = 32;
\ // Current amount of entries in table
static unsigned cur_atexitlist_entries = 0;
\sim //! initialize the de-initializer function table
void __cdecl _atexit_init(void) {
    max_atexitlist_entries = 32;
١٤
   // Warning: Normally, the STDC will dynamically allocate this.
       Because we have no memory manager, just choose
    // a base address that you will never use for now
  pf_atexitlist = (PVFV *)0x5000;
١٨
19 }
vi //! adds a new function entry that is to be called at shutdown
rr int __cdecl atexit(_PVFV fn) {
    //! Insure we have enough free space
۲٤
    if (cur_atexitlist_entries>=max_atexitlist_entries)
      return 1;
    else {
۲٧
۲۸
     //! Add the exit routine
۲٩
     *(pf_atexitlist++) = fn;
۳.
      cur_atexitlist_entries++;
    }
٣٢
    return 0;
٣٣
mi }
ri //! shutdown the C++ runtime; calls all global de-initializers
rv void _cdecl exit () {
  //! Go through the list, and execute all global exit routines
while (cur_atexitlist_entries—) {
```

```
//! execute function
(*(--pf_atexitlist)) ();
{
}
}
```

٥.٤.٥. نقل التنفيذ الى النواة

بعد أن قمنا بعمل تحليل (Parsing) لصيغة ملف PE ونقل التنفيذ الى الدالة () kernel_entry والتي تعتبر أول دالة يتم تنفيذها في نواة النظام ، وأول ما يجب تنفيذه فيها هو تحديد قيم مسجلات المقاطع وانشاء مكدس (Stack) وبعد ذلك يجب تمثية الكائنات العامة ومن ثم استدعاء الدالة () main التي تحوي شفرة النواة ، واخيرا عندما تعود الدالة () main يتم حذف الكائنات وايقاف النظام (Hang). والشفرة التالية توضح ذلك

Example ○. A: Kernel Entry routine

```
r extern void _cdecl main (); // main function.
r extern void _cdecl init_ctor(); // init constructor.
extern void _cdecl exit (); // exit.
void _cdecl kernel_entry ()
4 #ifdef i386
    _asm {
     cli
     mov ax, 10h
                      // select data descriptor in GDT.
١٤
     mov ds, ax
     mov es, ax
    mov fs, ax
١٦
     mov gs, ax
                       // Set up base stack
     mov ss, ax
      mov esp, 0x90000
۱۹
      mov ebp, esp
                      // store current stack pointer
      push ebp
fr #endif
```

وتعريف الدالة () main حالياً سيكون خاليا.

٥.٥. نظرة على شفرة نظام إقرأ

أهم الخصائص التي يجب مراعتها أثناء برجحة نواة نظام التشغيل هي حاصية المحمولية على صعيد الأجهزة والمنصات وللنصات وخاصية قابلية توسعة النواة (Expandibility) و لذلك تم الإتفاق على أن تصميم نواة نظام تشغيل إقرأ سيتم بنائها على طبقة HAL حتى تسمح لأي مطور فيما بعد إعادة تطبيق هذه الطبقة لدعم أجهزة وعتاد آخر. وحتى نحصل على أعلى قدر من المحمولية وقابلية التوسعة في نواة النظام فانه سيتم تقسيم الشفرات البرمجية للنواة الى وحدات مستقلة بحيث تؤدي كل وحدة وظيفة ما ، وفي نفس الوقت يجب أن تتوافر واجهة عامة (Interface) لكل وحدة بحيث نتمكن من الاستفادة من خدمات هذه الوحدة دون الحاجة لمعرفة تفاصيلها الداخلية. وفي بداية تصميم المشروع فان عملية تصميم الواجهة تعتبر أهم بكثير من عملية برمجة محتويات الوحدة أو ما يسمى بالتنفيذ (Impelmentation) نظراً لان التنفيذ قد لا يؤثر على هيكلة المشروع ومعماريته مثلما تؤثر الواجهة .

eqraOS:

- boot: first-stage and second-stage bootloader.
- core:
 - * kernel:Kernel program PE executable file type.

معلى عكس محمل النظام Bootloader والذي يعتمد على معمارية العتاد والمعالج.

- * hal:Hardware abstraction layer.
- * lib:Standard library runtime and standard C/C++ library.
- * include:Standard include headers.
- * debug:Debug version of eqraOS.
- * release: Final release of eqraOS.

٠٦.٥. مكتبة السي القياسية

نظراً لأنه قد تم إلغاء الاعتماد على مكتبة السي والسي++ القياسية أثناء تطوير نواة نظام التشغيل فانه يجب انشاء هذه المكتبة حتى نتمكن من استخدام لغة سي وسي++ ، وبسبب أن عملية إعادة برمجة هذه المكتبات يتطلب وقتاً وجهدا فاننا سنركز على بعض الملفات المستخدمة بكثرة ونترك البقية للتطوير لاحقا.

تعریف NULL

في لغة سي++ يتم تعريف NULL على أنها القيمة 0 بينما في لغة السي تعرف ب 0 (void*).

Example o.9: null.h:Definition of NULL in C and C++

```
" #ifndef NULL_H
" #define NULL_H
" #if define (_MSC_VER) && (_MSC_VER > = 1020)
" #pargma once
" #endif
" 
" #ifdef NULL
" #undev NULL
" #endif
" 
" #ifdef __cplusplus
" extern "C"
" {
" #endif
"* /* C++ NULL definition */
```

```
'4 #define NULL 0

'5

'6 #ifdef __cplusplus

'7 }

'7 #else

'6

'6 /* C NULL definition */

'7 #define NULL (void*) 0

'7

'7 #endif

'9

'7 #endif //NULL_H
```

وعند ترجمة النواة بمترجم سي++ فان القيمة cplusplus_ تكون معرَّفة لديه ، أما في حالة ترجمة النواة ... مترجم سي فان المترجم لا يُعرِّف تلك القيمة.

تعریف size_t

يتم تعريف size_t على أنها عدد صحيح bit -32 بدون إشارة (unsigned).

Example o.\.: size_t.h:Definition of size_t in C/C++

إعادة تعريف أنواع البيانات

أنواع البيانات (Data Types) تختلف حجمها بحسب المترجم والنظام الذي تم ترجمة البرنامج عليه ، ويفضل أن يتم اعادة تعريفها (typedef) لتوضيح الحجم والنوع في آن واحد .

Example o. \ \: stdint.h:typedef data type

```
r #ifndef STDINT_H
r #define STDINT_H`
• #define __need_wint_t
n #define __need_wchar_t
^* /* Exact—width integer type */
typedef char
                     int8_t;
v typedef unsigned char uint8_t;
v typedef short
                       int16_t;
typedef unsigned short uint16_t;
\r typedef
           int
                       int32_t;
           unsigned int uint32_t;
v: typedef
vo typedef long long int64_t;
va typedef unsigned long long uint64_t;
19 // to be continue..
rv #endif //STDINT_H
```

ولدعم ملفات الرأس للغة سي++ فان الملف السابق سيتم تضمينه في ملف cstdint وهي التسمية التي تتبعها السي++ في ملفات الرأس ٩.

Example o. \ Y: cstdint:C++ typedef data type

```
* #ifndef CSTDINT_H
```

°ملفات الرأس للغة سي++ تتبع نفس هذا الأسلوب لذلك لن يتم ذكرها مجددا وسنكتفي بذكر ملفات الرأس للغة سي.

```
r #define CSTDINT_H

t
    #include <stdint.h>

r #endif //CSTDINT_H
```

نوع الحرف

ملف ctype.h يحوي العديد من الماكرو (Macros) والتي تحدد نوع الحرف (عدد، حرف، حرف صغير، مسافة، حرف تحكم،... الخ).

Example o. \ T: ctype.h:determine character type

```
f #ifndef CTYPE_H
r #define CTYPE_H
• #ifdef _MSC_VER
t #pragma warning (disable:4244)
v #endif
4 #ifdef __cplusplus
√ extern "C"
11 {
w #endif
vs extern char _ctype[];
\\\ /* constants */
             0x01 // upper case
\A #define CT_UP
19 #define CT_LOW 0x02 // lower case
** #define CT_CTL 0x08 // control
            0x10 // punctuation
TY #define CT_PUN
TE #define CT_HEX 0x40 // hex digit
```

٦. المقاطعات Interrupts

المقاطعات هي طريقة لإيقاف المعالج بشكل مؤقت من تنفيذ عملية ما (Current Process) والبدء بتنفيذ أوامر أخرى . وكمثال على ذلك هو عند الضغط على أي حرف في لوحة المفاتيح فان هذا يولد مقاطعة (Interrupt) تأتي كإشارة الى المعالج بأن يوقف ما يعمل عليه حاليا ويحفظ كل القيم التي يحتاجها لكي يستطيع مواصلة ما تم قطعه ، وفي حالة وجود دالة للتعامل مع هذه المقاطعة (مقاطعة لوحة المفاتيح) وتسمى دالة معالجة المقاطعة (Interrupt Handler) أو دالة خدمة المقاطعة (مقاطعة (مقاطعة المناتيح) فان التنفيذ يتنقل اليها تلقائيا ، و يتم فيها معالجة هذه المقاطعة (مثلا يتم قراءة الحرف الذي تم ادخاله من متحكم لوحة المفاتيح ومن ثم ارساله الى متغير في الذاكرة) وعندما تنتهي دالة معالجة المقاطعة من عملها فان المعالج يعود ليُكُمِل تنفيذ العملية التي كان يعمل عليها. والمقاطعات إما تكون مقاطعات عتادية (Hardware Interrupt) وتصدر من عتاد الحاسب أو تكون برمجية (Software Interrupt) وتصدر من خلال البرامج عن طريق تعليمة وتصدر من عتاد الحاسب أو تكون برمجية (Page Fault نفسه عند حدوث خطأ ما (مثلا عن القسمة على العدد صفر أو عند حدوث الأخطاء والمعالية المعالج أو استثنائات المعالج (Exceptions) وتصدر معالجة هذه الأخطاء (دولة لمعالجة) والمعالم في حالة لم تتوفر دالة لمعالجةها.

١٠٢. المقاطعات البرمجية Software Interrupts

المقاطعات البرمجية هي مقاطعات يتم اطلاقها من داخل البرنامج (عن طريق الأمر int n) لِنقل التنفيذ الى دالة أخرى تعالج هذه المقاطعة (Interrupt handler)، وغالبا ما تستخدم هذه المقاطعات في برامج المستخدم (Ring3 user mode) للاستفادة من حدمات النظام (مثلا للقراءة والكتابة في أجهزة الإدخال والإخراج حيث لا توجد طريقة اخرى لذلك في نمط المستخدم).

١.١.٦. المقاطعات في النمط الحقيقي

في النمط الحقيقي عندما يتم تنفيذ أمر المقاطعة (وهو ما يسمى بطلب تنفيذ المقاطعة (Interrupt Request) فإن المعالج يأخذ رقم المقاطعة المطلوب تنفيذها ويذهب بها الى جدول المقاطعات (IRQ وتختصر بـــ (IRQ) فإن المعالج يأخذ رقم المقاطعة المطلوب تنفيذها ويذهب بها الى جدول المقاطعات (Vector Table ويحوي كل سجل (Vector Table) ، هذا الجدول يبدأ من العنوان الحقيقي 0×0 وينتهي عند العنوان عنوان دالة معالجة المقاطعة (IR) والتي يجب تنفيذها لتخديم المقاطعة المطلوبة. حجم العنوان هو أربع بايت وتكون كالتالي:

جدو ل ۱.٦. Interrupt Vector Table

interrupt vector ruble i. v 6 322.				
Description	Interrupt Number	Base Address		
Divide by 0	0	0x000		
Single step (Debugger)	1	0x004		
Non Maskable Interrupt (NMI) Pin	2	0x008		
Breakpoint (Debugger)	3	0x00C		
Overflow	4	0x010		
Bounds check	5	0x014		
Undefined Operation Code	6	0x018		
No coprocessor	7	0x01C		
Double Fault	8	0x020		
Coprocessor Segment Overrun	9	0x024		
nvalid Task State Segment (TSS) ${ m I}$	10	0x028		
Segment Not Present	11	0x02C		
Stack Segment Overrun	12	0x030		
General Protection Fault (GPF)	13	0x034		
tPage Faul	14	0x038		
Unassigned	15	0x03C		
Coprocessor error	16	0x040		
Alignment Check (486+ Only)	17	0x044		
Machine Check (Pentium/586+ Only)	18	0x048		
Reserved exceptions	19-31	0x05C		
Interrupts free for software use	32-255	0x068 - 0x3FF		

- Byte 0: Low offset address of IR.
- Byte 1: High offset address of IR.
- Byte 2: Low Segment address of IR.
- Byte 3: High Segment Address of IR.

ويتكون الجدول من 256 مقاطعة (وبحسبة بسيطة يكون حجم الجدول هو 1024 بايت وهي ناتجة من ضَّربٌ عدد الْمُقاطعات في حجم كلُ سجل)، بعض منَّها محجوِّز والبَّعض الاخر يستخدمه المعَّالج والبقية متروكة لمبرمج نظام التشغيل لدعم المزيد من المقطاعات. وبسبب أن الجدول يتكون فقط من عناوين لدوال معالجة المقاطعات فأن هذا يمكننا من وضع الدالة في أي مكّان على الذاكرة ومن ثم وضع عنوالها داخل هذا السجل (يتم هذا عن طريق مقاطعات البايوس)، والجدول ١٠٦ يوضح ١٧٦ والمقاطعات الموجودة فيه.

٢.١.٦. المقاطعات في النمط المحمي

في النمط المحمي يستخدم المعالج حدولاً خاصاً يسمى بجدول واصفات المقاطعات (Interrupt Descriptor) ويختصر ب IDT ، هذا الجدول يشابه جدول IVT حيث يتكون من 256 واصفة كل واصفة مخصصة لمقاطعة ما (اذاً الجدول يحوي 256 مقاطعة) ، حجم كل واصفة هو 8 بايت تحوي عنوان دالة معالجة المقاطعة (IR) و نوع الناحب (selector type: code or data) في حدول GDT الذي تعمل عليه دالة معالجة المقاطعة ، بالاضافة الى مستوى الحماية المطلوب والعديد من الخصائص توضحها التركيبة التالية.

- Bits 0-15:
 - Interrupt / Trap Gate: Offset address Bits 0-15 of IR
 - Task Gate: Not used.
- Bits 16-31:
 - Interrupt / Trap Gate: Segment Selector (Useually 0x10)
 - Task Gate: TSS Selector
- Bits 31-35: Not used
- Bits 36-38:
 - Interrupt / Trap Gate: Reserved. Must be 0.
 - Task Gate: Not used.
- Bits 39-41:
 - Interrupt Gate: Of the format 0D110, where D determins size
 - * 01110 32 bit descriptor
 - * 00110 16 bit descriptor
 - Task Gate: Must be 00101
 - Trap Gate: Of the format 0D111, where D determins size
 - * 01111 32 bit descriptor
 - * 00111 16 bit descriptor
- Bits 42-44: Descriptor Privedlge Level (DPL)
 - 00: Ring 0
 - 01: Ring 1
 - 10: Ring 2
 - 11: Ring 3

- Bit 45: Segment is present (1: Present, 0:Not present)
- Bits 46-62:
 - Interrupt / Trap Gate: Bits 16-31 of IR address
 - Task Gate: Not used

والمثال التالي يوضح انشاء واصفة واحدة بلغة التجميع حتى يسهل تتبع القيم ، وسيتم كتابة مثال كامل لاحقا بلغة السي.

Example 7.1: Example of interrupt descriptor

```
v idt_descriptor:
                       0x0
    baseLow
                  dw
    selector
                    dw
                         0x8
                         0x0
    reserved
                    db
    flags
                  db
                       0x8e
                                       ; 010001110
    baseHi
                  dw
                       0x0
```

المتغير الأول baseLow هو أول 16 بت من عنوان دالة معالجة المقاطعة IR ويكمل الجزء الاخر من العنوان المتغير baseHi وفي هذا المثال العنوان هو 0×0 . معنى أن دالة تخديم المقاطعة ستكون في العنوان 0×0 . وبما أن دالة معالجة (تخديم) المقاطعة تحوي شفرة برمجية للتنفيذ وليست بيانات (Data) فان قيمة المتغير GDT) فان تكون 0×0 للإشارة الى ناخب الشفرة (Code Selector) في جدول الواصفات العام (GDT). أما المتغير flags فان قيمته هي 0×0 مستوى الحماية هي 0×0 الحماية صفر (Ring0).

وبعد أن يتم انشاء أغلب الواصفات بشكل متسلسل (في أي مكان على الذاكرة) ، يجب أن ننشئ حدول IDT وهذا يتم عن طريق حفظ عنوان أول واصفة في متغير وليكن idt_start وعنوان نهاية الواصفات في المتغير والمناع ومن ثم انشاء مؤشراً يسمى idt_ptr والذي يجب أن يكون في صورة معينة بحيث يحفظ عنوان بداية الجدول ونهايته:

Example ٦.٢: Value to put in IDTR

```
r idt_ptr:
r limit dw idt_end - idt_start ; bits 0-15 is size of idt
r base dd idt_start ; base of idt
```

هذا المؤشر يجب أن يتم تحميله الى المسجل IDTR (وهو مسجل داخل المعالج) عن طريق تنفيذ الامر lidt \lidt بالشكل التالي [idt_ptr].

ابعد تنفيذ هذا الأمر فان حدول المقاطعات سيتم استبداله بالجدول الجديد والذي نجد عنوانه بداخل المسجل idtr ، وهذا الأمر لا يُنفَذ إلاً اذا كانت قيمة العلم (CPL flag) هي صفر. وعند حدوث أي مقاطعة فان المعالج ينهي الأمر الذي يعمل عليه و يأخذ رقم المقاطعة ويذهب به الى جدول IDT (عنوان هذا الجدول يتواجد بداخل المسجل IDT) ، وبعد ذلك يقوم بحساب مكان الواصفة بالمعادلة int_num * 8 * int_num وذلك بسبب أن حجم كل واصفة في جدول IDT هو 8 بايت. وقبل أن ينقل التنفيذ الى دالة معالجة المقاطعة فانه يجب أن يقوم بعملية حفظ للمكان الذي توقف فيه حتى يستطيع أن يتابع عمله عندما تعود دالة معالجة المقاطعة . ويتم حفظ الأعلام EFLAGS ومسجل مقطع الشفرة CS ومسجل عنوان التعليمة التالية IP في المكدس (Stack) الحالي ، وفي حالة حدوث خطأ ما فانه يتم دفع شفرة الخطأ (Code) الى المكدس أيضا. وشفرة الخطأ هي بطول عالى التركيبة التالية.

- Bit 0: External event
 - 0: Internal or software event triggered the error.
 - − 1: External or hardware event triggered the error.
- Bit 1: Description location
 - 0: Index portion of error code refers to descriptor in GDT or current LDT.
 - 1: Index portion of error code refers to gate descriptor in IDT.
- Bit 2: GDT/LDT. Only use if the descriptor location is 0.
 - 0: This indicates the index portion of the error code refers to a descriptor in the current GDT.
 - 1: This indicates the index portion of the error code refers to a segment or gate descriptor in the LDT.
- Bits 3-15: Segment selector index. This is an index into the IDT, GDT, or current LDT to the segment or gate selector bring refrenced by the error code.
- Bits 16-31: Reserved.

وعندما تنتهي دالة معالجة المقاطعة من عملها فانه يجب أن تنفذ الأمر iret أو iret حتى يتم ارجاع القيم التي تم دفعها الى المكدس (قيم الأعلام FLAGS). وبالتالي يُكْمِل المعالج عمله.

٣.١.٦. أخطاء المعالج

خلال تنفيذ المعالج للأوامر فانه ربما يحدث خطأ ما مما يجعل المعالج يقوم بتوليد استثناء يعرف باستثناء المعالج، ويوجد له عدة أنواع:

- الخطأ Fault: عندما تعمل دالة معالجة هذا النوع من الاستثناء فربما يتم اصلاح هذا الخطأ ، وعنوان العودة الذي يتم دفعه الى المكدس هو عنوان الأمر الذي تسبب في هذا الخطأ.
 - الخطأ Trap: عنوان العودة هو عنوان التعليمة التي تلي الأمر الذي تسبب في الخطأ.

Interrupt Number Description Class Divide by 0 **Fault** Trap/Fault Single step 1 Unclassed 2 Non Maskable Interrupt (NMI) Pin Breakpoint Trap 3 Overflow Trap 4 Bounds check Fault 5 **Unvalid OPCode** Fault 6 7 Device not available Fault **Double Fault** Abort 8 9 Coprocessor Segment Overrun Abort **Invalid Task State Segment** Fault 10 Segment Not Present Fault 11 Stack Fault Exception Fault 12 **General Protection Fault** Fault 13 14 Page Fault Fault 15 Unassigned x87 FPU Error Fault 16 Alignment Check 17 Fault Machine Check Abort 18 SIMD FPU Exception 19 Fault Reserved 20-31

جدو ل x86 Processor Exceptions Table : ۲.٦ جدو

• الخطأ Abort: لا يوجد عنوان للعودة ، ولن يكمل البرنامج عمله بعد انتهاء دالة معالجة الخطأ.

Avilable for software use

والجدول ٢.٦ يوضح أخطاء المعالج والمقاطعات التي يقوم بتوليدها.

32-255

ويجدر بنا الوقوف على ملاحظة كنّا قد ذكرناها في الفصول السابقة وهي إلغاء المقاطعات (بواسطة الأمر cli) عند الانتقال الى النمط المحمى حتى لا يتسبب في حدوث خطأ General Protection Fault وبالتالي توقف النظام عن العمل وسبب ذلك هو أن عدم تنفيذ الأمر cli يعنى أن المقاطعات العتادية مفعلة و بالتالي أي عتاد يمكنه أن يرسل مقاطعة الى المعالج لكي ينقل التنفيذ الى دالة تخديمها . وعند بداية الانتقال الى النمط المحمى فان جدول المقاطعات IDT لم يتم انشائه وأي محاولة لاستخدامه سيؤدي الى هذا الخطأ. أحد المتحكمات التي ترسل مقاطعات الى المعالج بشكل ثابت هو متحكم Prpgrammable Interval Timer وتختصر بمتحكم PIT وهي تمثل ساعة النظام System Timer بحيث ترسل مقاطعة بشكل دائم الى المعالج والذي بدوره ينقل التنفيذ الى دالة تخديم هذه المقاطعة . وبسبب أن جدول المقطاعات غير متواجد في بداية المرحلة الثانية من محمل النظام وكذلك لا توجد دالة لتخديم هذه المقاطعة فان هذا يؤدي الى توقف النظام ، لذلك يجب ايقاف المقاطعات العتادية لحين انشاء حدول المقطاعات وكتابة دوال معالجة المقاطعات. كذلك توجد مشكلة أخرى لبعض المقاطعات العتادية حيث الها تستخدم نفس أرقام المقاطعات التي يستخدمها المعالج للإستثناءات وحلها هو بإعادة برمجة الشريحة المسؤولة عن استقبال الاشارات من العتاد وتحويلها الى مقاطعات وارسالها الى المعالج ، هذه الشريحة تسمى Programmable Interrupt Controller وتختصر ب PIC ويجب إعادة برمجتها وتغيير ارقام المقاطعات للأجهزة التي تستخدم أرقاماً متشاهمة.

وفيما يلي سيتم إنشاء حدول المقاطعات (IDT) باستخدام لغة السي وتوفير ال 256 دالة لمعالجة المقطاعات وحاليا سيقتصر عمل الدوال على طباعة رسالة ، وقبل ذلك سنقوم بانشاء حدول الواصفات العام (GDT) محددا (أي سيتم الغاء الجدول الذي قمنا بانشائه في مرحلة الاقلاع) وبعد ذلك سنبدأ في برمجة متحكم PIC وعدد ترقيم مقاطعات الأجهزة وكذلك برمجة ساعة النظام لارسال مقاطعة بوقت محدد.

F. 1. 3. إنشاء جدول الواصفات العام GDT

الهدف الرئيسي في نواة نظام التشغيل هي المحمولية على صعيد المنصات ، وهذا ما أدى الى اعتماد فكرة طبقة HAL والتي يقبع تحتها كل ما يتعلق بعتاد الحاسب وادارته وكل ما يجعل النظام معتمداً على معمارية معينة أيضا نجده تحت طبقة HAL ، وحدول الواصفات العام - كما ذكرنا في الفصول السابقة - يحدد ويقسم لنا الذاكرة الرئيسية كأجزاء قابلة للتنفيذ وأجزاء تحوي بيانات وغيرها ، ونظراً لأن إنشاء هذا الجدول يعتمد على معمارية المعالج والأوامر المدعومة فيه فانه يجب ان يقع تحت طبقة HAL وهذا يعني أن نقل النظام الى معمارية حاسوب آخر يتطلب فقط إعادة برمجة طبقة HAL . بداية سنبدأ بتصميم الواجهة العامة لطبقة HAL ويجب أن نراعي أن تكون الواجهة مفصولة تماما عن التطبيق بداية سنبدأ بتصميم الواجهة العامة لطبقة HAL ويجب أن نراعي أن تكون الواجهة مفصولة تماما عن التطبيق

بداية سنبدأ بتصميم الواجهة العامة لطبقة HAL ويجب أن نراعي أن تكون الواجهة مفصولة تماما عن التطبيق حتى يتمكن أي مطور من إعادة تطبيقها لاحقاً على معمارية حاسوب آخر.

Example 7.7: include/hal.h:Hardware Abstraction Layer Interface

```
" #ifndef HAL_H
" #define HAL_H
"
" #ifndef i386
" #error "HAL is not implemented in this platform"
" #endif
" #include <stdint.h>
" #ifdef _MSC_VER
" #define interrupt __declspec(naked)
" #else
```

من منظور آخر هذه الجداول (GDT,LDT and IDT) هي جداول للمعالج لذلك يجب أن تكون في طبقة HAL.

```
% #define interrupt
% #endif
%
% #define far
% #define near
%
%
% Interface */
%
% extern int _cdecl hal_init();
% extern int _cdecl hal_close();
% extern void _cdecl gen_interrupt(int);
%
% #endif // HAL_H
```

وحالياً واجهة طبقة HAL مكونة من ثلاث دوال تم الإعلان عنها بألها extern وهذا يعني أن أي تطبيق (Implementation) لهذه الواجهة يجب أن يُعرِّف هذه الدوال. الدالة الاولى هي (Implementation) والتي تقوم بتهيئة العتاد وجداول المعالج بينما الدالة الثانية (Implementation) تقوم بعملية الحذف والتحرير وأخيرا الدالة ووما والتي تم وضعها لغرض تجربة إرسال مقاطعة برجمية والتأكد من أن دالة معالجة المقاطعة تعمل كما داه.

نعود بالحديثُ الى حدول الواصفات العام (GDT) "حيث سيتم انشائه بلغة السي وهذا ما سيسمح لنا باستخدام تراكيب عالية للتعبير عن الجدول و المؤشر مما يعطي وضوح ومقروئية أكثر في الشفرة.وسوف نحتاج الى تعريف ثلاث دوال؛

- الدالة i386_gdt_init: تقوم بتهيئة واصفة خالية وواصفة للشفرة وللبيانات وكذلك انشاء مؤشر الجدول.
- الدالة i386_gdt_set_desc: دالة قيئة الواصفة حيث تستقبل القيم وتعينها الى الواصفة المطلوبة.
- الدالة gdt_install: تقوم بتحميل المؤشر الذي يحوي حجم الجدول وعنوان بدايته الى المسجل .GDTR

والشفرة التالية توضح كيفية انشاء الجدول°.

Example 7. £: hal/gdt.cpp:Install GDT

اراجع ۱.۱.٤.

. الغرض التنظيم والتقسيم لا أكثر ولا أقل.

°راجع شفرة النظام لقراءة ملف الرأس hal/gdt.h.

```
v #include <string.h>
r #include "gdt.h"
• static struct gdt_desc _gdt[MAX_GDT_DESC];
¬ static struct gdtr _gdtr;
4 static void gdt_install();
nr static void gdt_install() {
\r #ifdef _MSC_VER
15 _asm lgdt [_gdtr];
v∘ #endif
17 }
vw extern void i386_gdt_set_desc(uint32_t index,uint64_t base,uint64_t
     limit, uint8_t access, uint8_t grand) {
۱۹
    if ( index > MAX_GDT_DESC )
     return;
۲١
77
7 ٣
   // clear the desc.
    memset((void*) &_gdt[index], 0, sizeof(struct gdt_desc));
۲ ٤
۲0
    // set limit and base.
    _gdt[index].low_base = uint16_t(base & 0xffff);
۲٧
    _gdt[index].mid_base = uint8_t((base >> 16) & 0xff);
۲۸
    _gdt[index].high_base = uint8_t((base >> 24) & 0xff);
۲9
    _gdt[index].limit = uint16_t(limit & 0xffff);
۳.
   // set flags and grandularity bytes
٣٢
    _gdt[index].flags = access;
٣٣
    _gdt[index].grand = uint8_t((limit >> 16) & 0x0f);
٣٤
    _gdt[index].grand = _gdt[index].grand | grand & 0xf0;
40
m1 }
rx extern gdt_desc* i386_get_gdt_desc(uint32_t index) {
  if ( index >= MAX_GDT_DESC )
     return 0;
```

```
else
      return &_gdt[index];
٤٢
٤٣ }
٤٤
so extern int i386_gdt_init() {
٤٦
    // init _gdtr
٤٧
    _gdtr.limit = sizeof(struct gdt_desc) * MAX_GDT_DESC - 1;
٤٨
    _gdtr.base = (uint32_t)&_gdt[0];
    // set null desc.
    i386_gdt_set_desc(0,0,0,0,0);
    // set code desc.
٥٤
    i386_gdt_set_desc(1,0,0xffffffff,
      i386_gdt_code_desc|i386_gdt_data_desc|i386_gdt_readwrite|
          I386_GDT_MEMORY, // 10011010
      1386_GDT_LIMIT_HI | 1386_GDT_32BIT | 1386_GDT_4K
                                                                     //
٥٧
         11001111
    );
٦.
    // set data desc.
٦١
    i386_gdt_set_desc(2,0,0xffffffff,
٦٢
     i386_gdt_data_desc|i386_gdt_readwrite|i386_gdt_memory, //
٦٣
          10010010
     I386_GDT_LIMIT_HI | I386_GDT_32BIT | I386_GDT_4K // 11001111
    );
٦٥
٦٦
    // install gdtr
٦٧
   gdt_install();
٦٨
    return 0;
٧١ }
```

٢.٦. متحكم المقاطعات القابل للبرمجة Programmable Interrupt

السبب الرئيسي في تعطيل المقاطعات العتادية عند الإنتقال الى النمط المحمي (PMode) هو بسبب عدم توفر دوال لمعالجة المقاطعات في تلك اللحظة ، وحتى لو قمنا بتوفير ال ٢٥٦ دالة لمعالجة المقاطعات فان هنالك مشكلة استخدام نفس رقم المقاطعة لأكثر من غرض ، فمثلا مؤقتة النظام PIT التي ترسل مقاطعات بشكل دائم تستخدم المقاطعة رقم ٨ والتي هي أيضا أحد استثناءات المعالج ، لذلك في كلتا الحالات سيتم استدعاء دالة تخديم واحدة وهو شيء مرفوض تماماً. لذلك الحل الوحيد هو بإعادة برمجة المتحكم المسؤول عن استقبال الإشارات من متحكمات العتاد وتعيين أرقام مختلفة بخلاف تلك الأرقام التي يستخدمها المعالج للأخطاء والاستثناءات ، هذا المتحكم (انظر الشكل ٢٠١) وظيفته هي استقبال إشارات من متحكمات العتاد ومن ثم يقوم بتقو بنقل التنفيذ اليها ، ويعرف هذا المتحكم عتحكم Programmable Interrupt Controller ويعرف أيضا بالإسم ويعرف أيضا بالإسم

شكل ١٠٦. متحكم المقاطعات القابل للبرمجة 8259A



۱.۲.٦. المقاطعات العتادية Hardware Interrupts

قبل أن نبدأ في الدخول في تفاصيل متحكم PIC يجب إعطاء نبذة عن المقاطعات العتادية حيث ذكرنا ألها مقاطعات تختلف عن المقاطعات البرمجية من ناحية أن مصدرها يكون من العتاد وليس من برنامج ما ، وهذا ما أدى الى ظهور لقب مسير للأحداث (Interrupt Driven) على أجهزة الحاسب. حيث قديما لم يكن هناك طريقة للتعامل مع العتاد إلا باستخدام حلقة برمجية (Ioop) على مسجل ما في متحكم العتاد حتى تتغير قيمته دلالة على أن هناك قيمة أو نتيجة قد جاءت من العتاد ، هذه الطريقة في التخاطب مع العتاد تسمى Polling وهي تضيع وقت المعالج في انتظار قيمة لا يُعرف هل ستظهر أم لا وقد تم إلغائها في التخاطب مع العتاد حيث الان أصبح أي متحكم عتاد يدعم إرسال الإشارات (وبالتالي المقاطعات) الى المعالج والذي قد يعمل على عملية أخرى ، وهكذا تم الإستفادة من وقت المعالج وأصبح التخاطب هو غير متزامن (Asynchronous). وعندما يبدلاً من متزامن (Synchronous).

آوتسمي أيضا ب Busy Waiting.

رقم المشبك (الدبوس) رقم المقاطعة الو صف المؤقتة Timer 0x08 IRQ0 لوَّحة المفاتيح يُربط مع متحكم PIC ثانوي 0x09 IRQ1 0x0a IRQ2 المنفذ التسلسلي ٢ 0x0b IRQ3 المنفذ التسلسلي ١ 0x0c IRQ4 منفذ التوازي ٢ 0x0d IRQ5 متحكم القرص المرن 0x0e IRQ6 منفذ التُوازي ١ 0x0f IRQ7 ساعة ال CMOS 0x70 IRQ8/IRQ0 CGA vertical retrace 0x71 IRQ9/IRQ1 محجوزة 0x72 IRQ10/IRQ2 محجوزة 0x73 IRQ11/IRQ3 محجوزة 0x74 IRQ12/IRQ4 وحدة FPU 0x75 IRQ13/IRQ5 متحكم القرص الصلب محجوزة 0x76 IRQ14/IRQ6 IRQ15/IRQ7 0x77

جدول ٣.٦.: مقاطعات العتاد لحواسيب x86


الحاسب وإعطاء رقم مقاطعة لكل متحكم وبسبب تكرار هذه الأرقام فانه يجب تغييرها لأرقام أحرى وهذا يتم بسهولة في النمط الحقيقي وذلك باستحدام مقاطعات البايوس أما في النمط المحمى فيحب أن نقوم بالتخاطب المباشر مع المتحكم الذي لديه أرقام المقاطعات ومن ثم تغييرها . والحدول ٣.٦ يوضح أرقام المقاطعات لمتحكمات الحاسب.

۲.۲.٦. برمجة متحكم PIC

متحكم PIC يستقبل إشارات (Signals) من متحكمات العتاد والتي تكون موصولة به ومن ثم يقوم بتحويلها الى أرقام مقاطعات لكي يقوم المعالج بنقل التنفيذ الى دالة تخديمها ، ويراعي متحكم PIC أولية متحكمات العتاد ، فمثلا لو تم إرسال إشارتين في نفس الوقت الى متحكم PIC فان المتحكم سوفٌ يراعي الأولية ويقوم بارسال رقم مقاطعة العتاد ذو الأولية أولا وبعد أن تنتهي دالة تخديم المقاطعة يقوم المتحكم بارسال الرقم الآخر . ونظراً لتعقيدات بناء المتحكم فانه يتعامل فقط مع ٨ أجهزة مختلفة (أي ٨ مقاطعات IRQ) وهذا ما أدى مصنعي الحاسب الى توفير متحكم PIC آخر يعرفُ بالمتحكم الثانوي (Secondary/Slave PIC) . المتحكم الرئيسي (Primary PIC) يوجد داخل المعالج ويرتبط مع المتحكم الثانوي والذي يتواجد في الجسر الجنوبي (SouthBridge) .

مشابك المتحكم PIC's Pins

تعتبر مشابك المتحكم هي طريقة ارسال البيانات من المتحكم الى المعالج (أو الى متحكم رئيسي) ، ونظراً لان كل مشبك لديه وظيفة محددة فانه يجب دراسة هذه المشابك ولكن لن نفصّل كثيراً حيث أن الموضوع متشعب ويخص دراسي المنطق الرقمي (Digital Logic). ويوضح الشكل ٢.٦ هذه المشابك.



شكل ٢.٦.: مشابك متحكم PIC

حيث أن المشابك DO-D7 هي لإرسال البيانات الى متحكم PIC أما المشابك DO-D7 هي لإرسال البيانات الى متحكم PIC أما المشابك PIC الرئيسية والثانوية ، والمشبك INT يرتبط مع مشبك للمعالج وهو INTR كذلك المشبك INTA يرتبط مع مشبك المعالج INTA وهذه المشابك لها العديد من الفوائد حيث عندما يقوم المعالج بتنفيذ أي مقاطعة فانه يقوم بتعطيل قيم العلمين IF and TF وهذا ما يجعل مشبك المعالج INTR يغلق مباشرة وبالتالي لا يمكن لمتحكم PIC إرسال أي مقاطعة عبر مشبكه INT حيث أن الجهة المقابلة لها تم غلقها وبالتالي لا يمكن لمقاطعة أخرى وإنما يتم حجرها في مسجل لمقاطعة أخرى وإنما يتم حجرها في مسجل

داخل PIC الى أن ينتهي المعالج من تنفيذ المقاطعة والعودة بإشارة (تسمى إشارة نهاية المقاطعة PIC المدينة المقاطعة قد انتهت. أخيرا ما يهمنا في هذه المشابك هي مشابك PIC...IR7. وهي مشابك ترتبط مع متحكمات العتاد المراد استقبال الإشارات منه عند حدوث شيء معين (الضغط على حرف في لوحة المفاتيح مثلاً) ويمكن لهذه المشابك أن ترتبط مع متحكمات PIC أخرى ولا يوجد شرط ينص على وجوب توفر متحكمين PIC وإنما يمكن ربط كل مشبك من هذه المشابك الثمانية مع متحكم PIC ينص على وجوب توفر متحكمين PIC وإنما يمكن ربط كل مشبك من هذه المشابك الثمانية مع متحكم العتاد وهكذا سيتواجد ٨ متحكمات تدعم حتى ٢٥٦ مقاطعة عتادية مختلفة. ويجب ملاحظة أن متحكم العتاد الذي يرتبط بأول مشبك مشبك الأولية الأولى في التنفيذ وهكذا على التوالي.

مسجلات متحكم PIC

يحوي متحكم PIC على عدة مسجلات داخلية وهي:

- مسجل الأوامر (Command Reigster): ويستخدم لإرسال الأوامر الى المتحكم ، وهناك عدد من الأوامر مثل أمر القراءة من مسجل ما أو أمر ارسال اشارة EOI.
 - مسجل الحالة (Status Register): وهو مسجل للقراءة فقط حيث تظهر عليه حالة المتحكم.
- مسجل طلبات المقاطعات (Interrupt Request Register): يحفظ هذا المسجل الأجهزة التي طلبت تنفيذ مقاطعتها وهي بانتظار وصول إشعار (Acnowledges) من المعالج ، والجدول ٤.٦ يوضح بتات هذا المسجل.

جدول ٤.٦: مسجل IRR/ISR/IMR

IRQ Number (Slave controller)	IRQ Number (Primary controller)	Bit Number
IRQ8	IRQ0	0
IRQ9	IRQ1	1
IRQ10	IRQ2	2
IRQ11	IRQ3	3
IRQ12	IRQ4	4
IRQ13	IRQ5	5
IRQ14	IRQ6	6
IRQ15	IRQ7	7

جدول ٢.٥.٦ عناوين المنافذ لمتحكم PIC

الوصف	رقم المنفذ
Primary PIC Command and Status Register	0x20
Primary PIC Interrupt Mask Register and Data Register	0x21
Secondary (Slave) PIC Command and Status Register	0xA0
Secondary (Slave) PIC Interrupt Mask Register and Data Register	0xA1

وفي حالة كانت قيمة أي بت هي ١ فهذا يعني أن متحكم العتاد بانتظار الإشعار من المعالج.

- مسجل الخدمة (In Service Register (ISR)): يدل على المسجل على أن طلب المقاطعة قد نجح وأن الإشعار قد وصل لكن لم تنتهي دالة تخديم المقاطعة من عملها.
- مسجل (Interrupt Mask Register (IMR)): يحدد هذا المسجل ما هي المقاطعات التي يجب تجاهلها وعدم ارسال إشعار لها وذلك حتى يتم التركيز على المقاطعات الأهم.

والجدول ٥.٦ يوضح عناوين منافذ المسجلات في حواسيب x86.

بر مجة متحكم PIC

لبرمجة متحكم PIC وإعادة ترقيم المقاطعات فإن ذلك يتطلب إرسال بعض الأوامر الى المتحكم بحيث تأخذ هذه الأوامر نمط معين تُحدَّد بما عمل المتحكم. وتوجد أريع أوامر تهيئة يجب إرسالها لتهيئة المتحكم تعرف ب Initialization Control Words وتختصر بأوامر تميئة ICW ، وكذلك توجد ثلاث أوامر تحكم في عمل متحكم PIC تعرف ب Operation Control Words وتختصر ب PIC . وفي حالة توفر أكثر من متحكم PIC على النظام فيجب أن تُرسل أو امر التهيئة الى المتحكم الآخر كذلك. الأمر الأول ICW1 وهو أمر التهيئة

جدول ٦.٦: الأمر الأول ICW1

الوصف	القيمة	رقم البت
إرسال الأمر ICW4	IC4	0
هل يوجد متحكم PIC واحد	SNGL	1
تأخذ القيمة صفر في حواسيب x86	ADI	2
نمط عمل المقاطعة	LTIM	3
بت التهيئة	1	4
تأخذ القيمة صفر في حواسيب x86	0	5
تأخذ القيمة صفر في حواسيب x86	0	6
تأخذ القيمة صفر في حواسيب x86	0	7

الرئيسي والذي يجب إرساله أولا الى المتحكم الرئيسي والثانوي ويأخذ ٧ بتات ويوضح الجدول ٦.٦ هذه البتات ووظيفة كل بت.

حيث أن البت الأول يحدد ما اذا كان يجب إرسال أمر التحكم ICW4 أم لا وفي حالة كان قيمة البت هي ا فإنه يجب إرسال الأمر ICW4 أما البت الثاني فغالباً يأخذ القيمة صفر دلالة على أن هناك أكثر من متحكم PIC في النظام ، والبت الثالث غير مستخدم أما الرابع فيحدد نمط عمل المقاطعة هل هي Level Triggered أم Mode أم Edge Triggered Mode ، أما البت الخامس فيحب أن يأخذ القيمة ا دلالة على أننا سنقوم بتهيئة متحكم PIC وبقية البتات غير مستخدمة في حواسيب X86. والشفرة ٦٠٥ توضح إرسال الأمر الأول الى متحكم PIC الرئيسي والثانوي.

Example 7.0: Initialization Control Words 1

```
; Setup to initialize the primary PIC. Send ICW 1
mov al, 0x11 ; 00010001
out 0x20, al
;
; Send ICW 1 to second PIC command register
out 0xA0, al
```

الأمر الثاني ICW2 يستخدم لإعادة تغيير عنواين جدول IVT الرئيسية للطلبات المقاطعات IRQ وبالتالي عن طريق هذا الأمر يمكن أن نغير أرقام المقاطعات لل IRQ الى أرقام أخرى . ويجب أن يرسل هذا الأمر مباشرة بعد الأمر الأول كذلك يجب أن يتم اختيار أرقاما غير مستخدمة من قبل المعالج حتى لا نقع في نفس المشكلة السابقة (وهي أكثر من IRQ يستخدم نفس رقم المقاطعة وبالتالي لديهم دالة تخديم واحدة). والمثال ٢٠٦ يوضح كيفية تغيير أرقام IRQ لمتحكم PIC الرئيسي والثانوي بحيث يتم استخدام أرقام المقاطعات ٣٩-٣٩ للمتحكم الأول والأرقام من ٤٠-٤٧ للمتحكم الثانوي وهي أرقاماً خالية لا يستخدمها المعالج وتقع مباشرة بعد آخر مقاطعة للمعالج الذي يستخدم ٢٦ مقاطعة بدءاً من الصفر وانتهاءاً بالمقاطعة ٣١.

جدول ٧٠٦: الأمر الثالث للمتحكم الرئيسي ICW3 for Primary PIC

الوصف	القيمة	رقم البت
رقم IRQ التي يتصل بما المتحكم الثانوي	S0-S7	0-7

جدول ٨٠٦: الأمر الثالث للمتحكم الثانوي ICW3 for Slave PIC

1		-
الوصف	القيمة	رقم البت
رقم IRQ التي يتصل بما مع المتحكم الرئيسي	ID0	0-2
محجوزة	3-7	3-7

Example 1.1: Initialization Control Words 2

```
; send ICW 2 to primary PIC
  mov al, 0x20
 out 0x21, al
   ; Primary PIC handled IRQ 0..7. IRQ 0 is now mapped to interrupt
      number 0x20
  ; send ICW 2 to secondary PIC
  mov al, 0x28
q out 0xA1, al
   ; Secondary PIC handles IRQ's 8..15. IRQ 8 is now mapped to use
      interrupt 0x28
```

الأمر الثالث ICW3 يستخدم في حالة كان هناك أكثر من متحكم PIC حيث يجب أن نحدد رقم طلب المقاطعة IRQ التي يستخدمها المتحكم الثانوي للتخاطب مع المتحكم الرئيسي. وفي حواسيب x86 غالباً ما يستخدم IRQ2 لَّذا يجب إرسال هذا الأمر الى المتحكم، لكن كل متحكم يتوَّقع الأمر بصيغة معينة يوضحها الجدولان ۷.٦ و ۸.٦ .

ويجبُ إرسال الأمر بحسب الصيغة التي يقبلها مسجل البيانات للمتحكم ، فمتحكم PIC الرئيسي يستقبل رقم IRQ على شكل ٧ بت بحيث يتم تفعيل رقم البت المقابل لرقم IRQ وفي مثالثا يرتبط المتحكم الرئيسي مع الثانوي عبر IRQ2 لذلك يجب تفعيل قيمة البت ٢ (أي يجب إرسال القيمة 0000100b وهي تعادل 0x4) بينما المتحكم الثانوي يقبل رقم IRQ عن طريق إرسال قيمته على الشكل الثنائي وهي ٢ (وتعادل بالترميز الثنائي 010) وبقية البتات محجوزة (انظر جدول ٨.٦) ، والمثال ٦.٧ يوضح كيفية إرسال الأمر الثالث الى المتحكمين.

Example 7.7: Initialization Control Words 3

جدول ٩.٦ : الأمر الرابع ICW4

الوصف	القيمة	رقم البت
يجب تفعيل هذا البت في حواسيب x86	uPM	0
جعل المتحكم يقوم بإرسال إشارة EOI	AEOI	1
If set (1), selects buffer master. Cleared if buffer slave.	M/S	2
If set, controller operates in buffered mode	BUF	3
تأخذ القيمة صفر في حواسيب x86	SFNM	4
تأخذ القيمة صفر في حواسيب x86	0	5-7

```
; Send ICW 3 to primary PIC

mov al, 0x4 ; 0x04 => 0100, second bit (IR line 2)

out 0x21, al ; write to data register of primary PIC

; Send ICW 3 to secondary PIC

mov al, 0x2 ; 010=> IR line 2

v out 0xA1, al ; write to data register of secondary PIC
```

الأمر الرابع ICW4 هو آخر أمر تحكم يجب إرساله الى المتحكمين ويأخذ التركيبة التي يوضحها حدول 9.7. 9.5. وفي الغالب لا يوحد حوحة لتفعيل كل هذه الخصائص ، فقط أول بت يجب تفعيله حيث يستخدم مع حواسيب x86. والمثال 7.۸ يوضح كيفة إرسال الأمر الرابع الى المتحكم PIC الرئيسي والثانوي.

Example \(\dagger\). \(\lambda\): Initialization Control Words 4

```
mov al, 1 ; bit 0 enables 80x86 mode

; send ICW 4 to both primary and secondary PICs

out 0x21, al

out 0xA1, al
```

وبعد إرسال هذه الأوامر الأربع تكتمل عملية قميئة متحكم PIC الرئيسي والثانوي ، وفي حالة حدوث أي مقاطعة من متحكم لعتاد ما ، فإن أرقام المقاطعات التي سترسل الى المعالج هي الأرقام التي قمنا بتعيينها في الأمر الثاني (وتبدأ من ٣٢ الى ٤٧) وهي تختلف بالطبع عن الأرقام التي يستخدمها المعالج. وبخصوص أوامر التحكم الثلاث OCW فلن نحتاج اليها جميعاً وسيتم الحديث عن الأمر الثاني OCW2 نظراً لأنه يجب أن يُرسل دائماً بعد أن تنتهي دالة تخديم المقاطعة من عملها وذلك حتى يتم السماح لبقية المقاطعات أن تأخذ دوراً لمعالجتها. والمحدول ٢٠٠١ يوضح البتات التي يجب إرسالها الى مسجل التحكم . ويهمنا البتات ٥-٧ حيث أن قيمهم تحدد بعض الخصائص التي يوضحها الجدول ٢٠١١. والمثال ٣٠٤ يوضح كيفية إرسال إشارة نهاية

جدول ٢٠٠٦: أمر التحكم الثاني OCW2

"		
الوصف	القيمة	رقم البت
Interrupt level upon which the controller must react	L0/L1/L2	0-2
محجوزة	0	3-4
End of Interrupt (EOI)	EOI	5
Selection	SL	6
Rotation option	R	7

جدول ۱۱.٦ أمر OCW2

Description	EOI Bit	SL Bit	R Bit
Rotate in Automatic EOI mode (CLEAR)	0	0	0
Non specific EOI command	1	0	0
No operation	0	1	0
Specific EOI command	1	1	0
Rotate in Automatic EOI mode (SET)	0	0	1
Rotate on non specific EOI	1	0	1
Set priority command	0	1	1
Rotate on specific EOI	1	1	1

عمل دالة تخديم المقاطعة (EOI) حيث يجب ضبط البتات لإختيار Non specific EOI command.

Example 7.9: Send EOI

```
; send EOI to primary PIC
mov al, 0x20 ; set bit 4 of OCW 2
out 0x20, al ; write to primary PIC command register
```

كيف تعمل مقاطعات العتاد

عندما يحتاج متحكم أي عتاد لفت انتباه المعالج الى شيء ما فأول خطوة يقوم بما هي إرسال إشارة الى متحكم PIC (وعلى سبيل المثال سنفرض أن هذا المتحكم هو متحكم المؤقتة PIT والتي ترتبط بالمشبك IRO) هذه الإشارة ترسل عبر مشبك IRO ، حينها يقوم متحكم PIC بتسجيل طلب المتحكم IRQ في مسجل يسمى مسجل طلبات المقاطعات (Interrupt Request Register) ويعرف اختصاراً بمسجل IRR . هذا المسجل بطول ٨ بت كل بت فيه يُمثل رقّم IRQ ويتم تفعيل أي بت عنّد طلب مقاطعة من المتحكم ، وفي مثالنا سيتم تفعيل البت 0 بسبب أن المؤقتة ترتبط مع IRO. بعد ذلك يقوم متحكم PIC بفحص مسجل Interrupt

Mask Register ليتأكد من أنه لا توجد هناك مقاطعة ذات أولية أعلى حيث في هذه الحالة على المقاطعة الجديدة أن تننظر حتى يتم تخديم كل المقاطعات ذات الأولوية. وبعد ذلك يُرسل PIC إشارة الى المعالج من INTA لأحبار المعالج بأن هناك مقاطعة يجب تنفيذها. وهنا يأتي دور المعالج حيث يقوم بالإنتهاء من تنفيذ الأمر الحالي الذي يعمل عليه ومن ثم يقوم بفحص قيمة العلم ١٤ حيث في حالة كانت غير مفعلة فان المعالج سوف يتجاهل طلب تنفيذ المقاطعة، أما إذا وجد المعالج قيمة العلم مفعلة فانه يقوم بارسال إشعار (Acnowledges) عبر مشبك INTA الى متحكم PIC الذي بدوره يستقبلها من مشبك INService Register ويضع رقم المقاطعة ورقم IRQ في المشابك In Service Register وعندما يحمل المعالج على رقم المقاطعة فانه يقوم بوقف العملية التي على أن مقاطعة المؤقتة حاري تنفيذها. وعندما يحصل المعالج على رقم المقاطعة فانه يقوم بوقف العملية التي يعمل عليها ويحفظ قيم مسجل الأعلام ومسجل CS and EIP وإذا كان المعالج يعمل في النمط الحقيقي فإنه يأخذ رقم المقاطعة ويذهب بما كدليل الى حدول المقطاعات IVT حيث يجد عنوان دالة تخديم المقاطعة ومن ثم ينقل التنفيذ اليها ، أما اذا كان المعالج يعمل في النمط المحمي فانه يأخذ رقم المقاطعة ويذهب بما الى جدول واصفات المقاطعات حيث يجد دالة تخديم المقاطعة. وعندما تنتهي دالة تخديم المقاطعة من عملها فالها يجب أن ترسل إشارة EOI حتى يتم تفعيل المقاطعات بحدداً.

٣.٦. المؤقتة Programmable Interval Timer

المؤقتة هي شريحة (Counters or Channels) تعمل Dual Inline Package (DIP) تعمل كمؤقتات لإدارة ثلاث أشياء (انظر الشكل ٣٠٦). العداد الأول ويُعرف بمؤقت النظام (System Timer) وظيفته ارسال طلب مقاطعة (IRQ0) الى متحكم PIC وذلك لتنفيذ مقاطعة ما كل فترة محددة ، هذه الفترة يتم تحديدها عند برمجة هذه المؤقتة ويُستفاد من هذه المؤقتة في عملية تزامن العمليات وتوفير بنية تحتية لمفهوم تعدد العمليات والمسالك (Multitask and Multithread) حيث أن الفترة التي تقوم بما مؤقتة النظام لاصدار طلب المقاطعة سيكون هو الوقت المحدد لأي عملية (Process) موجودة في طابور العمليات (Queue والعمليات ألم تنتهي من عملها بعد ويبدأ المعالج في تنفيذ العملية التالية تحت نفس الفترة المحددة. أما العداد الثاني فيُستخدم في عملية تنعيش الذاكرة الرئيسية (RAM refreshing) وأصبحت هذه المؤقتة لا تستخدم في العادة. أما العداد الأحير فيستخدم في عملية إرسال الصوت الى سماعات الحاسب ويجدر بنا ذكر أن هذه المهمة العداد الأحير فيستخدم في عملية إرسال الصوت الى سماعات الحاسب (PC Speaker).

الا يُقصد بهذه كرت الصوت وإنما يوجد في كل حاسب سماعات داخلية تستخدم في إصدار الصوت والنغمات وأحد استخداماتها لإصدار رسائل الخطأ بعد عملية فحص الحاسب (POST) في مرحلة الإقلاع.

شكل ٣.٦.: المؤقتة القابلة للبرمجة 8253



١٠٣.٦. برمجة المؤقتة PIT

مؤخراتم نقل المؤقتة من اللوحة الأم (MotherBoard) كشريحة DIP مستلقة الى الجسر الشمالي (SouthBridge). وسوف نركز على برمحة العداد الأول وهو مؤقت النظام حيث أنه يوفر الدعم العتادي اللازم للنظام حتى يدعم تعدد العمليات والمسالك.

مشابك المؤقتة PIT's Pins

شكل ٤.٦.: مشابك المؤقتة PIT

رُسُل الأوامر والبيانات الى المؤقتة وذلك عبر مسار البيانات (Data Bus) حيث يرتبط هذا المسار مع مشابك البيانات في المؤقتة وهي ٨ مشابك البيانات الى المؤقتة وتمثل ٨ بتات. وعند إرسال بيانات الى المؤقتة (عملية كتابة) فان مشبك الكتابة WR يأخذ قيمة منخفضة دلالة على أن هناك عملية إرسال بيانات الى المؤقتة وكذلك في حالة قراءة بيانات من المؤقتة فإن مشبك القراءة والكتابة قراءة من المؤقتة. ويتحكم في على أن هناك عملية قراءة من المؤقتة. ويتحكم في مشبك القراءة والكتابة مشبك CS حيث تحدد قيمته

تعطيل أو تفعيل عمل الشبكين السابقين ، ويرتبط مشبك CS مع مسار العناوين (Address Bus) بينما يرتبط مشبك القراءة والكتابة مع مسار التحكم (Control Bus). وتُحدد قيمة المشبكين AO,A1 – واللذان يرتبطان مع مسار العنواين – المسجلات المطلوب الوصول اليها داخل المؤقتة. أما المشابك (CLK, OUT, and GATE) فهي لكل عداد بداخل المؤقتة أي يمعني أنه توجد ثلاث مشابك من كل واحدة منهم ، ويعتبر المشبكين فهي لكل عداد بداخل المؤقتة أي يمعني أنه توجد ثلاث مشابك إخراج حيث يستخدم (OUT) مشبك إخراج حيث يستخدم لبط العداد مع العتاد فمثلا مشبك الإخراج في العداد الأول (مؤقتة النظام) يرتبط مع متحكم PIC حيث من خلاله تستطيع مؤقتة النظام إرسال طلب المقاطعة (IRQ0) الى متحكم PIC والذي يقوم بتحويل الطلب الما للعالم للعالم للعالم للعالم المعالم المعالم

مسجلات المؤقتة PIT

توجد ٤ مسجلات بداخل المؤقتة PIT ، ثلاث منها تستخدم للعدادات (الأول والثاني والثالث) حيث من خلالها يمكن قراءة قيمة العداد أو الكتابة فيه ، وطول مسجل العداد هو ١٦ بت . وبسبب أن مشابك البيانات التي تربط المؤقتة ومسار البيانات هي من الطول ٨ بت فانه لن نتمكن من إرسال البيانات بهذ الشكل . لذلك يجب إستخدام مسجل اخر وهو مسجل التحكم (Control Word) بحيث قبل إرسال بيانات أو قراءة بيانات من أي عداد فانه يجب إرسال الأمر المطلوب الى مسجل التحكم وبعد ذلك يتم إرسال البيانات أو قرائتها. والجدول ٢٠٦١ يوضح هذا المسجلات وعنوان منافذ الإدخال والإخراج المستخدمة للتعامل معها ، ويجب ملاحظة قيم خط القراءة والكتابة وخط العنوان (AO,A1) حيث تؤثر قيمهم في تحديد نوع العملية المطلوبة (قراءة أم كتابة ورقم العداد). وتوضح التركيبة التالية ماهية البتات المستخدمة في مسجل التحكم

جدول ۱ . ۱ ۱ . مسجارت المؤقفة 8253							
الوظيفة	خط A1	خط A0	خط WR	خط RD	رقم المنفذ	اسم المسجل	
كتابة الى المسجل 0	0	0	0	1	0x40	Counter 0	
قراءة المسجل 0	0	0	1	0			
كتابة الى المسجل 1	1	0	0	1	0x41	Counter 1	
قراءة المسجل 1	1	0	1	0			
كتابة الى المسجل 2	0	1	0	1	0x42	Counter 2	
قراءة المسجل 2	0	1	1	0			
کتابهٔ Control Word	1	1	0	1	0x43	Control Word	
لا توجد عملية	1	1	1	0			

جدول ٢٠٦١: مسجلات المؤقتة 8253 PIT

(وهو مسجل بطول ٨ بت) حيث يجب إرسال قيم معينة حتى نتمكن من القراءة أو الكتابة في عداد ما.

• Bit 0: (BCP) Binary Counter

- 0: Binary

1: Binary Coded Decimal (BCD)

• Bit 1-3: (M0, M1, M2) Operating Mode. See above sections for a description of each.

- 000: Mode 0: Interrupt or Terminal Count

- 001: Mode 1: Programmable one-shot

- 010: Mode 2: Rate Generator

- 011: Mode 3: Square Wave Generator

100: Mode 4: Software Triggered Strobe

101: Mode 5: Hardware Triggered Strobe

- 110: Undefined; Don't use

- 111: Undefined; Don't use
- Bits 4-5: (RL0, RL1) Read/Load Mode. We are going to read or send data to a counter register
 - 00: Counter value is latched into an internal control register at the time of the I/O write operation.
 - 01: Read or Load Least Significant Byte (LSB) only
 - 10: Read or Load Most Significant Byte (MSB) only
 - 11: Read or Load LSB first then MSB
- Bits 6-7: (SC0-SC1) Select Counter. See above sections for a description of each.
 - 00: Counter 0
 - 01: Counter 1
 - 10: Counter 2
 - 11: Illegal value

والمثال ٢.١٠ يوضح كيفية برمجة عداد مؤقت النظام لإرسال طلب مقاطعة كل 100Hz (كل ١٠ مؤقت النظام لإرسال طلب مقاطعة كل 100Hz) ، وهذا يتم عن طريق إرسال أمر التحكم أولاً ومن ثم إرسال الوقت المطلوب الى العداد المطلوب.

Example ٦.١ ⋅: PIT programming

```
; COUNT = input hz / frequency
   mov dx, 1193180 / 100 ; 100hz, or 10 milliseconds
    ; FIRST send the command word to the PIT. Sets binary counting,
    ; Mode 3, Read or Load LSB first then MSB, Channel 0
   mov al, 110110b
   out 0x43, al
    ; Now we can write to channel O. Because we set the "Load LSB first
١١
        then MSB" bit, that is
    ; the way we send it
۱۲
۱٤
   mov ax, dx
   out 0x40, al
                  ;LSB
   xchg ah, al
١٦
    out 0x40, al ;MSB
```

۲.٤. توسعة طبقة HAL

طبقة HAL تبعد نواة النظام من التعامل المباشر مع العتاد وتعمل كواجهة أو طبقة ما بين النواة والعتاد ، وفيها نجد تعريفات العتاد. وسيتم إضافة أوامر برمجة متحكم PIC التي تقوم بإعادة تعيين أرقام المقاطعات بداخل هذه الطبقة وكذلك سيتم إضافة شفرة برمجة المؤقتة و التي تحدد الوقت اللازم للمؤقتة لكي تقوم بارسال طلب المقاطعة (IRQ0) .

۱.٤.٦. دعم PIC

في القسم ٢.٢.٦ تم عرض متحكم PIC وكيفية برمجته بالتفصيل ، وفي هذا القسم سيتم تطبيق ما تم عرضه على نواة نظام إقرأ. ويوجد ملفين لمتحكم PIC الأول هو ملف الرأس (hal/pic.h) الذي يحوي الإعلان عن الدوال وكذلك الثوابت والثاني هو ملف التطبيق (hal/pic.cpp) الذي يحوي على تعريف تلك الدوال. والمثال ٢.١١ يعرض ملف الرأس الذي يغلف العديد من الأرقام والعناوين في صورة ثوابت (باستخدام الماكرو) بحيث تزيد من مقروئية ووضوح الشفرة^.

Example ٦. \ \: hal/pic.h: PIC Interface

```
\ // PIC 1 Devices IRO
r #define I386_PIC_IRQ_TIMER
r #define I386_PIC_IRQ_KEYBOARD
#define I386_PIC_IRQ_SERIAL2
• #define I386_PIC_IRQ_SERIAL1
t #define I386_PIC_IRQ_PARALLEL2
                                     5
v #define I386_PIC_IRQ_DESKETTE
A #define I386_PIC_IRQ_PARALLEL1
· // PIC 2 Devices IRQ
v #define I386_PIC_IRQ_CMOSTIMER
                                     0
ny #define I386_PIC_IRQ_CGARETRACE
\r #define I386_PIC_IRQ_AUXILIRY
15 #define I386_PIC_IRQ_FPU
vo #define I386_PIC_IRQ_HDC
v // Operation Command Word 2 (OCW2)
vx #define I386_PIC_OCW2_MASK_L1
19 #define I386_PIC_OCW2_MASK_L2
r. #define I386_PIC_OCW2_MASK_L3
```

^إرجع الى القسم ٢.٢.٦ لمعرفة وظيفة هذه القيم الثابتة.

```
rv #define I386_PIC_OCW2_MASK_EOI
                                     0x20
tr #define I386_PIC_OCW2_MASK_SL
rr #define I386_PIC_OCW2_MASK_ROTATE 0x80
v1 // Operation Command Word 3 (OCW3)
rv #define I386_PIC_OCW3_MASK_RIS
TA #define I386_PIC_OCW3_MASK_RIR
rq #define I386_PIC_OCW3_MASK_MODE
r. #define I386_PIC_OCW3_MASK_SMM
                                     0x20
r\ #define I386_PIC_OCW3_MASK_ESMM
                                     0x40
ry #define I386_PIC_OCW3_MASK_D7
                                   0x80
v∘ // PIC 1 port address
rt #define I386_PIC1_COMMAND_REG
                                   0x20
rv #define I386_PIC1_STATUS_REG
                                   0x20
TA #define I386_PIC1_IMR_REG
                                 0x21
rq #define I386_PIC1_DATA_REG
                                   0x21
ex // PIC 2 port address
#define I386_PIC2_COMMAND_REG
                                   0xa0
#define I386_PIC2_STATUS_REG
                                   0xa0
#define I386_PIC2_IMR_REG
                                 0xa1
#define I386_PIC2_DATA_REG
                                   0xa1
1/2 Initializing Command Word 1 (ICW1) Mask
#define I386_PIC_ICW1_MASK_IC4
• #define I386_PIC_ICW1_MASK_SNGL
                                     0x2
ov #define I386_PIC_ICW1_MASK_ADI
                                     0x4
or #define I386_PIC_ICW1_MASK_LTIM
                                     0x8
or #define I386_PIC_ICW1_MASK_INIT
                                     0x10
٥٤
on // Initializing Command Word 4 (ICW4) Mask
ov #define I386_PIC_ICW4_MASK_UPM
                                     0x1
•A #define I386_PIC_ICW4_MASK_AEOI
                                     0x2
on #define I386_PIC_ICW4_MASK_MS
                                   0x4
T. #define I386_PIC_ICW4_MASK_BUF
                                     0x8
n #define I386_PIC_ICW4_MASK_SFNM
                                   0x10
```

```
٦٢
18 // Initializing command 1 control bits
no #define I386_PIC_ICW1_IC4_EXPECT
n #define I386_PIC_ICW1_IC4_NO
ny #define I386_PIC_ICW1_SNGL_YES
TA #define I386_PIC_ICW1_SNGL_NO
19 #define I386_PIC_ICW1_ADI_CALLINTERVAL4
v. #define I386_PIC_ICW1_ADI_CALLINTERVAL8
vv #define I386_PIC_ICW1_LTIM_LEVELTRIGGERED 8
vy #define I386_PIC_ICW1_LTIM_EDGETRIGGERED
vr #define I386_PIC_ICW1_INIT_YES
                                         0 \times 10
vs #define I386_PIC_ICW1_INIT_NO
vy // Initializing command 4 control bits
vv #define I386_PIC_ICW4_UPM_86MODE
va #define I386_PIC_ICW4_UPM_MCSMODE
va #define I386_PIC_ICW4_AEOI_AUTOEOI
A. #define I386_PIC_ICW4_AEOI_NOAUTOEOI
#define I386_PIC_ICW4_MS_BUFFERMASTER
AT #define I386_PIC_ICW4_MS_BUFFERSLAVE
Ar #define I386_PIC_ICW4_BUF_MODEYES
At #define I386_PIC_ICW4_BUF_MODENO
ho #define I386_PIC_ICW4_SFNM_NESTEDMODE
                                            0 \times 10
AT #define I386_PIC_ICW4_SFNM_NOTNESTED
A9 extern uint8_t i386_pic_read_data(uint8_t pic_num);
extern void i386_pic_send_data(uint8_t data,uint8_t pic_num);
av extern void i386_pic_send_command(uint8_t cmd,uint8_t pic_num);
extern void i386_pic_init(uint8_t base0, uint8_t base1);
```

وتحوي الواجهة ٤ دوال منها دالتان للقراءة والكتابة من مسجل البيانات ودالة لإرسال الأوامر الى مسجل التحكم والدالة الأخيرة هي لتهئية المتحكم وهي الدالة التي يجب استدعائها. والمثال ٢٠١٢ يوضح تعريف هذه الدوال.

Example 7.17: hal/pic.cpp: PIC Implementation

```
v uint8_t i386_pic_read_data(uint8_t pic_num) {
v    if (pic_num > 1)
v    return 0;
```

```
uint8_t req = (pic_num == 1)?I386_PIC2_DATA_REG:I386_PIC1_DATA_REG;
    return inportb(reg);
v }
void i386_pic_send_data(uint8_t data,uint8_t pic_num) {
    if (pic_num > 1)
      return;
۱۱
    uint8_t reg = (pic_num == 1)?I386_PIC2_DATA_REG:I386_PIC1_DATA_REG;
    outportb(reg,data);
١٤
10 }
١٦
vv void i386_pic_send_command(uint8_t cmd, uint8_t pic_num) {
    if (pic_num > 1)
۱۹
      return;
۲.
۲١
    uint8_t reg = (pic_num == 1)?I386_PIC2_COMMAND_REG:
        1386_PIC1_COMMAND_REG;
    outportb(reg,cmd);
11 }
10
۲٦
void i386_pic_init(uint8_t base0, uint8_t base1) {
    uint8_t icw = 0;
۳.
    disable_irq(); /* disable hardware interrupt (cli) */
٣٢
    /* init PIC, send ICW1 */
٣٤
    icw = (icw & ~1386_PIC_ICW1_MASK_INIT) | 1386_PIC_ICW1_INIT_YES;
    icw = (icw & ~I386_PIC_ICW1_MASK_IC4) | I386_PIC_ICW1_IC4_EXPECT;
    /* icw = 0x11 */
٣٨
    i386_pic_send_command(icw,0);
    i386_pic_send_command(icw,1);
٤.
    /* ICW2 : remapping irq */
٤٢
    i386_pic_send_data(base0,0);
```

```
i386_pic_send_data(base1,1);
٤٤
٤٥
٤٦
    /* ICW3 : irq for master/slave pic*/
    i386_pic_send_data(0x4,0);
    i386_pic_send_data(0x2,1);
٤٨
٤٩
    /* ICW4: enable i386 mode. */
٥,
    icw = (icw & ~I386_PIC_ICW4_MASK_UPM) | I386_PIC_ICW4_UPM_86MODE ;
       /* icw = 1 */
    i386_pic_send_data(icw,0);
    i386_pic_send_data(icw,1);
٥٣
٥٤
.. }
```

۲.٤.٦. دعم PIT

Example ٦.١٣: hal/pit.h: PIt Interface

```
v #define I386_PIT_COUNTER0_REG
                                                                                                                                                                   0 \times 40
  r #define I386_PIT_COUNTER1_REG
                                                                                                                                                                  0x41
  r #define I386_PIT_COUNTER2_REG
                                                                                                                                                                  0x42
  #define I386_PIT_COMMAND_REG
                                                                                                                                                                  0x43
  r #define I386_PIT_OCW_MASK_BINCOUNT
                                                                                                                                                                                   0x1
  v #define I386_PIT_OCW_MASK_MODE
                                                                                                                                                                           0xe
  A #define I386_PIT_OCW_MASK_RL
                                                                                                                                                                  0x30
  4 #define I386_PIT_OCW_MASK_COUNTER
                                                                                                                                                                          0xc0
\r #define I386_PIT_OCW_BINCOUNT_BINARY
                                                                                                                                                                                  0 \times 0
\r #define I386_PIT_OCW_BINCOUNT_BCD
                                                                                                                                                                          0x1
vo #define I386_PIT_OCW_MODE_TERMINALCOUNT
                                                                                                                                                                                            0 \times 0
n #define I386_PIT_OCW_MODE_ONESHOT
vv #define I386_PIT_OCW_MODE_RATEGEN
n/A #define I386_PIT_OCW_MODE_SQUAREWAVEGEN
                                                                                                                                                                                            0x6
19 #define I386_PIT_OCW_MODE_SOFTWARETRIG
                                                                                                                                                                                            0x8

f #define I386_PIT_OCW_MODE_HARDWARETRIG

f #define I386_PIT_OCW_M
                                                                                                                                                                                            0xa
```

```
rr #define I386_PIT_OCW_RL_LATCH
rr #define I386_PIT_OCW_RL_LSBONLY
                                        0x10

** #define I386_PIT_OCW_RL_MSBONLY

                                        0x20
ro #define I386_PIT_OCW_RL_DATA
                                       0x30
ty #define I386_PIT_OCW_COUNTER_0
                                         0x0
TA #define I386_PIT_OCW_COUNTER_1
                                         0x40
rq #define I386_PIT_OCW_COUNTER_2
                                         0x80
ry extern void i386_pit_send_command(uint8_t cmd);
rr extern void i386_pit_send_data(uint16_t data,uint8_t counter);
rr extern uint8_t i386_pit_read_data(uint16_t counter);
r: extern uint32_t i386_pit_set_tick_count(uint32_t i);
ro extern uint32_t i386_pit_get_tick_count();
ra extern void i386_pit_start_counter(uint32_t freq,uint8_t counter,
     uint8_t mode);
rv extern void _cdecl i386_pit_init();
TA extern bool _cdecl i386_pit_is_initialized();
```

Example ٦.١٤: hal/pit.cpp: PIT Implementation

```
v static volatile uint32_t _pit_ticks = 0;
r static bool _pit_is_init = false;
void _cdecl i386_pit_irg();
void i386_pit_send_command(uint8_t cmd) {
   outportb(I386_PIT_COMMAND_REG,cmd);
٨ }
void i386_pit_send_data(uint16_t data,uint8_t counter) {
    uint8_t port;
    if (counter == I386_PIT_OCW_COUNTER_0)
    port = I386_PIT_COUNTER0_REG;
١٤
    else if ( counter == I386_PIT_OCW_COUNTER_1)
١٥
     port = I386_PIT_COUNTER1_REG;
١٦
١٨
     port = I386_PIT_COUNTER2_REG;
```

```
outportb(port, uint8_t (data));
11 }
rr uint8_t i386_pit_read_data(uint16_t counter) {
    uint8_t port;
۲ ٤
۲0
    if (counter == I386_PIT_OCW_COUNTER_0)
77
     port = I386_PIT_COUNTER0_REG;
    else if ( counter == I386_PIT_OCW_COUNTER_1)
۲۸
      port = I386_PIT_COUNTER1_REG;
    else
۳.
     port = I386_PIT_COUNTER2_REG;
٣٢
  return inportb(port);
٣٣
r: }
30
ru uint32_t i386_pit_set_tick_count(uint32_t i) {
rv uint32_t prev = _pit_ticks;
rA _pit_ticks = i;
   return prev;
٤٠ }
iv uint32_t i386_pit_get_tick_count() {
fr return _pit_ticks;
٤٤ }
void i386_pit_start_counter(uint32_t freq,uint8_t counter,uint8_t
     mode) {
    if (freq == 0)
٤٧
     return;
٤٨
٤٩
    uint16_t divisor = uint16_t(1193181/uint16_t(freq));
٥١
    /* send operation command */
٥٢
    uint8_t ocw = 0;
٥٣
٥٤
    ocw = (ocw & ~I386_PIT_OCW_MASK_MODE) | mode;
    ocw = (ocw & ~1386_PIT_OCW_MASK_RL) | I386_PIT_OCW_RL_DATA;
    ocw = (ocw & ~1386_PIT_OCW_MASK_COUNTER) | counter;
٥٨
i386_pit_send_command(ocw);
```

```
/* set frequency rate */
    i386_pit_send_data(divisor & 0xff,0);
    i386_pit_send_data((divisor >> 8) & 0xff,0);
    /* reset ticks count */
    _pit_ticks = 0;
٦٦
٦٧ }
ra void _cdecl i386_pit_init() {
    set_vector(32,i386_pit_irq);
    _pit_is_init = true;
٧٢ }
vs bool _cdecl i386_pit_is_initialized() {
    return _pit_is_init;
٧٦ }
VV
vn void _cdecl i386_pit_irq() {
    _asm {
      add esp,12
٨١
      pushad
٨٢
٨٣
٨٤
    _pit_ticks++;
    int_done(0);
۸٧
\Lambda\Lambda
    _asm {
٨٩
      popad
٩.
      iretd
٩١
98 }
```

٣.٤.٦. واجهة HAL الجديدة

المثال ٦.١٥ يوضح الواجهة العامة لطبقة HAL

Example ٦.١: New HAL Interface

```
vextern int _cdecl hal_init();
vextern int _cdecl hal_close();
vextern void _cdecl gen_interrupt(int);
extern void _cdecl int_done(unsigned int n);
extern void _cdecl sound(unsigned int f);
vextern unsigned char _cdecl inportb(unsigned short port_num);
vextern void _cdecl outportb(unsigned short port_num,unsigned char value);
A extern void _cdecl enable_irq();
extern void _cdecl disable_irq();
extern void _cdecl set_vector(unsigned int int_num,void (_cdecl far & vect)());
extern void (_cdecl far * _cdecl get_vector(unsigned int int_num))();
extern const char* _cdecl get_cpu_vendor();
extern int _cdecl get_tick_count();
```

Example 7.17: New HAL Impelmentation

```
 int _cdecl hal_init() {
i386_cpu_init();
  i386_pic_init(0x20,0x28);
i386_pit_init();
   i386_pit_start_counter(100, I386_PIT_OCW_COUNTER_0,
       1386_PIT_OCW_MODE_SQUAREWAVEGEN);
   /* enable irq */
   enable_irq();
   return 0;
11 }
int _cdecl hal_close() {
  i386_cpu_close();
   return 0;
10
17 }
void _cdecl gen_interrupt(int n) {
ve #ifdef _MSC_VER
r. _asm {
    mov al, byte ptr [n]
```

```
mov byte ptr [address+1], al
      jmp address
۲٤
      address:
        int 0 // will execute int n.
TA #endif
79 }
٣.
rr void _cdecl int_done(unsigned int n) {
    if (n > 16)
      return;
٤٣
    if (n > 7)
      /* send EOI to pic2 */
      i386_pic_send_command(I386_PIC_OCW2_MASK_EOI,1);
    /* also send toi the primary pic */
٤.
    i386_pic_send_command(I386_PIC_OCW2_MASK_EOI,0);
٤١
٤٢ }
٤٣
set void _cdecl sound(unsigned int f) {
    outportb(0x61,3 | unsigned char(f << 2));
٤٦ }
sh unsigned char _cdecl inportb(unsigned short port_num) {
!9 #ifdef _MSC_VER
    _asm {
      mov dx,word ptr [port_num]
٥١
      in al,dx
      mov byte ptr [port_num],al
•• #endif
    return unsigned char(port_num);
٠, }
٥٩
void _cdecl outportb(unsigned short port_num,unsigned char value) {
nr #ifdef _MSC_VER
```

```
ιτ _asm {
     mov al,byte ptr[value]
٦٤
     mov dx,word ptr[port_num]
     out dx,al
٦γ }
TA #endif
٦٩ }
vv void _cdecl enable_irq() {
vy #ifdef _MSC_VER
vr _asm sti
v: #endif
٧٥ }
vv void _cdecl disable_irq() {
vA #ifdef _MSC_VER
va _asm cli
A. #endif
٨١ }
^r void _cdecl set_vector(unsigned int int_num, void (_cdecl far & vect)
     ()) {
   i386_idt_install_ir(int_num, I386_IDT_32BIT | I386_IDT_PRESENT /*
        10001110*/,0x8 /*code desc*/,vect);
٨٠ }
^^v void (_cdecl far * _cdecl get_vector(unsigned int int_num))() {
    idt_desc* desc = i386_get_idt_ir(int_num);
٨٩
    if (desc == 0)
۹.
     return 0;
91
9 ٢
uint32_t address = desc->base_low | (desc->base_high << 16);</pre>
٩٤
   1386_IRQ_HANDLER irq = (I386_IRQ_HANDLER) address;
90
    return irq;
97
97 }
n const char* _cdecl get_cpu_vendor() {
return i386_cpu_vendor();
· · · }
```

```
n.r int _cdecl get_tick_count() {
    return i386_pit_get_tick_count();
1...}
```

Example 7.17: kernel/main.cpp

```
v int _cdecl main()
۲ {
   hal_init();
    enable_irq();
    set_vector(0, (void (_cdecl &) (void))divide_by_zero_fault);
    set_vector(1, (void (_cdecl &) (void)) single_step_trap);
    set_vector(2, (void (_cdecl &) (void))nmi_trap);
    set_vector(3, (void (_cdecl &) (void))breakpoint_trap);
    set_vector(4, (void (_cdecl &) (void)) overflow_trap);
    set_vector(5, (void (_cdecl &) (void))bounds_check_fault);
    set_vector(6, (void (_cdecl &) (void))invalid_opcode_fault);
    set_vector(7, (void (_cdecl &) (void)) no_device_fault);
۱۳
    set_vector(8, (void (_cdecl &) (void)) double_fault_abort);
١٤
    set_vector(10, (void (_cdecl &) (void))invalid_tss_fault);
    set_vector(11, (void (_cdecl &) (void)) no_segment_fault);
    set_vector(12, (void (_cdecl &) (void)) stack_fault);
    set_vector(13, (void (_cdecl &) (void))general_protection_fault);
۱۸
    set_vector(14, (void (_cdecl &) (void))page_fault);
    set_vector(16, (void (_cdecl &) (void))fpu_fault);
    set_vector(17, (void (_cdecl &) (void))alignment_check_fault);
    set_vector(18, (void (_cdecl &) (void)) machine_check_abort);
    set_vector(19, (void (_cdecl &) (void))simd_fpu_fault);
۲ ٤
۲0
```

Example ٦.١٨: kernel/exception.h

```
\ /* Execption Handler */
r /* Divide by zero */
extern void _cdecl divide_by_zero_fault(uint32_t cs,uint32_t eip,
     uint32_t eflags);
```

```
7 /* Single step */
v extern void _cdecl single_step_trap(uint32_t cs,uint32_t eip,uint32_t
      eflags);
4 /* No Maskable interrupt trap */
v· extern void _cdecl nmi_trap(uint32_t cs,uint32_t eip,uint32_t eflags)
\r /* Breakpoint hit */
vr extern void _cdecl breakpoint_trap(uint32_t cs,uint32_t eip,uint32_t
     eflags);

\* Overflow trap */
n extern void _cdecl overflow_trap(uint32_t cs,uint32_t eip,uint32_t
     eflags);
\\ /* Bounds check */
va extern void _cdecl bounds_check_fault(uint32_t cs,uint32_t eip,
     uint32_t eflags);
*/ /* invalid opcode instruction */
rr extern void _cdecl invalid_opcode_fault(uint32_t cs,uint32_t eip,
     uint32_t eflags);
Y1 /* Device not available */
ro extern void _cdecl no_device_fault(uint32_t cs,uint32_t eip,uint32_t
     eflags);
rv /* Double Fault */
rx extern void _cdecl double_fault_abort(uint32_t cs,uint32_t err,
     uint32_t eip,uint32_t eflags);
r. /* Invalid TSS */
rv extern void _cdecl invalid_tss_fault(uint32_t cs,uint32_t err,
     uint32_t eip,uint32_t eflags);
"" /* Segment not present */
r: extern void _cdecl no_segment_fault(uint32_t cs,uint32_t err,uint32_t
      eip,uint32_t eflags);
```

```
ri /* Stack fault */
rv extern void _cdecl stack_fault(uint32_t cs,uint32_t err,uint32_t eip,
     uint32_t eflags);
rq /* General Protection Fault */
€ extern void _cdecl general_protection_fault(uint32_t cs,uint32_t err,
     uint32_t eip,uint32_t eflags);
17 /* Page Fault */
er extern void _cdecl page_fault(uint32_t cs,uint32_t err,uint32_t eip,
     uint32_t eflags);
٤٤
% /* FPU error */
en extern void _cdecl fpu_fault(uint32_t cs,uint32_t eip,uint32_t eflags
     );
* /* Alignment Check */
extern void _cdecl alignment_check_fault(uint32_t cs,uint32_t err,
     uint32_t eip,uint32_t eflags);

   /* Machine Check */
or extern void _cdecl machine_check_abort(uint32_t cs,uint32_t eip,
     uint32_t eflags);
ده /* FPU Single Instruction Multiple Data (SIMD) error */
•• extern void _cdecl simd_fpu_fault(uint32_t cs,uint32_t eip,uint32_t
     eflags);
```

Example ٦.١٩: kernel/exception.cpp

```
   /* Divide by zero */
   void _cdecl divide_by_zero_fault(uint32_t cs, uint32_t eip, uint32_t
        eflags) {
        kernel_panic("Divide by 0");
        for (;;);
    }
}
```

Example 7.7 ·: kernel/panic.cpp

```
void _cdecl kernel_panic(const char* msg,...) {
```

```
disable_irq();
   va_list args;
   va_start(args,msg);
    /* missing */
   va_end(args);
    char* panic = "\nSorry, eqraOS has encountered a problem and has
       been shutdown.\n\n";
١١
   kclear(0x1f);
    kgoto_xy(0,0);
    kset_color(0x1f);
١٤
    kputs (panic);
    kprintf("*** STOP: %s",msg);
١٦
    /* hang */
١٨
    for (;;) ;
۱۹
7. }
```

شكل ٥٠٦: واجهة النظام بعد توسعة طبقة HAL

```
شكل ٦.٦.: دالة تخديم المقاطعات الإفتراضية

**** [1386 HAL] i386_default_handler: Unhandled Exception

-
```

٧. إدارة الذاكرة

تعتبر ذاكرة الحاسب الرئيسية (RAM) من أهم الموارد التي يجب على نظام التشغيل إدارتها حيث يمثل المخزن الذي يقرأ المعالج منه الأوامر ويقوم بتنفيذها ، ولا يمكن للمعالج الوصول المباشر الى أحد الذواكر الثانوية مباشرة وإنما يتم تحميل البيانات والبرامج الى الذاكرة الرئيسية حتى تصبح متاحة للمعالج. وهنا يأتي دور مدير الذاكرة (ستعرف على ما هو مستخدم مدير الذاكرة (الفتاكرة ويتعرف على ما هو مستخدم وما هو غير مستخدم كما يوفر دوالا لحجز مقاطع الذاكرة وتحريرها ، كذلك من الممكن أن يقوم بعملية إعادة تجزئة لمقاطع الذاكرة وذلك لتوفير مساحة واستغلال أفضل.وفي هذا الفصل سيتم دراسة مدير الذاكرة وعرض الفيزيائية والتخيلية وكيفية برمجتهم كذلك سيتم عرض بعض الطرق لحساب المساحة الكلية للذاكرة وعرض مقاطع الذاكرة المستخدمة من قبل النظام.

۱.۷. إدارة الذاكرة الفيزيائية Physical Memory Management

الذاكرة الفيزيائية (Physical Memoery) هي كتلة ذاكرية توجد بداخل شريحة الذاكرة الرئيسية RAM وتختلف طريقة حفظ البيانات فيها بحسب نوع الذاكرة (فمثلا تستخدم المكثفات والترانزستورات لحفظ البتات في ذاكرة DRAM) ، ويتم التحكم في هذه الكتلة بواسطة شريحة داخل اللوحة الأم تسمى بمتحكم الذاكرة أو بالجسر الشمالي (North Bridge) حيث يقوم هذا المتحكم بعملية إنعاش المكثفات بداخل الذاكرة حتى تحافظ على محتوياتما من الضياع كذلك يعنون هذا المتحكم الذاكرة الفيزيائية بداية من أول ٨ بتات حيث تأخذ العنوان الفيزيائي 0x0 ويليها العنوان 0x1 للثمانية بتات التالية ، وهكذا تتم عنونة الذاكرة من قبل المتحكم. وعند وصول طلب قراءة أو كتابة الى متحكم الذاكرة فان المتحكم يقوم بقراءة العنوان من مسار العناوين وبالتالي يتمكن من تفسير العنوان وتوجيهه الى المكان الصحيح حيث غالبا ما توجد أكثر من شريحة رام بداخل الحاسب. وتشكل مجموعة كل العناوين في كل شرائح الذاكرة مساحة عناوين فيزيائية (Physical Address Space) لكن قد يكون هناك عددا من هذه العناوين غير مستخدمة فعليا وذلك في حالة وجود شريحة ذاكرة في المنفذ الأول والثالث وعدم وجود شريحة ذاكرة في المنفذ الثاني وفي هذه الحالة اذا كان حجم كل شريحة ذاكرة هي n فان العناوين من n-1 الى 2n-1 هي عناوين غير موجودة حقيقة وتسمى فتحات (Holes) ، وعملية الكتابة في هذه الفتحات لا تؤثر شيء على النظام بينما عند القراءة من هذه الفتحات فان البيانات الموجودة في مسار البيانات هي التي يتم قرائتها على الرغم من أنما غير صحيحة. وقبل الخوض في برمجة مدير الذاكرة يجب توفير عددا من المعلومات مثل ححم الذاكرة الكلي ومناطق الذاكرة المستخدمة وغير المستخدمة و الفتحات الموجودة ان كانت هناك فتحات ، وهذا حتى يتمكن مدير الذاكرة من إدارها على النحو المطلوب.

١.١.٧. حساب حجم الذاكرة

توجد عدة طرق لحساب حجم الذاكرة بعضها تعتمد على النظام والأخرى لا تعتمد ، وفي بداية إقلاع الحاسب يقوم نظام البايوس بالتخاطب مع متحكم الذاكرة وأخذ حجم الذاكرة ويقوم بحفظها في أحد العناوين في منطقة بيانات البايوس في الذاكرة. وتعتبر هذه الطريقة هي الأكثر دقة في الحصول على حجم الذاكرة ولكن تبقى مشكلة أن مقاطعات البايوس لا يمكن استدعائها بداخل النواة والتي تعمل في النمط المحمي. لذلك سيتم استخدام المقاطعة الخاصة بجلب حجم الذاكرة قبل أن تبدأ النواة في عملها وتمرير هذا المحمي. لذلك سيتم المعلومات الاخرى و تسمى معلومات الإقلاع المتعدد الى النواة.

المقاطعة int 0x12

تقوم هذا المقاطعة بجلب حجم الذاكرة من منطقة بيانات البايوس (بالتحديد من العنوان 0x413) لكنها لا تستخدم حاليا نظرا لأنها تجلب حجم ٢٤ كيلوبايت كحد أقصى وبالتالي اذا كانت الذاكرة لديك أكبر من هذا الحجم فانها لا تجلب الحجم الصحيح ، لذلك لا تستخدم هذه المقاطعة الان. والمثال ٧.١ يوضح كيفية استخدامها

Example Y. 1: Using int 0x12 to get size of memory

```
r; get_conventional_memory_size

i; ret ax=KB size from address 0

iget_conventional_memory_size:

v int 0x12

ret
```

المقاطعة 0x15 الدالة 0xe801

تحلب هذه المقاطعة الحجم الصحيح وتستخدم دائما لهذا الغرض ، وتعود بالقيم:

- العلم CF: صفر في حالة نجاح عمل المقاطعة.
- المسجل EAX: عدد الكيلوبايتات من العنوان MB الى 16 MB.
- المسجل EBX: عدد الوحدات المكونة من ٢٤ كيلوبايت بدئا من العنوان MB، ويجب ضربها لاحقا بالعدد ٦٤ حتى يتم تحويلها الى عدد الكيلوبايتات.

وفي بعض الأنظمة يستخدم البايوس المسجلين ECX و EDX بدلا من المسجلين EAX و EBX. والمثال ٧.٢ يوضح كيفية استخدام هذه المقاطعة.

Example Y.Y: Using int 0x15 Function 0xe801 to get size of memory

```
r ;
r ; get memory size:
; get a total memory size.except the first MB.
• ; return:
\tau ; ax=KB between 1MB and 16MB
    bx=number of 64K blocks above 16MB
     bx=0 and ax=-1 on error
v. get_memory_size:
۱١
      push ecx
۱۲
      push edx
۱۳
      xor ecx,ecx
۱٤
      xor edx, edx
      mov ax,0x801 ; BIOS get memory size
      int 0x15
١٨
۱۹
      jc .error
۲.
      cmp ah, 0x86
      je .error
      cmp ah, 0x80
۲۳
      je .error
۲٤
۲0
      jcxz .use_eax
77
     mov ax,cx
     mov bx, dx
۲٩
۳.
    .use_eax:
٣٢
      pop edx
      pop ecx
      ret
٣0
    .error:
```

```
mov ax,-1
mov bx,0
rq pop edx
to pop ecx
to ret
```

ويجدر ملاحظة أن هذا المقاطعة لا تحسب أول ميجا بايت من الذاكرة ، لذلك عند استخدام هذه الدالة يجب زيادة الحجم الكلي بمقدار ١٠٢٤ كيلوبايت (الزيادة تكون في مسجل ax) ، كذلك يجب ضرب المسجل bx بالعدد ٢٤ نظرا لان القيمة التي تضعها الدالة هي عدد الوحدات المكونة من ٢٤ كيلوبايت ، وهذا يعني ان كان العدد هو ٢ مثلا فان النتيجة يجب أن تكون 204 وتساوي 128 كيلوبايت.

۲.۱.۷ خريطة الذاكرة Memory Map

بعد أن تم حساب حجم الذاكرة يجب الانتباه الى أن عددا منها محجوز لبعض الأغراض (راجع فقرة خريطة الذاكرة في فصل إقلاع الحاسب) وهنا يأتي دور خريطة الذاكرة التي تعرف وتحدد لنا مقاطع الذاكرة المستخدمة والغير مستخدمة. ويمكن الحصول على خريطة الذاكرة بواسطة مقاطعة البايوس 0x15 الدالة الدعلات التالية:

- العلم CF: صفر في حالة نجاح عمل المقاطعة.
- المسجل eax: القيمة 0x534d4150 وتساوي SMAP بترميز ASCII، وفي حالة حدوث خطأ فان رقم الخطأ سيحفظ في المسجل ah.
 - المسجل ebx: عنوان السجل التالي أو صفر في حالة الإنتهاء.
 - المسجل ecx: طول المقطع بالبايت.
 - المسجلان es:di: سجل واصفة المقطع.

وتعود بالمخرجات:

- المسجل eax: رقم الدالة وهي 0xe820.
 - المسجل ebx: عنوان البداية.
- المسجل ecx: حجم الذاكرة المؤقتة (buffer) وتساوي ٢٠ بايت على الأقل.
 - المسجل edx: القيمة 0x534d4150 وتساوي SMAP بترميز ASCII.
 - المسجلان es:di: عنوان الذاكرة buffer التي ستحفظ بها النتائج.

وبعد تنفيذ المقاطعة فان الذاكرة Buffer يتم ملئها بأول سجل وهو بطول ٢٤ بايت ويتم تكرار استدعاء المقاطعة الى أن تكون قيمة المسجل ebx مساوية للصفر. ومحتويات كل سجل يوضحها المثال ٧٠٣.

Example Y. T: Memory Map Entry Structure

```
r ; Memory Map Entry Structure
r struc memory_map_entry
    .base_addr resq 1
    .length resq 1
    .type resd 1
v    .acpi_null resd 1
A endstruc
```

وهي توصف مقطع الذاكرة حيث تحوي عنوان بداية المقطع وطوله ونوع المقطع وأحيرا بيانات محجوزة. ونوع المقطع يحدد ما إذا كان المقطع مستخدما أو محجوزا ويأخذ عدة قيم:

- القيمة 1: تدل على أن المقطع متوفرا.
- القيمة 2: تدل على أن المقطع محجوزا.
- القيمة 3: ACPI Reclaim Memory وهي منطقة محجوزة لكي يستخدمها النظام.
 - القيمة ACPI NVS Memory:4 كذلك هي منقطة محجوزة للنظام.
 - بقية القيم الأخرى تدل على أن المقطع غير معرف أو غير موجود.

والمثال ٧.٤ يوضح كيفية حلب مقاطع الذاكرة لكي يستفيد منها مدير الذاكرة لاحقا.

Example Y. :: Get Memory Map

```
'; get_memory_map:
'; Input:
'; EAX = 0x0000E820
'; EBX = continuation value or 0 to start at beginning of map
'; ECX = size of buffer for result (Must be >= 20 bytes)
'; EDX = 0x534D4150h ('SMAP')
'; ES:DI = Buffer for result
';
'; Return:
'; CF = clear if successful
';
'; CF = clear if successful
';
'; The successful
'; The successful is the successful is successful is successful is successful in the succes
```

```
EAX = 0x534D4150h ('SMAP')
17 ;
ir ; EBX = offset of next entry to copy from or 0 if done
     ECX = actual length returned in bytes
    ES:DI = buffer filled
10;
      If error, AH containes error code
17 ;
nx get_memory_map:
۱۹
      pushad
۲.
      xor ebx, ebx
      xor bp, bp
۲۲
      mov edx, 'PAMS' ; 0x534D4150
۲۳
      mov eax, 0xe820
۲ ٤
      mov ecx, 24
      int 0x15
                ; BIOS get memory map.
۲٧
      jc .error
۲۸
      cmp eax, 'PAMS'
۲9
      jne .error
۳.
      test ebx, ebx
      je .error
44
٣٤
۳٥
      jmp .start
٣٦
    .next_entry:
      mov edx, 'PAMS'
                       ; 0x534D4150
      mov eax, 0xe820
٣٩
      mov ecx, 24
٤.
      int 0x15 ; BIOS get memory map.
٤١
٤٢
٤٣
    .start:
      jcxz .skip_entry
٤٤
و ع
      mov ecx,[es:di + memory_map_entry.length]
٤٦
      test ecx, ecx
٤٧
      jne short .good_entry
٤٨
      mov ecx,[es:di + memory_map_entry.length+4]
      jecxz .skip_entry
01
    .good_entry:
٥٢
```

```
inc bp
٥٣
       add di,24
٥٤
    .skip_entry:
٥٦
       cmp ebx, 0
٥٧
       jne .next_entry
٥٨
       jmp .done
٦١
    .error:
                   ; set carry flag
       stc
٦٣
    .done:
٦٤
       popad
       ret
٦٦
n endstruc
```

٣.١.٧. مواصفات الإقلاع المتعدد

العديد من محملات النظام (Bootloader) تدعم الإقلاع المتعدد لمختلف أنظمة التشغيل وذلك عبر مواصفات ومقاييس محددة يجب أن يلتزم بها محمل النظام عند تحميل نواة النظام. ومن ضمن هذا المقياس تمرير بيانات الإقلاع المتعدد (Multiboot Information) من محمل النظام الى نواة نظام التشغيل. وما يهمنا حاليا هو تمرير حجم الذاكرة وخريطة الذاكرة والى النواة حتى يتمكن مدير الذاكرة من إدار تها بناءا على خريطة الذاكرة ومحجمها. حيث ذكرنا سابقا أنه أثناء عمل النواة لا توجد طريقة مبسطة لتحديد حجم الذاكرة ومخطط المقاطع فيها ، لذلك تم اللجوء الى مقاطعات البايوس والإستفادة من خدماته ومن ثم تمرير النتائج الى نواة النظام عن طريق هيكلة قياسية ا.

حالة الحاسب

من ضمن هذه المقاييس أيضا توفر حالة معينة للحاسب (Machine State) ،وهي تنص على أنه عند تحميل نواة أي نظام تشغيل فان بعض المسجلات يجب أن تأخذ قيما محددة كالاتي:

- المسجل eax: يجب أن يأخذ الرقم 0x2BADB002 وهي إشارة لنواة النظام بأن محمل النظام يدعم الإقلاع المتعدد.
 - المسجل ebx: تحتوي على عنوان بداية هيكلة الإقلاع المتعدد.

اعلى الرغم من أنه يمكن تمرير هذه البيانات بأي طريقة إلا أن الإلتزام بميكلة قياسية سيفيد لاحقا عند دعم الإقلاع المتعدد.

- المسجل cs: واصفة الشفرة يجب أن تكون ٣٢ بت قراءة/تنفيذ بدءا من العنوان 0x0 وانتهاءا بالعنوان .0xffffffff
- المسجلات ds,es,fs,gs,ss: يجب أن تكون مقاطع القراءة والكتابة ٣٢ بت وتبدأ من العنوان 0x0 وتنتهى بالعنوان 0x0.
 - يجب تفعيل بوابة a20.
- مسجل التحكم cro: البت 0 يجب أن يفعل (تفعيل النمط المحمي) والبت ٣١ يجب أن يعطل (تعطيل التصفيح).

معلومات الإقلاع المتعدد

تعتبر هيكلة معلومات المتعدد من أهم الهياكل التي يجب تمريرها الى النواة ، ويتم حفظ عنوانها في المسجل ebx وهي الطريقة القياسية التي يتم بها تمرير الهيكلة الى النواة ، لكن بسبب أننا في هذه المرحلة لا ندعم الإقلاع المتعدد فيمكن أن نمرر هذه البيانات بأي شكل كان كدفع عنوانها الى المكدس (stack). والمثال ٧٠٥ يوضح هيكلة معلومات الإقلاع المتعدد.

Example Y.o: Multiboot Inforamtion Structure

```
v boot_info:
r istruc multiboot_info
    at multiboot_info.flags,
                                     dd 0
    at multiboot_info.mem_low,
                                        dd 0
    at multiboot_info.mem_high,
                                        dd 0
    at multiboot_info.boot_device,
                                          dd 0
    at multiboot_info.cmd_line,
                                       dd 0
    at multiboot_info.mods_count,
                                       dd 0
  at multiboot_info.mods_addr,
                                        dd 0
   at multiboot_info.sym0,
                                      dd 0
   at multiboot_info.sym1,
                                     dd 0
   at multiboot_info.sym2,
                                      dd 0
    at multiboot_info.mmap_length,
                                          dd 0
١٤
   at multiboot_info.mmap_addr,
                                       dd 0
10
    at multiboot_info.drives_length,
                                          dd 0
١٦
    at multiboot_info.drives_addr,
                                          dd 0
    at multiboot_info.config_table,
                                          dd 0
    at multiboot_info.bootloader_name,
                                            dd 0
۱۹
    at multiboot_info.apm_table,
                                       dd 0
```

```
at multiboot_info.vbe_control_info, dd 0

tr at multiboot_info.vbe_mode_info, dw 0

tr at multiboot_info.vbe_interface_seg, dw 0

te at multiboot_info.vbe_interface_off, dw 0

to at multiboot_info.vbe_interface_len, dw 0

to iend
```

ويحدد المقياس استخدام المتغير flags لتحديد البيانات المستخدمة في هيكلة معلومات الإقلاع المتعدد من غير المستخدمة ، فمثلا في حالة كانت قيمة البت [0] flags هي ١ فان المتغيرات mem_low و مكذا.وحاليا لن يتم التركيز على المتغير flags وسيتم وضع قيم للمتغيرات mem_low و مكذا.وحاليا لن يتم الذاكرة الفيزيائية والتي تم جلبها بواسطة البايوس ، وكذلك المتغيرات mem_high و التي تحوي حجم الذاكرة الفيزيائية والتي تم جلبها بواسطة البايوس وكذلك المتغيرات mmap_addr وكذلك طولها.والمثال ٢.٦ يوضح الأوامر التي تم إضافتها الى المرحلة الثانية من محمل النظام لدعم الإقلاع المتعدد وكيفية حفظ معلومات الإقلاع المتعدد وارسالها الى نواة نظام التشغيل.

Example Y.7: snippet from stage2 bootloader

```
r; when stage2 begin started, BIOS put drive number where stage1 are
     loaded from in dl
       mov [boot_info+multiboot_info.boot_device],dl
A ; Get Memory Size
     xor eax, eax
      xor ebx, ebx
١١
     call get_memory_size
    mov [boot_info+multiboot_info.mem_low],ax
     mov [boot_info+multiboot_info.mem_high],bx
١٥
17
١٧ . . .
١٨
Y. ; Pass MultiBoot Info to the Kernel
    mov eax, 0x2badb002
```

```
mov ebx,0
mov edx,[kernel_size]
push dword boot_info

call ebp ; Call Kernel
```

وعند استدعاء النواة فان البيانات التي تم دفعها الى المكدس تعتبر كوسيط للدالة ، وتم انشاء هيكلة بلغة السي (بداخل النواة) بنفس حجم الهيكلة التي تم دفعها الى المكدس وذلك لقراءة محتوياتها بشكل مبسط ومقروء.والمثال ٧.٧ يوضح كيفية استقبال النواة لهذه الهيكلة.

Example Y.Y: Kernel Entry

```
r void _cdecl kernel_entry (multiboot_info* boot_info)
• #ifdef i386
    _asm {
      cli
      mov ax, 10h // select data descriptor in GDT.
      mov ds, ax
      mov es, ax
١١
      mov fs, ax
      mov qs, ax
v∘ #endif
    // Execute global constructors
۱٧
    init_ctor();
١٨
    // Call kernel entry point
    main(boot_info);
    // Cleanup all dynamic dtors
    exit();
۲ ٤
va #ifdef i386
    _asm {
      cli
۲۸
      hlt
```

٤.١.٧. مدير الذاكرة الفيزيائية

Example Y.A: Physical Memory Manager Interface

```
r #ifndef PMM_H
r #define PMM_H
• #include <stdint.h>
v extern void pmm_init(size_t size,uint32_t base);
A extern void pmm_init_region(uint32_t base, size_t size);
n extern void pmm_deinit_region(uint32_t base, size_t size);
vextern void* pmm_alloc();
n extern void* pmm_allocs(size_t size);
vr extern void pmm_dealloc(void*);
\r extern void pmm_deallocs(void*, size_t);
vs extern size_t pmm_get_mem_size();
vo extern uint32_t pmm_get_block_count();
n extern uint32_t pmm_get_used_block_count();
vv extern uint32_t pmm_get_free_block_count();
na extern uint32_t pmm_get_block_size();
va extern void pmm_enable_paging(bool);
r. extern bool pmm_is_paging();
rv extern void pmm_load_PDBR(uint32_t);
rr extern uint32_t pmm_get_PDBR();
rs #endif // PMM_H
```

Example Y. 9: Physical Memory Manager Implementation

```
r #include <string.h>
r #include "pmm.h"
#include "kdisplay.h"
r #define PMM_BLOCK_PER_BYTE 8
v #define PMM_PAGE_SIZE 4096
A #define PMM_BLOCK_SIZE
                            PMM_PAGE_SIZE
4 #define PMM_BLOCK_ALIGN PMM_BLOCK_SIZE
n static uint32_t _pmm_mem_size = 0;
vr static uint32_t _pmm_max_blocks = 0;
\r static uint32_t _pmm_used_blocks = 0;
vs static uint32_t* _pmm_mmap = 0;
n inline void mmap_set(int bit) {
    _{pmm_mmap[bit/32]} = _{pmm_mmap[bit/32]} | (1 << (bit%32)) ;
١٨ }
۱۹
r. inline void mmap_unset(int bit) {
    _pmm_mmap[bit/32] = _pmm_mmap[bit/32] & ~(1 << (bit%32));
۲۳
rs inline bool mmap_test(int bit) {
    return _pmm_mmap[bit/32] & (1 << (bit%32));
77 }
rx int mmap_find_first() {
    for (uint32_t i=0;i<pmm_get_free_block_count()/32;++i) {</pre>
۳.
      if (_pmm_mmap[i] != 0xffffffff) {
        for (int j=0; j<32;++j) {
٣٢
          int bit = 1 << j;</pre>
          if (!(_pmm_mmap[i] & bit))
            return i*32+j;
۳٥
٣٦
٣٧
٣٨
    return -1;
٤١ }
٤٢
```

```
int mmap_find_squence(size_t s) {
    if (s == 0)
٤٤
      return -1;
٤٦
    if (s == 1)
٤٧
      return mmap_find_first();
٤٨
٤٩
    for (uint32_t i=0;i<pmm_get_free_block_count()/32;++i) {</pre>
      if (_pmm_mmap[i] != 0xffffffff) {
        for (int j=0;j<32;++j) {</pre>
           int bit = 1 << j;</pre>
٥٣
           if (!(_pmm_mmap[i] & bit)) {
0 2
             int start_bit = i*32 + bit;
             uint32_t free_bit = 0;
             for (uint32_t count=0;count<=s;++count) {</pre>
               if (!(mmap_test(start_bit+count)))
٦.
                 free_bit++;
71
٦٢
               if (free_bit == s)
                 return i*32+j;
70
٦٦
٦٧
۸۲
γ.
    return -1;
٧١
٧٢ }
٧٣
vo void pmm_init(size_t size,uint32_t mmap_base) {
    _pmm_mem_size = size;
٧٦
    _pmm_mmap = (uint32_t*)mmap_base;
٧V
    _pmm_max_blocks = _pmm_mem_size*1024 / PMM_BLOCK_SIZE;
٧٨
    _pmm_used_blocks = _pmm_max_blocks; // all memory used by default
٧٩
۸.
    memset(_pmm_mmap,0xf,_pmm_max_blocks/PMM_BLOCK_PER_BYTE);
٨٢ }
٨٣
```

```
As void pmm_init_region(uint32_t base, size_t size) {
     int align = base/PMM_BLOCK_SIZE;
٨٦
     int blocks = size/PMM_BLOCK_SIZE;
     for (;blocks >=0;blocks—) {
٨٨
       mmap_unset(align++);
٨٩
       _pmm_used_blocks—;
٩.
۹١
     mmap_set(0);
٩٣
9 {
90
n void pmm_deinit_region(uint32_t base, size_t size) {
     int align = base/PMM_BLOCK_SIZE;
     int blocks = size/PMM_BLOCK_SIZE;
99
     for (;blocks >=0;blocks—) {
١..
       mmap_set(align++);
١٠١
       _pmm_used_blocks++;
1.7
1.1
١.٥
void* pmm_alloc() {
     if (pmm_get_free_block_count() <= 0)</pre>
١٠٧
       return 0;
١٠٨
     int block = mmap_find_first();
111
     if (block == -1)
111
       return 0;
115
۱۱٤
110
     mmap_set(block);
117
     uint32_t addr = block * PMM_BLOCK_SIZE;
117
     _pmm_used_blocks++;
114
119
     return (void*) addr;
١٢.
171 }
\rr void* pmm_allocs(size_t s) {
     if (pmm_get_free_block_count() <= s)</pre>
```

```
return 0;
110
177
١٢٧
     int block = mmap_find_squence(s);
۱۲۸
     if (block == -1)
179
       return 0;
۱۳۰
۱۳۱
     for (uint32_t i=0;i<s;++i)</pre>
١٣٢
       mmap_set(block+i);
۱۳۳
١٣٤
     uint32_t addr = block * PMM_BLOCK_SIZE;
١٣٥
     _pmm_used_blocks += s;
١٣٦
۱۳۷
     return (void*) addr;
۱۳۸
189
١٤٠
void pmm_dealloc(void* p) {
     uint32_t addr = (uint32_t)p;
1 2 7
     int block = addr / PMM_BLOCK_SIZE;
١٤٣
     mmap_unset(block);
١٤٤
     _pmm_used_blocks—;
127 }
١٤٧
VEA void pmm_deallocs(void* p,size_t s) {
     uint32_t addr = (uint32_t)p;
١٤٩
     int block = addr / PMM_BLOCK_SIZE;
١٥.
     for (uint32_t i=0;i<s;++i)</pre>
101
       mmap_unset(block+i);
١٥٣
١٥٤
     _pmm_used_blocks -= s;
100
١٥٧
\own size_t pmm_get_mem_size() {
     return _pmm_mem_size;
109
17. }
171
vvv uint32_t pmm_get_block_count() {
     return _pmm_max_blocks;
178 }
170
```

```
vii uint32_t pmm_get_used_block_count() {
     return _pmm_used_blocks;
171
١٦٩
vv. uint32_t pmm_get_free_block_count() {
     return _pmm_max_blocks - _pmm_used_blocks;
177 }
vvs uint32_t pmm_get_block_size() {
     return PMM_BLOCK_SIZE;
177 }
١٧٧
vvi void pmm_enable_paging(bool val) {
1V9 #ifdef _MSC_VER
     _asm {
١٨١
      mov eax, cr0
١٨٢
       cmp [val],1
١٨٣
      je enable
۱۸٤
       jmp disable
١٨٥
    enable:
١٨٧
       or eax,0x80000000 // set last bit
١٨٨
      mov cr0,eax
١٨٩
       jmp done
١٩.
191
    disable:
       and eax,0x7ffffffff // unset last bit
۱۹۳
       mov cr0,eax
198
190
     done:
197
۱۹۷
۱۹۸
199 #endif
· · · }
۲.۱
r.r bool pmm_is_paging() {
r \cdot r uint32_t val = 0;
Y.: #ifdef _MSC_VER
   _asm {
     mov eax,cr0
7.7
```

```
mov [val],eax
۲.٧
۲ • ۸
    if ( val & 0x80000000 )
      false;
111
     else
717
     true;
TIE #endif
rvv void pmm_load_PDBR(uint32_t addr) {
TIM #ifdef _MSC_VER
719
   _asm {
۲۲.
     mov eax,[addr]
     mov cr3,eax
777
TTT #endif
171 }
770
rrr uint32_t pmm_get_PDBR() {
TTV #ifdef _MSC_VER
   _asm {
     mov eax,cr3
779
۲۳.
      ret
TTT #endif
177 }
```

۷. ۲. إدارة الذاكرة التخيلية Virtual Memory Management

Example Y. V: Virtual Memory Manager Interface

```
t #ifndef VMM_H
t #define VMM_H
t
  #include <stdint.h>
t
t #include "vmm_pte.h"
h #include "vmm_pde.h"
```

```
v. #define PTE_N 1024
w #define PDE_N 1024
\r struct page_table {
  uint32_t pte[PTE_N];
10 };
vv struct page_dir_table {
uint32_t pde[PDE_N];
19 };
rv extern void vmm_init();
rr extern bool vmm_alloc_page(uint32_t* e);
rr extern void vmm_free_page(uint32_t* e);
rs extern bool vmm_switch_page_dir_table(page_dir_table*);
ro extern page_dir_table* vmm_get_page_dir_table();
rn extern void vmm_flush_tlb_entry(uint32_t addr);
rv extern void vmm_page_table_clear(page_table* pt);
rx extern uint32_t vmm_vir_to_page_table_index(uint32_t addr);
ra extern uint32_t* vmm_page_table_lookup_entry(page_table* pt,uint32_t
     addr);
r· extern uint32_t vmm_vir_to_page_dir_table_index(uint32_t addr);
rv extern void vmm_page_dir_table_clear(page_dir_table* pd);
rv extern uint32_t* vmm_page_dir_table_lookup_entry(page_dir_table* pd,
     uint32_t addr);
ro #endif // VMM_H
```

Example Y. \ \: Virtual Memory Manager Implementation

```
' #include "vmm.h"
'
' #include <string.h>
' #include "vmm.h"
' #include "pmm.h"
' /
' #define PAGE_SIZE 4096
```

```
4 #define PT_ADDRESS_SPACE_SIZE 0x400000
v. #define PD_ADDRESS_SPACE_SIZE 0x10000000
n page_dir_table* _cur_page_dir = 0;
\r uint32_t _cur_page_dir_base_register = 0;
١٤
void vmm_init() {
    page_table* pt = (page_table*) pmm_alloc();
    if (!pt)
      return ;
۱۹
    vmm_page_table_clear(pt);
۲.
۲١
    for (int i=0, frame =0; i < 1024; ++i, frame += 4096) {</pre>
۲۲
      uint32_t page = 0;
      pte_add_attrib(&page, I386_PTE_PRESENT);
۲٤
      pte_set_frame(&page, frame);
۲0
77
      pt->pte[vmm_vir_to_page_table_index(frame)] = page;
۲٧
۲۸
    page_dir_table* pd = (page_dir_table*) pmm_allocs(3);
    if (!pd)
٣١
      return ;
٣٢
٣٣
    vmm_page_dir_table_clear(pd);
٣٤
    uint32_t* pde = vmm_page_dir_table_lookup_entry(pd,0);
٣٦
    pde_add_attrib(pde, I386_PDE_PRESENT);
٣٧
    pde_add_attrib(pde, I386_PDE_WRITABLE);
٣٨
    pde_set_frame(pde,(uint32_t)pt);
٣٩
    _cur_page_dir_base_register = (uint32_t) &pd->pde;
٤١
    vmm_switch_page_dir_table(pd);
٤٢
٤٣
    pmm_enable_paging(true);
٤٤
٤٥
٤٦ }
th bool vmm_alloc_page(uint32_t* e) {
  void* p = pmm_alloc();
```

```
if (!p)
      return false;
    pte_set_frame(e,(uint32_t)p);
    pte_add_attrib(e,I386_PTE_PRESENT);
٥٤
    return true;
٥٦
٥٧ }
oq void vmm_free_page(uint32_t* e) {
    void* p = (void*)pte_get_frame(*e);
٦.
٦١
    if (p)
٦٢
     pmm_dealloc(p);
    pte_del_attrib(e,I386_PTE_PRESENT);
٦٥
٦٦
٦٧ }
٦٨
v. bool vmm_switch_page_dir_table(page_dir_table* pd) {
    if (!pd)
      return false;
٧٢
٧٣
    _cur_page_dir = pd;
٧٤
    pmm_load_PDBR(_cur_page_dir_base_register);
    return true;
٧٧ }
٧٨
va page_dir_table* vmm_get_page_dir_table() {
    return _cur_page_dir;
٨١ }
Ar void vmm_flush_tlb_entry(uint32_t addr) {
At #ifdef _MSC_VER
    _asm {
Д٥
      cli
٨٦
      invlpg addr
      sti
4. #endif
```

```
۹۱ }
9r void vmm_page_table_clear(page_table* pt) {
     if (pt)
       memset(pt,0,sizeof(page_table));
٩٥
97 }
٩٧
4A uint32_t vmm_vir_to_page_table_index(uint32_t addr) {
     if ( addr >= PT_ADDRESS_SPACE_SIZE )
       return 0;
١..
     else
١.١
       return addr / PAGE_SIZE;
١.٢
1.7 }
١٠٤
vio uint32_t* vmm_page_table_lookup_entry(page_table* pt,uint32_t addr) {
1.7
       return &pt->pte[vmm_vir_to_page_table_index(addr)];
١٠٧
     else
١.٨
       return 0;
١.٩
· · · }
vvv uint32_t vmm_vir_to_page_dir_table_index(uint32_t addr) {
    if ( addr >= PD_ADDRESS_SPACE_SIZE )
115
۱۱٤
       return 0;
     else
110
       return addr / PAGE_SIZE;
117
117 }
111
void vmm_page_dir_table_clear(page_dir_table* pd) {
     if (pd)
       memset(pd, 0, sizeof(page_dir_table));
111
177 }
vv: uint32_t* vmm_page_dir_table_lookup_entry(page_dir_table* pd,uint32_t
       addr) {
     if (pd)
110
       return &pd->pde[vmm_vir_to_page_table_index(addr)];
177
     else
١٢٧
       return 0;
179 }
```

A. مشغلات الاجهزة Device Driver

۱.۸. برمجة مشغل لوحة المفاتيح Keyboard Driver

Example A. 1: Keybaord Driver Interface

```
t #ifndef KEYBOARD_H
r #define KEYBOARD_H
• #include <stdint.h>
v enum KEY_CODE{
                          = ' ',
   KEY_SPACE
                          = '0',
   KEY_0
= '1',
W KEY_2
                          = '2',
17 KEY_3
                         = '3',
                          = '4',
  KEY_4
۱۳
                          = '5',
NEY_5
                          = '6',
۱۰ KEY_6
۱٦ KEY_7
                          = '7',
                          = '8',
۱۷ KEY_8
                          = '9',
   KEY_9
۱۸
19 KEY_A
                          = 'b',
   KEY_B
YI KEY_C
                          = 'c',
TT KEY_D
                          = 'd',
   KEY_E
                          = 'e',
7 7
TE KEY_F
   KEY_G
                          = 'q',
                          = 'h',
77
   KEY_H
                         = 'i',
۲٧
   KEY_I
                         = 'j',
   KEY_J
٨٢
   KEY_K
                         = 'k',
```

```
= '1',
    KEY_L
                           = 'm',
    KEY_M
٣1
٣٢
    KEY_N
                            = 'n',
                           = '0',
    KEY_O
    KEY_P
                           = 'p',
٣٤
                           = 'q',
    KEY_Q
30
    KEY_R
                           = 'r',
٣٦
                           = 's',
    KEY_S
                           = 't',
    KEY_T
                           = 'u',
    KEY_U
                           = 'v',
    KEY_V
٤.
                           = 'w',
    KEY_W
٤١
٤٢
    KEY_X
                            = 'x',
                           = 'y',
    KEY_Y
٤٣
                           = 'z',
    KEY_Z
                           = '\r',
    KEY_RETURN
٤٥
                          = 0 \times 1001,
    KEY_ESCAPE
٤٦
    KEY_BACKSPACE
                           = '\b',
٤٧
    KEY_UP
                          = 0x1100,
٤٨
                           = 0 \times 1101,
    KEY_DOWN
٤٩
    KEY_LEFT
                           = 0x1102,
٥.
    KEY_RIGHT
                           = 0x1103,
٥١
    KEY_F1
                           = 0x1201,
٥٢
                           = 0x1202,
٥٣
    KEY_F2
    KEY_F3
                           = 0x1203,
٥٤
    KEY_F4
                           = 0x1204,
                           = 0x1205,
    KEY_F5
                           = 0x1206,
    KEY_F6
٥٧
                           = 0x1207,
    KEY_F7
٥٨
    KEY_F8
                           = 0x1208,
٥٩
    KEY_F9
                          = 0x1209
٦.
                           = 0x120a,
٦١
    KEY_F10
    KEY_F11
                           = 0x120b,
٦٢
    KEY_F12
                           = 0x120b,
٦٣
    KEY_F13
                           = 0x120c
٦٤
    KEY_F14
                          = 0x120d
70
    KEY_F15
                           = 0x120e,
٦٦
                           = '.',
    KEY_DOT
                           = ',',
    KEY_COMMA
                           = ':',
    KEY_COLON
٦٩
    KEY_SEMICOLON
                           = ';',
```

```
= '/',
    KEY_SLASH
٧١
                      = '\\',
    KEY_BACKSLASH
   KEY_PLUS
                      = '+',
                      = '-',
v: KEY_MINUS
vo KEY_ASTERISK
                      = '*',
   KEY_EXCLAMATION
                      = '!',
٧٦
                      = '?',
   KEY_QUESTION
YY
                      = '\"',
   KEY_QUOTEDOUBLE
٧٨
                      = '\'',
   KEY_QUOTE
٧٩
                      = '=',
   KEY_EQUAL
۸.
   KEY_HASH
۸١
   KEY_PERCENT
٨٢
                      = '&',
    KEY_AMPERSAND
٨٣
                      = '_',
    KEY_UNDERSCORE
٨٤
    KEY_LEFTPARENTHESIS = '(',
    KEY_RIGHTPARENTHESIS = ')',
٨٦
   KEY_LEFTBRACKET = '[',
٨٧
   KEY_RIGHTBRACKET
                      = '|',
٨٨
                      = '{',
A9 KEY_LEFTCURL
                      = '}',
   KEY_RIGHTCURL
٩.
                      = '$',
   KEY_DOLLAR
47 KEY_POUND
                      = '£',
                      = '$',
   KEY_EURO
٩٣
                      = '<',
48 KEY_LESS
                      = '>',
   KEY_GREATER
90
                      = '|',
۹٦ KEY_BAR
                      = '`',
  KEY_GRAVE
   KEY_TILDE
٩٨
99 KEY_AT
   KEY_CARRET
١..
\.\ KEY_KP_0
                      = '0',
                      = '1',
  KEY_KP_1
۱۰۳ KEY_KP_2
                      = '2',
1.1 KEY_KP_3
                      = '3',
                       = '4',
WEY_KP_4
VI KEY_KP_5
                      = '5',
                      = '6',
  KEY_KP_6
١٠٧
                      = '7',
NA KEY_KP_7
                      = '8',
۱۰۹ KEY_KP_8
                      = '9',
VV KEY_KP_9
VV KEY_KP_PLUS
                      = '+',
```

```
KEY_KP_MINUS
                          = '-',
111
                         = '.',
   KEY_KP_DECIMAL
115
                         = '/',
    KEY_KP_DIVIDE
    KEY_KP_ASTERISK
                         = '*',
110
NI KEY_KP_NUMLOCK
                         = 0x300f
    KEY_KP_ENTER
                         = 0x3010,
117
   KEY_TAB
                         = 0x4000,
114
                         = 0x4001,
    KEY_CAPSLOCK
                         = 0x4002,
    KEY_LSHIFT
                         = 0x4003,
   KEY_LCTRL
171
                         = 0x4004,
    KEY_LALT
177
   KEY_LWIN
                         = 0x4005,
175
    KEY_RSHIFT
                         = 0x4006
١٢٤
                         = 0x4007,
    KEY_RCTRL
170
                         = 0x4008,
    KEY_RALT
   KEY_RWIN
                         = 0x4009,
177
   KEY_INSERT
                         = 0x400a
171
    KEY_DELETE
                         = 0x400b
1 7 9
   KEY_HOME
                         = 0x400c
۱۳.
    KEY_END
                         = 0x400d
١٣١
YTY KEY_PAGEUP
                         = 0x400e
177 KEY_PAGEDOWN
                         = 0x400f
   KEY_SCROLLLOCK
                         = 0x4010,
١٣٤
                         = 0x4011,
۱۳۰ KEY_PAUSE
    KEY_UNKNOWN,
١٣٦
   KEY_NUMKEYCODES
1TA };
١٣٩
vs. extern bool keyboard_get_scroll_lock();
vsv extern bool keyboard_get_caps_lock();
ver extern bool keyboard_get_num_lock();
ver extern bool keyboard_get_alt();
\is extern bool keyboard_get_ctrl();
\so extern bool keyboard_get_shift();
ver extern void keyboard_ignore_resend();
vev extern bool keyboard_check_resend();
NEW extern bool keyboard_get_diagnostic_res();
new extern bool keyboard_get_bat_res();
vo. extern bool keyboard_self_test();
vev extern uint8_t keyboard_get_last_scan();
Nor extern KEY_CODE keyboard_get_last_key();
```

```
vor extern void keyboard_discard_last_key();
vot extern void keyboard_set_leds(bool nums,bool caps,bool scroll);
vot extern void keyboard_key_to_ascii(KEY_CODE k);
vot extern void keyboard_enable();
vot extern void keyboard_disable();
vot extern bool keyboard_is_disabled();
vot extern void keyboard_reset_system();
vot extern void keyboard_install(int);
vot extern void keyboard_install(int);
vot extern void keyboard_install(int);
```

Example A. Y: Keybaord Driver Implementation

```
void keyboard_install(int irq) {
   // Install interrupt handler (irq 1 uses interrupt 33)
    set_vector(irq, i386_keyboard_irq);
   // assume BAT test is good. If there is a problem, the IRQ handler
       where catch the error
    _keyboard_bat_res = true;
    _scancode = 0;
   // set lock keys and led lights
   _numlock = _scrolllock = _capslock = false;
   keyboard_set_leds (false, false, false);
۱۳
   // shift, ctrl, and alt keys
١٤
    _shift = _alt = _ctrl = false;
١٥
17 }
\4 // keyboard interrupt handler
void _cdecl i386_keyboard_irq () {
۲١
   _asm add esp, 12
۲۲
   _asm pushad
۲۳
    _asm cli
۲0
static bool _extended = false;
```

```
۲۷
    int code = 0;
۲۸
    // read scan code only if the keyboard controller output buffer is
       full (scan code is in it)
    if (keyboard_ctrl_read_status () & KEYBOARD_CTRL_STATS_MASK_OUT_BUF
       ) {
      // read the scan code
      code = keyboard_enc_read_buf ();
      // is this an extended code? If so, set it and return
      if (code == 0xE0 | code == 0xE1)
        _extended = true;
٣٨
      else {
٤.
        // either the second byte of an extended scan code or a single
٤١
           byte scan code
        _extended = false;
٤٢
٤٣
        // test if this is a break code (Original XT Scan Code Set
            specific)
        if (code & 0x80) { //test bit 7
٤٥
٤٦
          // covert the break code into its make code equivelant
٤٧
          code -= 0x80;
          // grab the key
          int key = _keyboard_scancode_std [code];
          // test if a special key has been released & set it
٥٤
          switch (key) {
            case KEY_LCTRL:
٥٦
            case KEY_RCTRL:
٥٧
              _ctrl = false;
٥٨
              break;
٥٩
            case KEY_LSHIFT:
            case KEY_RSHIFT:
٦٢
              _shift = false;
٦٣
```

```
break;
٦٤
٦٥
              case KEY_LALT:
              case KEY_RALT:
٦٧
                _alt = false;
۸۲
                break;
٦9
           }
٧.
         else {
           // this is a make code - set the scan code
٧٤
           _scancode = code;
٧٥
٧٦
           // grab the key
           int key = _keyboard_scancode_std [code];
           // test if user is holding down any special keys & set it
           switch (key) {
۸١
۸۲
              case KEY_LCTRL:
              case KEY_RCTRL:
                _ctrl = true;
               break;
٨٦
٨٧
              case KEY_LSHIFT:
\Lambda\Lambda
              case KEY_RSHIFT:
٨٩
                _shift = true;
               break;
٩١
٩٢
              case KEY_LALT:
٩٣
              case KEY_RALT:
9 £
٩٥
                _alt = true;
               break;
٩٧
              case KEY_CAPSLOCK:
٩٨
                _capslock = (_capslock) ? false : true;
99
                keyboard_set_leds (_numlock, _capslock, _scrolllock);
١..
               break;
١٠١
١٠٢
              case KEY_KP_NUMLOCK:
١٠٣
                _numlock = (_numlock) ? false : true;
١٠٤
```

```
keyboard_set_leds (_numlock, _capslock, _scrolllock);
                break;
             case KEY_SCROLLLOCK:
                _scrolllock = (_scrolllock) ? false : true;
                keyboard_set_leds (_numlock, _capslock, _scrolllock);
11.
                break;
111
117
۱۱۳
110
       // watch for errors
117
       switch (code) {
117
۱۱۸
         case KEYBOARD_ERR_BAT_FAILED:
           _keyboard_bat_res = false;
١٢.
           break;
177
         case KEYBOARD_ERR_DIAG_FAILED:
١٢٣
           _keyboard_diag_res = false;
۱۲٤
           break;
         case KEYBOARD_ERR_RESEND_CMD:
177
           _keyboard_resend_res = true;
۱۲۸
           break;
1 7 9
       }
     }
١٣١
١٣٢
     // tell hal we are done
۱۳۳
     int_done(0);
١٣٤
100
     // return from interrupt handler
     _asm sti
١٣٧
     _asm popad
۱۳۸
     _asm iretd
189
11. }
```

الخاتمة

وهكذا نصل الى نهاية المطاف لهذا البحث المتواضع والذي نرجو أن يكون إضافة ولو يسيرة للمكتبة العربية وللقارئ العربي في مجال برمجة أنظمة التشغيل. ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن ينفع بنا الإسلام والمسلمين وأن يعيننا على تعلم العلم وتبليغه انه ولي ذلك والقادر عليه. وأخيرا ما كان من حطأ فمن نفسي والشيطان وما كان من صواب فمن الله عز وجل.

وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

النتائج

التوصيات

حتى يصل البحث لمرحلة مناسبة فانه يجب الحديث عن عددا من الموضيع التي تم تحاهلها لسبب أو لآخر ، فبداية من الفصل الأول والذي يعتبر مقدمة عامة الى أنظمة التشغيل حيث يمكن أن تضاف له العديد من المعلومات عن الأنظمة الحالية وكذلك مزيدا من التوضيحات عن ماهية أنظمة التشغيل. أما الفصل الثاني فلم يتحدث سوى عن القشور في معمارية الحاسب حيث أنه يتطلب كتابا متكاملا لشرح كل حزئية ولكن تم الإيجاز والحديث عن المواضيع التي يكثر تناولها عند برمجة أنظمة التشغيل. وقبل الإنتقال الى الفصل الثالث يمكن كتابة فصل حديد عن لغة التجميع بحيث يشرح أساسيات اللغة مع مترجم NASM لانه المترجم المستخدم في عملية تجميع البرامج حيث أنه يحوي أوامر خاصة به يجب الوقوف عندها وتوضيحها بشكل جيد. أما الفصل الثالث والرابع فتم الحديث فيها عن محمل النظام الذي تم برمجته لتحميل نظام إقرأ ويمكن هنا الحديث عن أي من المحملات المفتوحة المصدر (مثل محمل GRUB والذي يعتبر من أشهر المحملات وأكثرهم استخداما) وكيفية تحميل نواة النظام مباشرة من خلالهم. والفصل الخامس تحدث عن النواة وطرق تصميمها بشكل مختصر ولم يتناول الاحتلاف بينهم وطرق برمجة كل منهم على حدة ويعتبر هذا الفصل مجالا كاملا للبحث فيه . أما الفصل السادس فهو مكتمل تقريبا ويمكن اضافة المزيد من العلومات ، بينما الفصل السابع لم يتحدث عن خوارزميات ادراة الذاكرة وتم تطبيق خوارزمية First Fit للبحث عن أماكن شاغرة في الذاكرة ويمكن تطبيق أي من الخوارزميات الشهيرة ، كذلك يمكن تطبيق القائمة المتصلة لمتابعة الأماكن الشاغرة في الذاكرة بدلا من استخدام Bit Map. أما الفصل الثامن فهو عن مشغلات الأجهزة لكن نظرا لضيق الوقت فقد تم الحديث عن متحكم لوحة المفاتيح وكيفية قراءة الأحرف المدخلة منه ، ويمكن في هذا الفصل اضافة العديد من مشغلات الأجهزة مثل مشغل القرص المرن والقرص الصلب ومشغل لكرت الشبكة وكرت الصوت والعديد من المشغلات الضرورية. أخيرا يمكن إضافة فصل للحديث عن أنظمة الملفات وكيفية برمجتهم مثل FAT12,FAT16,FAT32,EXT3,EXT4,...etc وفصل لبرمجة المجدول لدعم تعدد المهام.

ومن ناحية نظام إقرأ فانه بحاجة الى العديد من الإضافات والتحسينات:

- دعم واجهة POSIX.
- دعم لأنظمة الملفات FAT12,FAT16,FAT32,EXT3,EXT4,...etc.
 - دعم لتعدد المهام.
 - نقل (port) مترجم ++gcc,g+ وواجهة x11 الى نظام إ**قرأ**.

Bibliography

- [1] William Stallings, *Operating System: Internals and Design Principles*. Prentice Hall, 5th Edition, 2004.
- [Y] Andrew S. Tanenbaum, Albert S Woodhull, *Operating Systems Design and Implementation*. Prentice Hall, 3rd Edition, 2006.
- [*] Michael Tischer, Bruno Jennrich, *PC Intern: The Encyclopedia of System Programming*. Abacus Software, 6th Edition, 1996.
- [4] Hans-Peter Messmer, *The Indispensable PC Hardware Book*. Addison-Wesley Professional, 4th Edition, 2001.
- [°] Andrew S. Tanenbaum, *Structured Computer Organization*. Prentice Hall, 4th Edition, 1998.
- [7] Ytha Yu, Charles Marut, Asssembly Language Programming and Organization IBM PC. McGraw-Hill/Irwin, 1st Edition, 1992.
- [Y] Intel® Manuals, Intel® 64 and IA-32 Architectures Software Developer's Manuals. http://www.intel.com/products/processor/manuals/
- [^] OSDev: http://wiki.osdev.org
- [9] brokenthorn: http://brokenthorn.com
- [\cdot\cdot] Computer Sciense Student's Community in Sudan: http://sudancs.com
- [\\] Wikipedia: http://wikipedia.org

١. ترجمة وتشغيل البرامج

لتطوير نظام التشغيل يجب استخدام مجموعة من الادوات واللغات التي تساعد وتيسير عملية التطوير وفي هذا الفصل سيتم عرض هذه الأدوات وكيفية استخدامها.

اعداد مترجم فيجوال سي++ لبرمجة النواة.

- ۱.۱. نظام ویندوز
- ١.٢. نظام لينوكس

ب. شفرة نظام إقرأ

كود النظام