Distribuce se skutečnou hodnotou

Následující funkce generují konkrétní distribuce s reálnou hodnotou. Funkce parametry jsou pojmenovány podle odpovídajících proměnných v distribuci rovnice, jak se používá v běžné matematické praxi; většina těchto rovnic může lze nalézt v jakémkoli textu statistiky.

random.random()

Vrátí další náhodné číslo s plovoucí desetinnou čárkou v rozsahu 0.0 <= X < 1.0

random.uniform(a, b)

Vrátí náhodné číslo s plovoucí desetinnou čárkou N takové, že a <= N <= bpro a <= ba b <= N <= apro b < a. Koncová hodnota bmohou nebo nemusí být zahrnuty v rozsahu v závislosti na zaokrouhlení s plovoucí desetinnou čárkou v rovnici a + (b-a) * random().

random.triangular(low, high, mode)

Vrátí náhodné číslo s plovoucí desetinnou čárkou *N* takové, že low <= N <= higha se zadaným *režimem* mezi těmito hranicemi. Nízká _ a *vysoká* hranice výchozí nula a jedna. Argument *režim* má výchozí hodnotu uprostřed mezi hranicemi, což dává symetrické rozdělení.

random.betavariate(alpha, beta)

Beta distribuce. Podmínky na parametrech jsou alpha > 0a beta > 0. Vrácené hodnoty se pohybují mezi 0 a 1.

random.expovariate(lambd)

Exponenciální rozdělení. *lambd* je 1,0 děleno požadovaným znamenat. Mělo by být nenulové. (Parametr by se volal "lambda", ale to je v Pythonu vyhrazené slovo.) Vrácené hodnoty rozsah od 0 do kladného nekonečna, pokud *je lambd* kladné, a od záporné nekonečno na 0, pokud *je lambd* záporné.

random.gammavariate(alpha, beta)

Gamma distribuce. (Ne funkce gama!) Podmínky na parametry jsou alpha > 0a beta > 0.

random.gauss(mu=0.0, sigma=1.0)

Normální rozdělení, nazývané také Gaussovo rozdělení. *mu* je střední, a *sigma* je standardní odchylka.

random.lognormvariate(mu, sigma)

Log normální rozdělení. Pokud to vezmete přirozeným logaritmem rozdělení, dostanete normální rozdělení se středním *mu* a standardem odchylka *sigma* . *mu* může mít libovolnou hodnotu a *sigma* musí být větší než nula.

random.normalvariate(mu=0.0, sigma=1.0)

Normální distribuce. mu je průměr a sigma je standardní odchylka.

random.vonmisesvariate(mu, kappa)

mu je střední úhel, vyjádřený v radiánech mezi 0 a 2* pi a kappa je parametr koncentrace, který musí být větší nebo roven nule. Li kappa je rovna nule, toto rozdělení se redukuje na rovnoměrný náhodný úhel v rozsahu 0 až 2* pi.

random.paretovariate(alpha)

Paretova distribuce. alfa je parametr tvaru.

random.weibullvariate(alpha, beta)

Weibullova distribuce. alfa je parametr měřítka a beta je tvar parametr.

Funkce pro bajty

random.randbytes(n)

Vygenerujte n náhodných bajtů.

Funkce pro celá čísla

random.randrange(stop)

random.randrange(start, stop[, step])

Vrátí náhodně vybraný prvek z range(start, stop, step). Tohle je ekvivalentní choice(range(start, stop, step)), ale ve skutečnosti nestaví a objekt rozsahu. Vzor pozičního argumentu odpovídá vzoru <u>range()</u>.

random.randint(a, b)

Vrátí náhodné celé číslo N takové, že a <= N <= b. Alias pro randrange(a, b+1).

random.getrandbits(k)

Vrátí nezáporné celé číslo Pythonu s *k* náhodnými bity. Tato metoda je dodáván s generátorem MersenneTwister a některými dalšími generátory může ji také poskytovat jako volitelnou součást API. Když bude dostupný, <u>getrandbits()</u>umožňuje <u>randrange()</u>zvládnout libovolně velké rozsahy.

Funkce pro sekvence

random.choice(seq)

Vrátí náhodný prvek z neprázdné sekvence *seq* . Pokud *je seq* prázdné, zvyšuje <u>IndexError</u>. random.choices(population, weights=None, *, cum_weights=None, k=1)

Vrátí *k* seznam prvků o velikosti *vybraných z populace* s náhradou. Pokud *je populace* prázdná, zvyšuje se <u>IndexError</u>.

random.shuffle(x)

Zamíchejte sekvenci x na místě. Chcete-li zamíchat neměnnou sekvenci a Vrátí nový zamíchaný seznam, použijte sample(x, k=len(x))namísto.

random.sample(population, k, *, counts=None)

Vrátí *k* délce seznam jedinečných prvků vybraných z populace sekvence. Používá se pro náhodný odběr vzorků bez výměny.

Funkce účetnictví

random.seed(a=None, version=2)

Inicializujte generátor náhodných čísel. Pokud *se* vynechá a nebo None, použije se aktuální systémový *random.getstate()*

Vrátí objekt zachycující aktuální vnitřní stav generátoru. Tento objekt lze předat <u>setstate()</u>k obnovení stavu.

random.setstate(state)

stav by měl být získán z předchozí výzvy <u>getstate()</u>, a <u>setstate()</u>obnoví vnitřní stav generátoru do stavu, v jakém byl čas <u>getstate()</u>byl zavolán.

Alternativní generátor

class random.Random([seed])

Třída, která implementuje výchozí generátor pseudonáhodných čísel, který používá <u>random</u>modul. *class random.SystemRandom([seed])*

Třída, která používá <u>os.urandom()</u>funkce pro generování náhodných čísel ze zdrojů poskytovaných operačním systémem. Není k dispozici ve všech systémech. Nezávisí na stavu softwaru a sekvence nejsou reprodukovatelné. v souladu s tím a <u>seed()</u>metoda nemá žádný účinek a je ignorována. The <u>getstate()</u>a <u>setstate()</u>metody zvyšují <u>NotImplementedErrorpokud</u> je volán.