


大约




03 文件系统的可靠性



外存的组织方式

- 从系统的角度来看文件,从文件在物理介质上的 存放方式来研究文件——文件的物理结构
- 文件的物理结构直接与外存的组织方式有关。对于不同的外存组织方式,将形成不同的文件物理结构
 - ◆连续分配
 - ◆链表分配
 - **◆FAT分配**
 - ◆索引分配

- 文件存放在若干连续的物理块中
- 要求为每一个文件分配一组相邻接的盘块
 - ◆例如,第一个盘块的地址为b,则第二个盘块的地址为b+1,第三个盘块的地址为b+2,...



磁盘空间

0


16

目录							
文件名	起始地址	大小					
Hello.c	2	2					
z1.cc	9	5					
a.out	21	3					

- 文件存放在若干连续的物理块中
- 通常一个文件的盘块都位于一条磁道上,在进行 读/写时,不必移动磁头
- 优点:
 - ◆简单——目录项中只需存放第一块的地址和块数
 - ◆支持顺序存取和随机存取
 - ◆顺序存取速度快
 - ◆所需的磁盘寻道次数和寻道时间最少


■ 缺点:

- ◆必须事先知道文件的长度
- ◆不能灵活地删除和插入记录
- ◆文件不能动态增长
- ◆外部碎片问题



- ■在CD-ROM文件系统中广泛使用
 - ◆文件大小事先已知
 - ◆在使用中文件大小不再改变

- 一个文件的信息存放在若干不连续的磁盘块中,各块之间通过指针连接,前一个磁盘块指向下一个磁盘块
- 每个块的第1个字作为指向 下一块的指针,块的其余部 分存放数据
- 在目录项中,只要存放第一块的地址




■优点


- ◆充分利用磁盘空间,没有外碎片
- ◆顺序访问速度快
- ◆对插入、删除和修改记录都非常容易
- ◆能适应文件的动态增长, 无需事先知道文件的大小

■缺点

◆随机访问性能差

- 取出每个磁盘块的指针字,存放在内存中一个单独的表中——FAT(File Allocation Table,文件分配表)
- 全目录项中只需记录起始块号,其余的块可以从FAT表中获得





Hello.c: 2->5->10->25->19->4

目录						
文件名	起始地址					
Hello.c	2					


■优点


◆在链表分配的基础上,解决了随机访问性能的问题

■缺点

- ◆不能支持高效的直接存取,要对一个较大的文件进行存取,须在FAT中顺序地查找许多盘块号
- ◆ FAT占用内存较大,且一个文件占用的盘块号是随机地分布的,只有将整个FAT调入内存,才能保证在FAT中找到一个文件的所有盘块号

- 一个文件的信息存放在若干不连续的磁盘块中,系统为每个文件建立一个专用数据结构——i节点(索引节点),并将这些块的块号存放在一个i节点中
- 一个i节点就是磁盘块地址数组, 其中第n个条目指向文件的第n块
- 当一个文件包含的磁盘块数超出i 节点所能容纳的数目时,最后一个 项不是指向数据块,而是指向包含 附加磁盘地址的磁盘块





目录							
文件名	i节点地址						
Hello.c	20						

■优点

- ◆即能顺序存取,又能随机存取
- ◆满足了文件动态增长、插入删除的要求
- ◆能充分利用外存空间

融点:

- ◆较多的寻道次数和寻道时间
- ◆索引表本身带来了系统开销



磁盘空间管理

- ■空闲表法
- 为每个文件分配一块连续的存储空间
- 系统为外存上的所有空闲区建立一张空闲表
 - ◆每个空闲区对应于一个空闲表项
 - ◆表项序号
 - ◆该空闲区的第一个盘块号
 - ◆该区的空闲盘块数
- 将所有空闲区按其起始盘块号递增的次序排列, 形成空闲盘块表

■空闲盘块表

序号	第一空闲盘块号	空闲盘块数
海安电1	2	4
2	9	3
3	15	5
4	-	

- 存储空间的分配与回收
- 与内存的分区(动态)分配类似
- ■分配空闲盘块时,先顺序地检索空闲表的各表项, 找到一个大小满足要求的空闲区,再将该盘区分 配给用户(进程),同时修改空闲表
 - ◆首次适应算法
 - ◆最佳适应算法

空闲盘块链

- ◆将磁盘上的所有空闲空间以盘块为单位组成一条链, 其中的每一个盘块都有指向后继盘块的指针
- 空闲盘区链
 - ◆将磁盘上的所有空闲盘区(每个盘区可包含若干个盘块) 组成一条链
 - ◆在每个盘区上除含有用于指示下一个空闲盘区的指针外,还应有能指明本盘区大小(盘块数)的信息

空闲块位示图

- ◆利用二进制的一位来表示磁盘中一个盘块的使用情况
- ◆当其值为"0"时,表示对应的盘块空闲
- ◆为"1"时,表示已分配
- ◆磁盘上的所有盘块都有一个二进制位与之对应
- ◆由所有盘块所对应的位构成的集合,称为位示图

空闲块位示图

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0
2	0	0	0	1	1	1	1	1	-1	0	0	0	0	1	1	1
3	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
4																
16																



文件系统的可靠性


- 可靠性——系统抵抗和预防各种物理性破坏和人 为性破坏的能力
- 比起计算机的损坏,文件系统破坏的损失要大得多

- 文件备份主要是为了解决两个问题:
 - ◆从意外的灾难中恢复
 - ◆从错误的操作中恢复
- 文件备份通常是将磁盘文件转储到另一个磁盘上保存。转储有两种方案:
 - ◆物理转储
 - ◆逻辑转储

- 从磁盘的第0块开始,将全部的磁盘块按顺序输出到另一个磁盘上
- ■优点: 简单
- ■缺点:不能跳过选定的目录、不能实现增量转储、 不能恢复单个的文件
- 增量转储: 周期性地做全面备份,而每次只对最近更改的数据做备份

- 从一个或几个指定的目录开始,递归地转储自给 定基准日期后有所更改的全部文件和目录
- 优点: 很容易满足恢复特定文件或目录的请求
- ■缺点: 实现复杂

■被阴影覆盖的项目代表自基准日期以来修改过, 因此需要转储,无阴影的不需要转储



- ■需要转储通向修改过的文件或目录上的所有目录 (即使其本身未修改过)
 - ◆方便将这些转储的文件和目录恢复到另一台计算机上
 - ◆可以对单个文件进行增量恢复


文件系统的一致性

- 文件的修改操作:读取磁盘块,修改,写回磁盘
- 如果修改过的磁盘块全部写回之前系统崩溃,则 文件系统可能处于不一致状态
- 文件系统一致性检查
 - ◆块的一致性检查
 - ◆文件的一致性检查


块的一致性检查

- 构造两张表,每张表中为每个块设立一个计数器。第一个表中的计数器跟踪该块在文件中出现的次数;第二个表中的计数器跟踪该块在空闲表中出现的次数
- 一两张表每个块对应的计数初值为0
- 检验程序首先读取全部i节点,得到相应文件使用的块的块号。每当读到一个块时,第一个表中的计数值增1;然后检验程序检查空闲表,找到全部未使用的块,并使第二个表中对应的计数值增1


一致的情况



- 块丢失的情况
 - ◆不会造成大的损害,但是浪费磁盘空间
 - ◆解决方法: 加到空闲表中



- 空闲表中有重复块的情况
 - ◆解决方法: 重建空闲表




重复数据块的情况

◆解决方法:分配一个空闲块,将块5的内容复制到其中,并将该块插入到一个文件中。这样虽然可以保证文件系统的一致性,但是错误并未消除,因此应该报告这一错误

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415
1 1 0 1 0 2 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 Blocks in use
0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 Free blocks

大约



03 文件系统的可靠性