Работа с сетевыми интерфейсами в Linux

Цель работы: получить практические навыки по конфигурированию сетевых интерфейсов Ethernet в операционной системе Linux, освоить утилиты командной строки, предназначенными для настройки сети.

Требования: для выполнения работы необходимы базовые навыки работы с командной строкой Linux и установленная виртуальная машина Linux, или Linux на реальном хосте с доступом в сеть. Описание конфигурационных файлов и работы пакетного менеджера дается для Linux Centos 7. Скачать виртуальную машину для среды Virtual Box можно по адресу: https://yadi.sk/d/PM_qnSdXSFwoXA. Пароль root – jango123#

Краткие теоретические сведения

Linux — UNIX-подобная, многозадачная операционная система. Основным для нее является текстовый интерфейс, хотя для Linux разработаны (или портированы) графические оболочки, такие как KDE или Gnome.

Обычно в Linux запускаются несколько консолей, переключаться между которыми можно по кнопкам Alt + F1 для перовой консоли, Alt + F2 для второй и т. д.

Краткую справку по каждой команде можно получить с помощью команды man, краткую с помощью ключа —h (--help). Например: man ifconfig. Также полезными для получения справки могут оказаться команды apropos и whatis.

Если утилиты окажутся недоступны, то их можно установить через менеджера пакетов. Например, так: yum install net-tools (устанавливает naker net-tools, содержащий утилиту ifconfig).

Чтобы узнать, к какому пакету относится та или иная утилита можно воспользоваться командой:

yum whatprovides имя_утилиты.

Консольные утилиты позволяют настраивать параметры работы сетевого интерфейса (сетевого адаптера) и протокол IP для работы через адаптер.

Для сетевого адаптера могут задаваться МАС адрес, скорость работы, режим автосогласования канальной скорости и т.п.

Основными параметрами настройки IPv4 на сетевых интерфейсах являются:

- ІР-адрес
- Маска подсети
- **Gateway** (шлюз по умолчанию)
- Адрес DNS-сервера

IP-адрес (сокращение от англ. *Internet Protocol Address*) — уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, построенной по протоколу IP. Имеет длину 4 байта.

В терминологии сетей TCP/IP **маской подсети** или **маской сети** называется битовая маска, определяющая, какая часть IP-адреса узла сети относится к адресу сети, а какая — к адресу самого узла в этой сети.

Шлюз по умолчанию (*Default gateway*) — адрес маршрутизатора, на который отправляется трафик, отправленный во внешние сети.

Адрес DNS сервера (*Domain Name System* — система доменных имён) — IP адрес хоста, на котором работает сервер DNS, предназначенный для определения IP адреса целевого хоста по известному доменному имени.

Все эти параметры можно настраивать вручную или получать с специального DHCP сервра. **DHCP** (*Dynamic Host Configuration Protocol* — протокол динамической конфигурации узла) — это сетевой протокол, позволяющий компьютерам автоматически получать IP-адрес и другие параметры, необходимые для работы в сети TCP/IP.

Настроить сетевую карту позволяет утилита ethtool.

Традиционными средствами настройки протокола IP в среде Linux являются утилиты:

- ifconfig отображение настроек и конфигурирование сети,
- route управление таблицей маршрутизации (и, соответственно, настройками шлюза по умолчанию).
- настройки DNS хранятся в текстовом файле /etc/resolv.conf
- dhclient утилита управления DHCP-клиентом.

Так же в Linux существуют конфигурационные файлы сетевых интерфейсов, которые используются сетевой службой для их конфигурирования при запуске.

В семействе Linux RedHat эти файлы называются ifcfg-X (где X имя стевого интерфейса) и располагаются в каталоге /etc/sysconfig/network-scripts/. Конфигурационные файлы применяются при запуске службы сети.

Перезапустить службу сети можно по команде systemctl restart network.

Современным средствами конфигурирования сетевого интерфейса является утилита ір. Утилита ір объединяет в себе возможности традиционных утилит ifconfig, arp, route. Она поставляется во всех дистрибутивах.

Порядок выполнения работы

Часть 1. Настройка устройства – сетевого адаптера.

- 1. Запустите систему, авторизуйтесь с правами root.
- 2. С помощью утилит ір или ifconfig выведите список всех имеющихся в системе сетевых адаптеров. Выясните имя интерфейса вашего сетевого адаптера.
- 3. Проверьте доступность утилиты ethtool, при ее отсутствии установите необходимый пакет.
- 4. Познакомитесь с основными ключами утилиты.
- 5. Выясните, какие версии Ethernet поддерживаются сетевой картой. На какой канальной скорости и в каком режиме Duplex работает сетевая карта.

Примечание: Duplex — режим работы сетевого адаптера с точки зрения возможности одновременной передачи и прима кадров. Существует два режима: Full-duplex — одновременные передача и прием и Half-duplex, когда в один момент времени или прием или передача.

- 6. Выясните версию драйвера сетевой карты. Определите, поддерживается ли тестирование и сбор статистики.
- 7. Если поддерживается тестирование, проведите тестирование устройства.
- 8. Осуществите сбор статистики с сетевого устройства. Определите количество полученных и отправленных кадров, количество полученных и отправленных байт. Вычислите средние размеры исходящего и входящего кадра.
- 9. Установите для вашего сетевого адаптера следующие параметры: скорость 100 Мб\с, режим дуплекса Half, автосогласование режимов (autoneg) включено.

Примечание: некоторые параметры могут не меняться из-за особенностей драйвера или эмуляции драйвера в среде виртуализации. Если команда выполнилась без ошибок, то считайте пункт выполненным.

Часть 2. Изменение аппаратного адреса

- 1. Большинство драйверов устройств поддерживают смену МАС адреса.
- 2. Выясните текущий MAC адрес вашего интерфейса с помощью утилит ifconfig или команды ip.
- 3. Смените MAC адрес устройства на 00:00:01:01:AA:AA. С помощью утилит ifconfig или команды ip убедитесь, что адрес изменен.
- 4. С помощью утилиты ethtool определите MAC адрес (ключ -P). Подумайте, почему адреса отличаются?

Часть 3. Изменение параметров IP

- 1. С помощью утилиты ір выясните текущий адрес на сетевом интерфейсе.
- 2. Если у вас есть доступ к физической консоли установите следующие параметры адреса или с помощью утилиты ір или пары ifconfig и route:

- а. ір 192.168.100.100 (в качестве единственного адреса на интерфейсе)
- b. mask 255.255.255.0
- c. gate: 192.168.100.101
- 3. Установите адрес DNS = 8.8.8.8 отредактировав файл /etc/resolv.conf.

Примечание: скорее всего доступ во внешнюю сеть пропадет, так как параметры не будут советовать необходимым.

- 4. Перезапустите службу сети. Проверьте параметры адреса и DNS сервера. Они оказались сброшены в исходное состояние. Подумайте почему.
- 5. С помощью утилиты dhclient получите настройки автоматически.

Примечание: адрес коре если вашему компьютеру не будет доступен dhcp сервер, то работа утилиты dhcient не приведет к назначению адреса

Часть 4. Установка постоянных параметров IP

- 1. Отредактируйте файл с конфигурации сетевого адаптера, установив параметры из Части 3 п2-3.
- 2. Перезапустите службу сети. Проверьте параметры адреса и DNS сервера.

Примечание: по умолчанию настройки сети контролирует NetworkManager — специальная служба в Linux, упрощающая работу с сетью. Параллельно с ней работает служба network. Параметры NetworkManager можно менять через утилиту nmcli (что выходит за рамки этой практической работы), но, чтобы NetworkManager не вмешивался в конфигурирование адаптера можно или остановить эту службу, или в файле конфигурации адапетра указать ключ NM_CONTROLLED=по. Но лучше будет свериться с документацией вашего дистрибутива Linux.

Часть 5. Подготовка к тесту

Для прохождения теста по этой практической работе вам будет необходимо продемонстрировать знание назначения утилит ethtool, ip, ifconfig и тех их ключей, которые были использованы в этой практической работе. Поэтому перед прохождением теста просмотрите использованные вами команды. Сделать это можно с помощью команды history.