# 性能测量

刘通宇,郭健美 2023年秋

### 引入: 性能工程基本工作流



• 可靠的性能测量是进行准确性能分析的基础,也是评估性能优化效果的关键

#### 大纲

• 关键问题:如何对软件系统进行可靠的性能测量?

#### 测量方法

- 外部测量
- 内部 (插桩) 测量
- 仿真测量

#### 数据收集策略

- 计数型
- 采样型
- 追踪型

#### 性能可变性

• 系统静默

\* 其他: 测量开销, 测量误差

#### 大纲

• 关键问题:如何对软件系统进行可靠的性能测量?

#### 测量方法

- 外部测量
- 内部 (插桩) 测量
- 仿真测量

#### 数据收集策略

- 计数型
- 采样型
- 追踪型

#### 件能可变性

• 系统静默

# 测量方法

- 待测程序:判断指定区间素数个数
- 编译与运行

```
$ gcc -o count_prime count_prime.c
$ ./count prime 1 20000000
Found 1270607 prime(s) in interval
[1, 20000000].
```

在待测机器上,程序运行时间约为 10 s

**50 L E** 系统优化实验室 华东师范大学

代码: count\_prime.c

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int is prime(int n) {
    if (n <= 1) return 0;
    if (n <= 3) return 1;
    if (n \% 2 == 0 || n \% 3 == 0) return 0;
    int i = 5;
    while (i * i <= n) {
        if (n % i == 0) return 0;
        i++;
    return 1;
int count prime(int start, int end) {
    int num, count = 0;
    for (num = start; num <= end; num++)</pre>
        if (is prime(num) == 1) count++;
    return count;
int main(int argc, char *argv[]) {
    if (argc != 3) printf("This program should be called with 2 arguments.\n");
    else {
        int start = atoi(argv[1]);
        int end = atoi(argv[2]);
        int count = count prime(start, end);
        printf("Found %d prime(s) in interval [%d, %d].\n", count, start, end);
```

### 外部测量

- **外部测量** (external measurement) 是通过外部工具或系统级别的方法来测量程序的性能,通常<u>不需要修改程序代码</u>。
- 常用工具 (Linux系统):
  - time (/usr/bin/time)
  - Linux perf
  - Intel EMON
  - ...

### 案例: 外部测量

```
$ time ./count_prime 1 2000000
```

Found 1270607 prime(s) in interval [1, 20000000].

real 0m10.509s

user 0m10.505s

sys 0m0.004s

- ◆ 真实时间 (real time) : 也称挂钟时间 (wall clock time) , 指程序开始到结束真实世界经过的时间
- ◆ CPU时间 (CPU time) : 指程序占用
   CPU进行运算的时间:

根据CPU的状态,还以细分为:

- □ 用户态时间
- □ 内核态时间

• 思考: real 一定等于 user + sys 吗? user + sys 会不会大于 real?

### 内部 (插桩) 测量

- 内部测量 (internal measurement) ,或叫插桩 (instrumentation) ,是通过修改程序的源代码或二进制文件,在程序中插入时间测量代码或性能分析工具来测量程序的性能。
- 适用范围:只对程序某一部分的性能感兴趣,而非整个程序。

#### 间隔计时器 (interval timer)

- 在需测量程序代码段的开始和 结尾各插入一个计时器(插桩 点, instrumentation point),用 两次计时的间隔来表示所测量 程序的运行时间。
- 例: 只关心 count\_prime()函数的运行时间

代码: count\_prime\_gettime.c

```
#include <stdio.h>
                                        函数 clock gettime()
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
                                                的静态库
int main(int argc, char *argv[])
   if (argc != 3)
       printf("This program should be called with 2 arguments.\n");
   else
                                         clock gettime() 返回的结构体
                                        struct timespec
       int start = atoi(argv[1]);
                                          long tv sec; /* seconds */
       int end = atoi(argv[2]);
                                          long tv nsec; /* nanoseconds */
       struct timespec t start, t end;
       clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, &t_start);
                                                           被测代码
       int count = count prime(start, end);
       clock gettime(CLOCK MONOTONIC, &t end);
       printf("Found %d prime(s) in interval [%d, %d].\n", count, start, end);
       double t diff = (t end.tv sec - t start.tv sec)
                     + 1e-9 * (t end.tv nsec - t start.tv nsec);
       printf("time: %.91f\n", t_diff);
```

运行结果

time: 10.491397467

#### 计时器的选择

① clock\_gettime(CLOCK\_MONO TONIC, ...)

```
#include <time.h>
...
struct timespec t_start, t_end;
clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, &t_start);
// code to be measured
clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, &t_end);
```

```
clock_gettime() 返回的结构体
struct timespec {
  long tv_sec; /* seconds */
  long tv_nsec; /* nanoseconds */
}
```

#### 运行结果

time: 10.491397467

**5 1 1** 系统优化实验室 华东师范大学

② gettimeofday()

```
#include <sys/time.h>
...
struct timeval t_start, t_end;
gettimeofday(&t_start, NULL);
// code to be measured
gettimeofday(&t_end, NULL);
```

```
gettimeofday() 返回的结构体
struct timeval {
  long tv_sec; /* seconds */
  long tv_usec; /* microsecond */
}
```

time: 10.493744

③ rdtsc 机器指令

```
unsigned long long t_start, t_end;

t_start = rdtsc();
// code to be measured
t_end = rdtsc();
```

将 TSC 的计数值依据处理器基准频率 转换为时间

```
double const BASE_FREQ = 2900000000;

double t_diff = (t_end - t_start) /
BASE_FREQ;
printf("time: %.9lf\n", t_diff);
```

time: 10.224389530

### 计时器的选择

Don't Use Lousy Timers!

- 推荐使用 ① clock\_gettime(CLOCK\_MONOTONIC, ...)
  - 时钟类型 CLOCK\_MONOTONIC 表示该时钟是从系统启动开始计时,计数值单调不变(不会回退)
  - 能获得 ns 级别的时间戳
- 不推荐使用 ② gettimeofday() 或 ③ rdtsc
  - gettimeofday() 使用的时钟类型是 CLOCK\_REALTIME, 会随着时区改变而改变, 并且用户可以手动修改
  - gettimeofday() 只能获得 µs 级别的时间戳
  - TSC 计数器的值在处理器不同核心上计数值是不同的
  - TSC 计数差值到真实时间的换算有时并不容易
  - TSC 是硬件计数器,可能会溢出


### 仿真测量

- **仿真测量** (simulation measurement) 是使用计算机模型或仿真工具来模拟程序、系统或硬件在不同条件下的行为,以评估其性能和稳定性等行为。
- 与实际运行程序不同,仿真测量是在虚拟环境中进行的,通过模拟真实世界的情况来预测程序性能或评估系统的行为。
- 常用工具: Valgrind

# 仿真测量

Valgrind: 用于软件内存泄漏检测、性能分析的一套工具

本质:使用即时编译 (Just-In-Time, JIT) 技术的虚拟机



#### 案例: 仿真测量

```
$ valgrind --tool=cachegrind --time-stamp=yes ./count_prime 1 20000000
==00:00:00:00.000 48807== Cachegrind, a cache and branch-prediction profiler
==00:00:00:00.000 48807== Copyright (C) 2002-2017, and GNU GPL'd, by Nicholas Nethercote et al.
==00:00:00:00.000 48807== Using Valgrind-3.18.1 and LibVEX; rerun with -h for copyright info
==00:00:00:00.000 48807== Command: ./prime 1 20000000
==00:00:00:00.000 48807== --00:00:00:00.000 48807-- warning: L3 cache found, using its data for the LL simulation.
Found 1270607 prime(s) in interval [1, 20000000].
==00:00:02:16.859 48807==
==00:00:02:16.861 48807== I refs:
                                    51,696,993,359
==00:00:02:16.861 48807== I1 misses:
                                            1,340
==00:00:02:16.861 48807== LLi misses:
                                           1,317
==00:00:02:16.861 48807== I1 miss rate: 0.00%
==00:00:02:16.861 48807== LLi miss rate: 0.00%
==00:00:02:16.861 48807==
==00:00:02:16.861 48807== D refs: 23,456,869,742 (23,390,189,673 rd + 66,680,069 wr)
==00:00:02:16.861 48807== D1 misses:
                                           2,164 ( 1,539 rd +
                                                                            625 wr)
==00:00:02:16.861 48807== LLd misses: 1,910 ( 1,322 rd +
                                                                            588 wr)
==00:00:02:16.861 48807== D1 miss rate: 0.0% ( 0.0% +
                                                                            0.0%)
==00:00:02:16.861 48807== LLd miss rate:
                                             0.0% (
                                                            0.0% +
                                                                            0.0% )
==00:00:02:16.861 48807==
                                           3,504 ( 2,879 rd +
==00:00:02:16.861 48807== LL refs:
                                                                            625 wr)
==00:00:02:16.861 48807== LL misses:
                                           3,227 (
                                                     2,639 rd +
                                                                            588 wr)
==00:00:02:16.861 48807== LL miss rate:
                                             0.0% (
                                                            0.0%
                                                                            0.0%)
```

#### 大纲

• 关键问题:如何对软件系统进行可靠的性能测量?

#### 测量方法

- 外部测量
- 内部(插桩)测量
- 仿真测量

#### 数据收集策略

- 计数型
- 采样型
- 追踪型


以外部测量为例

#### 生能可变性

• 系统静默

### 计数型


- · 计数 (counting) 型策略是用计数器 (counter) 对特定事件发生的绝对次数进行收集。
- 计数器
  - 软件计数器: 操作系统内核或用户进程在内存中维护的变量
  - 硬件计数器: 计算机硬件内真实存在的寄存器



### 计数型

- 计数器并非只能监控时钟周期, 还能监测其他性能事件
  - 软件计数器
    - 缺页中断
    - 进程上下文切换
    - 处理器迁移次数 等
  - 硬件计数器
    - 指令退役
    - 缓存 (L1/L2/L3) 未命中
    - TLB 未命中等

#### 性能监测单元 (Performance Monitoring Unit, PMU) Intel CascadeLake Processor



专用性能计数器 + 通用性能计数器

#### 案例: 计数型

工具: Linux perf, 使用 stat 选项对待测程序以计数方式收集性能数据


• 目标:评估指令流水线效率

• 指标: IPC (每时钟周期平均退役指令数量)

- 测量事件:
  - 时钟周期 (cycles)
  - 退役指令 (instructions)

# 采样型

- **采样** (sampling) 型策略是在程序运行过程中,对系统<u>有规律地</u>进行采样,采样时刻将收集系统的状态信息形成若干样本,最终形成性能数据的统计信息。
- •特点:开销可控
- 采样策略:



### 案例: 采样型

工具: Linux perf, 使用 record 选项对待测程序以采样方式收集性能数据

含义:当 cpu-clock 事件(操作系统内核维护的统计CPU时间的事件,单位为ns)发生一定次数时触发采样,其次数会使得采样频率<u>尽可能地接近 99 Hz</u>

```
$ perf record -F 99 -e cpu-clock ./count_prime 1 20000000
Found 1270607 prime(s) in interval [1, 20000000].
[ perf record: Woken up 1 times to write data ]
[ perf record: Captured and wrote 0.058 MB perf.data (1041 samples) ]
```

生成名为 perf.data 的二进制文件

使用 report 选项解析样本

\$ perf report

```
Samples: 1K of event 'cpu-clock', Event count (approx.): 10515151410

Overhead Command Shared Object Symbol

99.52% prime prime [.] is_prime

0.48% prime prime [.] count_prime
```

**1) 热点 (hotspot)** 函数

### 追踪型

• **追踪** (tracing) 型策略记录了程序的执行过程中的每个事件和函数调用,提供了详细的时间序列信息。

#### 特点:

- 事件驱动,需要记录特定事件发生的时间以及其他用户关心的状态信息(计数型仅需要更新计数器)
- 如果事件发生较为频繁,追踪将造成显著开销

#### 工具:

- Linux perf (probe 选项)
- strace
- bpftrace



#### 案例:追踪型

工具: strace, 跟踪程序运行时系统调用的工具

• 特定事件: Linux内核系统调用

• 记录信息: 系统调用发生的时间, 系统调用名与参数, 返回值

#### 大纲

• 关键问题:如何对软件系统进行可靠的性能测量?

#### 测量方法

- 外部测量
- 内部 (插桩) 测量
- 仿真测量

#### 数据收集策略

- 计数型
- 采样型
- 追踪型

#### 性能可变性


• 系统静默

### 性能可变性

- ·可变性 (variability) 是计算机系统性能不可回避的一个特性。
- 在性能测量中,可变性具体表现在多次性能测量的结果存在波动。

# 案例: 性能可变性

- 启动 16 个工作进程,并行统计区间内素数个数
- 令程序运行 100 次,每一次的运行时间大约为 1 s



□ 思考: 性能可变性的根源?

**SOL** 系统优化实验室 华东师范大学

### 性能可变性

- 性能可变性的来源:
  - 软件层面:
    - 后台任务
    - 中断
    - 进程/线程运行时调度
    - CPU或内存绑定
    - 多租户 (multitenancy)
    - 代码或数据对齐等
  - 硬件层面:
    - 超线程 (HyperThreading, HT)
    - 动态电压和频率调节 (Dynamic Voltage and Frequency Scaling, DVFS)
    - 睿频 (Turbo Boost)
    - 网络流量等

□ 思考:如何控制性能可变性?

### 性能可变性 — 系统静默

- 性能可变性的来源:
  - 软件层面:
    - 后台任务
    - 中断
    - 进程/线程运行时调度
    - CPU或内存绑定
    - 多租户 (multitenancy)
    - 代码或数据对齐等
  - 硬件层面:
    - 超线程 (HyperThreading, HT)
    - 动态电压和频率调节 (Dynamic Voltage and Frequency Scaling, DVFS)
    - 睿频 (Turbo Boost)
    - 网络流量等

□ 思考:如何控制性能可变性?


- 系统静默 (quiescing):
  - 软件层面:
    - 关闭后台任务
    - 绑定工作进程/线程 (taskset或 numactl) 等
  - 硬件层面:
    - 关闭HT / DVFS / Turbo Boost 等


# 案例: 控制性能可变性

• 软件层面:将工作线程绑定到固定的处理器上

• 硬件层面: 关闭超线程与睿频

Distribution of Execution Times for 100 Runs (Parallel, Bind to Core, HT / Turbo Boost Off)





### 本课小结

- a) 可靠的性能测量是性能工程的基础,需要结合具体的性能测量需求,包括测量开销、测量精度、需要测量的性能数据等,选择合适的测量方法与性能数据收集方法。
- b) 性能测量需要考虑到性能可变性,事实上我们几乎不可能保证得到完全稳定的性能测量结果,但是我们可以明确性能可变性的主要来源,并尽可能地控制它们。
- c) 要特别关注性能数据的质量,并且正确、科学地报告性能数据,这一点需要牢记于心。

# Q&A

刘通宇 tyliu@stu.ecnu.edu.cn




#### 补充课件


- 真实时间与CPU时间的补充案例
- x86架构下 rdtsc 机器指令与嵌入汇编
- perf report 的 "Annotate" 功能
- 性能可变性案例中并行程序的实现

# 真实时间与CPU时间

例1: 单处理器, 多任务系统, 单线程程序



例2: 多处理器,并行程序



# 真实时间与CPU时间

"判断指定区间素数个数"程序

#### 串行版本

SYS

```
$ time ./count_prime 1 20000000
Found 1270607 prime(s) in interval [1, 20000000].
real     0m10.509s
user     0m10.505s
```

#### 并行版本 (启动 8 个工作进程)

0m0.156s

\* 稍后给出并行版本程序的实现

• 对于并行程序,<u>该程序消耗的处理器时间则相当于所有进程(线程)占用CPU进行运算</u> 的时间之和。

SYS

**SOLE** 系统优化实验室 华东师范大学

0m0.004s

#### rdtsc 机器指令

- x86 架构的处理器支持时间戳计数器 (Time-Stamp Counter, TSC)
  - 64位硬件计数器 (寄存器), 可通过 rdtsc 机器指令在用户态直接读取计数值
  - 从系统启动开始,以处理器基准频率计数


例: Model name: Intel(R) Xeon(R) Gold 6326 CPU @ 2.90GHz ← 基准频率

使用嵌入汇编的方式在C语言代码中直接调用机器指令

```
static __inline__ unsigned long long rdtsc(void) {
    unsigned hi, lo;
    __asm__ _volatile__ ("rdtsc": "=a"(lo), "=d"(hi));
    return ( ((unsigned long long)lo) | (((unsigned long long)hi) << 32) );
}
```


### 案例: 采样型

使用 perf report 的 "Annotate" 功能观察落在该函数内部的样本分布情况,即能够看到采样发生时刻系统正在执行哪一条指令。



### 案例: 性能可变性

- MPI (Message Passing Interface) 是一种进程间通信的编程接口,常用于并行计算领域
- 将"统计区间素数个数"的代码改写成并行程序



```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
                                                                                if (my rank == comm sz - 1)
#include <mpi.h>
                                                                                    local count = count prime(local start 1, local end 2);
                                                                                else {
                                                                                    local count = count prime(local start 1, local end 1)
int main(int argc, char *argv[])
                                                                                                + count_prime(local_start_2, local_end_2);
   if (argc != 3) printf("This program should be called with 2
arguments.\n");
                                                                                if (my rank != 0)
   else {
                                                                                    MPI Send(&local count, 1, MPI INT, 0, 0, MPI COMM WORLD);
        int my_rank, comm_sz, block_size, local_start_1, local_end_1,
                                                                                else {
            local start 2, local end 2, local count, source,
                                                                                    total count = local count;
total_count;
                                                                                    for (source = 1; source < comm sz; source++) {</pre>
                                                                                        MPI Recv(&local count, 1, MPI INT, source, 0,
        int start = atoi(argv[1]);
                                                                        MPI COMM WORLD,
        int end = atoi(argv[2]);
                                                                                                 MPI STATUS IGNORE);
                                                                                        total count += local count;
       MPI Init(NULL, NULL);
                                                                                    printf("Found %d prime(s) in interval [%d, %d].\n",
       MPI Comm rank(MPI COMM WORLD, &my rank);
       MPI Comm size(MPI COMM WORLD, &comm sz);
                                                                        total count, start, end);
        block size = (end - start) / (comm sz * 2);
                                                                                MPI Finalize();
        local start 1 = start + block size * my rank;
                                                                            return 0;
        local end 1 = local start 1 + block size - 1;
        local end 2 = end - block size * my rank;
        local start 2 = local end 2 - block size + 1;
                                                                                          工作进程数量
```

#### 编译

\$ mpicc -o count\_prime\_parallel count\_prime\_parallel.c

**SOL** 系统优化实验室 华东师范大学

运行

\$ mpirun -np <n> ./count\_prime\_parallel <start> <end>