## Министерство науки и высшего образования Российской Федерации



# Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

# «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана

(национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления» КАФЕДРА «Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии»

## ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №1 часть 2

По курсу: "Операционные системы"

Студент		Сукочева Алис		
Группа		ИУ7-53Б		
Название пред	приятия	МГТУ им. Н. Э. Баумана, каф.	ИУ7	
Тема	Функции таймера в защищенном режиме в ОС Unix и Windows			
Студент:			_	Сукочева А.
		подпись, дал	га	Фамилия, И.О.
Преподаватель:	:			Рязанова Н.Ю.
		полиись пал	га	Фамилия И О

# Функции обработчика прерывания от системного таймера в защищенном режиме в Unix

### а) по тику

- инкрементирует счетчик тиков аппаратного таймера;
- инкрементирует часы и другие таймеры системы;
- декрементирует счетчик времени до отправления на выполнение отложенного вызова;
- инкрементирует счетчик использования процессора текущим процессом;
- декременирует квант текущего потока.

### б) по главному тику

- регистрирует отложенные вызовы (см. рисунок 0.1) функций, относящиеся к работе планировщика;
- регистрирует отложенный вызова (см. рисунок 0.1) процедуры wakeup, которая перемещает дескрипторы процессов из очереди «спящих» в очередь «готовых к выполнению»;
- декрементирует счетчик времени, оставшегося до отправления одного из сигналов:

SIGALARM - сигнал, посылаемый процессу по истечении времени;

SIGPROF - сигнал, посылаемый процессу по истечении времени заданном в таймере профилирования;

SIGVTALARM - сигнал, посылаемый процессу по истечении времени, заданного в «виртуальном» таймере.

#### в) по кванту

— посылает текущему процессу сигнала SIGXCPU, если он израсходовал выделенный ему квант процессорного времени.

ни. Например, в системе SVR4 любая подсистема ядра может зарегистрировать отложенный вызов следующим образом:

```
int to_ID = timeout (void (*fn)(), caddr_t arg, long delta);
```

где fn() — функция ядра, которую необходимо запустить, arg — аргумент, который следует передать fn(). delta — временной интервал, через который эта функция должна быть вызвана, выраженный в тиках процессора. Ядро выполняет функцию, определенную в отложенном вызове, в системном контексте. Следовательно, такая функция не должна переходить в режим ожидания или осуществлять доступ к контексту процесса. Возвращаемое значение to\_ID может быть использовано для отмены выполнения отложенного вызова:

Рисунок 0.1 — Регистрация отложенных вызовов в SVR4.

# Функции обработчика прерывания от системного таймера в защищенном режиме в Windows

- а) по тику
  - инкрементирует счётчик системного времени;
  - декрементирует остаток кванта текущего потока;
  - декрементирует счетчик отложенных задач;
  - ставит в очередь DPC объект диспетчера настройки баланса (этот диспетчер активизируется каждую секунду для возможной инициации событий, связанных с планированием и управлением памятью).
- б) по главному тику
  - Возвращает задействованный в системе объект "событие", который ожидает диспетчер настройки баланса.
- в) по кванту
  - инициализирует диспетчеризацию потоков путем постановки соответствующего объекта в очередь DPC.

## Пересчет динамических приоритетов.

Только **приоритеты пользовательских процессов** могут динамически пересчитываться.

### Пересчет динамических приоритетов в Unix.

Вытесняемое ядро означает, что процесс в режиме ядра может быть вытеснен более приоритетным процессом в режиме ядра. Это сделано для того, чтобы система могла обслуживать процессы реального времени, такие как:

- а) аудио;
- б) видео.

В современных системах UNIX/Linux ядро является вытесняемым.

Приоритет задается любым целым числом, лежащим в диапазоне от 0 до 127. Чем меньше такое число, тем выше приоритет. Приоритеты от 0 до 49 зарезервированы для ядра, они а являются фиксированными величинами Прикладные процессы могут обладать приоритетом в диапазоне 50-127. В первую очередь выполняются процессы с большим приоритетом, а процессы с одинаковыми приоритетами выполняются в течении кванта времени циклически друг за другом. На рисунке 0.2 приведены поля структуры *ргос*, относящиеся к приоритетам.

Планировщик использует р\_pri для принятия решения о том, какой процесс направить на выполнение. У процесса, находящегося в режиме задачи, значения р pri и р usrpri идентичны. Значение текущего приоритета р pri может быть

p_pri	Текущий приоритет планирования
p_usrpri	Приоритет режима задачи
p_cpu	Результат последнего измерения использования процессора
p_nice	Фактор «любезности», устанавливаемый пользователем

Рисунок  $0.2 - \Pi$ оля структуры *proc*, относящиеся к приоритетам

повышено планировщиком для выполнения процесса в режиме ядра. В этом случае р\_usrpri будет использоваться для хранения приоритета, который будет назначен процессу при возврате в режим задачи. Фактор любезности — целое число в диапазоне от 0 до 39 со значением 20 по умолчанию. Увеличение фактора любезности приводит к уменьшению приоритета процесса. Фактор любезности процесса может быть изменен суперпользователем с помощью системного вызова пісе. При создании процесса поле р\_сри инициализируется нулем. На каждом тике обработчик таймера увеличивает поле р\_сри текущего процесса на единицу, до максимального значения, равного 127.

Ядро системы связывает приоритет сна с событием или ожидаемым ресурсом, из-за которого процесс может блокироваться. Когда процесс просыпается после блокирования в системном вызове, ядро устанавливает в поле р\_ргі приоритет сна – значение приоритета из диапазона от 0 до 49, зависящее от события или ресурса по которому произошла блокировка. На рисунке 0.3 показано событие и связанное с ним значение приоритета сна в системе 4.3BSD

Приоритет	Значение	Описание
PSWP	0	Свопинг
PSWP + 1	1	Страничный демон
PSWP + 1/2/4	1/2/4	Другие действия по обработке памяти
PINOD	10	Ожидание освобождения inode
PRIBIO	20	Ожидание дискового ввода-вывода
PRIBIO + 1	21	Ожидание освобождения буфера
PZERO	25	Базовый приоритет
TTIPRI	28	Ожидание ввода с терминала
TTOPRI	29	Ожидание вывода с терминала

Рисунок 0.3 — Системные приоритеты сна

Каждую секунду, обработчик прерывания инициализирует отложенный вызов процедуры schedcpu(), которая уменьшает значение р\_cpu каждого процесса исходя из фактора "полураспада", который рассчитывается по формуле 0.1, где

load\_average - это среднее количество процессов, находящихся в состоянии готовности к выполнению, за последнюю секунду.

$$decay = \frac{2 \cdot load\_average}{2 \cdot load\_average + 1} \tag{0.1}$$

Процедура schedcpu() пересчитывает приоритеты для режима задачи всех процессов по формуле 0.2, где PUSER - базовый приоритет в режиме задачи, равный 50.

$$p\_usrpri = PUSER + \frac{p\_cpu}{2} + 2 \cdot p\_nice \tag{0.2}$$

В результате, если процесс в последний раз, т.е. до вытеснения другим процессом, использовал большое количество процессорного времени, его р\_сри будет увеличен. Это приведет к росту значения р\_usrpri и, следовательно, к понижению приоритета. Чем дольше процесс простаивает в очереди на выполнение, тем больше фактор полураспада уменьшает его р\_сри, что приводит к повышению его приоритета. Такая схема предотвращает бесконечное откладывание низкоприоритетных процессов по вине операционной системы. Ее применения предпочтительно процессам, осуществляющим много операций ввода-вывода, в противоположность процессам, производящим много вычислений.

### Пересчет динамических приоритетов в Windows.

В Windows при создании процесса, ему назначается базовый приоритет. Относительно базового приоритета процесса потоку назначается относительный приоритет.

Планирование осуществляется на основании приоритетов потоков, готовых к выполнению. В Windows поток с более низким приоритетом вытесняется планировщиком, когда поток с более высоким приоритетом становится готовым к выполнению. Диспетчер настройки баланса сканирует очередь готовых потоков раз в секунду и, если обнаружены потоки, ожидающие выполнения более 4 секунд, диспетчер настройки баланса повышает их приоритет до 15. Как только квант истекает, приоритет потока снижается до базового приоритета. Если поток не был завершен за квант времени или был вытеснен потоком с более высоким приоритетом, то после снижения приоритета поток возвращается в очередь готовых потоков. Диспетчер настройки баланса сканирует лишь 16 готовых потоков и повышает приоритет не более чем у 10 потоков за один проход. При следующем проходе сканирование возобновляется с того места, где оно было прервано в прошлый раз. Наличие 10 потоков, приоритет которых следует повысить, свидетельствует о необычно высокой загруженности системы.

Windows использует 32 уровня приоритета (рисунок 0.4), от 0 до 31. Эти значения разбиваются на части следующим образом:

- шестнадцать уровней реального времени (от 16 до 31);
- шестнадцать изменяющихся уровней (от 0 до 15), из которых уровень 0 зарезервирован для потока обнуления страниц.




Рисунок 0.4 — Уровни приоритета потоков

Уровни приоритета потоков назначаются исходя из двух разных позиций: одной от Windows API и другой от ядра Windows. Сначала Windows API систематизирует процессы по классу приоритета, который им присваивается при создании: Реального времени — Real-time (4), Высокий — High (3), Выше обычного — Above Normal (7), Обычный — Normal (2), Ниже обычного — Below Normal (5) и Простоя — Idle (1).

Затем назначается относительный приоритет отдельных потоков внутри этих процессов. Здесь номера представляют изменение приоритета, применяющееся к базовому приоритету процесса: Критичный по времени — Time-critical (15), Наивысший — Highest (2), Выше обычного — Above-normal (1), Обычный — Normal (0), Ниже обычного — Below-normal (-1), Самый низший — Lowest (-2) и Простоя — Idle (-15).

Исходный базовый приоритет потока наследуется от базового приоритета процесса. Процесс по умолчанию наследует свой базовый приоритет у того процесса, который его создал. Соответствие между приоритетами Windows API и ядра системы приведено на рисунке 0.5.

Текущий приоритет потока в динамическом диапазоне — от 1 до 15 — может быть повышен планировщиком вследствие следующих причин:

Класс приоритета/ Относительный приоритет	Realtime	High	Above	Normal	Below Normal	ldle
Time Critical (+ насыщение)	31	15	15	15	15	15
Highest (+2)	26	15	12	10	8	6
Above Normal (+1)	25	14	11	9	7	5
Normal (0)	24	13	10	8	6	4
Below Normal (-1)	23	12	9	7	5	3
Lowest (-2)	22	11	8	6	4	2
Idle (– насыщение)	16	1	1	1	1	1

Рисунок0.5— Соответствие между приоритетами Windows API и ядра Windows

- повышение вследствие событие планировщика или диспетчера(сокращение задержек);
  - повышение приоритета владельца блокировки;
- повышение приоритета после завершения ввода/вывода (сокращение задержек) (рисунок 0.6);
- повышение приоритета вследствие ввода из пользовательского интерфейса(сокращение задержек и времени отклика);
- повышение приоритета вследствие длительного ожидания ресурса исполняющей системы (предотвращение зависания);
  - повышение вследствие ожидания объекта ядра;
- повышение приоритета в случае, когда готовый к выполнению поток не был запущен в течение длительного времени (предотвращение зависания и смены приоритетов);
- повышение приоритета проигрывания мультимедиа службой планировщика MMCSS.

Устройство	Повышение приоритета
Жесткий диск, привод компакт-дисков, параллельный порт, видеоустройство	1
Сеть, почтовый слот, именованный канал, последовательный порт	2
Клавиатура, мышь	6
Звуковое устройство	8

Рисунок 0.6 — Рекомендуемые значения повышения приоритета

#### MMCSS.

Повышение приоритета проигрывания мультимедиа обычно управляется службой пользовательского режима, которая называется службой планировщика

класса мультимедиа — MultiMedia Class Scheduler Service (MMCSS). MMCSS работает с вполне определенными задачами, включая следующие:

- аудио;
- захват;
- распределение;
- игры;
- проигрывание;
- аудио профессионального качества;
- задачи администратора многооконного режима.

В свою очередь, каждая из этих задач включает информацию о свойствах, отличающих их друг от друга. Одно из наиболее важных свойств для планирования потоков называется категорией планирования — Scheduling Category, которое является первичным фактором, определяющим приоритет потоков, зарегистрированных с MMCSS. На рисунке 0.7 показаны различные категории планирования.

Механизм, положенный в основу MMCSS, повышает приоритет потоков внутри зарегистрированного процесса до уровня, соответствующего их категории планирования.

Категория	Приоритет	Описание
High (Высо- кая)	23-26	Потоки профессионального аудио (Pro Audio), запущенные с приоритетом выше, чем у других потоков на системе, за исключением критических системных потоков
Medium (Средняя)	16-22	Потоки, являющиеся частью приложений первого плана, например Windows Media Player
Low (Низкая)	8-15	Все остальные потоки, не являющиеся частью предыдущих категорий
Exhausted (Исчерпав- ших потоков)	1-7	Потоки, исчерпавшие свою долю времени центрального процессора, выполнение которых продолжится, только если не будут готовы к выполнению другие потоки с более высоким уровнем приоритета

Рисунок 0.7 — Категории планирования

Затем он снижает категорию этих потоков до Exhausted, чтобы другие, не относящиеся к мультимедийным приложениям потоки, также могли получить ресурс.

## Вывод

Несмотря на то, что Windows и Unix разные операционные системы обработчик системного таймера выполняет схожие основные функции:

- инициализируют отложенные действия (такие как пересчет приоритетов);
- выполняют декремент счетчиков времени:
  - а) часов;
  - б) таймеров;
  - в) будильников реального времени;
  - г) счетчиков времени отложенных действий.
- уменьшает квант процессорного времени, выделенного процессу.

Обе операционные системы являются системами разделения времени с вытеснением и динамическими приоритетами.

Приоритет пользовательского процесса в ОС Unix/Linux может динамически пересчитываться, в зависимости от фактора любезности, р\_сри и базового приоритета. Приоритеты ядра являются фиксированными величинами.

При создании процесса в Windows, ему назначается базовый приоритет. Относительно базового приоритета процесса потоку назначается относительный приоритет, таким образом у потока нет своего приоритета. Приоритет потока пользовательского процесса может быть динамически пересчитан.

В любой системе у процесса базовый приоритет. Классическое ядро Unix не было многопоточным. Современные ядра и ядра Linux многопоточные.

# Литература

- 1) Вахалия. UNIX изнутри.
- 2) Соломон, Руссинович. Внутреннее устройство Windows.