Проектирование программных компонентов

Часть 2. Принципы организации компонентов

Уровни проектирования

- Уровень функций и методов
- Уровень классов
- Уровень организации компонентов
- Архитектурный уровень

Компонент – единица развертывания

DLL GEM JAR NPM EXE

История

- Неперемещаемые библиотеки
- Перемещаемые библиотеки (связывающий загрузчик)
- Компоновщик (редактор связей) + загрузчик
- •
- Динамические библиотеки (связывающий загрузчик)

Любая программа растет, пока не заполнит все доступное время на компиляцию и компоновку

Компоненты

Программные компоненты — динамически связываемые файлы, которые можно подключать во время выполнения (связывающий загрузчик)

Программные компоненты – единицы развертывания

Программные компоненты – выстраивают граф зависимостей

Как спроектировать компонент?

К какому компоненту отнести тот или иной класс?

Принципы связности компонентов

• **REP:** Reuse/Release Equivalence Principle (Принцип эквивалентности повторного использования и выпусков)

• **CCP:** Common Closure Principle (Принцип согласованного изменения)

• **CRP**: Common Reuse Principle (Принцип совместного повторного использования)

Принцип эквивалентности повторного использования и выпусков (REP)

«Выпуск»:

- Номер версии
- Описание новой версии
- Change Log (Лог изменений)

Единица повторного использования == Единица выпуска

Классы и модули, объединяемые в компонент, должны выпускаться **вместе**

Объединение в один выпуск должно иметь смысл для автора и пользователей

Развитие принципов «единственной ответственности» (SRP) и «открытости/закрытости» (ОСР) из SOLID

- В **один** компонент должны включаться классы, изменяющиеся по **одним причинам** и в **одно время**
- В разные компоненты должны включаться классы, изменяющиеся по разным причинам и в разное время

«ОТКРОВЕНИЕ»:

Для большинства приложений простота сопровождения важнее возможности повторного использования

Идея: Объединение в компонент классов, закрытых для одного и того же вида изменений.

Изменение требований => изменение **МИНИМАЛЬНОГО** количества компонентов

Собирайте вместе все, что изменяется по одной причине и в одно время.

Разделяйте все, что изменяется в разное время и по разным причинам.

Принцип совместного и повторного использования (CRP)

Развитие принципа разделения интерфейсов из SOLID

• Не вынуждайте пользователей компонента зависеть от того, что им не требуется

• Классы, не имеющие тесной связи, не должны включаться в компонент

Не создавайте зависимостей от чего-то неиспользуемого

Баланс: главная задача архитектора

МНОГО НЕНУЖНЫХ ВЫПУСКОВ REP ??? CCP Объединение для Объединение для удобства удобства пользователей сопровождения **CRP** ИЗМЕНЕНИЯ ЗАТРАГИВАЮТ ПРОБЛЕМЫ С ПОВТОРНЫМ Разделение для МНОГО КОМПОНЕНТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ устранения лишних выпусков

Как связывать компоненты между собой?

Как сочетать несколько компонентов между собой?

Принципы сочетаемости компонентов

- Принцип ацикличности зависимостей
- Принцип устойчивых зависимостей
- Принцип устойчивости абстракций

Принцип ацикличности зависимостей (ADP)

Циклы в графе зависимостей недопустимы

Отдельные компоненты – отдельные разработчики/команды

Появление цикла – появление одного БОЛЬШОГО компонента

Граф зависимостей – ациклический ориентированный граф

Принцип ацикличности зависимостей (ADP)

Разрыв цикла:

- 1. Применить принцип инверсии зависимостей (DIP)
- 2. Создать новый компонент, от которого зависят проблемные

Проектирование сверху вниз?

- Граф зависимостей формируется для защиты стабильных и ценных компонентов от влияния изменчивых компонентов
- Структура компонентов отражает удобство сборки сопровождения и слабо отражает функции приложения

Поэтому она не проектируется полностью в начале разработки

Принцип устойчивых зависимостей (SDP)

Зависимости должны быть направлены в сторону устойчивости

Устойчивость – способность сохранять свое состояние при внешних воздействиях

Метрика неустойчивости (I) = выходы / (входы + выходы)

I = 0 — максимальная устойчивость, I = 1 — максимальная неустойчивость

SDP: Метрика неустойчивости компонента должна быть выше метрик неустойчивости компонентов, от которых он зависит

Принцип устойчивости абстракций

Устойчивость компонента пропорциональна его абстрактности

Абстрактность (A) = число абстрактных классов и интерфейсов / число классов

Пример: Компоненты, содержащие только интерфейсы в С# и Java.