Лабораторная работа

Цель: овладеть основными практическими навыками фильтрации трафика в сети с помощью списков контроля доступа(ACL), в программе Cisco Packer Tracer.

Теоретические сведения

Ввеление

ACL (Access Control List) — это набор текстовых выражений, которые чтото разрешают, либо что-то запрещают. Обычно ACL разрешает или запрещает IP-пакеты, но помимо всего прочего он может заглядывать внутрь IP-пакета, просматривать тип пакета, TCP и UDP порты. Также ACL существует для различных сетевых протоколов (IP, IPX, AppleTalk и так далее). В основном применение списков доступа рассматривают с точки зрения пакетной фильтрации, то есть пакетная фильтрация необходима в тех ситуациях, когда у вас стоит оборудование на границе Интернет и вашей частной сети и нужно отфильтровать ненужный трафик.

Вы размещаете ACL на входящем направлении и блокируете избыточные виды трафика.

Итак, ACL (access control list) — это строго говоря, механизм для выбора из всего потока трафика какой-то части, по заданным критериям. Например, через маршрутизатор проходит множество пакетов, и вот такой ACL выбирает из множества только те пакеты, которые идут из подсети 192.168.1.0/24:

access-list 1 permit 192.168.1.0

Что дальше делать с этим трафиком — пока неизвестно. Например, трафик, попавший под ACL может заворачиваться в VPN тоннель, или, подвергаться трансляции адресов (NAT). В курсе CCNA рассматривается два способа использования ACL: основной — это фильтрация трафика, второй — использование ACL при настройке NAT. Важно следующее: не имеет значения, где и для каких целей мы будем использовать ACL, правила написания ACL от этого не меняются. Кроме того, если мы только создали ACL, то он пока ни на что не влияет. ACL — это просто несколько неработающих строчек в конфиге, пока мы его не применим, например, на интерфейс, для фильтрации трафика.

Типы ACL

ACL-и бывают двух видов: стандартные и расширенные. Стандартные позволяют отфильтровывать трафик только по одному критерию: адрес отправителя, в CCNA рассматривается конкретно только ір адрес отправителя. Можно, например, поставить на выходе из нашей сети такой ACL:

access-list 1 permit host 192.168.10.50

access-list 1 permit host 192.168.10.53 access-list 1 permit host 192.168.10.60

Этот ACL будет разрешать выход в интернет только с перечисленных в нём трёх ір адресов (для такой задачи, как вы видите, нам хватило стандартного ACL).

Расширенный ACL позволяет фильтровать трафик по большому количеству параметров:

- 1. Адрес отправителя
- 2. Адрес получателя
- 3. TCP/UDP порт отправителя
- 4. TCP/UDP порт получателя
- 5. Протоколу, завёрнутому в ір (отфильтровать только tcp, только udp, только ісmp, только gre и т.п.)
- 6. Типу трафика для данного протокола (например, для істр отфильтровать только істр-reply).
- 7. Отделить TCP трафик, идущий в рамках установленной TCP сессии от TCP сегментов, которые только устанавливают соединение

Возможности расширенных ACL богаче стандартных, кроме того, они могут расширяться дополнительными технологиями:

- Dynamic ACL ACL, в котором некоторые строчки до поры до времени не работают, но когда администратор подключается к маршрутизатору по telnet-y, эти строчки включаются, то есть администратор может оставить для себя «дыру» в безопасности для отладки или выхода в сеть.
- Reflexive ACL зеркальные списки контроля доступа, позволяют запоминать, кто обращался из нашей сети наружу (с каких адресов, с каких портов, на какие адреса, на какие порты) и автоматически формировать зеркальный ACL, который будет пропускать обратный трафик извне вовнутрь только в том случае, если изнутри было обращение к данному ресурсу.
- TimeBased ACL, как видно из названия, это ACL, у которых некоторые строчки срабатывают только в какое-то время. Например, с помощью таких ACL легко настроить, чтобы в офисе доступ в интернет был только в рабочее время.

Все ACL (и стандартные, и расширенные) можно задавать по-разному: именованным и нумерованным способом. Первый предпочтительнее, так как позволяет затем редактировать ACL, в случае же использования нумерованного способа, ACL можно только удалить целиком и заново создать, либо дописать очередную строчку в конец.

Порядок просмотра ACL

Итак, что из себя представляет ACL и как трафик проверяется на соответствие.

ACL — это набор правил. Каждое правило состоит из действия (permit, deny) и критерия (для стандартных ACL — ір адрес отправителя, для расширенных — множество критериев). Рассмотрим такой пример стандартного нумерованного ACL:

access-list 1 permit host 192.168.1.1 access-list 1 deny 192.168.1.0 access-list 1 permit any

Этот ACL запрещает доступ для всей сети 192.168.1.0/24 кроме хоста 192.168.1.1 и разрешает доступ для всех остальных сетей. Как проверяется трафик на соответствие ACL? Построчно. То есть, приходит, например, пакет с адреса 192.168.2.2 на роутер, а на том интерфейсе через который он пришел стоит на вход указанный выше ACL, вот построчно Ір адрес отправителя сверяется с данным ACL, что важно — до первого совпадения. Как только пакет совпадёт с какой-то из строк, сработает действие (регті — пропустить пакет либо deny — уничтожить пакет) и дальше никаких проверок по оставшимся строчкам проводиться не будет. Если все строчки пройдены, а пакет так и не попал ни под одно из правил, то он по умолчанию уничтожается. В нашем случае, в примере выше любой пакет подходит под третью строчку, так как там вместо адреса стоит слово «апу», означающее, что любой адрес подойдёт. Таким образом, приведённый ACL можно читать так:

- Если пакет пришёл с адреса 192.168.1.1, то его надо сразу же пропустить и не делать больше никаких проверок в этом ACL;
- В противном случае, если пакет пришел из сети 192.168.1.0 (кроме адреса 192.168.1.1, с которым мы уже разобрались строчкой выше), то пакет надо уничтожить и опять же, на этом закончить просмотр ACL, не переходить к следующему шагу;
- Если пакет не попал под первые два правила. То есть он не с адреса 192.168.1.1, да и вообще, не из сети 192.168.1.0, то он всегда попадает под правило permit any, то есть, пакет надо пропустить дальше пусть идёт.

Очень важно понимать приведённый выше порядок просмотра строк в ACL, он един для всех типов ACL (не только для стандартного). Кроме того, из этого порядка следует очевидное правило: «В ACL должны идти наиболее специфичные, узкие, точные строчки вначале и наиболее абстрактные, общие — в конце».

Применение ACL

ACL применяется для разных целей, но основная цель, для которой он используется в CCNA — фильтрация трафика на интерфейсе. Для этого надо сначала создать стандартный или расширенный ACL. Если ACL именованный, то у него есть имя, которое мы и укажем на интерфейсе, если нумерованный — то номер. Чтобы сделать это, заходим на интерфейс и пишем команду *ip access-group*, например, так:

R1#

R1#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

R1(config)#interface FastEthernet0/0

R1(config-if)#ip access-group MY ACLS NAME in


В этом примере мы применили ACL с именем MY_ACLS_NAME наинтерфейсе Fa0/0 на весь входящий трафик (о чем говорит слово in) если бы мы неписали out — то фильтровался бы исходящий трафик.

Люди часто путаются с направлениями. Например, есть сеть, подключенная к маршрутизатору и стоит задача запретить входящий в эту сеть трафик. Так вот, в данном случае этот входящий трафик фильтруется применением ACL на out, то есть на выход. Всё просто, чтобы не запутаться, надо представить себя на месте маршрутизатора. Понятно, что если трафик входит в какую-то сеть, то он при том выходит из маршрутизатора и с точки зрения роутера, такой трафик исходящий.

Практическое задание

Данная лабораторная работа может быть выполнена на реальном оборудовании или в Cisco Packet Tracer. Все необходимые действия указаны по порядку их выполнения. Для начала выполнения лабораторной работы необходимо открыть файл

Топология сети



На данной схеме у нас имеются 4 сегмента сети:

VL2 – сегмент бухгалтерии

VL3 – сегмент пользователей

VL4 – сегмент администрации

VL5 – сегмент сервера 1С

Так же изначально у нас уже установлена связь с нашими устройствами через Switch0.


Сперва настроим NAT. Для этого нам необходимо определить интерфейсы, которые будут являться внешними и внутренними для NATa. Зайдем на Router0 и во вкладке CLI пропишем следующие значения

en
conf t
int fa0/0
ip nat outside
exit

int range fa0/1.2 ip nat inside exit

int fa0/1.3 ip nat inside exit

int fa0/1.4 ip nat inside exit



Мы специально не указали VL5, сеть сервера 1С, что бы у него, в целях безопасности, не было доступа в интернет.

Теперь можем создать Access List, для этого необходимо прописать следующие команды.

ip access-list standard FOR-NAT permit 192.168.2.0 0.0.0.255 permit 192.168.3.0 0.0.0.255 permit 192.168.4.0 0.0.0.255

ip nat inside source list FOR-NAT interface fa0/0 overload end

```
Router(config) #ip access-list standard FOR-NAT
Router(config-std-nacl) #permit 192.168.2.0 0.0.0.255
Router(config-std-nacl) #permit 192.168.3.0 0.0.0.255
Router(config-std-nacl) #permit 192.168.4.0 0.0.0.255
Router(config-std-nacl) #
Router(config-std-nacl) #ip nat inside source list FOR-NAT
interface fa0/0 overload
Router(config) #end
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

tl+F6 to exit CLI focus

Copy
Paste
```

После настройки access list проверим ping с любого настроенного устройства. Пусть это будет компьютер бухгалтерии. Зайдем в него, во вкладку Desktop и выберем Command Prompt. Введем туда следующую команду

ping 210.210.1.2

Как можно увидеть на скриншоте ниже, сервер с интернетом успешно «пингуется», что говорит нам о правильной настройке

```
C:\>ping 210.210.1.2

Pinging 210.210.1.2 with 32 bytes of data:

Reply from 210.210.1.2: bytes=32 time<lms TTL=126
Reply from 210.210.1.2: bytes=32 time=lms TTL=126
Reply from 210.210.1.2: bytes=32 time=lms TTL=126
Reply from 210.210.1.2: bytes=32 time=lms TTL=126


Ping statistics for 210.210.1.2:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 0ms, Maximum = lms, Average = 0ms

C:\>
```

Теперь проверим пинг с сервера 1C. Для этого выполним вышеописанные действия аналогично.



Как видно, доступа нет, как раз потому что мы не включили данное устройство в Access List.

Далее, нам необходимо обеспечить безопасность нашей локальной сети от возможных атак из сети интернет. Для этого будем использовать расширенные Access List и применим их на входящий трафик, что бы не было лишней загрузки маршрутизатора. В качестве ір-адреса источника укажем любой, а в качестве получателя конкретно наши сети.

Для этого зайдем на Router0 и выполним следующие команды.

```
en conf t ip access-list extended FROM-OUTSIDE deny ip any 192.168.2.0 0.0.0.255 deny ip any 192.168.3.0 0.0.0.255 deny ip any 192.168.4.0 0.0.0.255 deny ip any 192.168.5.0 0.0.0.255 exit int fa0/0 ip access-group FROM-OUTSIDE in end
```

```
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#ip access-list extended FROM-OUTSIDE
Router(config-ext-nacl)#deny ip any 192.168.2.0 0.0.0.255
Router(config-ext-nacl)#deny ip any 192.168.3.0 0.0.0.255
Router(config-ext-nacl)#deny ip any 192.168.4.0 0.0.0.255
Router(config-ext-nacl)#deny ip any 192.168.5.0 0.0.0.255
Router(config-ext-nacl)#exit
Router(config)#
Router(config)#
Router(config)#int fa0/0
Router(config-if)#ip access-group FROM-OUTSIDE in
Router(config-if)#end
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

Проверим пинг с Router1 в локальную сеть командой. Видно, что не один пакет не прошел

ping 192.168.5.2

```
Router>
Router>en
Router#ping 192.168.5.2

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.5.2, timeout is 2
seconds:
.UUUU
Success rate is 0 percent (0/5)

Router#

Ctrl+F6 to exit CLI focus

Top
```

Но если мы проверим доступ к интернету с любой сети, то увидим что он тоже пропал.

```
Pinging 210.210.1.2 with 32 bytes of data:

Request timed out.

Request timed out.

Request timed out.

Ping statistics for 210.210.1.2:

Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

Для восстановление доступа к интернету, необходимо написать разрешающее правило, которое допустит исходящий трафит на внешний интерфейс.

Для этого в Router0 пропишем следующие команды.

```
en
conf t
ip access-list extended FROM-OUTSIDE
permit ip any host 210.210.0.2
end
```

wr mem

```
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#ip access-list extended FROM-OUTSIDE
Router(config-ext-nacl)#permit ip any host 210.210.0.2
Router(config-ext-nacl)#end
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Ctrl+F6 to exit CLI focus

Copy

Paste
```

Теперь выполнив проверку, мы увидим, что интернет на устройствах у нас снова появился

```
C:\>ping 210.210.1.2

Pinging 210.210.1.2 with 32 bytes of data:

Reply from 210.210.1.2: bytes=32 time=2ms TTL=126
Reply from 210.210.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 210.210.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 210.210.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=126

Ping statistics for 210.210.1.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 2ms, Average = 0ms

C:\>
```

Далее настроим на Router0 доступ по telnet. Для этого выполним следующие команды.

```
en
conf t
username admin privilege 15 password cisco
enable password cisco
line vty 0 4
login LOCAL
end
wr mem
```

```
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config) #username admin privilege 15 password cisco
Router(config) #enable password cisco
Router(config) #line vty 0 4
Router(config-line) #login LOCAL
Router(config-line)#
```

Проверив доступ к telnet с публичного сервера, то мы увидеть, что доступ разрешен, хоть защищен паролем, но злоумышленник может воспользоваться программой для перебора паролей, что сведет защиту к нулю. Поэтому воспользуемся access list для ограничения доступа по telnet из внешней сети

```
Packet Tracer SERVER Command Line 1.0
SERVER>telnet 210.210.0.2
Trying 210.210.0.2 ...Open

User Access Verification

Username: admin
Password:
Router#
```


Выполним на Router0 следующие команды.

conf t

no ip access-list extended FROM-OUTSIDE ip access-list extended FROM-OUTSIDE deny tcp any host 210.210.0.2 eq telnet permit ip any host 210.210.0.2

Здесь мы сперва удалили весе Access list, и создали заново, но изначально ввели команду ограничивающую доступ к роутеру через *telnet*, а уже потом задали основное правило. Сделано это было для того, потому что в Access List работают сверху-вниз и трафик попадающий на маршрутизатор проверяется сначала первым правило, потом вторым и так далее, в нашел же случае. У нас был разрешен любой внешний трафик и поэтому 2 правило даже не проверялось.

Проверив снова, мы убедимся, что доступ через telnet из внешней сети – запрещен.



Теперь давай рассмотрим стандартные Access List. У нас имеется сервер 1С, очевидно, что к нему должен иметь доступ только сегмент сети «Бухгалтерия», а остальные не должны.

Для этого на Router0 пропишем следующие команды

```
conf t
ip access-list standart TO-1C
permit 192.168.2.0. 0.0.0.255
exit
```

int fa0/1.5 ip access-group TO-1C out end

wr mem

Выполним проверку с компьютера бухгалтерии командой ping, видно что ping проходит.

```
Physical Config Desktop Programming Attributes

Command Prompt

Packet Tracer PC Command Line 1.0

C:\>ping 192.168.5.2

Pinging 192.168.5.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.5.2: bytes=32 time<1ms TTL=127

Reply from 192.168.5.2: bytes=32 time<1ms TTL=127

Reply from 192.168.5.2: bytes=32 time<1ms TTL=127

Reply from 192.168.5.2: bytes=32 time=1ms TTL=127

Reply from 192.168.5.2: bytes=32 time=1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.5.2:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>

C:\>
```

С любого другого компьютера не будет доступа

```
Physical Config Desktop Programming Attributes

Command Prompt

Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.5.2

Pinging 192.168.5.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.3.1: Destination host unreachable.

Ping statistics for 192.168.3.2:

Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>
```

Вывод: в данной лабораторной работе, мы познакомились с Access List и настроили контроль доступа трафика в нашей сети.

Контрольные вопросы

- 1. Сформируйте определение ACL.
- 2. Что такое NAT?
- 3. По каким параметрам ACL может фильтровать трафик?