# SuperMap\_iClient3D\_V

UE\_10i(2021)

SuperMap (内测版) SuperMap

北京超图软件股份有限公司 SuperMap 2021 年 04 月 SuperMap

# 目录

开发指南	Map		SuperMap 1
1.1 安装	Superior		Superio 2
1.1.1 Npm 安装			2
1.1.2 CDN			2
1.2 快速使用 1.2.1 第三方依赖安装		- ar Map	3
1.2.1 第三方依赖安装		Super	3
1.2.2 引入 iclient3d-vue-for-web	ogl		3
1.2.3 全局配置			5
1.2.4 自定义主题	SuperMap		Mar 6
1.2.5 完整组件			6
1.3 自定义组件			6
1.3.2 Npm 使用方式		Super Map	8
1.3.3 拖拽设置			9
1.3.4 包含的所有接口			9
组件	- Total		11
组件 S <sup>up</sup> gr <sub>1</sub> 1 使用说明	Superviol		Super viole
2.1.1 使用完整带界面组件			12
2.1.2 使用自定义不带界面组件.			12
2.1.3 完整组件和自定义组件结	合使用	- Nap	13
2.1.4 组合完整带界面组件		Super	13
2.2 组件部分			13
2.2.1 Viewer			13
2.2.2 三维分析	SuperMap		Mal4
2.2.3 地形分析			
2.2.4 裁剪分析			23











# 开发指南

通过本章节的学习,可以快速了解如何安装和使用 SuperMap\_iClient3D\_VUE\_10i(2020)

- 快速安装教程
- 快速使用教程

SuperMap

# 1.1 安装

# 1.1.1 Npm 安装

- 1. 开始之前请确保电脑已经安装了 node 环境。
- 2. 安装 vue3 并新建 Vue 项目。对不熟悉 Vue 新建项目的请参考 <u>Vue</u> 官网
- 3. 进入新建的 vue 项目安装 vue 组件,推荐使用 npm 的方式安装,它能更好地和 webpack 打包工具配合使用。
- 4. 命令如下: npm install @supermap/iclient3d-vue-for-webgl --save-D

#### 1.1.2 **CDN**

1. 引入完整带界面组件:引用自定义界面的组件请参考后面自定义组件

2. 页面编写方法:通过 CDN 的方式我们可以快速地使用 webgl3d 写出范 例——量算

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <meta http-equiv="Content-Security-Policy" content="upgrade-insecure-requests">
    <!-- vue + element-plus-->
src="https://www.supermapol.com/earth/vue-iEarth/examples/public/js/vue.global.prod.js"></scri
pt>
                                                                              rel="stylesheet"
href="https://www.supermapol.com/earth/vue-iEarth/examples/public/element-plus/index.css">
src="https://www.supermapol.com/earth/vue-iEarth/examples/public/element-plus/index.full.js">
</script>
    <!-- cesium -->
    link
href="https://www.supermapol.com/earth/vue-iEarth/examples/public/Cesium/Widgets/widgets.cs"
         rel="stylesheet">
    <script
```

```
src="https://www.supermapol.com/earth/vue-iEarth/examples/public/Cesium/Cesium.js"></script
    <!-- 组件包 -->
            href="https://www.supermapol.com/earth/vue-iEarth/examples/dist/components.css"
rel="stylesheet">
    <script
src="https://www.supermapol.com/earth/vue-iEarth/examples/dist/components.js"></script>
    <title>完整组件-CDN 引入-demo</title>
</head>
<body>
      <div id="app">
         <sm3d-viewer
scene-url="http://www.supermapol.com/realspace/services/3D-ZF normal/rest/realspace">
             <sm3d-measure></sm3d-measure>
         </sm3d-viewer>
    </div>
    <script>
         const app = Vue.createApp({});
         app.use(webgl3d);
         app.mount("#app");
    </script>
</body>
<!-- 根据使用具体组件的需要引入其他第三方依赖 -->
<!-- <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/echarts@5.0.2/dist/echarts.min.js" async></script>
            src="https://www.supermapol.com/earth/vue-iEarth/examples/public/js/axios.min.js"
async></script> -->
</html>
```

# 1.2 快速使用

# 1.2.1 第三方依赖安装

1. 可以根据需要选择安装,也可以使用 CDN 全局引入:npm install element-plus --save-d

# 1.2.2 引入 iclient3d-vue-for-webgl

- 1. 方法如下:
- 1) 在 index.html 里面引入组件所依赖的 cesium 包。
- 2) 在 node\_module 里找到此组件的安装包。
- 3) 复制 public 里需要的资源到工程目录 public 文件里。
- 4) 引入 cesium 等资源文件,例如:

index.html:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
          <!-- 此处注意引入路径, vue-cli 可能需要把 public 改为. -->
  link href="public/Cesium/Widgets/widgets.css" rel="stylesheet">
  <script src="public/Cesium/Cesium.js" ></script>
  <title>webgl3d</title>
</head>
<body>
  <div id="app"></div>
  <script type="module" src="/src/main.js"></script>
         <!-- 以上 main.js 引入是 vite 项目才需要, cli 项目需删除 -->
  <script src="public/js/echarts.min.js" async></script>
  <script src="public/js/axios.min.js" ></script>
</body>
</html>
    注意:
       可以引入整个 iclient3d-vue-for-webgl ( 后面都简称 webgl3d ) , 或是根据需要引入部分组件。
        如何引入完整的 webgl3d
    在 main.js 中写入以下内容:
import { createApp } from 'vue'
import App from './App.vue'
const app = createApp(App);
// 完整引入第三方库, 部分组件需要
import ElementPlus from 'element-plus';
import 'element-plus/lib/theme-chalk/index.css';
app.use(ElementPlus)
//import * as echarts from 'echarts';
//window.echarts = echarts //挂载到 window 上,最好在 html 全局引入
// 引入 webgl3d 组件包
import '@supermap/iclient3d-vue-for-webgl/lib/theme/index.css'
import webgl3d from "@supermap/iclient3d-vue-for-webgl"
app.use(webgl3d)
app.mount('#app')
以上代码便完成了 webgl3d 的引入。
在 App.vue 里测试代码:
<template>
 <sm3d-viewer
```

scene-url="http://www.supermapol.com/realspace/services/3D-ZF\_normal/rest/realspace"> <sm3d-measure> </sm3d-measure>

</sm3d-viewer>

</template>

<script>

#### 注意:

- 1) 样式文件需要单独引入。
- 2) 引入 css 遇到未知字符错误难以解决时,可以把 css 放到 index.html 里引入使用。即复制 lib 下 theme 到 public。
- 3. 按需引入:借助 babel-plugin-import,我们可以只引入需要的组件,以达到减小项目体积的目的。

#### // 按需加载

#### // 引入组件前需要先全局配置

import locale from '@supermap/iclient3d-vue-for-webgl/lib/lang/resoueceCN.js' //引入语言中文包

import initDrag from "@supermap/iclient3d-vue-for-webgl/lib/initDrag.js"; //拖拽功能默认使用,需要添加

app.config.globalProperties.Resource = locale; //中文语言配置 initDrag(app);

#### // 引入需要的组件

import '@supermap/iclient3d-vue-for-webgl/lib/theme/index.css' import terrainSlope from "@supermap/iclient3d-vue-for-webgl/lib/terrain-slope.js" app.use(terrainSlope)

#### 注意:

- 1) 按需引入也要引入全局 css 样式,若是引入报错,建议从入口 index.html 引入,复制组件包的 css 资源到工程目录下。
- 2) 按需引入第三方依赖:具体操作请参考第三方教程。
- 3) 第三方使用到的组件:

element-plus: Slider, DatePicker, Message

echarts : LIneChart

# 1.2.3 全局配置

语言默认为中文(除中文外目前还支持英文和日文)。需要其他语言配置操作如下

#### 在 main.js 里写入以下内容:

import webgl3d from "@supermap/iclient3d-vue-for-webgl" import locale from '@supermap/iclient3d-vue-for-webgl/lib/lang/resoueceEN.js' //英文

//import locale from '@supermap/iclient3d-vue-for-webgl/lib/lang/resoueceJA.js' //日文 app.use(webgl3d,locale)

#### 1.2.4 **自定义主**题

- 1. 在 App.vue 的 mounted 里或其他全局位置写如下格式:
  document.guerySelector(':root').setAttribute('style', '--panel-bg-color: '+'#ffffff')
- 2. 目前支持修改的主题属性:

#### // 自定义主题

- --theme-bg-color: #3499e5; //主题色
- --panel-bg-color: rgb(249, 249, 249); //界面背景色
- --font-color: #333333; //字体颜色
- --font-family: "Microsoft YaHei", "Arial", "黑体", "宋体", sans-serif; //字体风格
- --border-color: #999999; //边框颜色
- --content-font-size:14px; //内容部分字体大小
- --title-font-size:16px; //标贴部分字体大小
- --tip-font-size:12px; //提示部分字体大小
- --panel-width:320px; //界面宽度
- --panel-max-height:520px; //界面最大高度
- --shadow-color:rgba(128, 128, 128, 0.5); //阴影

#### 1.2.5 完整组件

- 1. 地球类: viewer
- 2. 地形类: Sm3dTerrainOperation Sm3dTerrainSlope Sm3dTerrainFlood Sm3dTerrainIsoline
- 3. 分析类: Sm3dMeasure Sm3dSkyline Sm3dProfile Sm3dSightline Sm3dShadowquery Sm3dViewshed Sm3dOpennessAnalysis Sm3dSpatialQuery3d
- 4. 裁剪类: Sm3dClipBoxByeditor Sm3dClipCross Sm3dClipPlane Sm3dClipPolygon

# 1.3 自定义组件

所谓自定义组件界面,即完全是用户自己写 ui 界面,然后使用组件逻辑的 js 部分。用户可以更加灵活自由的实现业务的需求。具体组件功能和接口请参考

#### 组件部分,下面介绍具体使用方式。

#### 1.3.1 CDN 使用方式

#### 如实现地形开挖功能

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <meta http-equiv="Content-Security-Policy" content="upgrade-insecure-requests">
    <script src="https://unpkg.com/vue@next"></script>
    <!-- cesium -->
    link
href="https://www.supermapol.com/earth/vue-iEarth/examples/public/Cesium/Widgets/widgets.cs"
         rel="stylesheet">
src="https://www.supermapol.com/earth/vue-iEarth/examples/public/Cesium/Cesium.js"></script
    <!-- 组件句, -->
    <script
src="https://www.supermapol.com/earth/vue-iEarth/examples/dist/components basic.js"></script
    <title>自定义组件-CDN 引入-demo</title></head>
<style>
    html,body, #app, #cesiumContainer {
         width: 100%;
         height: 100%;
         padding: 0;
         margin: 0;
    }
    .demo {
         position: absolute;
         top: 50px;
         right: 100px;
         background-color: rgb(253, 252, 252);
         padding: 5px;
    }
</style>
<body>
    <div id="app">
         <div id="cesiumContainer"></div>
         <div class="demo">
```

```
<h3>自定义界面</h3>
             <button @click="digTerrain">开挖</button>
             <button @click="clearDig" style="margin-left: 8px;">清除</button>
        </div>
    </div>
    <script>
        const app = Vue.createApp({
             setup(props) {
                 //初始化地球和加载测试地形场景
                 Vue.onMounted(() => {
                      viewer = new Cesium.Viewer("cesiumContainer");
viewer.scene.open('http://www.supermapol.com/realspace/services/3D-ZF normal/rest/realspace')
                 });
                 // 引入组件功能函数
                 let { digTerrain, clearDig } = webgl3d.terrainOperation(props)
                 return { digTerrain, clearDig }
        });
        app.mount("#app");
    </script>
</body>
</html>
        Npm 使用方式
1.3.2
例如加载地球:
    main.js 里引入以下内容:
import webgl3d basic
                        from "@supermap/iclient3d-vue-for-webgl/lib/index basic es.js";
在 App.vue 里:
<template>
        <div id="cesiumContainer" ref="viewer">
</template>
<script>
import { onMounted } from "vue";
export default {
  name: "Viewer",
  setup(props) {
    onMounted(() \Rightarrow \{
      webgl3d basis.initViewer(props);
    });
```

```
};
</script>
<style >
    html,body, #app, #cesiumContainer {
        width: 100%;
        height: 100%;
        padding: 0;
        margin: 0;
}
</style>
```

# 1.3.3 拖拽设置

#### 在 main.js 里使用以下内容:

import initDrag from "@supermap/iclient3d-vue-for-webgl/lib/initDrag.js"; initDrag(app)

使用指令:v-drag:启动拖动,v-stopdrag:停止拖动

# 1.3.4 包含的所有接口

组件类的传入值 props 与返回值参考具体组件

## (1)工具类:

initDrag: 拖拽指令

tool: 封装的工具方法

layerManagement: 图层管理方法,图层的增删等

Camera: 相机的一些操作,飞行定位等

#### (2)组件类:

initViewer:初始化地球

terrainOperation: 地形操作,包含地形开挖与地形修改

terrainSlope: 地形坡度坡向

terrainIsoline: 地形等值线

terrainFlood: 地形淹没分析

clipBoxEditor:裁剪 box 交互

clipPolygon:裁剪多边形

clipPlane:裁剪平面

clipCross:裁剪 Cross

clipBox:裁剪 box

measure:量算

skyLine:天际线分析

shadowquery: 阴影分析

viewshed:可视域分析

profile:剖面分析

sightLine:通视分析

openness: 开敞度分析

spatialQuery3d:三维(GPU)查询分析

注: Vite 使用 ui 框架注意,工程内外文件名不能有中文,否则引入 css 会报错。

2

# 组件

通过本章节的学习,可以快速了解组件的全部内容。

- 介绍组件的使用举例和使用标签,全局使用组件时,直接调用标签即可。
- 介绍组件的属性 props 值,通过传递 props 可以更改组件的默认参数,也可以动态传入。
- **介绍组件函数的返回值**, 当需要自定义组件时,可以调用组件的方法来返回需要的参数,实现数据的双向绑定。
- 在线范例地址: https://www.supermapol.com/earth/vue-iEarth/examples/index.html

# 2.1 使用说明

使用组件的方式有很多种,下面对部分使用方式进行简要说明。

# 2.1.1 使用完整带界面组件

使用完整的组件方式最简单,可以参考第一章安装和快速使用的例子,引入后只需要使用标签即可。关于组件的切换或功能组合等,请自行参考 vue 项目学习。

改变默认参数方式 (props) 如 viewer 组件的 sceneUrl 属性, 驼峰式写法。

```
<sm3d-viewer :scene-url="http://www.supermapol.com/realspace/services/3D-ZF_normal/rest/realspace"> </sm3d-viewer>
```

# 2.1.2 使用自定义不带界面组件

自定义组件即用户自己编写 UI 界面后调用该功能的接口函数 ,这样可以满足不同组件的风格和功能需求。实现不同组件功能的函数封装 ,用户可以按需引入方法或参数。详细方法如下(以自定义天际线组件 npm 方式为例):

```
<template>
<h1>自定义组件界面 ······</h1>
</template>
<script>
import skyLine from "./sky-line.js"; //引入组件功能实现接口函数,注意路径
export default {
 name: "Sm3dSkyline", //组件名:标签调用
 props: { //组件属性设置,可以设置默认值改变组件内部的默认参数,下面是部分举例
   //天际线分析半径
   skylineRadius: {
     type: Number,
default: 12000 //设置默认值举例
   },
   //天际线宽度
   lineWidth: {
     type: Number
   //显示高亮障碍物
   highlightBarrier: {
     type: Boolean,
```

```
default: false
    },
  },
  setup(props) {
   //按需引入需要的接口和参数,请参考具体组件解释说明
    let {
      getSkyline2d,
      skyLineAnalysis,
      setLimitBody,
      clear,
      echarts box,
      skylineMode
    } = skyLine (props);
    return {
      getSkyline2d,
      skyLineAnalysis,
      setLimitBody,
      clear,
      echarts box,
      skylineMode
    };
  }
</script>
```

# 2.1.3 完整组件和自定义组件结合使用

符合需求的组件可以完整引用,如果需要个性化设计,则可以自定义组件。

# 2.1.4 组合完整带界面组件

例如 iEarth 产品,将各种类型的组件组合在一起形成一个大的组合式组件。这样可以在上层来设计和组合组件的界面,然后调用需要的组件。切换组件功能可以参考 vue 的 is 函数和 keep-alive,可以更加方便的实现各种功能的组合使用。

注意:本产品组件使用的是基于 vue3 版本,低于 vue3 或者其他非 vue 项目,可以参阅 GitHub 组件功能实现的源码。

# 2.2 组件部分

#### 2.2.1 Viewer

```
标签: <sm-viewer></sm-viewer>
界面及介绍:无
Props:
```

参数	说明	类型	可选值	默认值
sceneUrl	加载场景数据,由 supermap 的 iserver 发布提供的场景	String	参考 SuperMap 官网 webgl 范例	无
s3mScps	加载 s3m 切片	Array	参考 SuperMap 官网 webgl 范例	无
afterInitviewer	初始化 viewer 后回调函数	Function	/	/
openingAnimation	开场动画	Boolean	true/false	False

Return 无

#### 2.2.2 三维分析

#### 量测

标签: <sm3d-measure></sm3d-measure>

功能:包括空间与贴地的距离,面积及高度的测量。

特点:半透明线绘制,多种贴地类型支持,实时等高线显示,精确度高。

第三方依赖:无。

Props:无。

measure 返回值:

```
Return {
```

measureMode, //测量模式

clampMode, //贴地模式

Ellipsoid, //椭球选择

isShowDVH, //显示勾选界面

isShowLine, //显示等高线

distanceClk, //点击测距函数

areaClk, //点击测面

heightClk, //点击测高

clear //清除

}

#### 可视域

标签: <sm3d-viewshed ></sm3d-viewshed>

功能:进行可视域分析。

特点:支持可视域体和不可视体分析,支持动态可视域分析。

第三方依赖:axios。

参数	说明	类型	可选值	默认值
viewshedSpatialUrl	可视域体数据服务	String	-	如下
observerInformation	初始化观察者信息	Object	-	null
direction	方向角	Number	-	1.0
pitch	俯仰角	Number	-	1.0
addHeight	附加高度	Number	-	1.8
distance	可视域距离	Number	-	200
verticalFov	水平视角	Number	-	60
horizontalFov	垂直视角	Number	-	90
hintLineColor	可视线颜色	String	-	rgb(212,202,45)
visibleAreaColor	可视区域颜色	String	-	rgba(9,199,112,0.5)
hiddenAreaColor	不可视域颜色	String	-	rgba(238,114,22,0.5)
visibleBodyColor	可视域体颜色	String	-	rgba(9,199,112,0.7)
invisibleBodyColor	不可视域体颜色	String	-	rgba(238,114,22,0.7)
visibleBody	显示可视域体	Boolean	true/false	false
invisibleBody	显示不可视域体	Boolean	true/false	false
viewshedAnimation	动态可视域	Boolean	true/false	false
DynamicLine	动态可视域路线点	Array	-	[]
DynamicSpeed	动态分析行进速度	Number	-	10

# viewshedSpatialUrl 默认值:

 $http://www.supermapol.com/realspace/services/spatialAnalysis-data\_all/restjsr/spatialanalyst/geometry/3d/viewshedbody.json$ 

# viewshed 返回值:

```
return {
    ...toRefs(state), //包含上面的所有 props
    analysis, //分析函数
    clear //清除函数
    };
```

# • 剖面分析

标签:<sm3d-profile></sm3d-profile>

功能:对地形及模型进行剖面分析。

特点:支持折线,支持交互,精度高。

第三方依赖: echarts。

参数	说明	类型	可选值	默认值
----	----	----	-----	-----

profile2d	默认显示剖面分析结果	Boolean	true/false	false
polylineColor	贴线颜色	String	-	rgb(250, 213, 6)
polylineWidth	贴线宽度	Number	-	5.0
initEchartsOption	初始化自定义 echarts	Object	-	-
	配置对象			
updateEchartsOption	自定义更新 echarts 配	Object	-	-
	置对象			

#### profile 返回值:

```
return {
  ...toRefs(state),
  echarts_box, //echarts 节点对象, 初始化 echarts 使用
  myChart, //导出 echarts 对象
               //entity 对象位置
  Entypositions,
  LatAndLons, //所有点的经纬度坐标
  Cartesians, //所有点的笛卡尔坐标
  analysis, //分析函数
        //清除函数
  clear
};
```

#### 注:返回的节点对象要用 ref

<div ref="echarts box" id="echarts box" ></div>

#### 阴影分析

标签:<sm3d-shadowquery></sm3d-shadowquery>

功能:可以查看24小时、1年或其他任何时刻的日照情况,也可以分析指定区 域的采光率。

特点:动画播放日照情况,可以分析具体区域时间段的采光率,以及采光率的体 显示效果,过滤显示。

第三方依赖:无。

参数	说明	类型	可选值	默认值
timeValue	开始结束时间	Array	[0-96]	[24,64]
currentDate	当前日期	Object	-	new Date()
shadowShow	显示阴影	Boolean	true/false	true
timeInterval	时间间隔	Number	-	60
spacing	间距(米)	Number	-	10

bottomHeight	底部高程 (米)	Number	-	20
extrudeHeight	拉伸高度(米)	Number	-	20
shadowQueryRegion	分析区域	Array	-	
layerShadowType	图层上阴影类型	Number	-	Cesium.ShadowType.ALL
visibleAreaColor	确定地形是否投射	Number	-	Cesium.ShadowMode.RECEI VE ONLY
	或接受来自太阳的			VE_ONL1
	阴影			
showStartImgForTim	显示时间轴开始图	Boolean	-	true
e	标			
showStartImgForDate	显示日期开始图标	Boolean	-	true
dockFontShow	停靠图标显示	Boolean	-	true
legendShow	图例显示	Boolean	-	false
shadowBodyShow	阴影率体显示	Boolean	-	false
shadowBodyFilter	过滤区间	Array	-	[0,100]

#### shadowquery 返回值:

#### • 天际线分析

标签: <sm3d-skyline></sm3d-skyline>

功能:进行天际线分析。

特点:支持天际线面和体分析,支持 echarts 二维展示,支持限高体绘制,可配

合 gpu 空间查询天际线体。 第三方依赖: axios, echarts。

#### Props:

参数	说明	类型	可选值	默认值
spatialAnalysisUrl	天际线体数据服务	String	-	如下
observerInformation	初始化观察者信息	Object	-	null
skylineRadius	天际线分析半径	Number	-	10000
lineWidth	天际线宽	Number	-	3
skylineColor	天际线颜色	String	-	rgb(200, 0, 0)
skyBodyColor	天际体颜色	String	-	rgba(44,149,197,0.6)
highlightBarrierColor	高亮障碍物颜色	String	-	rgba(255, 186, 1, 1)
highlightBarrier	显示高亮障碍物	Boolean	-	true
skylineMode	天际线分析模式线,面,体	Number	0,1,2	0
getSkyline2d	显示二维分析结果	Boolean	-	true

#### spatialAnalysisUrl 默认值:

 $http://www.supermapol.com/realspace/services/spatialAnalysis-data\_all/restjsr/spatialanalyst/geometry/3d/skylinesectorbody.json$ 

#### skyLine 返回值:

```
return {
    ....toRefs(state), //返回所有 props
    skyLineAnalysis, //天际线分析
    setLimitBody, //设置限高体
    echarts_box, //返回 echarts 节点元素,用 ref 接收
    Clear //清除
};
```

# • 通视分析

标签: <sm3d-sightline></sm3d-sightline>

功能:进行实时可编辑的通视分析。

特点:通视分析是实时可编辑的,可一次进行多点分析,可返回障碍物高亮。

第三方依赖:无。

	i e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	1		i
参数	说明	类型	可选值	默认值
viewPosition	设置或获取视点位置	Array	-	null
visibleColor	可见线颜色	String	-	rgb(0, 200, 0)
hiddenColor	不可见线颜色	String	-	rgb(200, 0, 0)
highlightBarrierColor	高亮障碍物颜色	String	-	rgba(255, 186, 1, 1)
highlightBarrier	是否高亮障碍物	Boolean	-	false

lineWidth	分析线宽	Number	-	3
-----------	------	--------	---	---

# sightline 返回值:

```
return {
    ...toRefs(state), //包含上面的所有 props
    analysis, //分析函数
    clear //清除函数
};
```

# • 开敞度分析

标签: <sm3d-openness-analysis></sm3d-openness-analysis>

功能:进行开敞度分析。

特点:支持开敞度半径的设置和显示模式切换

第三方依赖:无。

#### Props:

参数	说明	类型	可选值	默认值
addHeight	添加附加高度	Number	-	1
viewPosition	初始化分析位置	Array	-	null
viewDomeRadius	分析半径	Number	-	100
domeType	分析类型	String	ALLDOME/ VISIBLEDOME/ HIDDENDOME	ALLDOME
isClosed	是否封口	Boolean	-	False
visibleAreaColor	可是部分颜色	String	-	rgba(9,199,112,0.5)
hiddenAreaColor	不可视部分颜色	String	-	rgba(238,114,22,0.5)
startAngle	开始角度	Number	-	0
endAngle	终止角度	Number	-	360

# openness 返回值:

```
return {
    ....toRefs(state), //包含上面的所有 props
    analysis, //分析函数
    clear //清除函数
};
```

#### • 三维空间查询

标签: <sm3d-spatial-query3d></sm3d-spatial-query3d>

功能:进行可视域分析。

特点:支持可视域体和不可视体分析,支持动态可视域分析。

第三方依赖:axios。

# Props:

参数	说明	类型	可选值	默认值
layerNames	返回当前所有存在	Array	-	[]
	的图层			
selectedLayerName	当前选择查询的图	String	-	٠,
	层			
Xpitch	x 旋转	Number	-	0
Yroll	y 旋转	Number	-	0
Zheading	z旋转	Number	-	0
scale	缩放	Number	-	3
positionMode	查询位置模式	String	intersects/disjoint/ contains	intersects
geometryType	选择模型类型	String	box/sphere/cone/c ylinder/ellicpse	box
drawType	模型显示类型	String	Fill/WireFrame/Fill_And_WireFrame	Fill_And_WireFrame
FillColor	模型填充颜色	String	-	rgba(192,211,25,0.5)
WireFrameColor	模型线框颜色	String	-	rgba(89,129,228,0.8)
searchColor	查询结果颜色	String	-	rgba(255, 186, 1, 1)
GeometryBodyNames	当前存在的体对象	Array	-	
boxParameters	模型 Box 参数设置	Array	-	[100, 100, 100]
sphereParameters	模型球体参数设置	Array	-	[100]
coneParameters	模型圆锥参数设置	Array	-	[100, 200]
cylinderParameters	模型圆柱参数设置	Array	-	[100, 100, 200]
ellicpseParameters	模型椭圆参数设置	Array	-	[100, 50, 50]
rotateOrigin	模型圆锥绕点旋转方式	String	APEX/CENTER	APEX
	/1140			

# spatialQuery3d 返回值:

# 2.2.3 地形分析

#### • 地形操作

标签: <sm3d-terrain-operation></sm3d-terrain-operation>

功能:地形的挖掘与修改。

特点:支持编辑挖掘、修改区域。

第三方依赖:无。

Props:

参数	说明	类型	可选值	默认值
digDepth	挖掘深度	Number	-	500
digPositions	初始化传入挖掘区域	Array	-	[]
modifyPositions	初始化传入修改区域	Array	-	[]
isEdit	是否编辑	Boolean		false
isEditZ	是否编辑 Z 轴	Boolean	-	false
lineVisible	是否显示绘制后的线	Boolean	-	true

#### terrainAnalysis 返回值:

```
return {
    ....toRefs(state),
    digTerrain, //地形开挖函数
    clearDig, //清除开挖
    modifyTerrain, //地形修改函数
    clearModify, //清除地形修改
    digPosition, //导出开挖区域,便于用户需要保存当前开挖区域数据方案
    modifyPosition //同上导出修改区域
};
```

#### • 坡度坡向

标签: <sm3d-terrain-slope></sm3d-terrain-slope>

参数	说明	类型	可选值	默认值
analysisArea	分析区域	String	ARM_REGION/ARM_ ALL/ARM NONE	ARM_REGI ON
displayMode	显示模式	String	FACE/ARROW/FACE_ AND_ARROW	FACE
wideMaxr	最大坡度	Number	-	90
wideMinr	最小坡度	Number	-	0
slopeInterval	最大最小坡度数组	Array		[0,90]

trans	透明度	Number	-	0.5
slopePositions	初始化传入分析区域	Array	-	[]
lineVisible	是否显示绘制后的线	Boolean	-	true

# terrainSlope 返回值:

#### • 淹没分析

标签: <sm3d-terrain-flood></sm3d-terrain-flood>

功能: 地形淹没分析。

特点:支持地形淹没分析颜色选择,速度控制。

第三方依赖:无。

#### Props:

参数	说明	类型	可选值	默认值
maxHeight	最大可见高层	Number	-	9000
minHeight	最小可见高程	Number	-	1000
floodHeight	最大最小可见高层数组使用方式	Array		[1000,9000]
cheackedBand	选择颜色	String	-	band1
floodSpeed	淹没速度	Number		800
floodTrans	透明度	Number	-	0.8
floodPositions	初始化传入分析区域	Array		[]
lineVisible	是否显示绘制后的线	Boolean	-	true

#### terrainFlood 返回值:

```
return {
    ...toRefs(state),
    floodBegin, //执行分析
    floodClear, //清除
    changeColor, //改变颜色函数
    floodPosition //获取分析区域
};
```

# • 地形等值线

标签: <sm3d-terrain-isoline></sm3d-terrain-isoline>

功能:地形等值线。

特点:支持等高线面等多种分析效果。

第三方依赖:无。

#### Props:

参数	说明	类型	可选值	默认值
fillMaxHeight	最大可见高层	Number	-	9000
fillMinHeight	最小可见高程	Number	-	0
fillHeight	最大最小可见高程数组形式使用	Array		[0,9000]
equivalentIsoline	等值距	Number	-	100
lineColor	颜色	String		Line
fillOptionsSelected	显示模式	String	-	#FF8040
isEdit	是否编辑	Boolean		false
isolinePositions	初始化传入分析区域	Array		[]
lineVisible	是否显示绘制后的线	Boolean	-	true

#### terrainIsoline 返回值:

# 2.2.4 裁剪分析

#### ● Box 交互裁剪

标签: <sm3d-clip-box-byeditor></sm3d-clip-box-byeditor>

#### Props:

参数	说明	类型	可选值	默认值
clipModel	裁剪模式	String	ClipInside/ClipOutside	ClipInside

# clipBoxByeditor返回值:

#### • cross 裁剪

标签: <sm3d-clip-cross></sm3d-clip-cross>

功能: cross 裁剪。 第三方依赖:无。

#### Props:

参数	说明	类型	可选值	默认值
clipWidth	宽度	Number	-	5
clipHeight	高度	Number	-	5
heading	绕x旋转	Number	-	0
pitch	绕y旋转	Number	-	0
roll	绕z旋转	Number	-	0
extrude	拉伸	Number	-	1

# terrainSlope 返回值:

# • 平面裁剪

标签: <sm3d-clip-plane></sm3d-clip-plane>

功能:绘制一个裁剪平面裁剪。

第三方依赖:无。

#### Props:

参数	说明	类型	可选值	默认值
isEdit	是否编辑	Boolean	-	false
isEditZ	是否编辑 Z 轴	Boolean	-	false
PlanePositions	初始化传入分析区域	Array	-	[]
lineVisible	是否显示绘制后的线	Boolean	-	true

#### clipPlaneAnalysis 返回值:

**}**;

# • 多边形裁剪

标签: <sm3d-clip-polygon></sm3d-clip-polygon>

# Props:

参数	说明	类型	可选值	默认值
clipModelPolygon	裁剪模式	String	ClipInside/ClipOutside	ClipInside
isEdit	是否编辑	Boolean	-	false
isEditZ	是否编辑 Z 轴	Boolean	-	false
polygonPositions	初始化传入分析区域	Array	-	[]
lineVisible	是否显示绘制后的线	Boolean	-	true

# clipPolygonAnalysis 返回值: