
Подготовка

- 0. Подготовить таблицу в файле Excel. В нашем случае "F:\evgeny\new.xls"
- А) первые строки должны иметь осознанные наименования, написанные латиницей: например ors, adr, name
- Б) выделить необходимый диапазон, и присвоить ему имя. Например **table**

	A		C
1	ors	adr	name
2	ОРШ 345-1019-Р-01	Белореченская ул.д.47,к.1	Иванов
3	ОРШ 345-1019-Р-02	Верхние поля ул.д.47,к.1	Петров
4	ОРШ 345-1019-Р-03	Батайский пр.д.55	Силов
5	ОРШ 345-1019-Р-04	Батайский пр.д.57	Кононов
6	ОРШ 345-1019-Р-05	Батайский пр.д.63	Быков
7	ОРШ 345-998-Р-01	Батайский пр.д.69	Иванов
8	ОРШ 345-998-Р-02	Батайский пр.д.7	Жданов
9	ОРШ 345-998-Р-03	Батюнинская ул.д.9	Жданов
10	ОРШ 356-777-Р-01	Белореченская ул.д.26,к.1	Ильин
11	ОРШ 356-777-Р-02	Белореченская ул.д.26,к.2	Петров

00. В архиве лежит файл **New.dsn**, Его нужно отредактировать: указать путь к файлу Эксель, и путь к папке где лежит этот экселевский файл



Этот файл нужно поместить в папку «Мои документы\Мои источники данных»

<u>Подключение шейпа к ODBC</u>

1. Выбираем фигуру, открываем шейпшит

Создаем раздел ShapeData с Тремя позициями

А) **Prop.kn** - здесь записаны номера всех кабелей (фиксированный список)

B) **Prop.sn** - здесь заносим номера шкафа (число, фильтрация по Prop.kn не реализована)

C) **Prop.ors** - Здесь хранится номер ОРШ, значение получаем в п. 2

2. Создаем раздел **User-defined cells,** с одной позицией. В поле **Value** пишем

=if(0=0,setf("prop.ors",fields.value),"no changes)

3. Выходим из шейпшита, нажимаем **Ctrl+F9**, выбираем вариант пользовательская формула и пишем "= $OP \coprod \text{``&Prop.kn\&''} - P - 0\text{'`&Prop.sn}$

4. В разделе **Events**

A) В поле **TheText**, пишем = Runaddon("dbr")

B) В поле "Add DBLink" k, пишем = **docmd(1312)**


5. В Visio 2010 я не смог найти на риббонах, как включить аддоны 🕾

Поэтому пришлось в секции **Actions** Добавить строку

A) В поле **Action**, Пишем =runaddon("dblink")


B) В поле **Menu**, пишем ="Add DBLink"

После этого этот аддон можно вызвать, щелкнув по шейпу правой кнопкой мыши и выбрать пункт меню "Add DBLink"




??? 356-777-?-01


6. На появившейся форме, жмем кнопку «**Browse**»




7. В появившемся окне выбираем путь к папке **«Мои документы\Мои источники данных»**, где лежит файл **New.dsm**



8. В появившемся окне «Link to Database» теперь мы видим появившуюся таблицу table и поля ors, adr, name. Жмем OK



9. Заходим в шейпшит, проверяем что получилось. Я обычно ставлю **1** в поле **Invisible**, в те поля которые создаются аддоном. Чтоб не мозолили



Shape.4


??? 356-777-?-02

Shape.2


??? 356-777-?-02 ????????????? ??.26,?.2 ??????

<u>Работа</u>

- 1. Двойной клик по фигуре вызовет ее пользовательские свойства.
- а. есть выпадающий список номеров кабелей
- б. Числовое поле порядковый номер шкафа



2. Текст в прямоугольние образован объединением, текстовых полей и пользовательских свойств из пп.а и б. Если изменяем одно из значений полей, автоматом получаем изменение текста.



3. Изменение текста, вызывает обновление базы данных (обновляются свойства ShapeData фигуры sheet.4)



4. Текст в фигуре sheet.2 изменяется, т.к. поля берут значения из свойств ShapeData фигуры sheet.4

