### Приведение типов

10 июля 2017 г.

#### Приведение типов

• преобразование данных одного типа в другой

в стиле С

```
int x = 7;
```

- float y = (float) x;
- char z = (char) x;

средствами С++ • используются специальные функции, которые проверяют возможность приведения

#### Приведение типов в С++

const\_cast (удаляет атрибуты const и volatile)

static\_cast (преобразует неполиморфные типы)

dynamic\_cast (преобразует полиморфные типы)

reinterpret\_cast (повторно интерпретирует разряды)

#### Синтаксис

```
оператор<итоговый_тип>(выражение);
```

- позволяет изменить тип выражения,
   если преобразование является допустимым
- большая безопасность, чем при преобразованиях в стиле С

```
const int x = 100;
const int* px = &x;
int* y = const_cast<int*>(px);
char z = static_cast<char>(x);
std::string* str = reinterpret_cast<std::string*>(x);
```

#### const\_cast

```
const_cast<итоговый_тип>(выражение);
```

- снимает действие атрибутов const и volatile
- сам тип (int, char, std::string и т. п.) не меняется
- тип должен быть указателем или ссылкой
- для указателей и ссылок результат будет указывать на исходный объект

```
int x = 100;
const int* px = &x;
int* y = const_cast<int*>(px);
*y = 55;  // x = 55
```

#### const\_cast (пример)

```
class Number {
 int number = 8;
                       // можно добавить mutable
public:
  void printNumber() const;
};
void Number::printNumber() const {
  (const cast<Number*>(this))->number--;
  std::cout << number << std::endl;
void test() {
  Number obj;
  obj.printNumber();
```

#### static\_cast

```
static_cast<итоговый_тип>(выражение);
```

- используются встроенные правила приведения типов или правила, заданные программистом
- не выполняет проверку типа при выполнении
- обычно используют для стандартных числовых преобразований
- может использоваться для приведения указателей на объекты классов

#### static\_cast (пример 1)

```
void f() {
    char ch = 'a';
    int i = 65;
    float f = 2.5;
    std::cout << static cast<char>(i) << std::endl;
    std::cout << static cast<double>(f) << std::endl; // 2.5
    std::cout << sizeof(f) << " " <<
                                                          // 4
        sizeof(static cast<double>(f)) << std::endl; // 8</pre>
    std::cout << static_cast<int>(ch) << std::endl;</pre>
```

#### static\_cast (пример 2)

```
class Base { ... };
class Derived : public Base { ... };
void f(Base* pbase, Derived* pder) {
    Base* pbase2 = static_cast<Base*>(pder);
    // безопасно
    Derived* pder2 = static_cast<Derived*>(pbase);
    // небезопасно
```

#### dynamic\_cast

dynamic\_cast<итоговый\_тип>(выражение);

- итоговый тип должен быть указателем или ссылкой на тип полиморфного класса
- безопасное приведение по иерархии наследования
- используется RTTI (Runtime Type Information)
- если приведение указателя невозможно, то возвращается NULL; если приведение ссылки невозможно, то вызывается bad\_cast

#### dynamic\_cast (пример 1)

• хорошо поддерживаются восходящие

#### преобразования

```
class Base {
                                                 Base
public:
  virtual void print();
};
                                                Derived
class Derived : public Base { ... };
void f(Base* pb1) {
  Base* pbase = dynamic_cast<Base*>(pb1);
// Base* pb1 = new Base | Base* pb1 = new Derived?
```

### dynamic\_cast (пример 2)

 поддерживаются допустимые нисходящие преобразования

```
class Base {
                                                 Base
public:
  virtual void print();
};
                                                Derived
class Derived : public Base { ... };
void f(Base* pb1) {
  Derived* pder = dynamic cast<Derived*>(pb1);
// Base* pb1 = new Base | Base* pb1 = new Derived?
            Error
```

### dynamic\_cast (пример 3)


 при нисходящем приведении обязательна проверка на NULL

```
class Base {
public:
  virtual void print();
};
class Derived : public Base { ... };
void f(Base* pb1) {
    Derived* pder = dynamic cast<Derived*>(pb1);
    if (pder) {
       pder->print();
```

#### static\_cast и dynamic\_cast

 могут использоваться для преобразования указателя на базовый класс в указатель на производный класс





### static\_cast и dynamic\_cast (пример)

```
class Base {
                                                 Base
public:
  virtual void print(){}
};
                                               Derived
class Derived : public Base {};
void f(Base* pbase) {
  Derived* pderived1 = dynamic cast<Derived*>(pbase);
  Derived* pderived2 = static_cast<Derived*>(pbase);
// Base* pbase = new Base | Base* pbase = new Derived ?
```

#### reinterpret\_cast

```
reinterpret_cast<итоговый_тип>(выражение);
```

- самое небезопасное преобразование
- можно привести указатель к указателю, указатель к числу, число к указателю

```
void f() {
   int x = 1000;
   int* px = &x;
   std::cout << reinterpret_cast<int*>(x) << std::endl;
   std::cout << reinterpret_cast<int>(px) << std::endl;
}</pre>
```

#### Оператор typeid

- позволяет определить фактический тип выражения
- нужно подключить typeinfo

```
#include <typeinfo>

void f() {
   int x = 1000;
   double y = 1.2;
   std::cout << typeid(x).name() << std::endl; // int | i
   std::cout << typeid(y).name() << std::endl; // double | d
}</pre>
```

#### typeid и наследование

• если операнд имеет тип неполиморфного класса, то typeid возвращает тип операнда

неполиморфный класс

тип операнда

• если операнд имеет тип полиморфного (с виртуальными методами) класса, то typeid возвращает тип связанного с ним объекта

полиморфный класс

тип связанного объекта

# typeid и наследование (пример 1)

```
class Base {
public:
   void print();
};
class Derived : public Base { ... };
void f() {
   Base* pb1 = new Base;
   Base* pb2 = new Derived;
   std::cout << typeid(*pb1).name() << std::endl; // class Base
   std::cout << typeid(*pb2).name() << std::endl; // class Base
```

# typeid и наследование (пример 2)

```
class Base {
public:
  virtual void print();
};
class Derived : public Base { ... };
void f() {
 Base* pb1 = new Base;
 Base* pb2 = new Derived;
 std::cout << typeid(*pb1).name() << std::endl; // class Base
 std::cout << typeid(*pb2).name() << std::endl; // class Derived
```

# typeid и наследование (пример 3)

```
class Base {
public:
  virtual void print();
};
class Derived : public Base { ... };
void f() {
   Base* pb1 = new Base;
   Base* pb2 = new Derived;
   std::cout << typeid(pb1).name() << std::endl; // class Base *
   std::cout << typeid(pb2).name() << std::endl; // class Base *
```

# Какие приведения завершатся неудачно?

Дана иерархия классов, в которой у каждого класса есть конструктор по умолчанию и виртуальный деструктор:

```
class X { ... };
class A { ... };
class B : public A { ... };
class C : public B { ... };
class D : public X, public C { ... };

1) D*pd = new D;
    A*pa = dynamic cast< A* > ( pd );
```

# Какие приведения завершатся неудачно?

Дана иерархия классов, в которой у каждого класса есть конструктор по умолчанию и виртуальный деструктор:

```
class X { ... };
class A { ... };
class B : public A { ... };
class C : public B { ... };
class D : public X, public C { ... };

2) A *pa = new C;
    C *pc = dynamic cast< C* > ( pa );
```

# Какие приведения завершатся неудачно?

Дана иерархия классов, в которой у каждого класса есть конструктор по умолчанию и виртуальный деструктор:

```
class X { ... };
class A { ... };
class B : public A { ... };
class C : public B { ... };
class D : public X, public C { ... };

3) B *pb = new B;
D *pd = dynamic cast< D*> ( pb );
```

### Вопросы?