
C++内存管理

per-class allocator

引入内存池,一次性分配大内存。因为malloc前面后有个cookie,占用一部分空间。内存池的设计就是处于两个目的: 1) 速度,减少调用malloc的次数(虽然malloc也挺快的)。 2) 空间,减少每个malloc前面的cookie,防止浪费。



per-class allocator 2

上一节中添加进了一个next指针指向下一个,这样会多出4个字节。在该版本中,使用union,让指针借用前4个字节,避免多分配空间?嵌入式的指针。

static allocator

前边的都是在每个类里单独重载operator new和operator delete,重复性的工作太多。单独设计一个类 allocator,里面有allocate和deallocate两个函数,可以被其他类所调用执行。

```
static allocator
當你受困於必須為不同的 classes 重寫一遍幾乎相同的
                                                             void* allocator::allocate(size t size)
 member operator new 和 member operator delete 時,應該有
  方法將一個總是分配特定尺寸之區塊的 memory allocator
                                                                                   obj* p;
  概念包裝起來,使它容易被重複使用。以下展示一種作法,
  每個 allocator object 都是個分配器,它體內維護一個 free-
                                                               if (!freeStore) {
 lists;不同的 allocator objects 維護不同的 free-lists。
                                                                 //linked list 為空,於是申請一大塊
                                                                 size_t chunk = CHUNK * size;
class allocator
                 → next
                                                                 freeStore = p = (obj*)malloc(chunk);
                                   void
private:
                                   allocator::deallocate(void* p, size_t)
                                                                 //將分配得來的一大塊當做 linked list 般,
   struct obj {
                                                                 //小塊小塊串接 巴來
    struct obj* next; //embedded pointer
                                     //將 *p 收回插入 free list 前端
                                                                 for (int i=0; i < ( HUNK-1); ++i) {
                                    ((obj*)p)->next = freeStore;
                                                                     p->next = (\phi)*)((char*)p + size);
public
                                     freeStore = (obj*)p;
                                                                     p = p - next
   void* allocate(size_t);
   void deallocate(void*, size t);
                                                                 p->next = nullptr;
private:
   obj* freeStore = nullptr;
                                                               p = freeStore;
   const int CHUNK = 5; //小一些以便觀察
                                                               freeStore = freeStore
                                                               return p;
```

每次只要了5小块,标准的allocator是20?那么这5个之间应该相邻,但是5个和5个之间不一定相邻。

```
static allocator
       class Foo {
                                                           class Goo {
       public:
                                                           public:
         long L;
                                                             complex<double>c;
         string str;
                                                             string str;
         static allocator myAlloc;
                                                             static allocator myAlloc;
       public:
寫法
         Foo(long l): L(l) { }
                                                             Goo(const complex<double>& x) : c(x) { }
十分
        static void* operator new(size_t size)
                                                             static void* operator new(size t size)
制式
            { return myAlloc.allocate(size); }
                                                               { return myAlloc.allocate(size); }
         static void operator delete(void* pdead, size_t size)
                                                             static void operator delete(void* pdead, size t size)
         { return myAlloc.deallocate(pdead, size); }
                                                               { return myAlloc.deallocate(pdead, size); }
       allocator Foo::myAlloc;
                                                           allocator Goo::myAlloc;
        這比先前的設計乾淨多了,application classes 不再與內存分配細節糾纏不清,所有
        相關細節都讓 allocator 去操心,我們的工作是讓 application classes 正確運作。
```

macro for static allocator

设计成了宏

```
macro for static allocator
class Foo {
                                          寫法
                                                           // DECLARE POOL ALLOC -- used in class definition
  public:
                                          十分
                                                           #define DECLARE_POOL_ALLOC() \
    long L;
                                          制式
    string str;
                                                             void* operator new(size_t size) { return myAlloc.allocate(size); } \
    static allocator myAlloc;
                                                             void operator delete(v id* p) { myAlloc.deallocate(p, 0); } \
  public:
                                                          protected: \
    Foo(long l): L(l) { }
                                                             static allocator myAllo :
    static void* operator new(size_t size)
       { return myAlloc.allocate(size);
    static void operator delete(void* pdead, size_t size)
                                                           // IMPLEMENT POOL_ALLOC -- used in class implementation file
      { return myAlloc.deallocate(pdead, size); }
                                                           #define IMPLEMENT_POOL_ALLOC(class_name) \
                                                           allocator class name::myAlloc;
  allocator Foo::myAlloc;
```

```
class Foo {
                                   class Goo {
 DECLARE POOL ALLOC()
                                     DECLARE POOL ALLOC()
public:
                                   public:
                                     complex<double>c;
 long L;
 string str;
                                     string str;
                                   public:
public:
  Foo(long l): L(l) { }
                                     Goo(const complex<double>& x) : c(x) { }
};
                                   };
                                   IMPLEMENT POOL ALLOG Boolan
IMPLEMENT POOL ALLOC(Foo)
```

new handler

调用new失败前不止一次调用new handler,这个可以由程序员设定, 相当于在抛异常前由你来决定该怎么办。

