МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра систем сбора и обработки данных

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1

по дисциплине: Современные проблемы прикладной математики и наукоёмкого программирования

на тему: Решение одномерных обратных задач Вариант №3

Факультет: ФПМИ

Группа: ПММ-21

Выполнил: Черненко Д.А., Бариев Р.Р.

Проверил: к.т.н Денис Владимирович Вагин

Дата выполнения: 16.12.22

Отметка о защите:

Цель работы: Изучить принципы решения обратных задач. В ходе работы необходимо найти величину источника (линейная обратная задача), ток задавать I = 1..10 А. Также необходимо найти значение коэффициента удельной проводимости σ_i , её задавать в диапазоне 0.001..10 См/м.

При выполнении задания необходимо исследовать влияние зашумления (в диапазоне 1..10%) на решение обратной задачи. Расстояние между соседними приёмниками задавать не менее 10 м.

Ход работы:

Начальные данные. Общие моменты.

Однородное полупространство, источник — ВЭЛ. Неизвестна проводимость полупространства. Дано три приёмника. Исследовать влияние зашумления в одном, двух и трёх приёмниках на решение задачи.

Для начала определимся с расположением источника и трёх приёмников. Координаты источника: А (0, 0, 0), В (100, 0, 0); первого приёмника: M_1 (1000, 0, 0) N_1 (1200, 0, 0); второго приёмника: M_2 (2000, 0, 0) N_2 (2800, 0, 0); третьего приёмника: : M_3 (3500, 0, 0) N_3 (4000, 0, 0).

Далее, задавшись значением тока I=1A, истинным значением коэффициента удельной проводимости $\sigma_{\rm ucr}=0.1$ См / м, начальным значением коэффициента проводимости $\sigma_{\rm hay}=0.001...1$ См / м.

Теперь решаем обратную задачу для постепенного уменьшения функционала

$$\Phi(\sigma) = \sum_{i}^{n} (w_i (V_i(\sigma) - \bar{V}))^2 \underset{\sigma}{\rightarrow} min$$

И, находим расчётное значение $\sigma_{\text{нач}}$.

Для этого нашей бригадой был написан код на языке программирования Python, полный текст которого можно увидеть в Приложении 1.

Основная часть.

Если ни один приёмник не будет зашумлён, то при $\sigma_{\text{нач}}(sigma\ false) = 0.01$ и $\sigma_{\text{истинная}}(sigma\ true) = 0.1$ мы получим следующую картину:

```
Enter sigma true(0.1)
Enter sigma false(0.01)
Enter the current
Number of true voltage 0 : 5.626689907289235e-05
Number of true voltage 1 : 2.083063861130348e-05
Number of true voltage 2 : 3.1721250239172616e-06
F(sigma) is:
54.523545706371195
10.919354823708105
1.713815000530695
0.15519877056195358
0.0037930671426916
4.18010460157721e-06
5.797021066080654e-12
1.1201454654910256e-23
0.0
0.0
```

Рисунок 1 — значение коэффициента проводимости при уменьшении функционала

Как мы можем увидеть, функционал $\Phi(\sigma)$ уменьшается в соответствии с теорией, а также вместе с его уменьшением мы получаем приближение расчётного коэффициента проводимости к истинному значению, а значит алгоритм работает верно.

Один приёмник зашумлён:

В данной части работы мы продемонстрируем, как работает написанный нами функционал, а также предоставим данные по зашумлению напряжений на приёмниках и то, как это всё влияет на расчётное значение коэффициента проводимости.

Для начала возьмём $\sigma_{\text{нач}}(sigma\ false)=0.001$, а также зашумим первый приёмник (+10%) с координатами M_1 (1000, 0, 0) N_1 (1200, 0, 0), остальные при этом трогать не будем.

```
Enter sigma false(0.001)
Enter the current
Number of true voltage 0 : 5.626689907289235e-05
Number of true voltage 1 : 2.083063861130348e-05
Number of true voltage 2 : 3.1721250239172616e-06
Value of true voltage with +10% noise 0 : 6.189358898018159e-05
1e-10
F(sigma) is:
6849.994344738469
1677.2534509224756
402.147344260187
92.39704864655428
19.446441162326
3.402292142214042
0.39908230517272025
0.023208006292364948
0.0059237595336498906
0.005847955097594575
0.005847953216374275
0.00584795321637427
Value of new sigma: 0.0971590909090909
```

Рисунок 2 — значение коэффициента проводимости и $\Phi(\sigma)$ при зашумлении первого приёмника

Истинная сигма в данном случае была равна всё также 0.1. Как мы увидим в дальнейшем, при определённых условиях функционал способен уменьшаться до 0, но в данном случае этого не произошло, а следовательно, вычисление $\Phi(\sigma)$ мы остановили из-за того, что

$$\Phi(\sigma_{\text{текущее}}) - \Phi(\sigma_{\text{предыдущее}}) < 10^{-10}$$

Значение расчётной сигмы почти вплотную подошло к истинному, но из-за помех в первом приёмнике, расчёт производится с погрешностями.

Абсолютно точно также будут рассчитаны $\Phi(\sigma)$ и $\sigma_{\text{нач}}$ если зашумлению подвергнутся отдельно второй и третий приёмники (см. рисунки 3 и 4).

```
Enter sigma false(0.001)
Enter the current
Number of true voltage 0 : 5.626689907289235e-05
Number of true voltage 1 : 2.083063861130348e-05
Value of true voltage with +10% noise 1 : 2.291370247243383e-05
1e-10
F(sigma) is:
6849.994344738469
1677.253450922476
402.1473442601873
92.39704864655431
19.446441162326003
3.402292142214045
0.3990823051727208
0.023208006292364945
0.005923759533649901
0.005847955097594593
0.005847953216374288
0.005847953216374283
Value of new sigma: 0.0971590909090909
```

Рисунок 3 — значение коэффициента проводимости и $\Phi(\sigma)$ при зашумлении второго приёмника

```
Enter sigma false(0.001)
Number of true voltage 0 : 5.626689907289235e-05
Number of true voltage 1 : 2.083063861130348e-05
Number of true voltage 2 : 3.1721250239172616e-06
Value of true voltage with +10% noise 2 : 3.489337526308988e-06
1e-10
6849.994344738467
1677.2534509224756
402.14734426018725
92.39704864655428
19.446441162326
3.402292142214042
0.39908230517272036
0.023208006292364938
0.005923759533649878
0.005847955097594575
0.005847953216374277
0.005847953216374281
Value of new sigma: 0.0971590909090909
```

Рисунок 4 — значение коэффициента проводимости и $\Phi(\sigma)$ при зашумлении третьего приёмника

Два приёмника зашумлено:

В данном случае зашумим первый и второй приёмник на -5% (sigma false = 0.05), второй и третий на -5%, а также первый и третий на такое же значение. Узнаем, что реакция на зашумление будет одинаковая и расчётная сигма выйдет идентичная для всех случаев (см. рисунки 5, 6, 7).

```
Enter sigma true(0.1)
Enter sigma false(0.05)
Enter the current
Number of true voltage 0 : 5.626689907289235e-05
Number of true voltage 1 : 2.083063861130348e-05
Number of true voltage 2 : 3.1721250239172616e-06
Value of true voltage with -5% noise 0 : 5.345355411924773e-05
Value of true voltage with -5% noise 1 : 1.9789106680738306e-05
1e-10
F(sigma) is:
0.4016741452192599
0.01953899727511189
0.0018021268522409235
0.0017226549493021637
0.0017226528854435766
0.0017226528854435777
Value of new sigma: 0.10356824264049953
```

Рисунок 5 — значение коэффициента проводимости и $\Phi(\sigma)$ при зашумлении первого и второго приёмников

```
Enter sigma true(0.1)
Enter sigma false(0.05)
Enter the current
Number of true voltage 0 : 5.626689907289235e-05
Number of true voltage 1 : 2.083063861130348e-05
Number of true voltage 2 : 3.1721250239172616e-06
Value of true voltage with -5% noise 1 : 1.9789106680738306e-05
Value of true voltage with -5% noise 2 : 3.0135187727213984e-06
1e-10
F(sigma) is:
0.40167414521926015
0.019538997275111894
0.0018021268522409274
0.0017226549493021613
0.0017226528854435864
0.001722652885443585
Value of new sigma: 0.10356824264049955
```

Рисунок 6 — значение коэффициента проводимости и $\Phi(\sigma)$ при зашумлении второго и третьего приёмников

```
Enter sigma true(0.1)
Enter sigma false(0.05)
Enter the current
Number of true voltage 0 : 5.626689907289235e-05
Number of true voltage 1 : 2.083063861130348e-05
Number of true voltage 2 : 3.1721250239172616e-06
Value of true voltage with -5% noise 0 : 5.345355411924773e-05
Value of true voltage with -5% noise 2 : 3.0135187727213984e-06
1e-10
F(sigma) is:
0.40167414521926015
0.019538997275111908
0.0018021268522409287
0.0017226549493021737
0.001722652885443592
0.0017226528854435853
Value of new sigma: 0.10356824264049955
```

Рисунок 7 — значение коэффициента проводимости и $\Phi(\sigma)$ при зашумлении второго и третьего приёмников

Три приёмника зашумлено:

Для начала возьмём $\sigma_{\text{нач}}(sigma\ false)=0.01$ и добавим зашумление (+1%, +8%, +10%), посмотрим, как данный факт повлияет на значение расчётной $\sigma_{\text{нач}}$.

```
Number of true voltage 0 : 5.626689907289235e-05
Number of true voltage 1 : 2.083063861130348e-05
Number of true voltage 2 : 3.1721250239172616e-06
Value of true voltage with +1% noise 0 : 5.682956806362127e-05
Value of true voltage with +1% noise 1 : 2.1038944997416515e-05
Value of true voltage with +1% noise 2 : 3.2038462741564344e-06
F(sigma) is:
53.268116955754095
10.641741405915042
1.6612894108719072
0.14858057122809598
0.0035238014875844333
3.6250672742262483e-06
4.361173712629723e-12
6.3406485867912924e-24
2.5934189102206695e-32
2.5934189102206695e-32
Value of new sigma: 0.099009900990099
```

Рисунок 8 — расчётное значение проводимости при добавлении шума (1%)

```
Number of true voltage 0 : 5.626689907289235e-05
Number of true voltage 1 : 2.083063861130348e-05
Number of true voltage 2 : 3.1721250239172616e-06
Value of true voltage with +8% noise 0 : 6.0768250998723736e-05
Value of true voltage with +8% noise 1 : 2.2497089700207756e-05
Value of true voltage with +8% noise 2 : 3.4258950258306426e-06
F(sigma) is:
45.48737730117235
8.931001511667148
1.342157365069699
0.10987374386992094
0.0021046439305828085
1.331683820287378e-06
5.895550450402896e-13
1.1581834252218179e-25
0.0
0.0
Value of new sigma: 0.09259259259259259
```

Рисунок 9 — расчётное значение проводимости при добавлении шума (8%)

```
Number of true voltage 0 : 5.626689907289235e-05
Number of true voltage 1 : 2.083063861130348e-05
Number of true voltage 2 : 3.1721250239172616e-06
Value of true voltage with +10% noise 0 : 6.189358898018159e-05
Value of true voltage with +10% noise 1 : 2.291370247243383e-05
Value of true voltage with +10% noise 2 : 3.489337526308988e-06
F(sigma) is:
43.54840995677934
8.50761541633112
1.2645247051736082
0.10089147048932559
0.00181633217799406
9.989486794391988e-07
3.3186636989665863e-13
3.662703207476103e-26
0.0
0.0
Value of new sigma: 0.0909090909090909
```

Рисунок 10 — расчётное значение проводимости при добавлении шума (10%)

Как можно заметить, при возникновении шума и его воздействия на напряжения в трёх приёмниках, расчётное значение коэффициента проводимости начинает рассчитываться не так точно, как это было бы без зашумления любого вида (1%, 8%, 10%). Кроме того, фактор зашумления также влияет и на расчётное значение уменьшаемого функционала $\Phi(\sigma)$.

Вывод:

Выяснилось, что для ВЭЛ не важно, какой из приёмников оказывается зашумлённым, значения коэффициента проводимости одинаково неточно будут рассчитаны.

В задачах георазведки крайне важно учитывать фактор зашумления, так как данное обстоятельство может помешать правильному расчёту коэффициента проводимости, а следовательно, приведёт к неверной оценке местности.

Приложение 1 (код на python)

```
import math
from numpy import double
#MAIN FUNCTION FOR CALCULATION SIGMA TRUE
def calculation main():
    data x = []
    sigm 01 = sigm sin("true(0.1)")
    sigm 001 = sigm sin("false(0.01)")
    Istart = current()
    F = 1
    F old = 1
    with open('Points.txt', 'r') as f:
        for line in f:
            data_x.append([double(x) for x in line.split()])
    # CALCULATE Uabmn of sigm 0.1
    uTrue = []
    for i in range(3):
        uTrue.append(U CALCULATOR(Istart, sigm 01, data x, i))
        print("Number of true voltage", i, ":", uTrue[i])
    print("\n")
    # ADD SOME NOISE (+ 10%) FOR uTrue
    #for i in range(3):
    uTrue[0] = uTrue[0] + 0.1 * uTrue[0]
    print("Value of true voltage with +10% noise",0,":",uTrue[0])
    #print("\n")
    eps = 1
    x = 10
    x = math.pow(x, -10)
   print(x)
   print("F(sigma) is:")
   while eps > x:
    # CALCULATE Uabmn of sigm 0.01
        uFalse = []
        for i in range(3):
            uFalse.append(U CALCULATOR(Istart, sigm 001, data x, i))
            #print(uFalse[i])
    #CALCULATE MATRIX A11
        A11 = 0
        w = []
        for i in range(3):
            w.append(1 / uTrue[i])
            All += math.pow(w[i] * dV for dsigm(Istart, sigm 001, data x, i),
2)
```

```
#CALCULATE VECTOR b11
        b1 = 0
        for i in range(3):
            b1 += ((-1) * math.pow(w[i], 2) * dV for dsigm(Istart, sigm 001,
data x, i) * uFalse minus uTrue(Istart, uTrue[i], sigm 001, data x, i))
    #CALCULATE DELTA SIGMA AND NEW SIGMA
        delta sigm = b1 / A11
        new sigm = sigm 001 + delta sigm
    #CHECK FUNCTION F (NEW SIGMA)
        sigm 001 = new sigm
        F = 0
        for i in range(3):
            F += math.pow(w[i] * uFalse_minus_uTrue(Istart, uTrue[i],
sigm_001, data_x, i), 2)
        print(F)
        eps = math.copysign(F - F old, 1)
        F \text{ old} = F
    print("Value of new sigma:", sigm 001)
    return 0
def sigm sin(m):
    print("Enter sigma", m)
    sintetic = double(input())
    return sintetic
def current():
    print("Enter the current")
    I = double(input())
    return I
def rCalculation(Ax, Bx, Mx, Nx):
    R = (1/(Bx - Mx) - 1/(Ax - Mx) - 1/(Bx - Nx) + 1/(Ax - Nx))
    return math.copysign(R, 1)
def dV for dsigm(I, sigm, data_X, i):
    const = (-I / (2 * math.pi * math.pow(sigm, 2)))
    dV_dsigm = (const * rCalculation(data_X[0][0], data_X[1][0], data_X[2 * i
+ 2][0], data_X[2 * i + 3][0]))
   return dV_dsigm
def U CALCULATOR(I, sigm, data X, i):
    const = (I / (2 * math.pi * sigm))
    u True = const * (rCalculation(data X[0][0], data X[1][0], data X[2 * i +
2][0], data X[2 * i + 3][0]))
   return u True
def uFalse minus uTrue(I, uTrue, sigmFalse, data X, i):
    uFalse = U CALCULATOR(I, sigmFalse, data X, i)
    uResult = \overline{uFalse} - uTrue
    return uResult
###############
                         POINT OF INPUT ##################################
if name == ' main ':
   calculation main()
```