

Fiche Technique Windows Server


Mise en place d'un Contrôleur de Domaine (AD DS / DNS / DHCP)

Cette procédure détaille l'installation et la configuration des services d'annuaire et d'adressage IP sur Windows Server 2022, ainsi que la jointure d'un poste client Windows 10.

1. Configuration IP Statique du Serveur

Avant toute installation de rôle, le futur contrôleur de domaine doit posséder une adresse IP fixe.


- Adresse IPv4 : 192.168.1.2 (Exemple)
- Masque de sous-réseau : 255.255.255.0
- Passerelle par défaut : IP du pfSense (192.168.1.1)
- Serveur DNS préféré : 127.0.0.1 (Le serveur doit pointer sur lui-même).




2. Installation des Rôles (Gestionnaire de serveur)

Via l'assistant "Ajouter des rôles et des fonctionnalités", les services suivants sont sélectionnés :

- Services de domaine Active Directory (AD DS)
- Serveur DNS
- Serveur DHCP





3. Promotion en Contrôleur de Domaine

Une fois les rôles installés, la promotion est effectuée via le drapeau de notification :

1. Opération de déploiement : "Ajouter une nouvelle forêt".
2. Nom de domaine racine : maboutique.lan (ou équivalent).
3. Options du contrôleur :
 - Niveau fonctionnel : Windows Server 2016.
 - Vérifier que DNS et Catalogue Global (GC) sont cochés.
 - Saisie du mot de passe DSRM (Restauration d'annuaire).
4. Finalisation : Redémarrage automatique du serveur.

Gestionnaire de serveur

Gestionnaire de serveur ▸ Tableau de bord

Rôles : 4 | Groupes de serveurs : 1

Tableau de bord

- Serveur local
- Tous les serveurs
- AD DS
- DHCP
- DNS
- Services de fichiers et d...

AD DS

- Facilité de gestion
- Événements
- Services
- Performances
- Résultats BPA

DNS

- Facilité de gestion
- Événements
- Services
- Performances
- Résultats BPA

Configuration post-déploiement...

Configuration requise pour : Services AD DS à WIN-OAPR4O0NCS3

[Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine](#)

Configuration post-déploiement

Configuration requise pour : Serveur DHCP à WIN-OAPR4O0NCS3

[Terminer la configuration DHCP](#)

Installation de fonctionnalité

Configuration requise. Installation réussie sur WIN-OAPR4O0NCS3.

[Ajouter des rôles et fonctionnalités](#)

Détails de la tâche

Événements

Performances

Résultats BPA

Serveur local 1

Facilité de gestion

Tous les serveurs 1

Facilité de gestion

Gestionnaire de serveur

Gestionnaire de serveur ▸ Tableau de bord

Rôles : 4 | Groupes de serveurs : 1 | Nombre total de serveurs : 1

Tableau de bord

- Serveur local
- Tous les serveurs
- AD DS
- DHCP
- DNS
- Services de fichiers et d...

AD DS 1

DHCP 1

Assistant Configuration des services de domaine Active Directory

Configuration de déploiement

SERVEUR CIBLE
WIN-OAPR4O0NCS3

Configuration de déploie...

- Options du contrôleur de...
- Options supplémentaires
- Chemins d'accès
- Examiner les options
- Vérification de la configur...
- Installation
- Résultats

Sélectionner l'opération de déploiement



- ☐ Ajouter un contrôleur de domaine à un domaine existant
- ☐ Ajouter un nouveau domaine à une forêt existante
- ☒ Ajouter une nouvelle forêt


Spécifiez les informations de domaine pour cette opération

Nom de domaine racine :

[En savoir plus sur les configurations de déploiement](#)

< Précédent Suivant > Installer Annuler










4. Configuration du Service DHCP


Le serveur DHCP remplace celui du pfSense (préalablement désactivé) pour centraliser la gestion des clients.

- Autorisation : Faire un clic droit sur le serveur dans la console DHCP > "Autoriser".
- Création d'étendue :
 - Plage : 192.168.1.50 à 192.168.1.100.
- Options d'étendue (Crucial) :
 - 003 Routeur : IP du pfSense.
 - 006 Serveurs DNS : IP du Windows Server (192.168.1.2).










5. Préparation du Poste Client (Windows 10)


Le poste client doit être configuré pour recevoir ses paramètres automatiquement.

1. Renommage : Modification du nom du PC via les paramètres système.
2. Vérification réseau : Commande `ipconfig /all` pour confirmer que le serveur DNS reçu est bien celui du contrôleur de domaine.
3. Test de résolution : Commande `nslookup maboutique.lan` pour valider la communication avec l'AD.
4. Test d'adressage IP automatique via le serveur DHCP



Voir aussi


Sécurité et maintenance





6. Jointure au Domaine

L'intégration du client dans l'annuaire se fait via les Paramètres système avancés :

1. Onglet Nom de l'ordinateur > Modifier.
2. Sélection de Domaine et saisie de maboutique.lan.
3. Authentification : Saisie des identifiants Administrateur du domaine.
4. Validation : Réception du message de bienvenue et redémarrage.





Points de Vigilance (Cybersécurité)

- Désactivation du DHCP tiers : Le service DHCP du pfSense a été coupé pour éviter les attaques de type "Rogue DHCP" et garantir que les clients utilisent le DNS de l'AD.
- Compte Administrateur : Le mot de passe par défaut a été renforcé dès la promotion du domaine.
- Suppression du flux install : (Côté GLPI) Le répertoire d'installation a été supprimé pour sécuriser l'application web.