

Fiche technique GLPI

Procédure d'Installation et de Configuration : GLPI 10.0.24

Cette documentation détaille la mise en place d'une solution de gestion de parc informatique et de helpdesk sur un serveur **Debian 13**.

1. Préparation de l'environnement PHP 8.3

L'installation repose sur le dépôt de *Ondřej Surý* pour garantir l'accès aux dernières extensions requises par la version 10.0.24.

```
Bash

sudo apt update && sudo apt install -y lsb-release ca-certificates curl gnupg

sudo curl -sLo /usr/share/keyrings/deb.sury.org-php.gpg https://packages.sury.org/php/apt.gpg

echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/deb.sury.org-php.gpg] https://packages.sury.org/php/
$(lsb_release -sc) main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/php.list

sudo apt update
```

2. Déploiement de la pile LAMP

Installation d'Apache2, du moteur de base de données MariaDB et des modules PHP indispensables au fonctionnement de GLPI.

```
Bash

sudo apt install -y apache2 mariadb-server libapache2-mod-php8.3 php8.3-curl php8.3-gd
php8.3-intl php8.3-ldap php8.3-mbstring php8.3-mysql php8.3-xml php8.3-zip php8.3-bz2
php8.3-bcmath php8.3-apcu
```

3. Sécurisation et Configuration SQL

Exécution du script de sécurisation de MariaDB, puis création de la base de données et de l'utilisateur dédié.

```
SQL

-- Connexion à MariaDB : sudo mariadb

CREATE DATABASE glpidb CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;

CREATE USER 'glpi_user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'TonMotDePasse';
```

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON glpidb.* TO 'glpi_user'@'localhost';
```

```
FLUSH PRIVILEGES;
```

```
EXIT;
```

4. Installation de l'Application GLPI 10.0.24

Récupération de l'archive officielle et déploiement dans le répertoire racine du serveur Web.

Bash

```
cd /tmp
```

```
wget https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/10.0.24/glpi-10.0.24.tgz
```

```
sudo tar -xvzf glpi-10.0.24.tgz -C /var/www/html/
```

5. Architecture de Sécurité et Permissions

Conformément aux bonnes pratiques, les répertoires de configuration, de logs et de données sont déportés hors de l'arborescence publique Web (/var/www/html/).

Bash

```
# Création des répertoires sécurisés
```

```
sudo mkdir /etc/glpi /var/lib/glpi /var/log/glpi
```

```
# Attribution des droits au serveur Web (www-data)
```

```
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/glpi /etc/glpi /var/lib/glpi /var/log/glpi
```

```
sudo chmod -R 775 /var/www/html/glpi /etc/glpi /var/lib/glpi /var/log/glpi
```

6. Configuration du fichier Downstream

Création du fichier de liaison permettant à l'application de localiser ses dossiers déportés.

Bash

```
# Commande : sudo nano /var/www/html/glpi/inc/downstream.php
```

```
<?php
```

```
define('GLPI_CONFIG_DIR', '/etc/glpi/');
```

```
define('GLPI_VAR_DIR', '/var/lib/glpi/');
```

```
define('GLPI_LOG_DIR', '/var/log/glpi/');
```

7. Activation et Lancement

Bash

```
sudo a2enmod rewrite sudo systemctl restart apache2
```

Ouvre ton navigateur sur : http://<IP_DE_TA_VM>/glpi

Note de mission : Lors de l'installation web, quand il te demandera la base de données, utilise [localhost](#), [glpi_user](#) et le mot de passe que tu as choisi à l'étape 3.

Voici les 3 points de vigilance pour finir tes missions proprement :

1. La base de données

Quand l'assistant te demandera les informations de connexion :

- Serveur SQL : [localhost](#)
- Utilisateur SQL : [glpi_user](#)
- Mot de passe SQL : Le mot de passe que tu as défini dans l'étape [CREATE USER](#).

3. Le "Grand Ménage" (Sécurité Critique)

Dès que tu as fini l'installation web et que tu vois ton tableau de bord, retourne dans ton terminal pour supprimer le dossier d'installation. C'est obligatoire pour ne pas laisser une porte ouverte :

Bash

```
sudo rm -rf /var/www/html/glpi/install/install.php
```

Petit rappel des comptes par défaut :

- glpi / glpi (Administrateur - à changer en priorité !)
- tech / tech (Technicien)
- normal / normal (Utilisateur)
- post-only / postonly (Interface simplifiée de helpdesk)

Configuration GLPI en Interface graphique et mise en place de l'agent GLPI



Sélectionner la langue souhaitée, "Français" pour cette installation



Il s'agit d'une nouvelle installation, donc cliquez sur "Installer"



Vérifier que tous les modules sont installés, dans ce cas-ci tout est bon, on peut donc continuer

Connexion de la base de données



GLPI SETUP

Étape 1

Configuration de la connexion à la base de données

Serveur SQL (MariaDB ou MySQL)

Utilisateur SQL

Mot de passe SQL



Continuer >

Activer Windows

Accédez aux paramètres pour activer Windows.



GLPI SETUP

Étape 3


Initialisation de la base de données.

OK - La base a bien été initialisée


Continuer >




Menu de GLPI



Téléchargement de L'agent GLPI sur un poste client Windows 10 Pro



Connexion du serveur GLPI avec l'agent : Pointage vers l'URL du serveur Debian :
<http://172.16.10.56/glpi/>.



Commande de force : Déclenchement manuel de l'inventaire via l'interface locale de l'agent
(localhost:62354)

Bienvenerue | agent glpi github - Recherche | Releases · glpi-project/glpi | GLPI-Agent

localhost:62354



This is GLPI Agent 1.17

The current status is waiting

[Force running all targets planned tasks](#)

Next server target execution planned for: [Force an inventory](#)

- [server0](#): Sat Apr 4 17:52:16 2026
Planned tasks: Inventory, RemoteInventory

localhost:62354/now?task=inventory

Rechercher sur le web et dans Windows

17:18 04/04/2026

Activation du récepteur : Activation de l'Inventaire Natif dans le menu Administration de GLPI.

Accueil / Administration / Inventaire

Agents | Champs verrouillés | Historique des équipements refusés | Identifiants SNMP

Rechercher

Super-Admin
Entité racine (Arborescence)

Configuration Importer depuis un fichier Tous

Configuration

Activer l'inventaire ☒

Options d'importation

Volumes ☒	Volumes des lecteurs réseau ☒
Volumes de lecteurs amovibles ☒	Logiciels ☒
Moniteurs ☒	Imprimantes ☒
Périphériques ☒	Antivirus ☒
Équipements non gérés ☒	

Statut par défaut: ----- i +

Entité par défaut: Entité racine i +

Fréquence de l'inventaire (en heures): 24

Importer un moniteur avec une correspondance partielle du numéro de série ☐

Configurations liées

[Règles d'import et de liaison des équipements](#) [Règles d'affectation d'un élément à une entité](#)

[Type de port réseau](#)

Virtualisation

Importer des machines virtuelles ☒

Type d'ordinateur: ----- i +

Créer un ordinateur pour les machines virtuelles ☐

Créer les composants pour les machines virtuelles ☐

Essaiera de créer les composants à partir des informations de la VM envoyées par l'hôte, ne pas utiliser si vous planifiez d'inventorier les VM directement !

Non sécurisé http://172.16.10.56/glpi/front/dashboard_assets.php

Accueil / Parc

Rechercher

Super-Admin
Entité racine (Arborescence)

Chercher dans le menu

Parc

- Tableau de bord
- Ordinateurs
- Moniteurs
- Logiciels
- Matériels réseau**
- Matériels réseau
- Périphériques
- Imprimantes
- Cartouches
- Consommables
- Téléphones
- Baies
- Châssis
- PDU
- Équipements passifs
- Équipements non gérés
- Câbles

Parc

1 Ordinateur	64 Logiciels	0 Matériel réseau	0 Baie	0 Châssis
0 Moniteur	0 Licence	0 Imprimante	0 PDU	0 Téléphone
1 Ordinateurs par Statut	0 VMware, Inc. Ordinateurs par	1 Ordinateurs par Type	Aucune donnée trouvée Matériels réseau par	Aucune donnée trouvée Moniteurs par

http://172.16.10.56/glpi/front/networkequipment.php

Tableau de bord d... adminuser@debi...

Vérification finale : Apparition du poste dans le menu Parc > Ordinateurs avec tous ses composants (CPU, RAM, Disque, Liste des logiciels).

← → ↺

Non sécurisé http://172.16.10.56/glpi/front/computer.php?criteria[0][field]=view&criteria[0][link]=contains&criteria[0][value]=&

👤 📄 ☰

Accueil / Parc / Ordinateurs

+ Ajouter

🔍 Rechercher

☆ Listes

📏 Gabarits

Rechercher 🔍

Super-Admin
Entité racine (Arborescence) GL

GLPI

Accueil

Chercher dans le menu

Parc

Tableau de bord

Ordinateurs

Moniteurs

Logiciels

Matériels réseau

Périphériques

Imprimantes

Cartouches

Consommables

Téléphones

Baies

Châssis

PDU

Équipements passifs

Équipements non gérés

Câbles

----- Éléments visualisés ▼ contient ▼

📄 règle

🌐 règle globale

(+) groupe

🔍 Rechercher

☆

🕒

Actions

🔍 🗑️ 🔍 📄

☐	NOM ^	STATUT	FABRICANT	NUMÉRO DE SÉRIE	TYPE	MODÈLE	SYSTÈME D'EXPLOITATION - NOM	LIEU	DERNIÈRE MODIFICATION	COMPOSANTS - PROCESSEUR
☐	DESKTOP-SUPT4QA		VMware, Inc.	VMware-56 4d a6 95 50 74 05 99-23 a1 4b 29 94 05 15 3b	VMware	VMware20,1	Microsoft Windows 10 Professionnel		2026-04-04 16:58	Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v2 @ 2.40GHz

20

 lignes / page

De 1 à 1 sur 1 lignes

http://172.16.10.56/glpi/front/central.php

Ordinateurs - GLP... adminuser@debi...