操作系统作业7

PB18151866 龚小航

- 1. What is the 8+3 naming convention in FAT32 file system, and how to manage long filenames?
- 解:在FAT32文件系统中,8+3的短文件命名规则指:文件名总是八个字(Byte)不足则填充空格;文件扩展名总是3个字,不足填空格。若第一位为0x00或0xE5,则表示未分配。
 - 当文件名比较长的时候,条目就需要使用 LFN (Long File Name)。区分普通条目和 LFN 条目的标识符在于第 11 个字节,LFN 条目一般将其设为 0x000F。一个 LFN 条目可以包含 13 个 unicode 形式的字符 (即 26 Byte)。若一个长文件名不足以保存所有的文件名以及其扩展名,则继续分配下一个长文件名,直到可以完全容纳,LFN 形式条目的第一个字节就是用于存放条目顺序的。需要注意的是,若使用了多个长文件名条目,则它在目录文件中是倒序存放的。
 - 两种条目的具体结构分布如下所示:

	Normal entry	
Bytes	Description	Ву
0-0	1 st character of the filename (0x00 or 0xe5 means unallocated)	0
1-10	7+3 characters of filename + extension.	1-
11-11	File attributes (e.g., read only, hidden)	11
12-12	Reserved.	12
13-19	Creation and access time information.	13
20-21	High 2 bytes of the first cluster address (0 for FAT16 and FAT12).	14
22-25	Written time information.	26
26-27	Low 2 bytes of first cluster address.	28
28-31	File size.	

L	LFN entry			
Bytes		Description		
0-0)	Sequence Number		
1-1	0	File name characters (5 characters in Unicode)		
11-1	11	File attributes - always 0x0F		
12-1	12	Reserved.		
13-1	13	Checksum		
14-2	25	File name characters (6 characters in Unicode)		
26-2	27	Reserved		
28-3	31	File name characters (2 characters in Unicode)		


2. How are director entries managed in FAT and Ext file systems?

解: 在FAT32 文件系统下,每个目录条目都是一个32Byte的结构(如上图所示)。这些目录条目存放在各级目录下。目录条目存储了文件名和文件属性。



当需要访问一个文件时,先从 Root Directory 开始,根据路径在某个目录下找到需要的条目,在条目中可以获取这个文件的起始块位置;再到 FAT 表中找对应的下一块,直到找到结束标识为止。

在EXT 文件系统下,目录条目存放了文件名以及 inode,文件名信息和属性地址在目录条目里面,属性的内容单独放在 inode 里面,目录的结构如下所示:



FAT 里目录的结构相当于数组结构, EXT 里目录结构相当于链表结构

3. What is the difference between hard link and symbolic link?

录。因此创建一个目录文件时,初始的链接数为2.

解: 硬链接和符号链接的区别:

- 硬链接: 硬链接是指向已有文件的一个目录条目。在原有的目录条目之上, 再加一个新的条目, 它的路径不同而指向的是相同的文件。即条目中 inode 的值是一样的, 没有创建新的文件。
- 符号链接: 当创建一个新的符号链接时, 事实上创建了一个新的 inode, 而这个新的 inode 里存的就是被链接文件的路径。一个 inode 块中能存放 60 个字符的路径长度。

4. What are the initial link counts when a regular file or a directory is created? Why?

- 解: 当创建一个普通文件的时候,即为在这个文件所在的目录下面创建条目,若不对其作人为的链接,此时的链接数就是1;
- •当创建一个目录文件时,初始的链接数为2:创建目录时除了与常规文件一样的在其父目录中有一个链接,目录文件还固有两个子条目"."".."其中前者硬链接至这个目录文件本身,而后者硬链接至其父目

5. What is the difference between data journaling and metadata journaling? Explain the operation sequence for each of the two journaling methods.

解: 数据日志和元数据日志的区别:

Data 数据指用户需要的数据, 而 Metadata 指 inode, bitmap 这一类数据。

• 数据日志:特点是写入日志的是所有的数据,包括 Data 和 Metadata。首先先做写日志操作(Journal Write),写完成之后做日志提交(Journal Commit),提交完成后进行检查点,即将日志中记录的更改写进实际的文件系统当中去。

数据日志的操作顺序如下图所示:虚线规定了两侧的执行顺序(强制同步)

TxB	Journal Contents		TxE	File S Metadata	ystem Data
	(metadata)	(data)			
issue complete	issue	issue			8
	complete				
		complete	issue		
			complete	issue -	issue
				complete	complete


• 元数据日志:由于数据日志需要将数据和元数据一起记入日志中,那么 data block 就被写了两次,这对性能是一个比较大的影响。在一般系统中,数据量比元数据的量大很多。元数据日志就是一种改进,在记录日志文件时不将 data block 块写入,而仅仅将元数据写入日志。元数据日志在提交之前,必须先将目标数据块更改完成,否则若先提交,在写回数据的过程中系统崩溃则会得到一块垃圾数据。

元数据日志的操作顺序如下图所示:虚线规定了两侧的执行顺序(强制同步)

Journal			File System		
	TxB	Contents	TxE	Metadata	Data
		(metadata)			
	issue	issue			issue
					complete
	complete				
		complete			
			issue		
			complete		
				issue	
				complete	

解: 三种 I/O 控制方式分别为 轮询、中断、直接内存访问

• 轮询:程序查询方式是由 CPU 通过程序不断查询 I/O 设备是否已做好准备,从而控制 I/O 设备与主机



交换信息。采用这种方式交换信息要求 I/O 接口内设置一个准备是否就绪的状态标记。程序查询方式的流程如左图所示。CPU 启动 I/O 设备后便开始对 I/O 设备的状态进行查询,若未就绪则会继续查询。

可见,只要一启动 I/O 设备,CPU 就不断查询 I/O 设备的准备情况,从而终止原程序的执行;另一方面,CPU 要一个字一个字的从 I/O 设备取出数据,经 CPU 送至主存,这个过程中 CPU 也不能执行原程序。

程序查询方式使 CPU 的操作和外围设备的操作能够同步, 但浪费了很多 CPU 时间。这种方式使 CPU 和 I/O 设备 处于串行工作状态, CPU 的工作效率不高。

• 中断:中断方式是轮询方式的一个改进。CPU 在启动 I/O 设备后,不查询设备是否已准备就绪,就继续执行原程序,当且仅当 I/O 设备准备就绪并向 CPU 发出中断请求后才予以响应。





图 5.11 程序中断方式流程

左图是采用中断方式交换数据的流程图。在这种方式中,I/O 设备通过中断告知 CPU 外设已经准备就绪,而 CPU 不必一直查询 I/O 设备的准备情况,而是继续执行原程序,没有在这上面浪费 CPU 时间;中断到来时, CPU 处理中断,将一个字从 I/O 中写入主存,然后继续执行原程序;若是有一批数据,则需要多次发起中断,每次CPU 向主存写入一个字。相比程序查询方式,采用程序中断方式相比于采用程序查询方式大大提高了 CPU 的工作效率。

直接內存访问(DMA方式): DMA方式是对程序中断方式的又一次提高。程序中断方式虽然不需要反复查询 I/O 设备是否就绪,但 CPU 仍需要响应中断请求,停止现行程序并执行中断服务程序,为了交换信息还不得不占用一些 CPU 內的寄存器,这些同样是对 CPU 资源的消耗。DMA方式提出 I/O 设备直接与主存交换信息而不占用 CPU,这种方式称为直接存储器存取方式。

在 DMA 方式中, I/O 设备直接与主存连有数据通路,交换信息时无需调用中断服务程序。若 CPU 和 DMA 同时访问主存, CPU 总会将总线占有权让给 DMA。在这个窃取周期内, CPU 依然可以做一些内部操作。可见,与程序查询和程序中断方式相比, DMA 方式进一步提高了 CPU 的资源利用率。

下图总结了三种数据交换方式的 CPU 工作效率比较:



- 7. List at least three kinds of I/O devices and explain how to provide a standard and uniform application I/O interface?
- 解:列出一些 I/O 设备:硬盘,显示器,键盘,鼠标等。
 - 为了封装各种设备的细节与特点,操作系统内核采用设备驱动程序模块。**设备驱动程序**为 I/O 子系统 提供了统一的设备访问接口。
- 8. What services are provided by the kernel I/O subsystem?
- 解:内核提供许多与 I/O 相关的服务: 调度、缓冲、缓存、假脱机、设备预留及错误处理。这些服务还建立在硬件和设备驱动程序的基础设施之上。I/O 子系统也负责保护自己免受错误进程和恶意用户的侵扰。
 - I/O 调度:调度一组 I/O 请求即是确定一个好的顺序来执行它们。一个好的调度可以减少 I/O 完成所需的平均等待时间。I/O 调度服务是 I/O 子系统提高计算机效率的一种方法。
 - 缓冲:缓冲区是内存的一块区域,用于保存在两个设备之间或在设备和应用程序之间传输的数据。缓冲服务有三大作用:
 - ① 能够处理数据流的生产者与消费者之间的速度不匹配;
 - ② 能够协调传输大小不一数据的设备;
 - ③ 支持应用程序 I/O 的复制语义。
 - 缓存:缓存是保存数据副本的高速内存区域。访问缓存副本比访问原版更加有效。
 - 假脱机与设备预留: 假脱机是保存设备输出的缓冲区,某些设备(如打印机)不能接收交叉的数据流。
 - 错误处理: 作为一般规则, I/O 系统调用通常返回一位的调用状态信息, 以表示成功与否。

I/O 子系统还提供一些其他的服务, 例如 I/O 保护以及电源管理等。