ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ_5 МАКРОСРЕДСТВА АССЕМБЛЕРА ОПЕРАЦИИ ВВОДА/ВЫВОДА В АССЕМБЛЕРЕ

Цель работы:

- 1. Изучение структуры и операторов макроопределения.
- 2. Написание макроопределения ввода/вывода.

МАКРООПРЕДЕЛЕНИЯ

Макроопределения представляют собой последовательность операторов на языке ассемблера (команд и псевдооператоров), которые могут несколько раз появиться в программе.

Основные правила подготовки макроопределения:

- 1. Макроопределение должно выполнять только одну функцию.
- 2. Макроопределение должно обеспечить изоляцию данных. Это означает, что все регистры, используемые в Макроопределении, перед их использованием должны быть сохранены в стеке, а перед выходом из Макроопределения должны быть восстановлены из стека.
- 3. Каждое макроопределение должно иметь одну точку входа и одну точку выхода.
- 4. Для эффективности программирования Макроопределения должны быть простыми и легко понимаемыми.
- 5. Для быстродействия Макроопределения должны занимать минимум памяти.
- 6. Если правила 4 и 5 конфликтуют, предпочтение отдается правилу 4.

Вызывается макроопределение с помощью макрокоманды. Только в этом случае оно выполняется. При ассемблировании макрокоманда замещается макрорасширением. Макрорасширение это макроопределение, в котором формальные параметры заменены фактическими.

СОСТАВ МАКРООПРЕДЕЛЕНИЙ

Каждое макроопределение имеет три части:

- 1. Заголовок псевдооператор *MACRO*, в поле метки которого указано *имя* макроопределения, а в поле операнда необязательный *список формальных параметров*. В списке формальных параметров указываются переменные входные параметры, которые можно изменять при каждом вызове макроопределения.
- 2. **Тело** последовательность операторов Ассемблера (команд и псевдооператоров), которые задают действия, выполняемые макроопределением.
 - 3. **Концевик** псевдооператор **ENDM**, который отмечает конец макроопределения.

Синтаксис макроопределения следующий:

Имя **МАСКО** [список формальных параметров]; начало макроопределения

Тело макроопределения, использующее формальные параметры

ENDM ;ключевое слово – конец макроопределения

Имя используется для вызова макроопределения в макрокоманде с фактическими параметрами.

Имя [список фактических параметров]

Пример 1: макроопределение для сложения значений размером в слово: ADD_WORDS

MACRO TERM1, TERM2, SUM

MOV AX, TERM1 ADD AX, TERM2 MOV SUM, AX

ENDM

Для Ассемблера безразлично, что будет указано в качестве параметров макроопределения; имена регистров, ячейки памяти или непосредственные значения (конечно, непосредственное значение нельзя использовать в качестве операнда **SUM**).

Пример 2: макрокоманды вызова:

```
      ADD_WORDS CX, DX, BX
      ; сложить содержимое регистров CX и DX,

      ADD_WORDS 134, 357, CX
      ; сложить 134 и 357, результат в регистр CX

      ADD_WORDS X, Y, RES
      ; сложить значения переменных X и Y,

      ; результатпоместить в переменную RES
```

Макрокоманды используются в тексте программы. Каждая макрокоманда в тексте программы заменяется **макрорасширенем**.

Вместо первой макрокоманды:

```
+ MOV AX, CX
+ ADD AX, DX
+ MOV BX. AX
```

Вместо второй макрокоманды:

+ MOV AX, 134 + ADD AX, 357 + MOV CX, AX

Вместо третьей макрокоманды:

+ MOV AX, X + ADD AX, Y + MOV RES, AX

В листинге программы макрорасширения помечаются знаком +.

ПСЕВДООПЕРАТОРЫ МАКРОАССЕМБЛЕРА

ПСЕВДООПЕРАТОР LOCAL

Если Ваше макроопределение содержит помеченные команды или псевдооператоры, то Вы должны указать Ассемблеру, чтобы он изменял метки при каждом расширении макроопределения. В противном случае Вы столкнетесь с сообщениями об ошибках **Symbol is Multi-Defined** (символ многократно определен). Псевдооператор **LOCAL** сообщает Ассемблеру, какие метки должны изменяться при каждом расширении.

Пример 3: макроопределение MSUM выполняет сложение элементов массива MAS длиной LEN. Значение суммы помещается в переменную MASS. Указание метки NEXT в операторе LOCAL позволяет нам пользоваться этим макроопределением в программе более одного раза:

MSUM MACRO MAS, LEN, MASS

```
        LOCAL NEXT

        PUSH CX
        ; сохранить текущее значение CX

        MOV CX,LEN
        ; поместить счетчик в CX

        MOV AX,0
        ; обнулить регистр для суммы

        MOV SI,0
        ; обнулить индексный регистр

        NEXT: ADD AX,MAS[SI]
        ; добавить очередной элемент

        INC SI
        ; увеличить значение индексного регистра

        LOOP NEXT
        ; повторять, пока счетчик не обратится в 0
```

```
MOV MASS, AX
POP CX ;восстановить исходное значение CX
ENDM
```

Оператор LOCAL следует непосредственно за оператором MACRO.

ЗАДАНИЕ МАКРООПРЕДЕЛЕНИЙ В ИСХОДНЫХ ПРОГРАММАХ

Существует два способа использования макроопределений: их можно задавать в начале программы или считывать в программу из отдельного файла с библиотекой макроопределений.

```
Структура программы с макроопределениями
```

```
ADD WORDS MACRO TERM1, TERM2, SUM
                 MOV
                         AX, TERM1
                 ADD
                         AX, TERM2
                 MOV
                         SUM, AX
       ADD_WORDS ENDM
stack 100
.data
       x1 db 13
       x2 db 11
       vs db?
       a1 db 44
       b1 db 33
       ab db?
.code
       start:
              mov bx,@data
             mov ds,bx
            ADD WORDS x1,x2, vs
            ADD WORDS a1,b1, ab
       end start
```

Примечание: Задание макроопределений непосредственно в тексте программы удобно, но имеет недостаток - ими можно воспользоваться только в этой программе. Чтобы они были доступны и другим программам, их надо помещать в библиотеку макроопределений.

Задание 1. Измените программу, разработанную на практическом занятии №2, заменив повторяющиеся действия макросами вывода строки на экран и установки курсора в заданную позицию.

Примеры макросов:

Макрос вывод на экран в заданную позицию

Примечание. Для установки курсора в заданную позицию используется прерывание **10H**. Макрос очистку экрана с помощью функции **AH=6**.

```
Set cursor MACRO row, col
      Push ax
      Push bx
      Push cx
                      ;Все регистры в стек
      Push dx
      mov
           ax, 0600h ;(al=0) очистить весь экран
      mov bh, 07
                      ; атрибут нормальный ч/б
      mov cx, 0000 ; координаты от 00,00
      mov dx, 184fh ; до 24,79 (весь экран)
      int 10h
      mov ah, 02
                     ; Установка курсора
           bh, 00
                      ; страница
      mov
           dh, row; номер строки в DH
      mov
      mov dl, col ; номер столбца в DL
      int
           10h
      pop ax
      pop bx
      pop cx
                       ;Все регистры из стека
      pop dx
     Set_cursor ENDM
```

Макрос вывода заданной строки string на экран

```
mWriteStr macro string

push ax ; Сохранение регистров, используемых в макросе, в стек push dx

mov ah, 09h ; 09h - функция вывода строки на экран mov dx, offset string int 21h

pop dx ; Перенос сохранённых значений обратно в регистры pop ax endm mWriteStr
```

Задание 2. Измените программу, разработанную в лабораторной работе №3 «Выполнение арифметических операций над числами без знака и со знаком», дополнив ее макросами «Ввода целого числа в регистр АХ в 10-ричной системе счисления», и «Вывода целого числа в регистр АХ в 10-ричной системе счисления», приведенными ниже.

Макрос ввода целого числа в регистр АХ в 10-ричной системе счисления

```
mReadAX macro buffer, size
local input, startOfConvert, endOfConvert
     push bx ; Сохранение регистров, используемых в макросе, в стек
     push cx
     push dx
input:
     ■ov [buffer], size
                                ;Задаём размер буфера
     ■v dx, offset [buffer]
     mov ah, OAh
                                 ; 0Ah - функция чтения строки из консоли
     int 21h
     mov oh, O2h
                        ; 02h - функция вывода символа на экран
     Dv dl, ODh
     int 21h
                          ; Переводим каретку на новою строку
                          ;02h - функция вывода символа на экран
     mov ah, O2h
     DV dl, OAh
     int 21h
                           ; Переносим курсор на новою строку
     XDr ah, ah
     cmp ah, [buffer][1] ;Проверкана пустую строку
     iz input
                           ; Если строка пустая - переходим обратнок вводу
     XDF CX, CX
     ■ v cl, [buffer][1] ; Инициаливируем переменную счетчика
     XDF OX, OX
     XOF bx, bx
     XOF ax, ax
     ■ov bx, offset [buffer][2]; bx= начало строки
; (строка начинается со второго байта)
    cmp [buffer][2], '-' ;Проверяем, отрицательное личисло
jne startOfConvert ;Если отрицательное-пропускаем минус
     inc bx
    dec cl
startOfConvert:
     ■v ax, 10
     mul ax
                  ; Умножаем на 10 перед сложением с младшим разрядом
     стр ох, 8000h; Есличисло выходит за границы, то
     jae input ; возвращаемся на ввод числа
     mov dl, [bx]
                           ; Получаем следующий символ
     sub dl, '0'
                            ; Переводим его в числовой формат
     add ax, ax
                            ; Прибавля ем к конечному результату
     cmp ax, 8000h
                           ; Есличисло выходит за границы, то
     jae input
                             ; врзвращаемся на вводчисла
     inc bx
                             ; Переходим к следующему символу
     loop startOfConvert
     cmp [buffer][2], '-' ;Ещё раз проверяем знак
     jne endOfConvert
                           ; Если знак отрицательный, то
                             ; инвертируем ч исло
     neg ox
endOfConvert:
                             ; Перенос сохранённых значений обратно в регистры
     pop dx
    pop cx
    pop bx
endm mReadAX
```

Макрос вывода на экран содержания регистра ах в 10-ричной системе счисления

```
mWriteAX macro
local convert, write
     push ax
                  ; Сохранение регистров, используемых в макросе, в стек
    push bx
    push cx
     push dx
    push di
    mov ∈x, 10 ; сx - основание системы счисления
    \mathbf{xor}\ di, di ; di- количество цифрв числе
     or ax, ax

    ; Проверяем, равно личисло в ах нулю и устанавливаем флаги.

     jns convert
; Переход к конвертированию, если число в ах положительное
     push ax
    mov dx, '-'
    mov ah, 02h ; 02h - функция вывода символа на экран
     int 21h ; Вывод символа "-"
     pop ax
     neg ах ; Инвертируем отрицательное число
convert:
    xor dx, dx
    \mathbf{div} \ \epsilon \mathbf{x} ; После деления \mathbf{dl} = \mathbf{o}статку от деления \mathbf{a} \mathbf{x} на \mathbf{c} \mathbf{x}
     \mathbf{add} \ dt, '0'; Перевод в символьный формат
     inc di
               ; Увеличиваем количество цифр вчисле на 1
     push dx ; Складываем в стек
     ог ах, ах ; Проверяем, равно личисло в ах нулю и устанавливаем флаги
     jnz convert ; Переход к конвертированию, если число в ах не равно нулю
write:
                   ; Вывод значения из стека на экран
     pop dx
                  ; dl = очередной символ
    mov ah, 02h
     int 21h
                  ; Вывод очередного символа
     dec di
                  ; Повторяем, пока di <> 0
     jnz write
     pop di

    ; Перенос сохранённых значений обратно в регистры.

     pop dx
     pop cx
    pop bx
     pop ax
endm mWriteAX
```