
Übungen zur Computerorientierten Physik

2 Totally Asymmetric Exclusion Process (TASEP)

Das TASEP ist ein einfaches Modell für Transport im Nichtgleichgewicht. Das System ist eine eindimensionale Kette von L Gitterplätzen $(0, \ldots, L-1)$, die entweder leer (0) oder mit einem Teilchen besetzt sein können.



Die Dynamik des Systems wird durch folgende Regeln beschrieben, die jeweils innerhalb eines jeden "Sweeps" (Durchgangs) gelten, bei dem die Gitterplätze sinnvollerweise von L-1 startend bis 0 abgearbeitet werden:

- 1. Ist der letzte Gitterplatz besetzt, so verlässt das Teilchen das System mit Wahrscheinlichkeit β .
- 2. Teilchen innerhalb des Systems bewegen sich zum nächsten Gitterplatz (nur in positiver Richtung, daher "totally asymmetric"), sofern er frei ist, mit Wahrscheinlichkeit 0.5. Ist der nachfolgende Gitterplatz besetzt, bleibt ein Teilchen stehen.
- 3. Sofern der Gitterplatz 0 nicht besetzt ist, wird er mit Wahrscheinlichkeit α besetzt.

Wichtige Messgrößen sind die Dichte ρ (Anteil der besetzen Gitterplätze) und die Stromdichte j (mittlere Zahl der im System bewegten Teilchen pro Zeiteinheit und Gitterplatz.)

- Laden Sie sich das Programm tasep_fragment.c vom StudIP, das ein Skelett für das Programm bildet, das Sie vervollständigen müssen.
- Machen Sie sich mit den bisher implementierten Funktionen, Datenstrukturen und dem Hauptprogramm vertraut.

Hinweis: Alle Systemdaten sind in der Variable sys gespeichert, die vom selbstdefinierten Strukturtyp tasep_sys_t ist.

Das Programm können Sie mit cc -o tasep tasep_fragment.c -lm -Wall compilieren.

- Vervollständigen Sie die Funktion tasep_sweep(), so dass die oben angegebene Dynamik realisiert wird. Testen Sie Ihr Programm mit dem Debugger gdb indem Sie ein paar Schleifendurchläufe für ein kleines System schrittweise verfolgen (Argument in gdb mit set args angeben, Breakpoint mit break setzen, starten mit run und, nach Erreichen eines Breakpoints Schritte mit step machen, Variablen mit print ansehen).
- Entwerfen und implementieren Sie eine Funktion tasep_density(...), die die Dichte des Systems (Anteil der besetzten Gitterplätze) zurück gibt. Übergeben Sie das System sys durch einen Pointer. Modifizieren Sie die Ausgabe im Hauptprogramm, so dass die Dichte mit ausgegeben werden.
- Erweitern Sie das Hauptprgramm, so dass nicht nur die jeweils aktuelle Dichte ρ und Stromdichte j, sondern auch die "laufenden" Mittelwerte $\overline{\rho}, \overline{j}$ über die jeweils bisherige Simulationszeit t ausgegeben wird. Führen Sie ggf. dazu weitere Variablen ein.
- Führen Sie Simulationen (L=100 und "geeignete" (s.u.) Schrittzahl) für drei Sätze von Parameterwerten ($\alpha=0.2, \beta=0.1$), ($\alpha=0.1, \beta=0.2$) und ($\alpha=0.7, \beta=0.7$) durch und betrachten Sie $\rho(t)$, j(t) bzw. die laufenden Mittelwerte (ggf. mit gunplot etc). Die Schrittzahl ist "geeignet", wenn das System "equilibriert" ist, also laufende Mittelwerte verändern sich danach nicht mehr "wesentlich". Was beobachten Sie für die stationären Werte $\lim_{t\to\infty} \overline{\rho}(t)$, $\lim_{t\to\infty} \overline{j}(t)$?

• Zusatzaufgaben:

Wie verhält sich die Equilibrierungszeit t_{eq} mit der Systemgröße L?

Führend Sie systematisch Reihen von Simulationen mit Parametern α, β durch um ein Phasendiagramm zu bestimmen. Unterscheiden Sie dabei jeweils nach $\bar{\rho}, \bar{j}$ "klein"/"groß" (relativ).