M1 Informatique - Systèmes Répartis

Séance 0 - systèmes et communication : rappels, fondamentaux, appels systèmes

Benoît Darties

Université de Montpellier

5 octobre 2025

Plan

- Création et gestion de processus
- Communication inter-processus sur une même machine
- Communication distante
 - Socket et structure d'adresses
 - Communication en mode non connecté (UDP)
 - Communication en mode connecté (TCP)

Plan

- Création et gestion de processus
- 2 Communication inter-processus sur une même machine
- Communication distante
 - Socket et structure d'adresses
 - Communication en mode non connecté (UDP)
 - Communication en mode connecté (TCP)

Programme vs Processus

Programme

- ► Ensemble statique d'instructions (fichier exécutable).
- ▶ Ne consomme pas de ressources tant qu'il n'est pas lancé.

Processus

- ▶ Instance en cours d'exécution d'un programme.
- ▶ Possède un état dynamique (mémoire, CPU, liste de fichiers ouverts).

Rappel: Définition d'un processus

Définition

Un **processus** est un programme en cours d'exécution, disposant d'un espace mémoire propre, d'un compteur ordinal et d'un ensemble de ressources.

Caractéristiques

- ▶ Isolement : chaque processus a son espace d'adressage distinct.
- ▶ État : représenté par le contenu des registres, de la pile, et des variables.
- ► Communication : nécessite des mécanismes explicites (IPC, messages, sockets).

Idée clé

Un processus exécute en continu des **fonctions utilisateur**, mais lorsqu'il veut interagir avec le système (fichier, réseau, processus), il doit passer par des **appels système**.

Fonctions vs Appels Systèmes

Fonctions : page 3 du manuel

- ► Exécutées en espace utilisateur.
- ► Fournies par la bibliothèque standard (libc, glibc), ce sont des suites d'instructions ordinaires, manipulant uniquement l'espace mémoire du processus.
- Exemple : printf(), strlen(), malloc().

Appels système : page 2 du manuel

- ▶ Exécutés en **espace noyau**, via une transition contrôlée (*trap*, interruption logicielle).
- ► Fournissent l'accès aux ressources matérielles et aux services du noyau (fichiers, réseau, processus).
- Impliquent un changement de contexte : du mode utilisateur vers le mode noyau.
- Exemple : read(), write(), fork(), _exit().

Pourquoi distinguer fonctions et appels système?

Idée clé

Les appels système garantissent la sécurité et l'intégrité du système, tandis que les fonctions facilitent la programmation et la portabilité. Complémentarité indispensable.

Sécurité et stabilité

- Le noyau protège l'accès aux ressources critiques (mémoire, disque, réseau).
- ➤ Seuls les **appels système** passent en **mode noyau** : le propriétaire du processus appelant doit avoir les droits d'accès aux ressources ciblées par l'appel système. Ainsi ceci empêche un processus utilisateur de corrompre le système ou d'accéder directement au matériel.

Efficacité et simplicité

- Les fonctions de bibliothèque encapsulent souvent des appels système, en ajoutant confort et portabilité (fopen() au lieu de open()).
- ▶ Elles permettent de réutiliser du code en espace utilisateur, sans passer inutilement en

Processus dans le système et hiérarchie

Identification

- Chaque processus possède un PID (Process ID).
- ▶ Consultation : commande ps, top, ou pidof.

Relation de parenté

- ▶ Chaque processus est rattaché à un processus parent **PPID** (Parent PID).
- ▶ Les processus forment un **arbre** enraciné (commande pstree).
- Le premier processus init / systemd (PID 1) est créé par le noyau.
- ▶ La terminaison d'un parent entraîne le rattachement des fils orphelins à init / systemd

Appels systèmes

- getpid() retourne le PID du processus courant.
- ▶ getppid() retourne le PID du parent.

Rappel: Espace d'adressage

Définition

L'espace d'adressage d'un processus est l'ensemble des adresses mémoire (logiques/virtuelles) auxquelles il peut accéder.

Organisation typique

- ▶ Chaque processus a son espace d'adressage isolé des autres (protection mémoire).
- ▶ Code : instructions du programme.
- Données statiques : variables globales, constantes.
- ► Tas (heap) : mémoire dynamique (malloc/new).
- ▶ Pile (stack) : variables locales, appels de fonctions.

Rappel: Compteur ordinal (Program Counter)

Définition

Le **compteur ordinal** (ou *Program Counter, PC*) est un registre matériel qui contient l'adresse mémoire de la **prochaine instruction** à exécuter par le processeur.

Fonctionnement

- ► Après chaque instruction, le PC est automatiquement incrémenté pour pointer vers l'instruction suivante.
- ▶ En cas de jmp, call, return, le PC est mis à jour avec une nouvelle adresse.
- ▶ Permet au processeur de suivre le flux séquentiel du programme.

Caractéristiques

Chaque processus possède son propre PC, sauvegardé/restauré lors d'un **changement de contexte**, indispensable pour assurer l'illusion d'une exécution parallèle de plusieurs processus.

Création et recouvrement de processus

Création

- ▶ Fait par un processus parent via un appel système (fork sous Unix).
- Le processus fils hérite d'une copie de l'espace mémoire du parent.

Recouvrement (replacement)

- ▶ Le processus courant charge un nouveau programme en mémoire via execve().
- ▶ Change le code exécuté mais conserve PID et ressources.

Appel système : fork()

Prototype

pid_t fork(void);

Rôle

Crée un nouveau processus fils, copie conforme du parent, avec un PID différent.

- ▶ Retourne deux valeurs : 0 dans le fils, PID fils dans le parent.
- ▶ Permet l'exécution concurrente de code dans deux branches.

Appel système : execve()

Prototype execve()

int execve(const char *pathname, char *const argv[], char *const envp[]);

Rôle

Remplace le code et les données du processus courant par un nouveau programme.

- ▶ Ne crée pas de nouveau processus, réutilise le PID courant.
- ▶ Plusieurs variantes (fonctions) : execl, execv, execvp, etc.

Appel système : wait()

Prototype

```
pid_t wait(int *wstatus);
```

Rôle

Permet à un processus parent d'attendre la terminaison d'un fils.

- Retourne le PID du fils terminé.
- ▶ Évite les processus zombies en récupérant le code de sortie.

Appel système : _exit()

Prototype

```
void _exit(int status);
```

Rôle

Termine un processus proprement et renvoie un code d'état à son parent.

- Libère les ressources associées (mémoire, fichiers ouverts).
- L'état de sortie est récupérable par wait() du parent.

Cycle de vie d'un processus : résumé

Création

fork() : le processus parent duplique son espace d'adressage et crée un processus fils avec un nouveau PID.

Recouvrement

execve() : le processus (parent ou fils) charge en mémoire un nouveau programme et remplace son code courant.

Attente

wait() : le parent se bloque jusqu'à la fin d'un processus fils, récupère son code de retour et évite la création de zombies.

Terminaison


_exit() : le processus libère ses ressources et renvoie un code d'état à son parent.

Exemple : création d'un fils et attente

Code C

```
#include <stdio.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/wait.h>
#include <unistd.h>
int main(void) {
   pid_t pid = fork();
   if (pid == 0) { // Code du fils
       printf("Je suis le fils, PID=%d\n", getpid());
       _exit(0); // terminer proprement
   } else if (pid > 0) { // Code du parent
       int status:
        wait(&status): // attendre le fils
        printf("Fils terminé avec code %d\n", WEXITSTATUS(status));
   } else { // erreur : echec de la duplication
       perror("fork");
   return 0;
```

Horloge commune et communication inter-processus



Message clé

Sur une même machine, tous les processus partagent une horloge commune.

Conséquences

Avec horloge commune

- ordonnancement global cohérent, plus simple de mesurer les temps (profilage, deadlines).
- ▶ l'ordre d'envoi / réception des messages par un processus est connu

Sans horloge commune

- > pas de temps universel, difficultés pour synchroniser les événements
- nécessité d'horloges logiques (Lamport, vectorielles).
- ▶ Impact direct sur la **communication inter-processus** : il faut expliciter les causalités et utiliser des protocoles de synchronisation.
- cas typique des systèmes répartis

Plan

- Création et gestion de processus
- 2 Communication inter-processus sur une même machine
- Communication distante
 - Socket et structure d'adresses
 - Communication en mode non connecté (UDP)
 - Communication en mode connecté (TCP)

Contextualisation: panorama des communications

Deux grandes familles

- ▶ IPC locales : mécanismes inter-processus sur une même machine.
- ▶ IPC distantes : communication par réseau.

Exemples

- ▶ IPC locales : signaux, tubes, mémoire partagée, files de messages.
- ▶ IPC distantes : sockets (TCP/UDP)

Signaux

Principe

Les **signaux** sont des interruptions logicielles envoyées à un processus pour lui notifier un événement.

Exemples

- ▶ SIGKILL, SIGTERM, SIGINT, SIGHUP, SIGCHLD.
- ▶ Par défaut, chaque signal a une action prédéfinie (terminer, ignorer, stopper...).
- ▶ Un processus peut redéfinir un gestionnaire avec signal() ou sigaction().

Tubes (pipes)

Principe

Mécanisme simple de communication unidirectionnelle entre deux processus apparentés.

Caractéristiques

- ▶ Appel système pipe() : crée un canal avec une extrémité lecture et une écriture.
- Héritage via fork(): communication parent-fils.
- Communication locale seulement.

Extension

FIFO (named pipe) : accessible à des processus non apparentés (créée avec mkfifo()).

Mémoire partagée et files de messages

Mémoire partagée

- Zone mémoire accessible par plusieurs processus.
- ▶ Très performante, mais nécessite synchronisation stricte (sémaphores).
- ► API SysV : shmget(), shmat(), shmdt().
- ► API POSIX : shm_open(), mmap().

Files de messages

- ▶ File FIFO dans le noyau où les processus déposent/lisent des messages.
- ► API SysV : msgget(), msgsnd(), msgrcv().
- ▶ API POSIX : mg open(), mg send(), mg receive().

Passage de messages via sockets

Principe

Les processus **échangent des messages** via l'API socket(), en local (AF_UNIX) ou à distance (AF_INET/INET6).

Exemples

- ▶ **TCP** (connecté, fiable, flux) et **UDP** (non connecté, datagramme, best-effort).
- Modèle client-serveur : distinctions des rôles

Forces / Limites

- ▶ + Universel (même modèle local/distant), interopérable, passe les frontières machines.
- ▶ Overhead réseau, gestion d'erreurs/temps d'attente, sérialisation des données.

Comparaison des mécanismes IPC

Tableau de synthèse

- ▶ **Signaux** : simples, notification d'événement, pas de données complexes.
- ▶ **Tubes** : communication unidirectionnelle, locale, parent—fils.
- Mémoire partagée : très rapide, mais difficile à synchroniser.
- Files de messages : communication structurée, mais overhead plus élevé.
- ▶ **Sockets** : plus universelles, locales ou distantes, base de la programmation réseau.

Synthèse des mécanismes de communication inter-processus

Tableau comparatif

Mécanisme	Local / Distant	Complexité	Données	Cas d'usage
Signaux	Local	Très faible	Notification	Stopper/contrôler un processus, synchro mini.
Tubes (pipes/FIFO)	Local	Faible	Flux	Dialogue parent–fils, chaînes de commandes
Mémoire partagée	Local	Élevée	Structures	Partage rapide de gros volumes de données
Files de messages	Local	Moyenne	Messages	File d'attente, producteur/consommateur
Sockets	Local & Distant	Moyenne	Flux	Réseau, services client-serveur, Internet

Message clé

Les sockets offrent une API **universelle**, utilisable à la fois en local et en distant, ce qui en fait le mécanisme de base pour la **programmation réseau**.

Plan

- Création et gestion de processus
- 2 Communication inter-processus sur une même machine
- Communication distante
 - Socket et structure d'adresses
 - Communication en mode non connecté (UDP)
 - Communication en mode connecté (TCP)

Communication distante

Notion

Communication entre **deux** processus situés sur deux machines **différentes** (supposées différentes).

Identification

D'un point de vue extérieur à la machine, un processus est identifié par :

- ▶ l'adresse de la machine sur lequel il est exécuté (ie. adresse IP)
- ▶ un numéro de port de communication (0–65535) auquel il est rattaché : il y écoute les messages qui lui sont destinés

Définition de rôles

Serveur

- ▶ Fournit un service motivant la connexion du client.
- ▶ Rôle : répondre aux demandes.

Client

- ▶ Envoie des requêtes au serveur.
- ▶ Initialise le dialogue.

Éléments nécessaires

Protocole de communication

- ▶ Mode connecté (ie. TCP)
- ▶ Mode non connecté (ie. UDP)

Identification des processus impliqués

Du point de vue de l'émetteur d'un message :

- ► Adresse IP machine locale + port local
- ▶ Adresse IP machine distante + port distant

Modes de communication

Connecté (TCP)

- ► Envoi/réception synchronisés.
- Données acquittées.
- ▶ Phase préalable d'établissement de connexion.

Non connecté (UDP)

- ► Envoi/réception asynchrones.
- ▶ Pas d'acquittement, communication non garantie.
- ▶ Plus simple mais moins fiable.

Plan

- Création et gestion de processus
- 2 Communication inter-processus sur une même machine
- Communication distante
 - Socket et structure d'adresses
 - Communication en mode non connecté (UDP)
 - Communication en mode connecté (TCP)

la socket : support de communication

Définition


- ▶ Interface logicielle uniforme simplifiée exploitant les services d'un protocole réseau.
- descripteur sur lequel on va pouvoir :
 - ▶ lire des messages entrants,
 - envoyer des messages sortants

Avantages

- Abstraction des spécificités réseau.
- Facilité de programmation.
- Protocoles intégrés.
- ▶ Point d'entrée/sortie pour dialoguer avec d'autres processus.

Rôle d'une socket dans la communication inter-processus

La socket en tant qu'interface



Idée clé

Une socket est un **point d'entrée/sortie** permettant à un processus de dialoguer, localement ou à distance, via la pile protocolaire du noyau.

Gestion des sockets

- ▶ Une socket est identifiée par un descripteur (comme un fichier).
- Stocké dans la table des descripteurs du processus.
- ► Héritage en cas de fork().
- ► Création par l'appel système : socket().

Prototype de socket()

Prototype

```
int socket(int domain, int type, int protocol);
```

Arguments

- **domain** : famille de protocoles
 - ▷ PF_INET : IPv4
 ▷ PF INET6 : IPv6
 - ▶ PF UNIX : communication locale (IPC)
- **type**: mode de communication
 - ▷ SOCK_STREAM : orienté connexion (TCP)
 - ▷ SOCK DGRAM : datagramme (UDP)
- **protocol**: protocole précis (souvent 0 = par défaut).

valeur retour : Un descripteur de fichier (int > 0), ou -1 en cas d'erreur.

AF_INET vs PF_INET

Historique

- ▶ **PF_INET** : *Protocol Family*, utilisé pour indiquer une famille de protocoles.
- ▶ **AF_INET** : Address Family, utilisé pour indiquer une famille d'adresses.

Pratique

- Les deux constantes ont la même valeur numérique.
- socket() accepte souvent indifféremment PF_INET ou AF_INET.
- ▶ Dans les structures (ex. sockaddr_in.sin_family), il faut utiliser **AF_INET**.

Attribution d'une adresse

- Serveur : doit spécifier un numéro de port (et éventuellement une IP).
- ▶ Client : port choisi automatiquement, mais doit connaître l'adresse du serveur.

Rôle des structures sockaddr, sockaddr_in et sockaddr_in6

struct sockaddr

- ► Structure **générique**, utilisée par les différents appels systèmes impliqués dans la communication réseau) pour lire / stocker les paires adresses IP / port de communication
- ► Sert d'**enveloppe** : les fonctions réseau attendent un pointeur vers sockaddr, quel que soit le protocole.

struct sockaddr_in : version spécialisée pour IPv4

- ▶ Contient un champ sin_port (port TCP/UDP) et sin_addr (adresse IPv4 sur 32 bits).
- ▶ On la cast en (struct sockaddr*) lors des appels systèmes.

struct sockaddr_in6 : version spécialisée pour IPv6.

- ► Contient sin6_port (port) et sin6_addr (adresse IPv6 sur 128 bits).
- ▶ Permet d'écrire du code compatible IPv6 de la même manière qu'avec IPv4.

Structure struct sockaddr_in (IPv4)

```
Définition
```

```
struct sockaddr in {
   short
                    sin family; // famille d'adresses : AF INET
                    sin_port; // numéro de port (Network Byte Order)
   unsigned short
                    sin addr; // adresse IPv4 (32 bits)
   struct in addr
                    sin zero[8]; // padding (non utilisé)
   char
}:
struct in addr {
   unsigned long
                    s addr;
                                 // adresse IP (Network Byte Order)
};
```

Conversion d'adresses et de ports

Problème

Les machines n'utilisent pas toutes le même ordre des octets (endianness) :

- ▶ little endian (Intel) : octet de poids faible en premier.
- **big endian** (réseau) : octet de poids fort en premier.

Pour communiquer correctement, le réseau impose le **Network Byte Order** (big endian).

Fonctions de conversion

- ▶ htons(uint16 t hostshort) : convertit un entier court (16 bits, port) en format réseau.
- ▶ htonl(uint32 t hostlong) : convertit un entier long (32 bits, adresse IP) en format réseau.
- Fonctions inverses : ntohs(), ntohl().

Exemple

Conversion d'adresses et de ports

Exemple

Introduction à bind()

Pourquoi utiliser bind()?

- ▶ Dans la communication réseau, chaque socket doit être identifiée par une adresse locale : (adresse IP, numéro de port).
- ▶ L'appel système bind() permet de réaliser ce lien entre la socket créée par socket() et cette adresse locale.
- ▶ C'est l'équivalent de « dire au système : je veux écouter sur tel port ».
- ▶ appel présent en UDP mais aussi en TCP

Conséquences

- ▶ Côté **serveur** : indispensable, sinon impossible de recevoir des connexions.
- ► Côté **client** : facultatif, le système attribue automatiquement une adresse/port éphémère si non spécifié.

Associer une adresse locale : bind()

Prototype

int bind(int sockfd, const struct sockaddr *addr, socklen t addrlen);

Rôle

- ► Associe une socket à une adresse locale (IP + port).
- Obligatoire côté serveur pour annoncer le port d'écoute.
- ▶ Facultatif côté **client** (sinon le noyau choisit automatiquement un port éphémère).

Retour

- 0 si succès.
- ▶ -1 en cas d'erreur (par ex. port déjà utilisé, droits insuffisants).

Plan

- Création et gestion de processus
- 2 Communication inter-processus sur une même machine
- Communication distante
 - Socket et structure d'adresses
 - Communication en mode non connecté (UDP)
 - Communication en mode connecté (TCP)

Mode non connecté (UDP)

- Communication par datagrammes.
- Asynchrone, sans acquittement.
- Risque de perte de paquets.

Étapes d'une communication en UDP

Initialisation

- on crée une **socket** : interface de communication.
- ▶ On prépare une structure contenant notre adresse locale (IP + port) : sockaddr
- On associer la socket à cette adresse : bind()


Pour l'envoi d'un message

- ▶ On prépare une structure sockaddr contenant l'adresse du destinataire.
- ▶ On envoye les données sur la socket, en fournissant la structure destinataire : sendto()

Pour la réception d'un message

- ▶ On prépare une sockaddr pour stocker l'adresse de l'émetteur et un buffer tampon.
- ▶ On se met en attente d'un message avec recvfrom() : à l'arrivée d'un message, les données reçues remplissent le tampon et la structure sockaddr de l'émetteur.

Schéma des étapes d'une communication UDP



Mode non connecté : sendto() et recvfrom()

Principe de fonctionnement

- ► En UDP (mode non connecté), il n'y a pas d'association préalable entre une socket et un correspondant unique.
- destinataire ou de l'émetteur.

▶ Chaque envoi ou réception doit préciser explicitement l'adresse IP et le port du

▶ C'est ce qui distingue UDP de TCP : pas de session, pas de notion de « flux » persistant.

Conséquences pratiques

- sendto() : l'adresse du destinataire doit être passée à chaque envoi.
- recvfrom() : l'adresse de l'expéditeur est récupérée à chaque réception.
- ▶ Flexible (communication avec plusieurs pairs) mais plus de travail côté application.

Envoi en mode non connecté : sendto()

Prototype

Paramètres

- sockfd : descripteur de la socket (UDP).
- buf, len : tampon contenant les données et sa taille.
- flags : options d'envoi (souvent 0).
- ▶ dest addr, addrlen : adresse et taille de la destination.

Retour: Nombre d'octets envoyés, ou -1 en cas d'erreur.

Réception en mode non connecté : recvfrom()

Prototype

Paramètres

- sockfd : descripteur de la socket (UDP).
- buf, len : tampon de réception et taille max.
- flags : options (souvent 0).
- src_addr, addrlen : adresse source du client (remplie par recvfrom())

Retour : Nombre d'octets reçus, ou -1 en cas d'erreur.

Exemple serveur UDP perroquet

```
#include <stdio.h>
  #include <string.h>
  #include <unistd.h>
  #include <arpa/inet.h>
   #include <sys/types.h>
  #include <sys/socket.h>
   #include <netinet/in.h>
   int main(void) {
    // 1) Création de la socket UDP
11
     int sock_fd = socket(PF_INET, SOCK_DGRAM, 0);
12
     // 2) Préparation des structures d'adresses
14
     struct sockaddr_in server_addr, client_addr;
     socklen t addr len = sizeof(struct sockaddr in):
15
16
     char buffer [1024];
     // 3) Configuration de l'adresse locale
18
     server_addr.sin_family = AF_INET;
19
     server_addr.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY);
20
     server addr.sin port
                               = htons(4444):
```

Exemple serveur UDP perroquet

```
// 4) Association socket / port
    bind(sock fd, (struct sockaddr*)&server addr, addr len);
24
    // 5) Boucle de réception et d'écho
26
    for (;;) {
       int bytes_recv = recvfrom(sock_fd, buffer, sizeof(buffer), 0,
              (struct sockaddr*)&client_addr, &addr_len);
28
      // Réenvoi du message au client
30
       sendto(sock fd, buffer, bytes recv, 0,
              (struct sockaddr*)&client_addr, addr_len);
32
33
34
    // (Jamais atteint ici : fermeture de la socket)
    close(sock fd):
    return 0:
38 }
```

Exemple client UDP : envoi et réception

```
#include <stdio.h>
  #include <string.h>
  #include <unistd h>
  #include <arpa/inet.h>
  #include <sys/types.h>
   #include <sys/socket.h>
   #include <netinet/in.h>
   int main(void) {
   // 1) Création de la socket UDP
10
    int sock_fd = socket(PF_INET, SOCK_DGRAM, 0);
    // 2) Préparation de l'adresse du serveur
     struct sockaddr in server addr:
14
     socklen_t addr_len = sizeof(struct sockaddr_in);
15
16
     char buffer [1024];
17
     server_addr.sin_family = AF_INET;
18
     server_addr.sin_port = htons(4444);
19
     server_addr.sin_addr.s_addr = inet_addr("1.2.3.4");
20
```

Exemple client UDP : envoi et réception

```
// 3) Envoi d'un message au serveur
     sendto(sock fd, "Hello World", 11, 0, (struct sockaddr*)&server addr, addr len);
    // 4) Réception de la réponse du serveur
24
25
     int bytes recv = recvfrom(sock fd, buffer, sizeof(buffer), 0,
                                (struct sockaddr*)&server_addr, &addr_len);
26
     buffer[bvtes recv] = '\0';
28
     printf("Recu : %s\n", buffer);
29
30
    // 5) Fermeture de la socket
    close(sock_fd);
33
     return 0:
34 }
```

Plan

- Création et gestion de processus
- 2 Communication inter-processus sur une même machine
- Communication distante
 - Socket et structure d'adresses
 - Communication en mode non connecté (UDP)
 - Communication en mode connecté (TCP)

Mode connecté (TCP)

- ▶ Transfert des données en flot.
- Connexion préalable obligatoire.
- Données acquittées.
- Connexion fiable (pas de perte).

Étapes d'une communication en TCP (1/3)

Initialisation

- on crée une **socket** : interface de communication.
- On prépare une structure contenant notre adresse locale (IP + port) : sockaddr
- On associer la socket à cette adresse : bind()

Côté serveur


- On met la socket en attente de connexions avec listen().
- ▶ Lorsqu'on accepte une connexion entrante avec accept(), on récupère une nouvelle socket dédiée à la communication avec ce client.

Côté client

- ▶ On prépare une structure sockaddr contenant l'adresse du serveur à contacter
- ▶ On établit la connexion avec connect().

Étapes d'une communication en TCP (2/3) : three-way handshake

$\mathsf{S\'equence}\;\mathsf{SYN}\to\mathsf{SYN}/\mathsf{ACK}\to\mathsf{ACK}$



Conséquences

- ▶ Établit une connexion fiable (numéros de séquence, acquittements).
- négociation d'options : Taille de segments max MMS , Fenêtre de contention CW, etc.
- ▶ Après l'ACK final, les deux côtés passent à ESTABLISHED et échangent un flux bidirectionnel.

Étapes d'une communication en TCP (3/3)


Échange de données

- ▶ Une fois connectés, client et serveur disposent chacun d'une socket connectée qui représente le canal de communication : socket de travail
 - > send() ou write() : pour envoyer des données.
 - ▷ recv() ou read() : pour recevoir des données.

Fermeture de la connexion

▶ On ferme la socket avec close() lorsque la communication est terminée.

Schéma d'une communication **TCP** (simplifié sur le flux)



Benoît Darties (Université de Montpellier)

Mise en attente de connexions : listen()

Prototype

```
int listen(int sockfd, int backlog);
```

Rôle

- ▶ Transforme une socket **passive** en socket d'écoute.
- Prépare le noyau à mettre en file d'attente les connexions entrantes.
- Étape obligatoire avant accept() côté serveur TCP.

Paramètres et retour

- sockfd : descripteur de la socket serveur (créée + bindée).
- backlog : taille max de la file d'attente des connexions en attente.
- ▶ Retourne 0 si succès, −1 en cas d'erreur.

Établir une connexion client -> serveur : connect()

Prototype

int connect(int sockfd, const struct sockaddr *addr, socklen_t addrlen);

Rôle

- ▶ Associe une socket locale à une adresse distante (IP + port).
- Utilisé côté client TCP pour établir une connexion avec un serveur.
- ► En UDP, peut fixer une adresse par défaut (facilite l'usage de send/recv au lieu de sendto/recvfrom).

Retour

- 0 si succès.
- ▶ -1 en cas d'erreur (par exemple si le serveur n'écoute pas).

Accepter une connexion : accept()

Prototype

int accept(int sockfd, struct sockaddr *addr, socklen_t *addrlen);

Rôle

- Utilisé côté serveur TCP après listen().
- Bloque en attente d'une demande de connexion entrante.
- Crée la nouvelle socket de communication dédiée au client : socket de travail

Paramètres et retour

- ▶ sockfd : socket d'écoute créée avec socket() + bind() + listen().
- addr, addrlen : contiennent l'adresse du client accepté.
- ▶ Retour : descripteur de la nouvelle socket (ou −1 en cas d'erreur).

Terminaison d'une connexion (fermeture de socket)

Appel système

```
int close(int sockfd);
```

Principe

- ▶ Libère le descripteur de la socket dans le processus local.
- ▶ Informe l'hôte distant de la fin de la communication.
- Peut être appelé côté client comme côté serveur.

Remarques

- ▶ Pour TCP, envoie un segment FIN (fin normale de connexion).
- ▶ Si plusieurs processus partagent la socket, elle ne se ferme vraiment qu'au dernier close().
- ▶ Alternative : shutdown() pour fermer uniquement en lecture ou en écriture.

Exemple serveur TCP - envoi d'un message puis fermeture immédiate

```
// Exemple minimal de serveur TCP (IPv4)
   #include <stdio h>
   #include <string.h>
   #include <unistd h>
   #include <arpa/inet.h>
   #include <sys/types.h>
   #include <sys/socket.h>
   #include <netinet/in.h>
   int main(void) {
     // 1) Création de la socket d'écoute
     int listen fd = socket(AF INET, SOCK STREAM, 0);
12
     // 2) Adresse locale (0.0.0.0:4444)
14
     struct sockaddr in server addr:
15
     memset(&server_addr, 0, sizeof(server_addr));
16
     server_addr.sin_family = AF_INET;
18
     server addr.sin addr.s addr = htonl(INADDR ANY):
     server_addr.sin_port = htons(4444);
19
```

Exemple serveur TCP - envoi d'un message puis fermeture immédiate

```
// 3) Association et mise en écoute
20
     bind(listen_fd, (struct sockaddr*)&server_addr, sizeof(server_addr));
    listen(listen fd, 10);
24
    // 4) Boucle d'acceptation
25
    for (::) {
26
       struct sockaddr in client addr:
       socklen t client len = sizeof(client addr);
28
       int conn_fd = accept(listen_fd, (struct sockaddr*)&client_addr, &client_len);
29
       const char *msg = "hello world";
       send(conn_fd, msg, (int)strlen(msg), 0);
       close(conn fd);
33
34
35
    // (iamais atteint ici)
36
    close(listen_fd);
    return 0;
38
39 }
```

Exemple client TCP — Réception d'un message et fermeture immédiate

```
// Exemple minimal de client TCP (IPv4)
  #include <stdio h>
  #include <string.h>
  #include <unistd.h>
  #include <arpa/inet.h>
  #include <sys/types.h>
  #include <sys/socket.h>
  #include <netinet/in.h>
10
   int main(void) {
    // 1) Création de la socket de communication
    int sock_fd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
14
    // 2) Configuration de l'adresse du serveur
15
     struct sockaddr_in server_addr;
16
     memset(&server addr. 0. sizeof(server addr)):
     server_addr.sin_family = AF_INET;
18
     server_addr.sin_port = htons(4444);
19
     server_addr.sin_addr.s_addr = inet_addr("1.2.3.4");
20
```

Exemple client TCP — Réception d'un message et fermeture immédiate

```
// 3) Connexion au serveur
connect(sock_fd, (struct sockaddr*)&server_addr, sizeof(server_addr));

// 4) Réception d'un message
char buffer[1024];
recv(sock_fd, buffer, sizeof(buffer) - 1, 0);

// 5) Fermeture de la socket
close(sock_fd);
return 0;

11 }
```