

Departamento de Electrónica

const, referencias (&), y macro assert en C++

ELO329: Diseño y Programación Orientados a Objetos

Departamento de Electrónica

Universidad Técnica Federico Santa María


Calificador const

- Tiene varios usos:
 - Para evitar que una atributo, variable o parámetro cambie. Es mejor que #define
 - Para indicar que un método no cambia el estado de un objeto.
- El objeto calificado como constante debe tener un valor asignado en su definición o vía lista de inicialización.

```
const int n = 25;
n = 36;  // error
const double z;  // error
int m = n;
m = 36;
```

Calificador const en punteros

- ☐ Hay dos posiciones con distinto resultado.
 - int * const a; // no puedo cambiar a, hacia dónde apunta
 - const int *a; // no puedo cambiar el **contenido** apuntado



void MySub(const int *a) { // Contenido apuntado constante!

```
*a = 50; // error
a++; // ok
}
```

En este ejemplo, el puntero sí puede ser modificado, pero esto no tiene efecto duradero o posterior ya que el puntero es pasado por valor (se crea uno local y se copia el valor el parámetro actual).

Punteros Constantes

La declaración de un puntero constante solo garantiza que el puntero en sí no pueda ser modificado.

```
void MySub( int * const a ) { // Puntero constante
  *a = 50; // ok
  a++; // error
}
```

Los datos referenciados por el puntero si pueden ser modificados.

Uso de const en métodos

- Se usa para atributos o parámetros que no deben cambiar.
- Siempre usamos el modificador const cuando declaramos miembros funciones si la función no modifica los datos del objeto:
- void Display() const;
- Se puede generar un efecto en cadena cuando invocamos métodos dentro de un método const, todos ellos también deben ser const.

Ejemplo: Uso de "const"

La función garantiza que no modificará el parámetro

```
void ShowAuto( const Automobile & aCar ) {
  cout << "Example of an automobile: ";
  aCar.display();
  cout << "-----\n";
}</pre>
¿Qué tal si la
función display() no
está definida como
método constante?
```

Con &, C++ permite el uso de paso por referencia con manejo similar al caso de Java.

Alcance de Variables

Es posible definir variables con visibilidad solo dentro de un bloque.
 Un bloque queda descrito por los símbolos { ... }
 :
 { int i =20;
 a+=i;
 }
 .

Variables locales existen solo dentro del bloque de código.

Referencias

- Una referencia es un alias para algún objeto existente.
- Físicamente, la referencia almacena la dirección del objeto que referencia.
- En el ejemplo, cuando asignamos un valor a rN, también estamos modificando N:

```
int N = 25;
int & rN = N; // referencia a N
    /* similar a puntero en semántica,
    pero con sintaxis normal*/
rN = 36;
cout << N; // "36" es desplegado

rN 36</pre>
```

Verificación de pre-condiciones con assert (afirmar)

La macro assert() puede ser llamada cuando se desee garantizar absolutamente que se satisface alguna condición. Chequeo de rango es común:

```
double future value(double initial balance, double p, int nyear) {
 assert( nyear >= 0 ); // es útil para depuración de programas
 assert( p \ge 0 );
 double b = initial balance
       * pow(1 + p / (12 * 100), 12 * nyear);
 return b;
```

assert

Si la expresión pasada a la macro assert() es falsa, el programa se detiene inmediatamente con un mensaje de diagnóstico del tipo:

```
Assertion failure in file mysub.cpp,
line 201: nyear >= 0
```

- Con assert el programa no tiene la posibilidad de recuperarse del error.
- Para eliminar el efecto de assert se debe compilar el programa con la definición de NDEBUG para el procesador.
- #define NDEBUG // esto omite generar código asociado a assert.