

Departamento de Electrónica

Polimorfismo en C++, ligado dinámico y Métodos Virtuales, Declaración incompleta de clases, Cambios de tipo


ELO329: Diseño y Programación Orientados a Objetos

Departamento de Electrónica

Universidad Técnica Federico Santa María

Jerarquía de clases Motor

Recordemos la jerarquía de clases establecida para el estudio sobre Herencia:



Clase CMotor

La definición de la clase CMotor: class CMotor { public: CMotor() { } CMotor(const string & id); string get_ID() const; void set_ID(const string & s); void Display() const; void Input(); private: string m_sID;

Clase CElectricMotor

```
class CElectricMotor : public CMotor {
public:
 CElectricMotor();
 CElectricMotor(const string & id, double volts);
 void Display() const;
 void Input();
 void set Voltage(double volts);
 double get Voltage() const;
private:
      double m_nVoltage;
};
```

```
class CMotor {
public:
 CMotor() { }
 CMotor( const string & id );
 string get_ID() const;
 void set_ID(const string & s);
 void Display() const;
 void Input();
private:
         string m_sID;
};
```

Clase CGasMotor

```
class CGasMotor :public CMotor {
public:
 CGasMotor();
 CGasMotor(const string & id, int cylinders);
 void Display() const;
 void Input();
private:
 int m nCylinders;
};
```

```
class CMotor {
public:
 CMotor() { }
 CMotor( const string & id );
 string get_ID() const;
 void set_ID(const string & s);
 void Display() const;
 void Input();
private:
         string m_sID;
};
```

<u>Punteros y referencias a objetos de clases derivadas</u>

Es fácil definir objetos dinámicos de una clase derivada usando un puntero de tipo específico:

```
CElectricMotor * pC = new CElectricMotor;
pC->set_ID("3099999");
pC->set_Voltage(110.5);
pC->Display();
:
delete pC;
```

□ No hay novedad hasta aquí. ¿Qué pasa en C++ cuando el puntero es definido como CMotor *pC; ?

Polimorfismo

- Análogo a Java, en C++ podemos declarar punteros a una clase base, y luego asignarle la dirección de una instancia de una clase derivada. Este caso es normal en Java. Es el principio de sustitución en C++. Esta técnica es un tipo de polimorfismo.
- Recordar: Polimorfismo es un concepto donde, en una de sus formas, un mismo nombre puede referirse a objetos de clases diferentes que están relacionadas por una clase base común.

```
CMotor * pM;

pM = new CElectricMotor; // puntero a motor eléctrico

// semántica similar a Java

CElectricMotor em;

CMotor & motor = em; // referencia a motor eléctrico

// esta opción no existe en Java
```

Polimorfismo

```
CMotor * pM;
pM = new CElectricMotor; // puntero a motor eléctrico
// semántica similar a Java
```

pM "electric Motor object"

CElectricMotor em;

CMotor & motor = em; // referencia a motor eléctrico

// dos nombres para un mismo objeto

em motor "electric Motor object"

Ligado dinámico

□ En C++ la opción por omisión es llamar el método definido por el tipo del puntero o referencia, no el tipo del objeto apuntado. Esto es Distinto a Java!

```
CMotor * pM;
pM = new CElectricMotor;
pM->Input(); // llama a CMotor::Input()
pM->Display(); // llama a CMotor::Display()
       // esta es una gran diferencia con Java.
       // En Java el ligado dinámico es la única opción
// más...
```

Métodos Virtuales (Virtual)

- Si deseamos tener un comportamiento como Java, debemos declarar los métodos Input y Display como virtuales en la clase base.
- El calificador virtual le dice al compilador que genere código que mire al tipo del objeto apuntado (no del puntero) en tiempo de ejecución y use esta información para seleccionar la versión apropiada del método.
- El ligado dinámico aplica cuando usamos punteros o referencias a objetos. class CMotor {

```
virtual void Display() const; // el calificador virtual cambia virtual void Input(); // la forma de definir el código // a ser finalmente invocado.
```

... };

Métodos Virtuales (cont.)

Es recomendable definir también como virtuales los métodos en la clase derivada, en este caso en las clases CGasMotor y CElectricMotor. class CGasMotor :public CMotor { public: virtual void Display() const; virtual void Input();

De esta forma la semántica del método se mantiene entre clases heredadas.

Métodos Virtuales. Ejemplo

Ahora los métodos Display e Input son llamados usando ligado dinámico desde la clase CElectricMotor:

```
CMotor * pM;
pM = new CElectricMotor;

pM->Input();  // CElectricMotor::Input()
pM->Display();  // CElectricMotor::Display()
```

Métodos Virtuales

- A menudo, un puntero será pasado como argumento a una función que espera un puntero a objeto de la clase base.
- Cuando el método es llamado, podemos pasar cualquier puntero como parámetro actual, siempre y cuando éste apunte a una instancia derivada de la clase base ("subtipo").

```
void GetAndShowMotor(CMotor * pC ) {
  pC->Input();
  cout << "Here's what you entered:\n";
  pC->Display();
  cout << "\n\n";
}</pre>
```

```
void GetAndShowMotor(CMotor & m ) {
    m.Input();
    cout << "Here's what you entered:\n";
    m.Display();
    cout << "\n\n";
}</pre>
```

Métodos Virtuales

Ejemplo de llamados a GetAndShowMotor con diferentes tipos de punteros.

```
CGasMotor * pG = new CGasMotor;
GetAndShowMotor( pG );
CElectricMotor * pE = new CElectricMotor;
GetAndShowMotor( pE );
CMotor * pM = new CGasMotor;
GetAndShowMotor( pM );
// la salida sería como ...
```

```
CGasMotor gm;
GetAndShowMotor(gm);
CElectricMotor em;
GetAndShowMotor(em);
CMotor m;
GetAndShowMotor(m);
// la salida sería como ...
```

Salida de la lámina previa

[GasMotor]: Enter the Motor ID: 234323

Enter the number of cylinders: 3

Here's what you entered: [GasMotor] ID=234323, Cylinders=3

[ElectricMotor]: Enter the Motor ID: 234324

Voltage: 220

Here's what you entered: [ElectricMotor] ID=234324, Voltage=220

[GasMotor]: Enter the Motor ID: 44444

Enter the number of cylinders: 5

Here's what you entered: [GasMotor] ID=44444, Cylinders=5

Creación de un vector de Motores

Un vector de punteros CMotor puede contener punteros a cualquiera tipo de objeto derivado de CMotor.

```
vector<CMotor*> vMotors;
CMotor * pMotor;
pMotor = new CElectricMotor("10000",110);
vMotors.push back(pMotor);
pMotor = new CGasMotor("20000",4);
vMotors.push back(pMotor);
pMotor = new CElectricMotor("30000",220);
vMotors.push back(pMotor);
pMotor = new CGasMotor("40000",2);
vMotors.push back(pMotor);
```

Acceso a Vector de punteros

La función que despliega tales vectores no necesita saber exactamente qué tipo de puntero están en el vector mientras se llame a métodos virtuales.

```
void ShowVector( const vector<CMotor*> & vMotors ) {
  cout << "---- Vector of Motor Pointers ----\n";
  for(int i=0; i < vMotors.size(); i++) {
    cout << (i+1) << ": ";
    vMotors[i]->Display();  // virtual
  }
}
```

Salida de la función ShowVector

La función ShowVector llama a la versión apropiada del método virtual Display() para cada puntero en el vector.

```
----- Vector of Motor Pointers -----
```

- 1: [ElectricMotor] ID=10000, Voltage=110
- 2: [GasMotor] ID=20000, Cylinders=4
- 3: [ElectricMotor] ID=30000, Voltage=220
- 4: [GasMotor] ID=40000, Cylinders=2

Liberación de almacenamiento

Debemos liberar el almacenamiento usado por cada objeto motor. Este bucle remueve los punteros uno por uno.

```
for(int i=0; i < vMotors.size(); i++) {
    delete vMotors[i]; // delete each motor
}</pre>
```

- El operador delete accede a información que le permite saber exactamente cuánto almacenamiento liberar por cada puntero (aún cuando los motores ocupan distintos tamaños).
- Saber distinguir lo previo de:

```
CMotor * motor = new CMotor [40];
delete [] motor; // aquí el arreglo está en el heap.
```

Métodos Virtuales Puros

- Un método virtual puro no tiene implementación. Esto es identificado en C++ con un "= 0" al final de la declaración.
- Un método virtual puro requiere que la función sea implementada en la clase derivada.
- Es equivalente a los métodos abstractos en Java

```
class CMotor {
public:
    //...
    virtual void Display() const = 0; // => no está implementado
    virtual void Input() = 0; // => no está implementado
    //...
}
```

Clases Abstractas (Abstract Classes)

- Una clase que contiene uno o más métodos virtuales puros pasa a ser una clase abstracta.
- Por igual razón que en Java, NO es posible crear instancias de una clase abstracta, pero en C++ no requiere calificador "abstract".
- Con la declaración previa para CMotor:

```
CMotor M; // error
```

CMotor * pM = new CMotor; // error

Declaración incompleta de clases (1/3)

En ocasiones podemos tener este tipo de dependencias:

```
class A {
    private: B b;
    // ...
};

Class B {
    private: C c;
    // ...
};

Debe incluir
    encabezado B.h

Debe incluir
    encabezado C.h

Debe incluir
    encabezado A.h
```

☐ ¿Cómo resolvemos esta dependencia circular? El preprocesador entraría en loop infinito.


Declaración incompleta de clases (2/3)

La dependencia cíclica la podemos eliminar usando un declaración incompleta de una clase.

```
#include "B.h"
class A {
  private: B b;
  // ...
};
```

```
#include "C.h"
class B {
  private: C c;
  // ...
};
```

```
class A; // declaración incompleta
class C {
  private: A &a;
  // ...
};
```



Declaración incompleta de clases (3/3)

- Sólo la podemos usar en clases con atributos punteros o referencias a esa clase. En este caso a es una referencia a instancia de clase A.
- En class C a también pudo ser A *a;
- Cuando usamos referencias o punteros, el compilador reserva un espacio que no depende del contenido de la clase.

```
#include "B.h"
class A {
  private: B b;
  // ...
};
```

```
#include "C.h"
class B {
  private: C c;
  // ...
};
```

```
class A; // declaración incompleta
class C {
  private: A &a;
  // ...
};
```

Conversiones Implícitas datos

- C++ maneja conversiones automáticamente en el caso de tipos numéricos intrínsecos (int, double, float)
- Mensajes de advertencia (warning) pueden aparecer cuando hay riesgo de pérdida de información (precisión).
 - Hay variaciones de un compilador a otro
- Ejemplos...

Ejemplos de Conversión

```
int n = 26;
double x = n;
double x = 36;
int b = x; // posible warning, según
compilador
bool isOK = 1; // posible warning, según
compilador
int n = true;
char ch = 26; // posible warning, según
compilador
int w = 'A';
```

Operación cast

- Al igual que en Java, cuando queremos acceder a métodos sólo existentes en un objeto apuntado o referenciado, necesitamos accederlo con un puntero o referencia donde ese método esté definido.
- Una operación de "casteo" (cast) convierte explícitamente datos de un tipo a otro.
- Es usado en conversiones "seguras" que podrían ser hechas por el compilador.
- Para tipos básicos (no objetos), son usadas para evitar mensajes de advertencia (warning messages).
- El operador tradicional de C pone el nuevo tipo de dato entre paréntesis. C+
 + mejora esto con una operador cast tipo función.
- Ejemplos...

Ejemplos de cast

```
int n = (int)3.5; // tradicional proveniente de C
int w = int(3.5); // cast como función en C++
bool isOK = bool(15);
char ch = char(86); // símbolo ascii
string st = string("123");
// situaciones sin conversión disonible, genera error
int x = int("123"); //error
string s = string(3.5); //error
// si usted necesita acceder avalores byte por byte
double x=3.1415;
char *p = (char*)&x; // permitiría analizar formato de números reales
```

"casteo" en C++: static_cast<> y dynamic_cast<>

Dynamic_cast<new_type> (expression)

- Éste asegura que el resultado de la conversión es un dato compatible.
 Sólo se aplica a punteros o referencias a objetos.
- Cuando no hay compatibilidad:
 - Retorna null cuando el new_type es puntero
 - Lanza una excepción cuando new_type es referencia

Static_cast <new_type> (expression)

- Éste reemplaza el estilo función de C++.
- No se garantiza compatibilidad entre los tipos de datos. Es más rápido que Dynamic_cast.
- Ejemplos...

En C++ no hay equivalente directo a instanceof de java

Ejemplos de static y dynamic cast

```
static cast
int w = static_cast<int>(3.5);
bool isOK = static_cast<bool>(1);
char ch = static_cast<char>(86);
dynamic_cast
class CBase { };
class CDerived: public CBase { };
CBase b; CBase* pb;
CDerived d; CDerived* pd;
pb = dynamic_cast<CBase*>(&d);  // ok: derived-to-base
pd = dynamic_cast<CDerived*>(&b); // wrong: base-to-derived
// si tipo es puntero, retorna null cuando hay incompatibilidad
// si tipo es referencia, se lanza una excepción ante falla
```

Otros tipos de cast en C+

```
reinterpret cast <new type> ("puntero")
Permite conversión de tipo de clases incluso no relacionadas.
   Simplemente se copia el el valor binario de un puntero al otro.
   No recomiendo su uso en este curso.
const cast <new type> (expression)
   Se usa, por ejemplo, para pasar punteros a valores constantes a
   funciones que no han declaro de ese modo su argumento.
     Ej. void foo(char * str) \{....\}. // str no es tratado como constante
     Luego tenemos: const char * phola ="Hola"; // *phola es constante
                  foo(const_cast<char*> (phola));
```