# 更大的逻辑比特

#### 更大的逻辑比特


挖去更多的测量比特 逻辑初始化 逻辑测量

**3022-11-29** 

### 挖去更多的测量比特

为了增加表面码的距离 d, 需要增加逻辑算符链的长度, 包括:

- 1. 增加两个开孔的间隔, spacing
- 2. 增加开孔的周界, size



增加周界:将孔中所有 Measure-Z 和 Measure-X 比特都关闭。留下的边界反映了该孔的性质:

- 1. X 边界  $\longrightarrow$  Z-cut 比特,周界定义  $\hat{Z}_L$
- 2. Z 边界  $\rightarrow$  X-cut 比特,周界定义  $\hat{X}_L$

## 逻辑初始化

将大挖孔的 Z-cut 逻辑比特初始化到  $\hat{Z}_L$  基底,与简单挖孔逻辑比特的类似,只是用中间 4 个被挖 Measure-Z 比特的测量值的乘积, $Z_{s1}Z_{s2}Z_{s3}Z_{s4}$ ,来标定  $\hat{Z}_L$  的本征值。

将大挖孔的 Z-cut 逻辑比特初始化到  $\hat{X}_L$  基底,同样是通过先将  $\hat{X}_L$  算符链上的数据比特孤立出来,再把其置为  $\hat{X}$  的基态来实现。

X-cut 逻辑比特的类似。

# 逻辑测量

与简单挖孔比特类似,与逻辑初始化采用相同的约定,几乎相反的操作顺序。