
数据传输-Documentation


```
数据传输-Documentation
   UML类图
       MyClient
       MyServer
   Photo
              Introduction
              Data Members
              Methods
   Group
              Introduction
              Data Members
              Methods
   User
              <u>Introduction</u>
              Data Members
              Methods
客户端通信
   初始化
       <u>Interfaces</u>
       Details
   接收数据(无阻塞方式)
       Data Members
       Methods
       Details
   数据存储
       Methods
       Details
   本地配置文件
   用户登入与登出
       Data Members
       Interfaces
       Details
   其他与服务器端的交互操作
       <u>Interfaces</u>
   查询
       Interfaces
       Details
服务器端通信
       Data Members
       Methods
```

客户端与服务器之间传输的信息会根据操作种类的不同而发生变化,考虑到这一点,为了规范统一传输数据的格式,实现了传输数据类User,声明在data.h文件中。进行不同的操作时,传输的有用数据为传输数据类的一个子集,数据类的其余部分内容为空,即不需要这部分信息。又考虑到客户端与服务器的需求,为了方便对数据进行处理,采取了组合的设计模式,最终实现的User类实际是三层结构嵌套的结果。传输数据类的成员权限设置为公有,可方便地进行修改或添加。传输数据类的详细结构见下说明。

UML类图

MyClient





Introduction

Photo类代表单张照片,包含了照片数据本身、照片的名称、照片的尺寸(通过照片尺寸可判断照片为原始图片还是缩略图片)以及评分。

Data Members

```
QImage _photo;
QString _title;
QSize _size;
double _points;
```

Methods

```
QDataStream &operator<<(QDataStream & out, const Photo& photo)
{
    out<<photo._photo;
    out<<photo._title;
    out<<photo._size;
    out<<photo._points;
    return out;
}</pre>
```

```
QDataStream &operator>>(QDataStream& in, Photo& photo)
{
    in>>photo._photo;
    in>>photo._title;
    in>>photo._size;
    in>>photo._points;
    return in;
}
```

为了方便自定义类的写入和读取,为其重载了流运算符。

Group

Introduction

Group类代表一组照片,记录了这组照片上传的日期(以日期分组)和这组照片的数量。

Data Members

```
QString _date;
qint32 _photonum;
QList<Photo> _photos; //一组Photo对象构成的列表
```

Methods

同样为其重载了流运算符。

User

Introduction

User类代表客户端或服务器的一次操作,记录了客户端或服务器操作的种类,并包含与这些不同操作有关的信息。

Data Members

```
QString _username; //用户名
QDateTime _datetime; //操作的日期时间
ClientType _clienttype; //客户端操作种类
ServerType _servertype; //服务器操作种类
QList<Group> _groups; //照片(以Group的形式)
qint32 _groupnum; //照片总数
QString _log; //用户操作日志
```

Methods

同样为其重载了流运算符。

客户端通信

客户端构建MyClient类实现与服务器端的数据发送与接收。MyClient类封装了Qt内置的QTcpSocket类,在其基础上进行扩展,提供了支持用户多种不同操作的接口。下面以MyClient的不同功能展开,对客户端通信进行较为详细的介绍。

初始化

Interfaces

```
public:
    void SetPath(const QString &path); //设置保存路径
    void SetIP(const QString &hostip); //设置所要连接的IP地址
public slots:
    void SetupConnection(); //建立连接
```

Details

MyClient类里记录了所要连接的主机的IP地址,以及服务器传输来的数据的保存路径,通过与初始化有关的接口可以对记录这些信息的变量进行赋值。将SetupConnection函数设置为公有槽函数可以方便地与本地客户端进行信号-槽机制的连接。

```
QObject::connect(_readwritesocket, SIGNAL(readyRead()), this, SLOT(ReceiveMessage()));
QObject::connect(this, SIGNAL(Received(User*)), this, SLOT(DealWithMessage(User*)));
```

在SetupConnection函数内部,向主机发送完连接请求后,将数据到来的信号与MyClient的数据接受与处理函数通过信号-槽机制连接起来。

接收数据(无阻塞方式)

Data Members

```
private:
    qint64 totalBytes; //总字节数
    qint64 BytesReceived; //已接收字节数
    QByteArray inArray //输入缓冲
```

Methods

```
private slots:
    void DealWithMessage(User *user);
    void ReceiveMessage();
signals:
    void Received(User*);
```

Details

服务器端发送的数据到来后,会触发readyread信号,与该信号相连的ReceiveMessage槽函数负责接收数据。 当传输数据量较大时,可能会超过QTcpSocket自身的缓冲区容量限制,于是我们在MyClient内部定义缓冲区变量, 分批次地接收发送来的数据。又考虑到若干个数据包不会一次同时到来,无法判断何时接收完毕,我们在客户端与 服务器之间进行约定,在待发数据之前插入64Bit用于表示待发送数据的总规模。这一64位整数被读入totalBytes变量中:

```
if(totalBytes == 0 && _readwritesocket->bytesAvailable() >= sizeof(qint64))
{
    QDataStream in(_readwritesocket);
    in.setVersion(QDataStream::Qt_4_6);
    in>>totalBytes;
}
```

用变量BytesReceived记录已经接收的字节数,每当readyread信号被触发,即有可用数据时,便把数据读入,同时对BytesReceived进行更新。当已接收字节数与总字节数相等时,即代表一次发送的数据全部接收完成,这时发送Received信号将数据移至槽函数DealwithMessage进行处理,同时将totalBytes与BytesReceived归零。

```
if(BytesReceived < totalBytes)
{
    BytesReceived += _readwritesocket->bytesAvailable();
    ....
    if(BytesReceived == totalBytes)
{
        totalBytes = 0;
        BytesReceived = 0;
        QDataStream in(&inArray, QIODevice::ReadOnly);
        in.setVersion(QDataStream::Qt_4_6);
        User *_user = new User;
        in>>(*_user);
        inArray.resize(0);
        emit Received(_user);
}
....
```

在DealwithMessage函数内,通过switch语句对服务器端的不同操作类型,交由不同的函数进行处理。

数据存储

Methods

```
signals:
    void PhotosSaved(QStringList);
    void LogSaved();
    void PointsUpdated();
private:
    void SavePhotos(User *user);
    void SaveLog(User *user);
    void UpdatePoints(User *user); //更新分数
```

Details

以上三个私有函数分别对应于服务器端的三类操作,在本地客户端完成存储照片、存储用户操作日志以及更新照片分数的功能(存储路径由MyClient的数据成员KeepPath指定)。以上的三个信号则分别在数据存储完成后发出,向MyClient类的上级报告可以使用。其中PhotosSaved信号携带的参数为刚保存完毕的照片的路径列表。

在SaveLog函数中有:

```
void MyClient::SaveLog(User * user)
{
    qDebug() << "ClientNetwork::SaveLog";
    QFile *logfile = new QFile(KeepPath + "Log.txt");
    if (!logfile->open(QFile::WriteOnly))
    {
        qDebug() << "Open LogFile Error!";
        return;
    }
    logfile->write(user->_log.toLatin1());
    logfile->close();
    emit LogSaved();
}
```

SavePhotos函数中的情形与之类似,对照片按照名称以及所属的组名分组保存。

照片的评分保存在Json格式的配置文件中,除此之外,配置文件还包含照片的名称、分组情况、照片的尺寸大小等信息。UpdatePoints函数对配置文件进行更新,SavePhotos函数在将照片保存后也将对配置文件进行更新。

本地配置文件

本地配置文件为Json格式,利用了Qt内置的QJsonObject类以及QJsonDocument类,需要更新时,将配置文件 读入并转换为QJsonObject,更改完毕后再写回。如在SavePhotos函数内:

```
QByteArray JsonArray = file->readAll();
QJsonDocument doc = QJsonDocument::fromJson(JsonArray);
QJsonObject object = doc.object();
...
    inobj2.insert("points", user->_groups.at(i)._photos.at(j)._points);
    inobj2.insert("width", user->_groups.at(i)._photos.at(j)._size.width());
    inobj2.insert("height", user->_groups.at(i)._photos.at(j)._size.height());
...
```

用户登入与登出

Data Members

```
QString UserName;
```

Interfaces

```
public:
    void LogIn(const QString &username);
    void LogOut();
```

Details

UserName为MyClient类的数据成员,记录用户名,在第一次登陆时被赋值,此后客户端每次操作所发送的数据中都含有该用户的用户名,用于标明身份。

LogIn函数用于用户登录,用户登陆时,LogIn函数首先会检查本地的配置文件,将配置文件中的信息按照User类的组织形式存放在一个构建好的User对象中,若本地无配置文件,则自动创建配置文件,构建的User对象为空对象。这样做的目的是考虑到服务器端与客户端的照片数据并不相同,于是将配置文件发送到服务器端进行比对,由服务器端将本地没有的照片返回,这样可以使用户登陆后自动与服务器完成同步。

下面以LogIn函数为例说明客户端如何向服务器端发送数据:

```
/*****已构建好User对象*******/
QByteArray BtArray;
QDataStream out(&BtArray, QIODevice::WriteOnly);
out.setVersion(QDataStream::Qt_4_6);
out<<(qint64)0;
out<<user;
out.device()->seek(0);
out<<(qint64)(BtArray.size() - sizeof(qint64));
_readwritesocket->write(BtArray);
_readwritesocket->waitForBytesWritten();
```

之前已经提到过,我们约定在待发数据之前插入64位整数表示待发送数据的总规模。然而,我们事先并不知道 特发送的数据总量。这里采用了一个小技巧,先用64位的整数0占位,将待发送数据安排好后,再计算其大小并替 代先前占位的0。这里采用阻塞方式的waitForBytesWritten可以确保数据被写入Socket。

LogOut函数用于用户登出,其发送数据的方式与LogIn类似。在发送数据完毕后,LogOut函数向主机请求断开连接,这里同样采用了阻塞方式:

```
_readwritesocket->disconnectFromHost();
if(_readwritesocket->state() == QAbstractSocket::UnconnectedState ||
    _readwritesocket->waitForDisconnected(2000))
    qDebug()<<"Disconnected";</pre>
```

其他与服务器端的交互操作

Interfaces

```
public:
    void AskforLog(); //请求操作日志
    void UploadSinglePhoto(const QString &photopath); //上传单张照片
    void AskforBigPhoto(const QString &date, const QString &title); //请求大图
    void ScorePhoto(const QString &date, const QString &title, double points); //为照片评分
```

```
### Details
```

这些操作的发送数据的方式与上面提到过的LogIn函数类似,其中UploadSinglePhoto函数与ScorePhoto函数 在发送数据完毕后还会更新本地的相册以及本地的配置文件。AskforBigPhoto函数用于请求大图。为了提高数据传输的速度、节省内存以及本地存储空间,服务器端开始时向客户端传输的照片均为缩略图,只有在客户端点击某一照片想要细致观看时,客户端才向服务器端发出请求并展现原图。这样可以使整个程序运行得更加高效。对应于每

一客户端操作,都定义了枚举量来表示。

```
enum ClientType
{
    DEFAULTc, LOGIN, LOGOUT, FORBIG, ADD, EVAL, FORLOG
}; //用户的操作种类
enum ServerType
{
    DEFAULTs, PHOTOS, LOG, POINTS
}; //服务器的操作种类
```

查询

Interfaces

```
public:
    QSize AskforOneSize(const QString& date, const QString& title);
    int AskforOnePoints(const QString& date, const QString& title);
```

Details

客户端有时需要查询照片的尺寸、分数等信息,因此也提供了相应的查询接口。注意到这种查询操作是很频繁的,不能每次操作都从配置文件中获得信息,于是我们利用了Qt内置的QMap类,以支持高效的查询操作。QMap对象的更新与配置文件的更新是保持一致的。例如,对于AskforOnePoints函数而言,只需:

```
return (int) _map.value(date + title);
```

其中_map是QMap类对象。

服务器端通信

服务器端构建MyServer类实现与客户端的数据发送与接收。MyServer类在封装了QTcpServer和QTcpSocket的基础上扩展而成,提供了如下的发送数据的接口:

```
public:
    void PassAllPhotos(const QString& username, qint32 groupnum, const QList<qint32>& photonums, const QList<QString>& dates,const QList<QImage>& images, const QList<QSize>& sizes, const QList<QString>& titles,const QList<double>& points); //传照片(可单张也可多张)
    void PassUserLog(const QString& username, const QString& log); //传用户日志
    void UpdatePoints(const QString& username, qint32 groupnum, const QList<qint32>& photonums, const QList<QString>& dates,const QList<QString>& titles, const QList<double>& points);//更新分数
```

这些接口的数据发送方式与客户端类似,在此不再赘述。下面详细说明服务器端如何支持与多个客户端通信。

Data Members

```
QMap<QString,QTcpSocket*> _map;
```

Methods

```
private slots:
    void GetConnection();
    void KeepMessage();
```

```
### Details
```

_map变量是一个在QString类对象和QTcpSocket对象指针之间的一个映射,实现了用户名与QTcpSocket地址之间的一一对应。在GetConnection函数中,每有一个新连接到来,就创建一个QTcpSocket对象,将其readyRead信号与槽函数KeepMessage连接起来,并令其断开连接后自动析构(此时并未加入到映射中,因为不知道用户名):

```
QObject::connect(_socket, SIGNAL(readyRead()), this, SLOT(KeepMessage()));
QObject::connect(_socket, SIGNAL(disconnected()), _socket, SLOT(deleteLater()));
```

KeepMessage函数和多个readyRead信号相连,因此需要通过sender()函数来返回发送信号的Socket对象,这时通过数据中包含的用户名信息,就可以在用户名与这个Socket对象之间建立映射关系。

```
QTcpSocket *socket = qobject_cast<QTcpSocket*>(sender());
...

if(user->_clienttype == LOGIN)
{
    if(_map.contains(user->_username))
    {
        qDebug()<<"UserName Existed!"; //用户名已存在
        socket->disconnectFromHost(); //则断开连接
        socket->waitForDisconnected();
        delete user;
    }
    else
    {
        _map.insert(user->_username,socket);
        emit GetMessageFromClient(user);
    }
}
...
```

发送数据时,MyServer根据后台给出的用户名,将数据发往与之对应的Socket。

```
QTcpSocket *socket = _map.value(username);
```

用户登出时,将其从_map中删除(此时Socket断开连接自动析构)。

```
else if(user->_clienttype == LOGOUT)
{
    socket->disconnectFromHost();
    socket->waitForDisconnected();
    _map.remove(user->_username);
    ...
```