Kickbase 0.1 – första releasen

Innehåll och FL-testlista

Det här ingår

Uppspelning och transport: värdens noter startar mönstret, PREVIEW för varje flik, LOOP-intervall och tempo/takt som följer DAW:en.

JOG och LP: vinylformad jogpanel med lägena STOP, KEEP GOING och REC (scratch spelas in som automation av JOG SPEED).

Ångra/gör om: hela gränssnittet går att ångra, med historiklista (Meny → History…) och autosave.

Instrument: RING-modulation (OSC 1), 14 färdiga oscillatorpresets, glid mellan toner (även ackord), streck-glid i pianorullen.

Sampler: en egen pianorulle-rad per skiva ("Slice N", upp till 16), nya kontroller för zoom och manuella gränser.

Mönster: flera takters längd, POP OUT-pianorulle i eget fönster, spöktoner från andra rader.

Ljud: nya FX (Maximizer-lägen, sidechain-kurva och 2-band, Echo, Flanger, Band Ducker), 10 nya "Clean"-kickar och 6 "Rolling"-basar.

Live Code: autoslutförande, FORMAT, mörkt tema, `chord`.

AI-chatt: leverantörerna Anthropic, Gemini, OpenAI och Ollama.

Design: nya rattar, flikar och diagram enligt designskissen.

Så testar du

Stäng FL, installera Release-bygget och öppna Kickbase i ett nytt projekt. Gå igenom listan nedan och bocka av. Klicka i pluginfönstret först så att det har tangentbordsfokus. Skriv ner det som inte stämmer.

Obs: ljudet för de nya kickarna och basarna är mätt men inte lyssnat på ännu, och AI-leverantörerna OpenAI och Ollama är testade med inspelade svar men inte mot en riktig tjänst.

FL-testlista

Format: **Gör så** → *förväntat resultat*. Bocka av `[ ]` när det stämmer. Klicka i pluginfönstret först så att det har tangentbordsfokus (annars kan FL ta Ctrl+Z, Ctrl+S m.fl. före Kickbase).

Meny och projekt

- [ ] Meny > New Project med osparade ändringar → *frågar om du vill spara först, startar sedan ett tomt projekt.*
- [ ] Ctrl+S → *projektet sparas, en grön bekräftelse visas, projektnamnet står i rubriken.*
- [ ] Meny > Open och Meny > Save as → *öppnar respektive sparar en .kbproj; senaste tre projekten finns i listan.*
- [ ] Meny > Export → *exporten ligger i menyn (inte som egen knapp).*
- [ ] Slå på Meny > Autosave every 3 min, ändra något, vänta över 3 min, välj Open autosave → *en autosparad version finns att öppna.*
- [ ] Öppna ett gammalt projekt/preset → *låter som förut, JOG SPEED står på 1x.*

Alla flikar (allmänt)

- [ ] Klicka i en rullgardinsmeny, använd piltangenterna, tryck Enter → *fokus syns, pilarna byter val, Enter väljer.*
- [ ] I en flervalsmeny, tryck Enter → *menyn öppnas med ett markerat val.*
- [ ] Ctrl+Z efter vridning av en ratt, ritat steg, valt mönstermall, delpreset och inklistrat spår → *varje gest ångras som ett enda steg.*
- [ ] Ctrl+Shift+Z eller Ctrl+Y → *gör om steget.*
- [ ] Meny > History… → *listan visar stegen med namn; att klicka på ett steg hoppar dit.*
- [ ] Ladda ett huvudpreset eller projekt → *historiken töms.*
- [ ] Flytta ratt, flik, reglage och diagram med musen → *ser ut som designskissen: mörka rattar med skugga, flikar som piller med glöd, platt underflikremsa med liten pil under vald flik, mörka diagram.*

Förhandslyssning (PREVIEW)

- [ ] Gå mellan flikarna och tryck förhandsknappen längst till höger → *motorflik: bara motorn; INSTRUMENT/FILTER/MIX: hela instrumentet utan mönster; PATTERN, ANALYZER, AI CHAT, LIVE CODE: hela mönstret; KICK: bara kicken.*
- [ ] Starta PREVIEW medan FL spelar noter → *PREVIEW går i Kickbases egen loop och störs inte av FL:s toner.*
- [ ] Stäng PREVIEW → *FL tar över igen; första noten dubbleras eller tappas inte.*
- [ ] Ett-takts-loop i FL, starta PREVIEW → *loopen i FL styr inte förhandslyssningen.*
- [ ] Spela valfri ton på MIDI-tangentbordet under PREVIEW → *påverkar inte förhandslyssningen.*

Transport, JOG och LOOP (verktygsraden)

- [ ] Dubbelklicka på tempot, skriv 150 under PREVIEW → *tempot ändras. När FL spelar är tempot och takten låsta med tipset "styrs av DAW".*
- [ ] Rulla musens hjul över takträknaren under PREVIEW → *uppspelningen hoppar till vald takt när hjulet vilat en stund.*
- [ ] LOOP på med takt 1–2, ändra till 2–3 under gång, stäng av → *loopar strikt i intervallet; FL:s uppspelning måste stoppas för hand.*

- [ ] Tryck LP-knappen bredvid restart → *JOG-panelen öppnas. Hjulet ritas som en vinylskiva, nålen vandrar inåt med mönstret och hoppar ut vid loopen, handen visas över skivan.*
- [ ] Läge STOP: starta PREVIEW, håll hjulet → *musiken stannar; vrid framåt: den spelar i vridhastighet; släpp: normalt tempo.*
- [ ] Läge KEEP GOING → *musiken fortsätter; framåt = snabbare, bakåt = långsammare (aldrig baklänges).*
- [ ] Läge REC, sätt JOG SPEED-automationen i Write/Touch/Latch, spela in och scratcha → *kurvan ritas i FL; vid uppspelning följer musiken scratchen; när du släpper går kurvan tillbaka till 1x.*
- [ ] Läge STOP, scratcha → *ingen kurva skrivs.*
- [ ] Dra JOG SPEED till 2 → *dubbelt tempo, LP-ikonen lyser.*
- [ ] Dra en LFO till JOG SPEED, sedan REMOVE AUTOMATION → *statusraden visar LFO:n; borttagning sätter 1x.*
- [ ] Högerklick på JOG SPEED, skriv en automationskurva i FL → *hastigheten följer kurvan.*
- [ ] Starta FL:s uppspelning med DAW SYNC och rör hjulet → *FL:s tempo och position ändras inte.*
- [ ] Stäng panelen medan hjulet hålls → *tempot återgår till normalt.*

INSTRUMENT och OSC

- [ ] Spela C5 från FL med pianorullen öppen → *mönstret startar och spelar (inte bara en live-ton).*
- [ ] Meny för OSC-förinställningar: radera mappen Dokument\Kickbase\Presets\Oscillators, öppna menyn → *14 startpresets i 6 kategorier (Sub, Bass, Reese, Acid, Growl, Layer); ladda en i varje OSC.*
- [ ] Sätt OSC 1 WARP till RING (B) → *formknapparna byts mot "RING: OSC 1 x OSC 2", "x OSC 3", "x OSC 2 x OSC 3"; AMOUNT blandar torrt (0) till full ring (1). Källan måste stå PÅ, annars blir full ring tyst.*
- [ ] Dra WIDTH upp från 1 under spelande ton → *inga klick.*

SAMPLE och slicer

- [ ] SHOW SLICES → *varje skiva är en färgad ruta med "Slice N" och ton; ett klick spelar bara den skivan.*
- [ ] Hjulet i vågformen, Skift+hjul → *zoom mot musen respektive scroll.*
- [ ] MANUAL + SLICES: dra en gräns, högerklicka, dubbelklicka → *flyttar, tar bort respektive lägger till en gräns.*
- [ ] CREATE (i Grid/Auto) → *beräknade gränser blir manuella markörer och visas som SLICES.*
- [ ] Skapa fler än 16 skivor → *texten säger att bara de första 16 får rader.*
- [ ] Öppna PATTERN med skivor → *en rad per skiva ("Slice 1" …); rita i raden "Slice 3" → låter som skiva 3 spelad direkt.*
- [ ] Spara och ladda projektet med skivrader → *raderna och noterna finns kvar; Ctrl+Z ångrar tillägg/borttagning av rader.*

KICK

- [ ] Förhandsknappen på KICK-fliken → *spelar bara kicken.*
- [ ] Peka på noder i pitch-kurvan → *tonnamn visas vid varje punkt (C4 = 60).*
- [ ] Fråga AI-chatten om kickens pitch-noder → *AI:n kan ange ton och Hz per nod.*
- [ ] Ladda de nya kickpresetsen → *låter som förväntat, ingen klippning.*
- [ ] Ladda kickpresetsen Clean Full-On, Clean Tight, Clean Deep, Clean Round, Clean Punchy, Clean Long, Clean Snappy, Clean Warm, Clean Sub, Clean Modern → *rena psytrance-kickar, svans kring 40–45 Hz, ingen klippning (Clean Warm är hetast, toppen nära 0 dB).*

- [ ] Ladda basinstrumenten Rolling Tight, Rolling Deep, Rolling Bright, Rolling Fat, Rolling Soft, Rolling Snap (ihop med en kick) → *rullande bas som sitter under kicken utan att mulla eller klippa.*

PATTERN och pianorulle

- [ ] Spela mönstret → *spelande toner lyser i pianorullen.*
- [ ] Kick i 2 takter och instrument 1 i 1 takt, Loop 1–2 → *loopen håller sig inom intervallet; kort spår loopar internt.*
- [ ] Mönster på 3 takter med kick i varje takt → *takt 3 har alla slag; längdindikatorn stämmer med verklig längd.*
- [ ] Glide-ton i samma takt som ett ackord → *alla samtidiga toner glider lika långt.*
- [ ] Glide-ton med en stapelton på samma tick → *stapeltonen hörs.*
- [ ] Högerdrag på tomt rutnät → *ritar ett glidestreck, kan sluta på en ton eller i fri höjd, och går också före en ton.*
- [ ] Högerklick utan drag → *vanliga menyn visas.*
- [ ] Spara och ladda, exportera MIDI → *streck bevaras vid sparning; MIDI-exporten approximerar glid.*
- [ ] Andra raders toner → *syns svagt (spöktoner) i radens färg och går inte att klicka.*
- [ ] POP OUT i pianorullens nedre rad → *rullen öppnas i eget fönster som går att ändra storlek på; stegen syns kvar i huvudfönstret.*
- [ ] DOCK eller stäng fönstret → *rullen kommer tillbaka.*
- [ ] Knappen LISTEN PIANO ROLL → *dyker upp direkt när rullen visas, även med låg animationstakt.*

MIX och kombinerad våg

- [ ] Kombinerad våg: mushjul, mittknappsdrag, rullningslist → *zoomar runt musen (0,1–32x), panorerar, tidsaxeln visas i ms.*
- [ ] WIDE/NARROW → *vågen får hela bredden respektive går tillbaka.*
- [ ] Dubbelklick i vågen → *återställer zoom och position.*
- [ ] MIX-fliken som helhet → *alla kontroller svarar och ljudet följer.*

FX och SIDECHAIN

- [ ] Ladda ett gammalt projekt med Maximizer → *Classic, inte Smooth, och MODE-ratten står rätt.*
- [ ] Maximizer MODE, KEEP/COMPARE, shimmer, Low Multiplier, AP/START, HALFTIME → *hörtest: varje läge låter olika och rätt, utan klick.*
- [ ] FX-slot med SIDECHAIN CURVE → *dämpar enligt kickens envelope/kurvan från SIDECHAIN-fliken.*
- [ ] FX-slot med SIDECHAIN 2-BAND → *LOW och MID-HI dämpas var för sig med eget djup och egen release.*
- [ ] Echo, Flanger, BAND DUCKER och övriga FX2-typer → *ljud i alla slots, inga klick eller tystnad.*

LIVE CODE

- [ ] Skriv `s("` → *förslag: bd/kick och i1…i10.*
- [ ] Skriv `note("` eller `n("` → *förslag på tonnamn och exempel (ackord, `4`, `~`, `<>`, `@3`).**
- [ ] Skriv `$:` på tom rad → *förslag och en mall.*
- [ ] Skriv `lfo("` och `env("` → *parameternamn föreslås.*
- [ ] `s("i1").chord("major","c2",0,["1/4","4/4","2/4"])` → *C2 kort, E2 en hel cykel, G2 en halv.*

- [ ] Tryck FORMAT → *en kedja per rad, `s("...")` först, `//`-rader orörda; Ctrl+Z ångrar.*
- [ ] Editorn → *mörkt tema med färgkodning.*
- [ ] Kör Live Code, sedan Ctrl+Z → *körningen ångras som ett steg.*

AI CHAT

- [ ] Ange en OpenAI-nyckel (OPENAI-knappen, SAVE), be om "gör kicken kortare" → *AI:n svarar och ändrar kicken; nyckeln visas inte i loggar.*
- [ ] Starta Ollama med en modell som stöder verktyg (t.ex. qwen3), välj OLLAMA, SAVE → *modelllistan hämtas; samma uppmaning fungerar utan nyckel.*
- [ ] ANTHROPIC och GEMINI → *fungerar som förut efter bytet av leverantör.*
- [ ] Be AI:n läsa tillståndet → *kickens pitch-noder med ton och Hz finns med.*