## その他の組み込みコマンド

#### 解説

シェルには、前述のコマンド以外にも、表Aのようにたくさんの組み込みコマンドが存在します。しかし、これらは、エイリアス関連、ディレクトリスタック関連、ヒストリ/行編集/補完関連、ジョブコントロール関連のコマンドや、そのほかの情報などの表示設定コマンドなどであり、おもにコマンドライン上や、bash限定環境で使用されるコマンドです。これらのコマンドは通常はシェルスクリプト中では使用しないため、ここではコマンドの紹介にとどめます。詳しくは、各シェルのオンラインマニュアルを参照してください。

#### 表A その他の組み込みコマンド

コマンド	分類	概説	Linux (bash)	FreeBSD (sh)	Solairs (sh)
alias	А	エイリアスの設定と参照	0	0	×
bg	J	ジョブをバックグラウンドで実行	0	0	0
bind	Н	行編集キーの割り当て	0	0	×
сотрдел	Н	補完リストの生成	0	×	×
complete	Н	補完機能の設定	0	×	×
declare		シェル変数の宣言と属性の設定	0	×	×
typeset		シェル変数の宣言と属性の設定	0	×	×
dirs	D	ディレクトリスタックを表示	0	×	×
disown	J	ジョブテーブルからの削除	0	×	×
enable		組み込みコマンドの有効無効設定	0	×	×
fc	Н	ヒストリの編集	0	0	×
fg	J	ジョブをフォアグラウンドで実行	0	0	0
hash		ハッシュテーブルの表示とクリア	0	0	0
help		組み込みコマンドのhelpの表示	0	×	×
history	Н	ヒストリの表示	0	×	×
jobs	J	ジョブの表示	0	0	0
logout		ログインシェルを exit する	0	×	×
popd	_ D	ディレクトリスタックから POPする	0	×	×
pushd	D	ディレクトリスタックにPUSHする	0	×	×
shopt		シェルのオプションの表示と設定	0	×	×
suspend	J	シェルをサスペンドする	0	×	0
times		合計プロセス時間の表示	0	0	0
ulimit		リソース制限の表示と設定	0	0	0
unalias	А	エイリアスの解除	0	0	×

※ 分類欄の記号について:

A: エイリアス D: ディレクトリスタック H:ヒストリ/行編集/補完 J:ジョブコントロール


>第7章 パラメータ 7.1 概要...... 7.4 特殊パラメータ ...... 7.5 環境変数 ...... 7.6 特別な意味を持つシェル変数......

## シェルにおけるパラメータ

シェル上では**シェル変数**によって変数を扱えます。さらにシェル変数以外に、**位置パラメ ータ**や特殊パラメータと呼ばれる、一種の変数が存在し、シェル変数、位置パラメータ、特 殊パラメータをまとめて**パラメータ**といいます(**図A**)。

パラメータのうち、シェル変数は環境変数としてエクスポートすることが可能です。シェ ル変数の中にはPATHやHOMEなどのように特別な意味を持つシェル変数もあります。位置 パラメータは\$1、\$2……などの数字のパラメータで、シェルスクリプトやシェル関数の引数 の受け渡しに使用します。特殊パラメータは\$?や\$\$などのパラメータで、シェルの属性値な どが参照できるほか、位置パラメータすべてをまとめて参照できる特殊パラメータ "%" もあ ります。本章では、これらのパラメータについて解説します。

#### 図A パラメータ



# シェル変数の代入と参照

O Linux

O FreeBSD

O Solaris

## 変数や定数を使うにはシェル変数を使う





代入 変数名 = [値]



参照 \$ 変数名 | \${ 変数名 }



message='Hello World' ..... ・・・・・シェル変数messageに値を代入 echo "\$message" サシェル変数messageの値を表示

シェルスクリプト上で、変数や定数を使うにはシェル変数を使います。冒頭の代入の書式 により、任意のシェル変数((変数名))に[値)を代入することができます。[値]を省略すると値が空 文字列になりますが、シェル変数自体は定義されます。定義されたシェル変数の値は、冒頭 の参照の書式によって参照できます。

変数名には、英数字とアンダースコア()が使えます。変数名の1文字目は数字以外である必 要があります。

#### 解説

シェルスクリプトでは、任意の変数名のシェル変数を用いて値を代入したり、参照したり して使用することができます。C言語などとは違って、使用する変数をあらかじめ宣言する 必要はありません。変数の値は基本的に文字列として扱われます。

シェル変数は、exportコマンドでエクスポートすると環境変数になります。環境変数の代 入/参照方法もシェル変数と同じです。

また、シェルの起動時にすでに設定されている環境変数については、同名のシェル変数に その値が代入されます。

シェルスクリプト中で使用する定数をシェル変数に代入して、シェル変数を定数ラベルの ようにして使用することもできます。この場合、readonlyコマンドを実行してシェル変数を 読み出し専用にしておくと確実です。

readonlyが設定されていないシェル変数は、unsetコマンドによって削除することができ ます。

#### シェル変数の代入と参照の例

シェル変数に代入し、その値を参照している実例を**図A①~⑤**に示します。代入時には= の前後にスペースを入れてはいけません。代入する値は、スペースや特殊記号などがシェル によって解釈されるのを防ぐため、基本的にシングルクォート('')で囲むようにします。

シェル変数の参照は、変数名の頭に\$を付けることによって行います。ただし、この際に 値に含まれるスペースや\*などのパス名展開の文字が解釈されてしまうのを防ぐため、基本 的に全体をダブルクォート("")で囲みます<sup>注1</sup>。

図A3のように、シェル変数の参照時に、変数名を{}で囲んでもかまいません。これは \${パラメータ:-値}などの形式のパラメータ展開を行う場合や、変数名の直後に別の文字列 が続く場合の区切りとして必要ですが、通常は省略してかまいません。通常は全体をダブル クォートで囲むため、{ }がなくても変数名の区切りは明確です。

なお、シェル変数はコマンドの引数のほか、**コマンド名自体**としても使用できます。**図 A ூ**では、シェル変数 cmd に「echo」という値を代入して、シェル変数経由で echo コマンドを 実行しています。

#### シェル変数からシェル変数への代入

シェル変数の参照時には"\$変数名"のようにダブルクォートで囲むのが基本ですが、シェ ル変数の値を別のシェル変数に直接代入する場合には、ダブルクォートがなくてもこれ以上 解釈は行われません。

図Bのように、連続するスペースや特殊記号を含んだ文字列をいったんシェル変数aに代 入し、これをそのままシェル変数bに代入してもちゃんと値が保存されていることがわかり ます。ただし、最後にシェル変数の値を参照する際にダブルクォートを忘れると、文字列が 解釈されてしまい、値通りの表示ではなくなってしまいます。

このほか、a=`cmd`のようにコマンド置換の文字列を直接シェル変数に代入する場合も、ダ ブルクォートは必要ありません<sup>注2</sup>。

#### 図A シェル変数の代入と参照の例

\$ message='Hello World'	<b>●</b> シェル変数messageに値を代入
\$ echo "\$message"	②シェル変数messageの値を表示
Hello World	たしかにHello Worldと表示される
\$ echo "\${message}"	<b>3</b> 変数名を{ }で囲んでもよい
Hello World	同じくHello Worldと表示される
\$ cmd=echo	④シェル変数cmdにechoというコマンド名を代入
\$ "\$cmd" "\$message"	<b>⑤</b> シェル変数cmdとmessageを使ってコマンドを実行
Hello World	これでもHello Worldと表示される

#### 図B シェル変数からシェル変数への代入

\$ a='*** Hello World !! ***'	スペースや特殊記号を含んだ文字列を代入
\$ b=\$a	ダブルクォートなしで別のシェル変数に代入
\$ echo "\$b"	その値を表示すると
*** Hello World !! ***	正しく値が代入されていることがわかる
\$ echo \$b	参照時のダブルクォートを省略すると
bin doc memo.txt src Hello World !! bir	n doc memo.txt src
	カレントディレクトリのファイル名に展開されたり、 連続するスペースが1個だけになったりしてしまう

注1 パス名展開については10.2節を参照してください。

注2 コマンド置換については9.3節を参照してください。

### 注意事項

#### =の前後にスペースを入れてはいけない

C言語その他の言語とは異なり、シェル変数の代入の場合は=の前後にスペースを入 れてはいけません。次の例のようにスペースを入れてしまうと、変数名がコマンド、= と値がそのコマンドの引数とみなされてしまい、エラーになります。

#### ×誤った例

\$ var = 3..... ·····= の前後にスペースを入れる bash: var: command not found www.varというコマンドを実行するものと 見なされてエラーになる

#### サブシェル内でのシェル変数への代入はサブシェル内でのみ有効

シェル変数への代入が()で囲まれたサブシェル内で実行されている場合、そのシェ ル変数はそのサブシェル内のみで有効です。シェル本体の変数は影響を受けないため注 意してください。

#### Memo

- ●シェル変数の中にはPATH、HOMEなど、シェル上で特別な意味を持つシェル変数があります。
- ●未定義のシェル変数を参照してもエラーにはならず、空文字列として展開されます。ただし、 あらかじめ set -u というコマンドを実行しておくと、未定義のシェル変数の参照はエラーにな ります。
- bashの場合は、declare または typeset という組み込みコマンドを使って明示的にシェル変数 の型を宣言することも可能です。
- bash の場合は算術式の評価を使って((var = 3))のように記述することにより、=の前後にス ベースを入れることも可能です。ただし代入する値は数値に限ります。

参照

export(p.105) readonly(p.115) unset(p.131) シングルクォート''(p.207) ダブルクォート""(p.209) サブシェル(p.72) PATH(p.181)

変数の代入と参照

## 位置パラメータ

シェルスクリプトや シェル関数の引数を参照する

書式 \$1 | \$2 | ...... | \$9

第1引数を表示する

シェルスクリプトやシェル関数の引数を参照するには**位置パラメータ**を用います。シェル スクリプトやシェル関数の実行時には、その引数が順に位置パラメータにセットされます。 位置パラメータの値は、\$1、\$2、\$3…のように1以上の数値の頭に\$を付けることによって参 照できます。

シェルスクリプトでは、引数は**位置パラメータ**によって受け渡されます。位置パラメータ の\$1、\$2…は、C言語のmain() 関数における argv[1]、argv[2]…に相当します。シェルスク リプト内では、位置パラメータを参照することによってユーザがどういう引数を付けてシェ ルスクリプトを起動したかを知ることができます。さらに、位置パラメータはシェル関数呼 び出し時にも引数の受け渡しのために使用されます。

なお、位置パラメータの参照時には、その値に含まれる\*や?などのバス名展開の記号やス ベースなどの区切文字がシェルによって解釈されないように、基本的にはダブルクォート (" ")で囲んで"\$1"のようにして参照するのがよいでしょう。

### 位置パラメータの表示の例

リストAのようなシェルスクリプト「paramtest」をカレントディレクトリに保存し、図Aの ように適当な引数を付けてこのparamtestを実行すると、その引数の文字列が順に表示され ることがわかります。

#### UZIA paramtest

#### #!/bin/sh

echn	"\$1"	
echo	"\$2"	
echo	"\$3"	3番目の位置パラメータを表示

#### setコマンドによる位置パラメータのセット

位置パラメータの値は、シェルスクリプトやシェル関数の引数によってセットされる場合 のほか、図Bのように、setコマンドを使って再設定できます。

### 10番目以降の位置パラメータを参照する方法

位置バラメータはいくつでもセットすることができますが、\$1、\$2などの形で参照できる のは\$1~\$9までの9個のみです。10番目以降の位置パラメータを参照するには、図Cのよう に、shiftコマンドでいったん\$1~\$9の範囲にシフトしてから参照するようにします。

なお、shift コマンドを実行してしまうと、元の9番目以前の位置パラメータが失われてし まいます。これを回避するには、サブシェルの()を使って「(shift 9; echo "\$1")」のよう に記述する方法があります。

#### 図A 位置パラメータの表示テスト

\$ ./paramtest one two three	引数を付けてシェルスクリプトを起動
one	1番目の引数が表示される
two	2番目の引数が表示される
three	3番目の引数が表示される

#### 図B set コマンドによる位置パラメータのセット

\$ set one two three	setコマンドで位置パラメータをセット
\$ echo "\$1"	試しに1番目の位置パラメータを表示
one	たしかにoneと表示される
\$ echo "\$2"	試しに2番目の位置パラメータを表示
two	たしかにtwoと表示される

#### 図C 10番目以降の位置パラメータを表示

\$ set Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug S	Sep Oct Nov Dec 12個の位置パラメータをセット
\$ echo "\$1"	試しに1番目の位置パラメータを表示
Jan	たしかにJanと表示される
\$ shift 9	位置パラメータを9回シフトする
\$ echo "\$1"	元10番目の位置パラメータを表示
Oct	たしかにOctと表示される
\$ echo "\$2"	元11番目の位置パラメータを表示
Nov	たしかにNovと表示される

位置パラメ

)のshでは、10番目以降の位 O Linux O FreeBSD × Folari

bashまたはFreeBSDのshでは、10番目以降の位置パラメータについては、図Dのように、\${10}、 5{11}…という書式を使って参照できます。なお、2

桁以上になる数値部分は必ず{}で囲む必要があります。ここで\$10と記述してしまうと、位置パラメータ\$1の後に、単純に文字「0」が並んでいるだけとみなされ、図Dの例では「Jan0」という意図しない表示になってしまうため、注意してください。

#### 図D 10番目以降の位置パラメータを表示

\$ set Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 12個の位置パラメータをセット \$ echo "\${10}" 18番目の位置パラメータを表示 Oct たしかにOctと表示される \$ echo "\${11}" 11番目の位置パラメータを表示 Nov たしかにNovと表示される

#### 注意事項

#### 位置パラメータに直接代入はできない

位置パラメータは、シェル変数とは異なり、値を直接代入することはできません。位 置パラメータの値を変更するにはset コマンドを使います。

### Memo

●すべての引数をまとめて受け継ぐには、位置パラメータをすべて並べるのではなく、特殊パラメータ "5@" を使います。

●位置パラメータの総個数は、特殊パラメータ \$#に保持されています。

●シェルスクリプト名がセットされる \$0 は、位置パラメータに似ていますが、特殊パラメータに分類されています。

#### 参照

シェル関数(p.76) ダブルクォート""(p.209) set(p.120) shift(p.123) サブシェル(p.72) 特殊パラメータ "\$@"(p.167) 特殊パラメータ \$#(p.171) 特殊パラメータ \$0 (p.165)

# 特殊パラメータ \$0

# 起動されたシェルスクリプト名 (第0引数)を参照する

O Linux (bash)

O FreeBSD

O Solaris

例

echo "\$0" ...

·····・シェルスクリプト名 (第8引数) を表示する

#### 基本事項

シェルスクリプトの起動時には、その**シェルスクリプト名**(第()引数)が特殊パラメータ \$0 にセットされます。

#### 解説

ジェルスクリプトの引数は位置パラメータ(\$1、\$2…)によって受け渡されますが、そのシェルスクリプト名自体は\$0にセットされます。これは、C言語のmain() 関数における argv[0] に相当します。ジェルスクリプト内では、\$0を参照することによって、自分自身のコマンド名を知ることができます。なお、位置パラメータとは違って、\$0はシェル関数の呼び出し時には変化しません。

位置パラメータと同様、\$0の参照の際にも、その値に\*や?などのパス名展開の記号やスペースなどの区切り文字が含まれていてもかまわないように、基本的にはダブルクォート("")で囲んで"\$0"として参照するのがよいでしょう。

#### 特殊パラメータ \$0 の表示の例

リストAのようなシェルスクリプト「param0test」をカレントディレクトリに保存し、図Aのように引数を付けずに param0test を実行すると、\$0にセットされたシェルスクリプト名を使って「Usage:」のメッセージが表示されます。なお\$0には、状況により、そのシェルスクリプトの絶対パスまたは、/などで始まる相対パスが含まれます。パス名を削除し、シェルスクリプト名のみを表示したい場合は、さらに basename コマンドを使います。

#### リストA param0test

#### 図A 特殊パラメータ \$0 の表示テスト

 殊パ

やや特殊な例ですが、シェルを-cオプション付きで起動(-cの次の引数が直接コマンドとして解釈される)した場合、コマンドの引数の後にさらに引数を付けると、これが\$0の値としてセットされます。図Bの例では、\$0に「name」という値がセットされるため、echoコマンドによって「name」と表示されます。

### 図B シェルに-cオプションを付け、\$0の値を変更した例

\$ sh -c 'echo "\$0"' name

「-c コマンド引数」の後にnameを指定 \$θとしてnameが表示される

name

特殊パラメ

#### 注意事項

#### 特殊パラメータ \$0 に代入はできない

\$0に値を代入することはできません。それだけでなく、位置パラメータとは違ってset コマンドやshiftコマンドの実行や、シェル関数の呼び出しの場合でも値は変化しません。

### .コマンドで読み込んでも \$0 はセットされない

シェルスクリプトをコマンドとして実行するのではなく、. コマンドで読み込んだ場合は、\$0の値は元のシェル上でセットされていた値のまま変化しません。

## 特殊パラメータ "\$@"

シェルスクリプトやシェル関数の引数すべてをそのまま引き継ぐ

O Linux (bash)

O FreeBSD

O Solaris

書式

"\$@"

例

#### 基本事項

**\$**@は、"**\$**@"のようにダブルクォート("")で囲んで記述することにより、"**\$**1" "**\$**2" "**\$**3" …のようにすべての位置パラメータをそれぞれダブルクォートで囲んだ状態に展開されます。 位置パラメータの個数が「0」個の場合は、何にも展開されません(空文字列にもなりません)。

#### 解説

シェルスクリプトを起動する際に付けられた引数の内容を、それ以上解釈を加えずに**そのまま受け取りたい**ことがよくあります。そのような場合に"\$@"を使います。"\$@"は、実際の位置パラメータの個数に応じて、"\$1" "\$2" "\$3" …のようにダブルクォート付きで展開されるため、位置パラメータの値としてスペース、\*、?、そのほかの特殊な意味を持った文字が含まれていてもそれ以上は展開されません。なお、\$@のようにダブルクォートなしで記述すると\$1 \$2 \$3のようにダブルクォートなしで展開されますが、これはほとんど意味をなしません。\$@を使う以上、常に "\$@"とダブルクォート付きで用いないと意味がありません。

"\$@"は、環境変数の設定などの前処理を行って、元の引数をそのまま引き継いでコマンド本体を起動するラッパースクリプトによく使用されます。

また、for文で、「in 値」の部分を省略すると、ここに「in "\$@"」と指定したものと等価になります。

#### 引数の受け渡しの例

リストAのようなシェルスクリプト「paramATtest」をカレントディレクトリに保存し、図Aのようにいろいろな引数を付けてこのparamATtestを実行すると、その引数の文字列が順に表示され、正しく受け渡されていることがわかります。ここで、スペースを含んだ「my prog」という文字列が全体で1つの引数として認識されていることや、パス名展開の\*が展開されていないことにも注目してください。

参照

位置パラメータ(p.162)

ダブルクォート""(p.209)

basename(p.263)

166

引数すべてを1つに連結して参照する

O Linux

----------すべての引数を1つに連結して表示する

\$#は、「\$1 \$2 \$3 …」のようにすべての位置パラメータをスペースで区切って連結した状 態に展開されます。"\$\*"のようにダブルクォートで囲むと、「"\$1 \$2 \$3 …"」のように全体が ダブルクォートで囲まれます。

#### 解説

"\$="を使うと、シェルスクリプトやシェル関数に付けられた**引数全体**を参照することがで きます。ただし、"\$\*"は"\$@"とは違ってダブルクォートが引数全体にかかり、すべての引数 が1つにまとめられてしまいます。このため、"\$\*"は単にechoコマンドなどで引数全体を表 示する程度には使えますが、各引数をそのまま引き継いでほかのコマンドに渡すような使い 方ができません。実際、シェルスクリプトでは"\$\*"よりも"\$@"のほうが多く使用されます。

#### "\$\*"の使用テスト

リストAのようなシェルスクリプト「paramASTERtest」をカレントディレクトリに保存し、 図Aのようにいろいろな引数を付けてこのparamASTERtestを実行すると、その引数の文字列 が1つに連結されて表示されることがわかります。ここでは、for文は結局1回しかループし ません。なお、"\$\*"のようにダブルクォートが付けられているので、パス名展開の\*の展開 は避けられています。

#### リストA paramASTERtest

#!/bin/sh ····・"5\*"を使ってfor文を記述 for arg in "\$\*" ... …ループの開始 ····\*\$arg\*の値の表示 echo "\$arg" ..... +・for文の終了

#### 図A "\$\*"の使用テスト

\$ ./paramASTERtest file 'my prog' '+' いろいろな引数を付けてシェルスクリプトを起動 すべての引数が1つに連結されて表示される file my prog \*

リストA paramATtest

#!/bin/sh

for arg in "\$@"

- "Sarg"の値の表示 echo "\$arg" --for文の終了

図A 引数の受け渡しのテスト

\$ ./paramATtest file 'my prog' '\*' file

いろいろな引数を付けてシェルスクリプトを起動 引数1のfileが表示される

引数2はスペースを含めてmy progと表示される my prog 引数3の。は、展開されずにそのまま表示される

#### 注意事項

#### "S\*"とは違う

"\$@"に似た特殊パラメータとして \$\*がありますが、"\$@"による位置パラメータの展開 は\$\*や"\$\*"とは異なります。引数の受け渡しには"\$@"を使用するべきです。

#### "\$@"は読み出し専用

"\$6"は読み出し専用であり、直接値を代入することはできません。ただし、位置パラ メータの値が変化した場合は当然 "\$@" の内容も変化します。

### Memo

特殊バ

●未設定のパラメータの参照をエラーとして扱うようにset -uを実行し、かつ位置パラメータの 個数が0個の状態で"%"を使用すると、シェルによってはエラーとして扱われてしまいます。 これを回避するには \${1+"\$@"} または \${@+"\$@"} と記述します。 \$1 または \$@が設定されている 場合のみ "%" に展開するという意味です。ただし、bashの場合はset -uの状態で "%" を使用 してもエラーにならないため問題ありません。

参照

位置パラメータ(p.162) for文(p.55)

ダブルクォート" "(p.209) 特殊パラメータ 5\*(p.169)

ラッパースクリプト(p.293)

168

#### \$\*は読み出し専用

\$\*は読み出し専用であり、直接値を代入することはできません。ただし、位置パラメータの値が変化した場合は当然\$\*の内容も変化します。

# 特殊パラメータ \$#

### シェルスクリプトやシェル関数の 引数の個数を参照する

O Linux

O FreeBS

O Solaris

例

#### 基本事項

シェルスクリプトやシェル関数の実行時には、その引数の個数が特殊パラメータ**\$#**にセットされます。

#### 解説

シェルスクリプトでは、**引数(位置パラメータ)の個数**は特殊パラメータ**\$#**にセットされます。**\$#**は、C言語のmain() 関数における argc にほぼ相当しますが、シェルスクリプトの**\$#**では、**\$0**を個数に数えないため、C言語の argc より「1」だけ小さい値になります。シェル関数の呼び出し時には、そのシェル関数の引数の個数が一時的に**\$#**にセットされます。

なお、\$#には常に何らかの数値がセットされており、特殊な記号を含まないことが明らかであるため、参照時にダブルクォート("")で囲む必要はありません。

#### \$#の表示テスト

実際に位置パラメータをセットし、その時の\$#の値を表示してみましょう。図Aでは、set コマンドによって位置パラメータをセットした直後と、さらに shift コマンドで位置パラメータをシフトした後の\$#の値を表示しています。いずれも、たしかに位置パラメータの個数になっていることがわかります。

#### 図A \$#の表示テスト

di .	
\$ set one two three	適当な位置バラメータを3つセットする
\$ echo \$#	S#の値を表示
3	たしかに3と表示される
\$ shift	位置パラメータを1つシフトする
\$ echo \$#	再びs#の値を表示
2	たしかに2と表示される

参照

特殊パラメ

位置パラメータ(p.162) 特殊パラメータ "%" (p.167) ダブルクォート" "(p.209)

for文(p.55)

170

### Memo

●#はコメントの開始を示す記号ですが、\$#の場合、単語の開始文字が#ではないため、当然な がらコメントとはみなされません。

シェル関数(p.76)

コメントの書き方(p.23)

set (p.120)

# 特殊パラメータ \$?

終了ステータスを参照する

O Solaris

[ -f /some/dir/file ] ....../some/dir/fileというファイルが存在するかどうかチェック echo \$? ..... ·······testコマンドの終了ステータスを表示

### 基本事項

特殊パラメータ \$?には、直前のリストの終**了ステータス**がセットされます<sup>は3</sup>。

### 解説

特殊パラメータ \$?には、随時リストの終了ステータスがセットされます。たとえば、リス トが単純コマンドの集まりである場合は、各コマンドの実行が終了するたびに\$?の値が書き 変わります。\$?の値は、仮にその時点でシェルスクリプトをexitコマンドで終了した場合の 終了ステータス、または、その時点でシェル関数をreturnコマンドで終了した場合の終了ス テータスでもあります。

なお、\$?には終了ステータスの数値がセットされていて、特殊な記号を含まないことが明 らかであるため、参照時にダブルクォート("")で囲む必要はありません。

#### \$?の参照例

実際にコマンドを実行し、\$?の値をechoコマンドで表示してみましょう。図Aのように false コマンドを実行すると、コマンドの終了ステータスが「I」になるため、次のechoコマン ドで「1」が表示されます。ところが、この時点でechoコマンド自体の終了ステータスが「0」に なるため、再度echoで\$?の値を表示すると「O」になることがわかります。

#### 図A \$?の参照例

falseコマンドを実行して終了ステータスを1にする \$ false 5?の値を表示 \$ echo \$? たしかに1と表示される 再度57の値を表示 \$ echo \$? 今度は直前のechoコマンド自体の終了ステータス0が表示される

注3 コマンドの終了ステータスの項(p.25)も合わせて参照してください。

特殊パラメ

参照

shift(p.123)

位置パラメータ(p.162)

### \$?は直後に参照すること

\$?の参照は、コマンド実行の直後に行う必要があります。さらに、\$?の参照のために echoコマンドなどを利用すると、その実行後に \$? の値が書き変わってしまいます。した がって、終了ステータスを後で参照したい場合は、コマンド実行の直後に \$? をほかのシ ェル変数に代入して保存する必要があります。

cmp -s file1 file2 ………………file1とfile2の内容を比較 ・ status=\$? …………………その終了ステータスをシェル変数に保存 exit "\$status" ………………………保存されている終了ステータスを使ってexit 特殊パラメータ \$!

最も新しくバックグラウンドで起動したコマンドのプロセスIDを参照する

O Linux O FreeBSD

O Solaris

#### 基本事項

特殊パラメータ \$!には、最も新しくバックグラウンドで起動したコマンドのプロセスIDが セットされます。コマンドを一度もバックグラウンドで起動していない場合は、空文字列に なります。

リストの区切り文字や終端に&を付け、コマンドをバックグラウンドで起動すると、その コマンドのプロセスIDが \$!にセットされます。したがって、\$! をwait コマンドや kill コマ ンドでプロセスIDを参照する場合などに利用できます。なお、\$! の値はバックグラウンドで コマンドを起動するたびに上書きされるため、2個以上のコマンドをバックグラウンドで起 動し、そのプロセスIDを知りたい場合は、適宜シェル変数に\$!の値を代入して保存する必 要があります。

参照

コマンドの終了ステータス(p.25)

exit(p.103)

return(p.118)

参照

wait(p.133)

kill(p.141)

175

## 特殊パラメータ \$\$

O Solaris

## シェル自身のプロセスIDを参照する

touch /tmp/tempfile\$\$ …………/tmp/tempfileXXXXという形式のファイルを作成する

シェルの起動時にはシェル自身のプロセスIDの数値が特殊パラメータ\$\$にセットされます。

シェル自身のプロセスIDがセットされている \$\$は、おもにテンポラリファイルのファイ ル名を生成するために利用されます。シェルスクリプト中でテンポラリファイルを使用する 場合、ファイル名として固定の文字列を使用すると、同じシェルスクリプトが同時に複数起 動された場合に、テンポラリファイル名が競合して正常に動作しません。そこで、テンポラ リファイルのファイル名に、シェルのプロセス ID というユニークな(一意の)値を埋め込むと いう方法が取られるのです。

なお、\$\$にはプロセスIDという数値がセットされていて、特殊な記号を含まないことが明 らかであるため、参照時にダブルクォート("")で囲む必要はありません。

### \$\$を利用してテンポラリファイルを作る

実際に \$\$を利用してテンポラリファイルを作成している例を**リストA**に示します。ここで は、\$\$を含めたテンポラリファイル名を、いったんシェル変数TEMPFILEに代入して使用し ていますが、そのファイル名は、シェルスクリプトの起動タイミングによって、「/tmp/ tempfile1234」になったり、「/tmp/tempfile5678」になったりするはずです。

### リストA \$\$を利用してテンポラリファイルを作る

nkf -Se "\$file" > "\$TEMPFILE" ………旅行ロマントでENCに変換してテンボラリファイルに扱力 mv -f "\$TEMPFILE" "\$file" ------ぞのテンポラリファイルを元のファイルに上書き

#### 注意事項

176

### サブシェル内の\$\$は元のシェルの値と同じ

サブシェルの()の中に\$\$を記述しても、\$\$の値はサブシェルのプロセスIDではな く、元のシェルのプロセスIDに展開されます。

### 特殊パラメータ \$\$は読み出し専用

特殊パラメータ \$\$は読み出し専用であり、直接値を代入することはできません。

## 特殊パラメータ \$-

現在のシェルに設定されている オプションフラグを参照する

O FreeBSD

O Solaris

echo \$- \*\*

- 現在のシェルのオプションフラグを表示する

特殊パラメータ \$- は、現在のシェルのオプションフラグに展開されます。

#### 解説

シェルには、シェルの起動時またはsetコマンドによって設定可能な、-aや-eそのほかの オプションフラグがあります。このオプションフラグは、特殊パラメータ \$- を使って参照す ることができます。

#### S-を使った実行例

\$-を使った実行例を図Aに示します。とくにオプションを付けずにシェルを起動した場合 でも、いくつかのオプションフラグは最初から設定されています。図のように set コマンド を使ってオプションフラグを操作すると、特殊パラメータ \$- の値が変化していることがわか ります。

#### 図A \$-を使った実行例

現在のオプションフラグを表示 \$ echo \$--h、-iフラグほか、このようにセットされている himBH setコマンドでaフラグをセット s set -a 現在のオプションフラグを表示 s echo s-たしかにaフラグが追加された ahimBH setコマンドでaフラグをリセット \$ set +a 現在のオプションフラグを表示 s echo s-たしかにaフラグが削除された himBH

参照

set (p.120)

特殊パ

# 特殊パラメータ \$\_

最後の引数を参照する

直前に実行したコマンドの



----/some/dirディレクトリに対してls -lコマンドを実行 ls -l /some/dir -----…/some/dirディレクトリに移動

特殊パラメータ \$\_には、直前に実行したコマンドの最後の引数(引数がない場合はコマン ド名)がセットされます。シェルを起動した直後には、シェル自身のコマンド名がセットされ

直前に実行したコマンドの最後の引数を再利用して別のコマンドを実行したいような場合、 \$\_を利用すると便利でしょう。ただし、\$\_は、おもにコマンドラインでの入力の手間を省く ためのものであり、シェルスクリプト上では通常は使用されません。

#### \$ を使った実行例

\$ を使った実行例を図Aに示します。直前のコマンドの最後の引数がセットされているこ とがわかります。多くのコマンドでは最後の引数は何らかのファイル名またはディレクトリ 名となるため、5\_を利用して次のコマンドの入力を簡略化できるでしょう。

### 図A \$\_を使った実行例

workディレクトリに対してls -fコマンドを実行 \$ ls -F work 存在するファイルが表示される bin/ memo.txt src/ tmp/ ここで5 の値を参照すると \$ echo \$\_ 最後の引数のworkがセットされていることがわかる work

## 環境変数の設定

シェル変数をexportして 環境変数を設定する

変数名 = [値]; export 変数名

LANG=C; export LANG -----

--環境変数LANGをCという値にセットする

シェルでは、環境変数はexportされたシェル変数として扱われるため、**環境変数を設定**す るには、同名のシェル変数(変数名)に値を代入するなどして設定するとともに、export コマ ンドを使ってシェル変数(変数名)をexport する必要があります。

なお、1つのコマンドのみ環境変数を一時的に変更したい場合は、次項のように、export コマンドを使わずに、シェルの文法上で環境変数の一時変更を行えます。

環境変数を未設定状態にするには unset コマンドを使います。ただし、unset によって環境 変数だけでなく、シェル変数自体が未設定になります。

環境変数

179

参照

export(p.105)

環境変数の一時変更(p.180)

## 環境変数の一時変更

単純コマンドの左側に 環境変数の代入文を記述する O Linux

O FreeBSD



変数名 = 値 ・・・・ 単純コマンド 引数・・・・

#環境変数LAMGを一時的にCに変更してdateを契行

環境変数を継続的に設定(または変更)するのではなく、特定の単純コマンドのみに対して 一時的に環境変数を設定することができます。冒頭の書式のように埋춰コマンドのコマンド名 よりも左側に変数名と値を用いた代入文を記述すると、これは指定の単純コマンドの実行時 のみ有効な環境変数と解釈されます。

この方法では、exportコマンドを使わなくても環境変数を設定できますが、環境変数が設 定されるのは指定の**単純コマンド**のみであり<sup>注4</sup>、シェル自体の環境変数は一切変更されません。

環境変数

図Aは、環境変数LANGを一時変更してdate コマンドを実行している例です。日本語環境 ではLANGには「ia IP.eucJP」がセットされており、dateは日本語で日付を表示しますが、図 A ●のように LANG を「C」に一時変更すると date の表示は英語に切り替わります。しかし、 環境変数の変更はこのdateの実行1回限りであり、元のシェルのLANGの値は変わりません。 また図A②のように、LANGとTZの2つの環境変数を同時に一時変更することもできます。 ここでは「TZ=UTC」を追加したことにより、時刻が「UTC」で表示されています。

#### 図A 環境変数の一時変更例

現在の環境変数LANGの値を表示 \$ printenv LANG 日本語EUCのlocaleに設定されている ja JP.eucJP dateコマンドで日付を表示させる \$ date 2038年 1月19日 火曜日12:14:05 JST 日本語で日付が表示される ①環境変数LANGをCに一時変更し、dateを実行する \$ LANG=C date 英語で日付が表示される Tue Jan 19 12:14:06 JST 2038 \$ printenv LANG printenvコマンドで環境変数LANGの値を確認 日本語EUCのlocaleのまま変わっていない ja JP.eucJP 2LANGをCにして、さらにタイムゾーンをUTCに変更してdateを実行 \$ LANG=C TZ=UTC date 英語で、UTCのタイムゾーンで日付が表示される Tue Jan 19 03:14:07 UTC 2038

注4 環境変数の一時変更ができるのは単純コマンドのみです。if文などの構文やサブシェルの()の前に代入文を書く と文法エラーになります。

## **PATH**

### 外部コマンドの検索パスを 設定するシェル変数

O FreeBSD

6

特別な意味を持つシェル変数

シェルが外部コマンドを実行する際、コマンド名が/を含んでいない場合注5、シェル変数 PATHに設定されている:で区切られた複数のディレクトリを左から順に検索し、実行するべ き外部コマンドを探します。

PATHの値は、ユーザのログイン時に、"\$HOME"/.profileなどのファイルによって設定さ れるのが普通です。また、PATHは環境変数としてexportし、シェルから起動される子プロ セスにもPATHの設定が反映されるようにします。

#### PATHの追加の例

図Aは、現在のPATHの先頭に、"\$HOME"/binを追加する例です。PATHの追加では、そ れまでに設定されていたPATHもそのまま有効になるように、「PATH=\$HOME/bin:\$PATH」のよ うに、以前のPATHを参照しつつ、新たなディレクトリを追加し、: で区切って代入する必要 があります。シェル変数への代入時にはダブルクォートはいりません。なお、PATHはすで に export されているのが普通ですが、念のため再度 export しておくとよいでしょう。

これで"\$HOME"/binがPATHに追加されたことにより、以降"\$HOME"/binの下にある外 部コマンドが絶対パスなどの指定なしで実行できるようになります。

#### 図A PATHの追加の例

\$ echo "SPATH" 現在のPATHの値を表示 /usr/local/bin:/usr/X11R6/bin:/usr/bin:/bin このように4つのディレクトリが設定されている \$ PATH=\$HOME/bin:SPATH PATHの先頭に\$HOME/binを追加 S echo "SPATH" 再度PATHの値を表示 /home/guest/bin:/usr/local/bin:/usr/X11R6/bin:/usr/bin:/bin たしかに追加された 念のため、再度PATHを環境変数にexport

参照

export(p.105)

HOME(p.184)

注5 絶対バスや、カレントディレクトリからの相対バスではない場合を指します。

特別な意味を持つシェル変数

シェルがシェルスクリプトを実行中(非対話シェル)ではなく、コマンドラインを実行中(対 話シェル)の場合は、コマンド1行ごとに標準エラー出力(通常は画面)にプロンプトを表示し、 ユーザにコマンド入力を促します。

このプロンプトの文字列は、プライマリプロンプトであるシェル変数PS1に設定されてお り、ユーザの好みにより、変更することも可能です。PS1のデフォルトは、一般ユーザの場 合は「\$」、root(特権ユーザ)の場合は「#」です。

一方、セカンダリプロンプトのPS2にはデフォルトで「> 」という文字列がセットされてお り、これは、if文/for文などの構文の入力中や、クォートの途中での改行時などに表示され、 まだコマンドが完結していない状態であることを示します(**表A**)。

#### プロンプトの表示例

図Aは、echoコマンドの引数として、改行を含むメッセージを与えている例です。ここで は、シングルクォートの途中で改行したところで、シェルのプロンプトが**PS2**の「> 」に変わ っていることがわかります。その後、2行目のメッセージを入力し、シングルクォートを閉 じて改行すると echo コマンドが完結するため、実際に echo が実行され、改行を含む2行のメ ッセージが表示されます。最後には元通り PS1 の「\$ 」のプロンプトに戻ります。

#### 表A シェルのプロンブト

シェル変数	意味	デフォルト値
PS1	ブライマリブロンブト	۲\$ ي
PS2	セカンダリブロンブト	۱ > ۱

#### 図A プロンブトの表示例

\$ echo 'hello > world'	echoコマンドの引数のメッセージのシングルクォートの途中で改行 PS2が表示されるので、メッセージの続きを入力しシングルクォートを閉じる echoコマンドが実行され、メッセージが2行分表示される(1行目)
hello world	echoコマントが美行され、メッセーンかれ」が多かられる(い)日) (2行目)
\$	再びPS1が表示される

#### PS1 に設定できる特殊文字列

bashでは、PS1などのプロンプトの値として、\u などの人で始まる特殊文字列を使用することができ、この方法には制限があります。 たとえば、\uはプロンプトの表示時に「ユーザ名」に

Warning O Linux × FreeBSD × Solaris

展開されます。実際にPS1に特殊文字列を設定している様子を図Bに示します。PS1へ の代入時には、\やスペースやそのほかの記号が解釈されないように、文字列全体をシ ングルクォートで囲みます。この設定により、シェルのプロンプトが「[guest@myhost doc]\$ 」のようなスタイルに変わります。なお、プロンプトで使用できる特殊文字列に ついての詳細は、bashのオンラインマニュアルを参照してください。

#### 図B 特殊文字列を使用したプロンプト

\$ PS1='[\u@\h \W]\\$ ' [guest@myhost doc]\$

PS1に、\uなどの特殊文字列を代入。 するとユーザ名などを含むプロンプトに変わる

※プロンプトに使用している特殊文字列

\* \u: ユーザ名

• \h: ホスト名 (ドメイン部分を除く)

\* \W! カレントディレクトリ名 (パス部分を除く)

### Memo

● bashでは、PS1、PS2のほかに、select 文のプロンプトとして使用される PS3 や、オプション フラグ -x 設定時の表示に使用される PS4 も存在します。

6

特別な意味を持つシェル変数

# HOME

# 自分自身のホームディレクトリが 設定されているシェル変数

O FreeBSD

O Solaris

#### 解説

シェルを実行中のユーザのホームディレクトリの絶対パスは、シェル変数HOMEに設定さ れています。これは、ユーザのログイン時に設定される環境変数HOMEの値を受け継いだも

HOMEの値は、cdコマンドを引数なしで実行してホームディレクトリに移動する場合や、 チルダ展開の際に参照されます。詳しくはcdコマンドの項(p.95)を参照してください。

#### 参照

cd(p,95)

チルダ展開~(p.233)

## IFS

# 単語分割に用いられる区切り文字が 設定されているシェル変数

O Linux

O Solaris

特別な意味を持つシェル変数

シェルが単語分割を行う際には、シェル変数IFSに設定されている文字を区切り文字とし て使用します。IFSの値のデフォルトは、スペース、タブ、改行の3文字です。詳しくは単語 分割の項(p.237)を参照してください。

>第8章 パラメータ展開 8.2 条件判断をともなうパラメータ展開...