

第21章 管 道

一个"管道"(pipe)是一个FIFO(先进先出)字符列表,UNIX将管道作为一种特定的文件进行管理。

一组进程可将字符串"写"入管道,同时另一组进程则可从同一管道"读"信息。因此"管道"可以是,也主要用作为进程间通信机构。

UNIX经常使用的一个概念是过滤程序 (filter),这是一种读输入文件,然后将之处理为输出文件的程序。使用"管道"可将两个或多个这种类型的程序连接起来,这样, UNIX向用户提供了一组非常综合和复杂的设施。

21.1 pipe(7723)

用户态程序通过系统调用" pipe "要求在核内执行" pipe "过程,以创建一个"管道"文件。

7728:在根设备上分配一" inode "。

7731:分配一 "file"表项。

7736:由"r"记忆该"file"表项,分配第2个"file"表项。

7744:在R0和R1中返回用户文件标识。 7746:填充"file"数组项和"inode"项。

21.2 readp(7758)

"管道"与其他文件的一个重要区别是:一个"管道"文件有两个不同的位移量,一个用于"读"操作,另一个则用于"写"操作。而"写"位移量实际与文件长度相同。

7763:传送给"readp"的参数是一指向"file"数组项的指针,从该"file"项中可取得一"inode"指针。

7768: "plock" (7862)保证在同一时间只能有一个操作: "read"或" write"。

7776:由于"管道"已满(或者由于该文件的有效部分已达到文件限制),一希望对"管道"进行写操作的进程已被阻塞,其标志是在"ip->i mode"中设置了"IWRITE"。

7786:在进入睡眠之前释放锁。

7787: "i_count "是指向该 "i_node "的 "file "表项数。如果此值小于 2,则 "写进程 "组中已无进程。

7789:正等待从管道输入信息的进程将设置" IREAD"标志。因为一个管道不可能同时为满和空,所以不可能同时设置" IWRITE"和"IREAD"标志。

7799: "prele"解锁该文件,并唤醒所有等待该管道的进程。



21.3 writep(7805)

此过程的结构在很多方面与 "readp"相同,且互为补充。

7828:注意,若一"写进程"发现已无"读进程",则接到一"信号"。(若一"读"进程发现已无"写"进程,则得到的返回结果为0,这是标准的文件尾端指示。)

7835: "管道"文件的长度不能超过"PIPSIZ"字符。只要"PIPSIE"(7715)不大于4096, 该文件就不会变成"大"文件。从存取效率角度考虑,这是我们所希望的。 (注意,PIPSIZ限制了"写"位移量的值。如果"读"位移量指针不是远超前于"写"位移量指针,那么该"管道"文件的真正内容会非常少。)

21.4 plock(7862)

在需要的等待之后,对该" inode "上锁。此过程由" readp " (7768)和" writep " (7815)调用。

21.5 prele(7882)

对该"inode"解锁,然后唤醒任一等待进程。此过程由"readp"、"writep"以及另外一些过程(特别是iput)调用。

