

第11章 时钟中断

过程 " clock " (3725)处理来自线频时钟 (KW11-L型,中断矢量地址 100)或可编程实时时 钟(KW11-P型,中断矢量地址 104)的中断。

UNIX要求这两种时钟中至少有一种是可用的。(如果两种都存在,则只使用线频时钟。)

不管使用哪一种时钟,都以线频产生中断 (若电源频率为 50Hz ,则每 20ms产生一次中断)。时钟中断优先级为 6 ,在我们的典型系统中,这高于任何其他外部设备,所以时钟控制器一旦请求中断时,通常很快就会得到响应和处理。

11.1 clock(3725)

- " clock " 的功能是一般的内务处理:
- 更新显示寄存器(仅PDP11/45和PDP11/70具有此种功能)。
- 维护各种与计算相关的值,例如时间、累计处理时间以及执行简要表。
- 唤醒睡眠时间已到预定值的进程。
- 每秒一次启动内存交换活动。
- "clock"并不遵守外设处理程序的很多惯例:它引用当前" u"结构;有时它以较低优先级运行。如果中断前的执行尚未完成,则" clock"会压缩其活动的某些部分。
 - 3740: "显示"在PDP11/40机上并不执行任何有效操作。
- 3743: "callout"数组(0265)是长度为NCALL(0143)的"callo"型(0260)结构数组。"callo"结构包含3个成员:一个增量时间、一个参数和一个函数地址。若函数成员非空,则在指定的时间后执行该函数,并将参数传递给它。

对于我们的样板系统,以这种方式执行的唯一一个函数是"ttrstrt"(8486),它是电传打字机处理程序的一部分。

3748:如果该列表的第1个成员为空(null),则整个列表为空。

3750: "callout"列表按所希望的执行顺序前后编排。"callo"结构中记录的时间(在增量时间成员中)是相邻两事件之间的时钟滴答数。除非列表中第 1个时间(在下一个事件之前的时间)已为0(表示已到应执行的时间),否则该时间值应当减1。

若该时间已倒计数为 0 , 则对于下一个时间值减 1 , 若它也为 0 , 则继续向后 , 直至找到一个非0值并对其减 1。在列表前部具0时间值的各项表示它们指定的操作都已到达应执行的时间。(这些操作的实际执行时间一定会稍有延迟。)

3759:检查前处理机状态字,若其优先级非 0,则不执行下一段代码,该段代码执行已到 预定时间的操作。

3766:将处理机优先级降为5(现在可以响应其他6级中断请求)。

3767:搜索 "callout"数组,查看已到执行时间的各操作并执行这些操作。



3773:将未到期的操作向数组头部移动。

3787:只要前处理机优先级为5或6,则执行从此开始至3797行之间的代码。

3788: 若前状态是"用户态",则对用户时间计数器执行增 1操作,若需对执行状况简要表进行累计处理,则调用"incupc"(0895),以便按用户态程序计数器 (PC)在直方图中对相应项进行增1处理。

"incupe"是用汇编语言编写的,估计这是为了效率和方便。在 UPM的PROFIL(II)部分可以找到对其功能的说明。也请参见"profil"过程(3667)。

3792:若前状态并非用户态,则增加该进程的系统(核心)时间计数器。

刚说明的代码段执行基本时间计算。每个时钟滴答对某个进程(时钟中断前的当前运行进程)的 "u.u_utime"或 "u.u_stime"增1。在 "fork"(3322)时,对所创建新进程的"u.u_utime"和 "u.u_stime"赋初值 0。在 "wait"(3270)中将取用这两项的值。在 32K滴答后(约10小时),这些时间值将变为负值。

3795: " p_cpu " 用于计算进程优先数。这是一个总被解释为正整数 $(0 \sim 255)$ 的字符值。当将其移送至一特定寄存器中时,进行符号位扩展,所以 255就会变成 - 1。对该值加1,就会变成0,对0减1又成为 - 1,并以不带符号的255存储。注意,在引用" p_cpu " 的其他各处(2161、3814),在将其值移送到一特定寄存器后掩蔽其高 8位。

3797:对"lbolt"增1,若其值超过"HZ",亦即已经过1s或更多一些时间...

3798: 然后假定处理机以前在0优先级运行,则进行大量内务处理操作。

3800:从"lbolt"中减去"HZ"。

3801:使时间累计器值加1。

些时间,但在必要情况下可以中断这些处理,以便对其他 {降为1,它低于所有外设优先级(外设的最低优先级为4)。 过程之前,可能产生另一次时钟中断。在这里,将处理机 2次"clock"不会企图执行从3804行开始的代码。但是应 功能上是和优先级0相同的。

少)的值等于存放在"tout"中的值,则唤醒调用"sleep"系相关进程,而该系统调用在核内是由"sleep"(5979)执行的。被唤醒的时间。若因"tout"而睡眠的进程有几个,则除进程也将被唤醒,因此应将它们的睡眠唤醒时间进行比够起到应起的作用,但是这种进程的数量如果较大,则其存使用类似于"callout"数组的机制。(将这两种机制合并么?)

2位为0亦即每隔4s时,重新设置"runrun"调度标志,唤"lbolt"表示每4s就应处理一次的一般事件,用其启动杂几制。)

₹:

1127,若其值已为127,则不再增1,(p_time是一个字符型





对 " p_cpu " 减 " SCHMAG " (3707),但不使其成为负值。注意,正如前面所讨论过的 (3795行), " p_cpu " 被处理为0~225之间的正整数。

注意, "setpri"(2156)在计算进程优先数"p_pri"时,使用了"p_cpu"。"swtch"(2209)选择一个进程占用处理机,其选择条件是:进程映像在内存中 (SLOAD),已准备运行"SRUN",若满足此条件的进程有若干个,则从中选择"p_pri"最小者。

"p_time"用于度量一个进程本次驻在内存或换出至磁盘所经过的时间 (单位:秒)。 "newproc"(1869)、"sched"(2047)和"xswap"(4386)将"p_time"设置为0。"sched"用"p_time"决定将哪一个进程换入或换出。

3820:如果调度进程正等待对进行图像交换作出重新安排,则将其唤醒。作出调度决策的正常速率是每秒1次。

3824: 若中断之前的状态是"用户态",则将"r0"的地址存放在标准位置,如果该进程已接收到一个"信号",则调用"psig"(4043)以执行适当的动作。

11.2 timeout(3845)

本过程在 "callout"数组中构造新项。在本样板系统中,只在"ttstart"(8505)例程调用"timeout",调用时的一个参数是"ttrstrt"过程(8486)。注意,"ttrstrt"调用"ttstart",而它又可调用"timeout",这是一种连续不断循环调用的特殊关系!

也请注意, "timeout"大部分在处理机优先级7级条件下运行,以避免时钟中断。

