

# 第四部分 文件和目录、 文件系统、管道

第四部分讨论文件和文件系统。

文件系统由一组文件、控制表和目录组成,它们都存放在同一存储设备,例如磁盘包上。 本部分包含与文件系统相关的下列内容:

- 创建的存取文件。
- 径由目录定位文件。
- 组织和维护文件系统。

本部分也包括与"管道"("pipe")特殊性有关的代码。

# 第18章 文件存取和控制

每一种操作系统的大部分代码似平都与数据管理和文件管理有关,UNIX也不例外。

#### 18.1 源代码第四部分

源代码第四部分包含13个文件。其中前4个包含其他各例程需要的公共说明:

- " file.h " 说明 " file " 结构及数组。
- " filsys.h " 说明 " 安装 "(" mounted ")文件系统的 " 超级块 " ( " super block " )结构。
- "ino.h" 说明记录在"安装"设备上的"inodes"结构。
- " inode.h " 说明 " inode " 结构及数组。

下面 2个文件, "sys2.c"和"sys3.c"包含与文件存取及控制有关的系统调用的代码("sys1.c"和"sys4.c"包含在源代码的第二部分)。

下面5个文件, "rdwri.c"、"subr.c"、"fio.c"、"alloc.c"和"iget.c"提供了与文件管理有关的各主要例程,它们也提供面向i/o的系统调用和各基本i/o例程之间的一条纽带。

文件 " nami.c " 中代码的主要功能是:按给出的文件路径名在目录结构中搜索,找到相应的 " inode "。

最后, "pipe.c"是管道文件的"设备驱动程序"。

#### 18.2 文件特征

在概念方面而言,一个 UNIX文件是一个具有名字的字符串,它存放在一个外设上(或内存中),并能通过适合于常规外部设备的机构对其进行存取。

我们将会提及, UNIX文件并不包含记录结构。但是,在 UNIX文件中可以插入"新行"符,这样就可将整个文件分成多个子字符串,这与记录有些类似。



设计UNIX文件系统的一个基本思想是使文件独立于设备,使文件名惟一地决定该文件的 所有相关属性。

#### 18.3 系统调用

UNIX提供下列对文件进行处理的系统调用:

# 名 字 行	#名字行
3 read 5711	14 mknod 5952
4 write 5720	15 chmod 3560
5 open 5765	16 chown 3575
6 close 5846	19 seek 5861
8 creat 5781	21 mount 6086
9 link 5909	22 umount 6144
10 unlink 3510	41 dup 6069
12 chdir 3538	42 pipe 7723

#### 18.4 控制表

数组 "file"和"inode"是文件存取机构中的关键组成部分。

#### 18.4.1 file(5507)

数组 "file"定义为也被命名为 "file"的结构类型。

若 "file"数组中某个元素的 "f\_count"项值为0,则可认为该元素是未分配使用的。

每一条 "open"或 "creat"系统调用都会导致在 "file"数组中分配一元素。该元素的地量的一项中。而 "u.u\_ofile"数组中该项的下标号则传送给proc"创建后代进程,这些后代进程继承它们父进程

数器 "f\_count", 它表示引用此 "file"元素的当前进程数。78)、"dup"(6079)和 "falloc"(6857)增1;由 "closef" 牛不能被打开)减1。

该文件为读打开或为写打开,以及它是否是一"管道"文 "文件。)

node"的指针(5511),它指向"inode"表中的一项,以及它是一个逻辑指针,指定文件中一个字符的位置。

ode"(index node,索引节点)的结构数组。

"i\_count"项值为0,则可认为该元素是未分配使用的。 设正常 i/o操作引用的文件、每个正被执行或已被执行并且 个进程的工作目录,"inode"数组中都分别包含1项。

- " inode " 项。inode项说明相应文件的一般特性。





#### 18.5 要求专用的资源

每个文件都要专用某些系统资源。当一个文件存在但并不以任何方式正被引用时,它要求使用下列资源:

- 1) 一个目录项(在一个目录文件中的16个字符)。
- 2) 一个磁盘 "inode"项(存放在磁盘上一个表中的32个字符)。
- 3) 磁盘上的1块或多块,也可以是0块(每块512个字符)。

另外,若文件正因某种目的而被引用,则它还要求:

4) 一个内存 "inode "项(inode数组中的32个字符)。

最后,若用户程序已为读或写打开了该文件,则还要使用另一些资源:

- 5) 一个 "file"数组项(8个字符)。
- 6) 在用户程序 " u.u ofile "数组中的1项(每个文件一个字,它指向file数组项)。

为了以正常方式分配和释放这些资源,建立了一套机构。在下面的表中列出了与此有关的各主要过程的名字:

资源	获 得	释 放
目录项	namei	namei
磁盘" inode"项	ialloc	ifree
磁盘存储块	alloc	free
内存" inode"项	iget	iput
" file " 表项	falloc	closef
" u_ofile " 项	ufalloc	close

### 18.6 打开一个文件

当一道程序希望引用一已存在的文件时,它必须"打开"该文件以构造通向该文件的一座桥梁(注意,在UNIX中,进程通常继承其父进程或祖先进程的打开文件,所以一个进程所需的所有文件常常已经是隐式打开了的)。若所需的文件并不存在,那么应当先创建该文件。我们先分析这第二种情况:

### 18.7 creat(5781)

5786: "namei"(7518)将一路径名变换成一个"inode"指针。"uchar"是一个过程的名字,它从用户程序数据区一个字符一个字符地取得文件路径名。

5787:一个空"inode"指针表示出了一个错,或者并没有具有给定路径名的文件存在。

5788:对于出错的各种条件,请见UPM的CREAT(II)。

5790: "maknode" (7455)调用 "ialloc" 创建一内存 "inode", 然后对其赋初值,并使其进入适当的目录。注意,显式地清除了 "粘住"位(ISVTX)。

# 18.8 open1(5804)

此过程由 "open" (5774)和 "creat" (5793、5795)调用,它们传送的第3个参数,"trf"的



值分别是0、2和1。值2表示的情况是:不存在所希望名字的文件。

5812:当"trf"值为0时,第2个参数"mode"可取值01(FREAD)、02(FWRITE)或03(FREAD|FWRITE),否则只能取值02。

5813:在所希望名字的文件已存在情况下,调用" access"(6746)对所希望的活动模式进行存取权检查," access"作为副作用可能设置" u.u\_error"。

5824: 若此文件正被"创建",则调用"itrunc"(7414)删除其原先的内容。将测试条件更改为"(trf==1)"可以改善此处的代码。请证明这确实如此。

5826:调用" prele" (7882)以" unlock" (解锁)索引节点。你可能会问:在何处对索引节点上锁?为什么?

5827:注意, "falloc"(6847)首先调用"ufalloc"(6824)。

5831: "ufalloc "将用户文件标识数留在 "u.u\_ar0 [R0]"中。为什么将此条语句安排在此处而不是在5834行之后呢?

5832:调用"openi"(6702),以便在要求任一设备的特有动作时调用特殊文件的处理程序(对于磁盘文件,没有动作)。

5839;在构造"file"数组项时若出错,调用"iput"释放"inode"项。

我们将会观察到,多方面分工合作才实现打开一个文件的功能。"falloc"和"open1"对"file"表项赋初值;"iget"、"ialloc"和"maknode"则对"inode"表项赋初值。

注意," ialloc "清除新分配" inode"中的" i\_addr"数组,而" itrunc"则清除以前存在的" inode"中的" i\_addr"数组,所以,在" creat"系统调用之后,没有磁盘块与该文件相关连,该文件的长度类型现在是"小文件"。

2:一道程序希望引用一已存在的文件。

り第2个参数值为0,表示要找到命名的文件。(u.u\_arg [0] ₹字符串规定了一个文件路径名。)

这是由在用户程序设计约定和内部数据表示之间失配而造

取许可权(5813),但不释放现已存在的文件(5824)。 l用"falloc"(5827),并未直接调用其他资源分配例程。自 需要分配目录项、磁盘"inode"项和磁盘块。如果需要, 用的副作用而分配的,但是......在何处对它赋初值呢?

地去除一个用户程序和一个文件之间的连接,所以可将 调用。





用户程序的文件标识通过 r0传送给 "close",该值由"getf"(6619)查验。然后释放"u.u\_ofile"项。最后,调用"closef"。

#### 18.12 closef(6643)

"closef"由"close"(5854)和"exit"(3230)调用。(因为大多数文件并不被显式关闭,而是在用户程序终止执行时隐式关闭,所以后者更普遍一些。)

6649: 若此文件为管道,则清该管道的"i\_mode",然后唤醒正等待此管道的进程,或正等待信息或空间的进程。

6655: 若这是引用该文件的最后 1个进程,则调用"closei"(6672)以对特殊文件进行结束处理,然后调用"iput"。

6657:将 "file"项的引用计数减1。若该值现在为0,则该项是可用的。

#### 18.13 iput(7344)

" closei " 的最后一个动作是调用 " iput "。在需要删除对一个内存 " inode " 的连接并对其引用计数减1时,都需调用 " iput "。

7350: 若在此点上引用计数值是 1,则将释放"inode"。在进行这种处理时,应对该"inode"上锁。

7352: 若对该文件的连接数是0(或更少),则将释放该文件(见下面)。

7357: "iupdat "(7374)更新记录在磁盘 "inode "中的存取和更新时间项。

7358: "prele"解锁"inode"。为什么在此处和7363行都要调用"prele"呢?

#### 18.14 删除文件

新文件作为永久文件自动进入文件目录。关闭文件不们在7352行所见到的,当内存"inode"项中的"i\_nlink'时,将删除该文件。在创建文件时,该字段由"maknoc(5941)可将其值加1,系统调用"unlink"(3529)则可将其值

创建临时"工作文件"的程序应当在其终止前执行"注意,"unlink"系统调用本身并没有删除文件。当引用计数才删除文件。

为了减少在程序或系统崩溃时遗留下来的临时文件所带

- 1) 在打开临时文件后立即对其执行" unlink"操作。
- 2) 应在 "tmp"目录下创建临时文件。在文件名中包括 (见getpid(3480))。

## 18.15 读和写文件

在详细查看执行" read"系统调用的代码之前,先让到 作过程。



```
.....read(f,b,n);/*用户程序*/
{发生陷入}
2693 trap
{#3系统调用}
5711 read(;)
5713 rdwr(FREAD);
```

用户进程执行系统调用激活运行在核心态的 "trap"。"trap"识别#3系统调用,然后通过"trapl"调用例程"read",它又调用"rdwr"。

#### 5731 rdwr

"rdwr"包含了很多"read"和"write"操作共用的代码。它调用"getf"(6619)将用户进程提供的文件标识变换成"file"数组中一项的地址。

注意,该系统调用的第1个参数是以不同于另外2个参数的方式传送的。

将"u.u\_segflg"设置为0,这表示此操作的目的地址在用户地址空间中。在以一个 inode 指针参数调用"readi"后,将要求传送的字符数减去剩余未传输字符数(在u.u\_count中),加至文件位移量中。

#### 6221 readi

```
6239 lbn = lshift (u.u_offset, -9);
6240 on = u.u_offset[1] & Ø777;
6241 n = min (512 - on, u.u_count);
6248 bn = bmap(ip, lbn);
6250 dn = ip->i_dev;
6258 bp = bread (dn, bn);
6260 iomove (bp, on, n, B_READ);
6261 brelse (bp);
```

i部分:一个逻辑块号" lbn",以及一个块内索引" on"。 的较小者:"u.u\_count"和块内尚余字符数(在这种情况下-步对此说明),还应考虑尚余留在文件中的字符数(对这种

设备编号,"bn"是在该设备(磁盘)上的实际块号,这是由 ]。

·求的磁盘块,若需要,则将其从磁盘复制到内存中。 专送至目的区,然后执行计数操作。

:有很多相似之处,两者共享很多代码。系统调用" read "



(5711)和 "write"(5720), 然后立即调用"rdwr", 它执行下列操作:

5736:将用户程序文件标识变换成指向相应文件表项的指针。

5739:检查所要求的操作(读或写)是否与文件打开时的读/写方式符合。

5743:用各参数在"u"中设置几个标准单元。

5746:从此开始对"管道"文件进行特殊处理。

5755: 按读、写要求分别调用 "readi"或 "writei"。

5756: 更新文件位移量, 使其增加实际传送的字符数, 同时也将实际传送的字符数返回。

#### 18.17 readi(6221)

6230: 如果不需要传送字符,则立即返回。

6232:设置"inode"标志以表示该"inode"已被存取。

6233:如果该文件是一字符特殊文件,则调用相应设备的" read"(读)过程,并以该设备标识作为参数传送给该过程。

6238: 开始传输数据的循环,每次传送字符数最多为 512,该循环在满足下列两个条件之一时结束(6262):

• 发生一不可克服的错误。

• 已传送了要求数量的字符数。

6239: "lshift" (1410)将 "u.u\_offset" 数组中的两个字并接, 然后右移 9位, 并切除为16位。这规定了要引用的文件逻辑块号;

6240: "on "是块内字符位移量。

6241:在本块内剩余字符数(亦即on之后的字符数)和要

者,并将其赋予"n"。注意,"min"(6339)将其参数处理为

6242:如果此文件不是特殊块设备文件,那么.....

6243:将文件位移量与当前文件长度进行比较。

6246:将"n"设置为所要求字符和文件中余留字符两

6248: 调用"bmap", 将文件逻辑块号变换成其宿主

要对"bmap"作更多说明,现在我们应注意到"bmap"作

6250:从"inode"取设备标识,并将其赋予"dn"。

6251: 如果此文件是特殊块设备文件,那么......

6252:将"inode"项中的"i\_addr"字段值赋予"dn字段值相同)。

6253:将预读块变量"rablock"设置为下一个物理块块

6255: 如果该文件中各块正被顺序读,于是......

6256: 调用"breada", 它读所希望的块, 然后启动预证

6258:只是读所希望的块。

6260: 调用"iomove", 将信息从缓存传送到用户区。

6261:将该缓存释放回av列表。



#### 18.18 writei(6276)

6303:如果要写的字符数小于块长,则将该块中的先前内容先读至一缓存中,这样就可保留相应部分,否则只可分配可用缓存。

6311:没有"预写"(write ahead)设施,但是对后面部分的字符尚未更改的缓存则有"延迟写"(delayed write)。

6312:如果文件位移量现在超过了已记录的文件字符尾端,那么很显然此文件变大了!

6318; 为什么再次设置" IUPD"标志是所希望的?(参见6285行。)

#### 18.19 iomove(6364)

此过程开始处的注释对其功能作了很详细的说明。在 1244行、1252行、6542行和6517行可分别找到 "copyin"、"copyout"、"cpass"和 "passc"。

#### 18.20 bmap(6415)

对"bmap"功能的一般说明可参见UPM的FILE SYSTEM(V)。

6423:不支持长度大于215块(2的15次方块,即224字符)的文件。

6427:从"小"文件算法开始("小"文件指的是其长度小于等于 8块,亦即4096个字符的文件)。

备的空间块列表中分配一块。然后为此块分配一缓存,最

i\_addr"数组的8个缓存地址复制至该缓存区中,然后擦除

亥缓存,并使该缓存为"延迟写"缓存。 讀需要,得到下一块。

í:

statl	(6045)
dup	(6069)
owner	(6791)
suser	(6811)

