网络图片查看器

- 确定图片的网址
- 发送http请求

```
URL url = new URL(address);
//获取连接对象,并没有建立连接
HttpURLConnection conn = (HttpURLConnection) url.openConnection();
//设置连接和读取超时
conn.setConnectTimeout(5000);
conn.setReadTimeout(5000);
//设置请求方法,注意必须大写
conn.setRequestMethod("GET");
//建立连接,发送get请求
//conn.connect();
//建立连接,然后获取响应吗,200说明请求成功
conn.getResponseCode();
```

• 服务器的图片是以流的形式返回给浏览器的

```
//拿到服务器返回的输入流
InputStream is = conn.getInputStream();
//把流里的数据读取出来,并构造成图片
Bitmap bm = BitmapFactory.decodeStream(is);
```

• 把图片设置为ImageView的显示内容

```
ImageView iv = (ImageView) findViewById(R.id.iv);
iv.setImageBitmap(bm);
```

• 添加权限

主线程不能被阻塞

- 在Android中,主线程被阻塞会导致应用不能刷新ui界面,不能响应用户操作,用户体验将非常差
- 主线程阻塞时间过长,系统会抛出ANR异常
- ANR: Application Not Response; 应用无响应
- 任何耗时操作都不可以写在主线程
- 因为网络交互属于耗时操作,如果网速很慢,代码会阻塞,所以网络交互的代码不能运行在主线程

只有主线程能刷新ui

- 刷新ui的代码只能运行在主线程,运行在子线程是没有任何效果的
- 如果需要在子线程中刷新ui,使用消息队列机制

消息队列

- Looper一旦发现Message Queue中有消息,就会把消息取出,然后把消息扔给Handler对象,Handler会调用自己的handleMessage方法来处理这条消息
- handleMessage方法运行在主线程
- 主线程创建时,消息队列和轮询器对象就会被创建,但是消息处理器对象,需要使用时,自行创建

```
//消息队列
Handler handler = new Handler(){
    //主线程中有一个消息轮询器looper,不断检测消息队列中是否有新消息,如果发现有新消息,自动调用此方法,注意此方法是在主线程中运行的    public void handleMessage(android.os.Message msg) {
    }
};
```

• 在子线程中往消息队列里发消息

```
//创建消息对象
Message msg = new Message();
//消息的obj属性可以赋值任何对象,通过这个属性可以携带数据
msg.obj = bm;
//what属性相当于一个标签,用于区分出不同的消息,从而运行不能的代码
msg.what = 1;
//发送消息
handler.sendMessage(msg);
```

• 通过switch语句区分不同的消息

加入缓存图片的功能

• 把服务器返回的流里的数据读取出来,然后通过文件输入流写至本地文件

```
//1.拿到服务器返回的输入流
InputStream is = conn.getInputStream();
//2.把流里的数据读取出来,并构造成图片

FileOutputStream fos = new FileOutputStream(file);
byte[] b = new byte[1024];
int len = 0;
while((len = is.read(b)) != -1){
    fos.write(b, 0, len);
}
```

• 创建bitmap对象的代码改成

```
Bitmap bm = BitmapFactory.decodeFile(file.getAbsolutePath());
```

• 每次发送请求前检测一下在缓存中是否存在同名图片,如果存在,则读取缓存

获取开源代码的网站

- code.google.com
- github.com
- 在github搜索smart-image-view
- 下载开源项目smart-image-view
- 使用自定义组件时,标签名字要写包名

```
<com.loopj.android.image.SmartImageView/>
```

SmartImageView的使用

```
SmartImageView siv = (SmartImageView) findViewById(R.id.siv);
```

Html源文件查看器

• 发送GET请求

```
URL url = new URL(path);

//获取连接对象

HttpURLConnection conn = (HttpURLConnection) url.openConnection();

//设置连接属性

conn.setRequestMethod("GET");

conn.setConnectTimeout(5000);

conn.setReadTimeout(5000);

//建立连接, 获取响应吗

if(conn.getResponseCode() == 200){
```

• 获取服务器返回的流,从流中把html源码读取出来

```
byte[] b = new byte[1024];
int len = 0;
ByteArrayOutputStream bos = new ByteArrayOutputStream();
while((len = is.read(b)) != -1){
    //把读到的字节先写入字节数组输出流中存起来
    bos.write(b, 0, len);
}
//把字节数组输出流中的内容转换成字符串
//默认使用utf-8
text = new String(bos.toByteArray());
```

乱码的处理

• 乱码的出现是因为服务器和客户端码表不一致导致

```
//手动指定码表
text = new String(bos.toByteArray(), "gb2312");
```

提交数据

GET方式提交数据

• get方式提交的数据是直接拼接在url的末尾

```
final String path = "http://192.168.1.104/Web/servlet/CheckLogin?name=" + name + "&pass=" + pass;
```

• 发送get请求,代码和之前一样

```
URL url = new URL(path);
HttpURLConnection conn = (HttpURLConnection) url.openConnection();
conn.setRequestMethod("GET");
conn.setReadTimeout(5000);
conn.setConnectTimeout(5000);
if(conn.getResponseCode() == 200){
```

• 浏览器在发送请求携带数据时会对数据进行URL编码,我们写代码时也需要为中文进行URL编码

POST方式提交数据

- post提交数据是用流写给服务器的
- 协议头中多了两个属性
 - 。 Content-Type: application/x-www-form-urlencoded, 描述提交的数据的mimetype
 - 。 Content-Length: 32, 描述提交的数据的长度

```
//给请求头添加post多出来的两个属性
String data = "name=" + URLEncoder.encode(name) + "&pass=" + pass;
conn.setRequestProperty("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded");
conn.setRequestProperty("Content-Length", data.length() + "");
```

• 设置允许打开post请求的流

```
conn.setDoOutput(true);
```

• 获取连接对象的输出流,往流里写要提交给服务器的数据

```
OutputStream os = conn.getOutputStream();
os.write(data.getBytes());
```