

TB Distortion

Verze: 1.3.0 | Datum dokumentace: 2026-08-04

Přehled

Vytváří cokoli od jemného tepla po agresivní rozpad a mísí to s původním zvukem.

Co tento plug-in řeší

Jedna křivka zkreslení zřídka pokrývá jemnou saturaci, agresivitu přerušovaného reproduktoru, složený digitální pohyb a reaktivní dynamiku. TB Distortion kombinuje hlavní hnací motor s nezávisle řízenou vrstvou TB, takže barvy lze vytvářet paralelně, spíše než je vynucovat jedním sériovým algoritmem.

Co můžete očekávat

- Řízené harmonické obohacování
- Agresivní ořezávání a skládání textur
- Input-reagující zkreslení pohybu
- Paralelní charakter zaměřený na pásmo bez zbytečného poškození low-endu

Jak to funguje

TB Distortion mění tvar vlny tak, aby se kolem původního tónu objevily nové harmonické. Jemné nastavení způsobí, že zdroj bude teplejší a hustší; silnější nastavení zplošťuje a rozbíjí vrcholy, dokud se efekt nestane zřejmou součástí zvukového designu.

Typ zkreslení určuje základní texturu, zatímco Drive určuje, jak silně zdroj do textury vstoupí. Ovládací prvky zaměřené na Tone rozhodují o tom, které části zvuku se stanou agresivními, ovládací prvky dynamiky zabraňují tomu, aby byl výsledek plochý, a Mix vrací tolik čistého zdroje, kolik je potřeba pro čistotu a působivost.

Rychlý start

- 1 Nastavte Mix úplně na mokro a naučte se charakter zkreslení a udržujte bezpečný prostor na výstupu.
- 2 Vyberte Drive Type a zvedněte Drive na požadovanou základní texturu.
- 3 Nastavte Low a High pro ochranu nebo zdůraznění pásku.

- 4** Upravte Dynamics pro reaktivní pohyb.
- 5** Přidejte TB Drive a vyberte jeho typ.
- 6** Zpět Mix dolů pro paralelní použití, poté porovnání úrovní Output.

Rozhraní a klíčové sekce



Jedná se o přímé zachycení aktuálního rozhraní zásuvného modulu. Pomocí viditelných štítků vyhledejte níže vysvětlené oblasti a ovládací prvky.

Hlavní Drive a Drive Type

Drive zdroje Soft, Hard, Fuzz, Tube, Tape nebo Fold tvarování. Soft a Tube jsou progresivní; Hard a Fuzz jsou prudší; Tape zaokrouhluje přechodové jevy; Fold vytváří komplexní nelineární inverzi.

Dynamics

Negativní a pozitivní nastavení Dynamics mění způsob, jakým intenzita zkreslení sleduje vstupní úroveň. Nejprve použijte malé hodnoty; extrémě záměrně zveličují pohyb.

TB vrstva

TB Drive ovládá vrstvu paralelních znaků. Typy Level, Sample, Time a Bias zavádějí různé amplitudy, stupňovitě, časově proměnlivé nebo asymetrické chování.

Low a High zaměření

Strmé limity zaostření definují, která oblast je zdůrazněna strukturou zkreslení. Zvedněte Low pro ochranu subbasů; nižší High, aby výsledek nebyl šumivý.

Mix a Output

Mix proline kompletní zpracovanou cestu s originálem. Output kompenzuje úroveň, takže rozhodnutí o tónu není zaměřováno s hlasitostí.

Tovární programy

Programy přecházejí od čistého tepla a výboje trubek k prasknutí diody, opotřebovanému kotouči, složenému pohybu a poruše rádia. Zacházejte s nimi jako s trasami a výchozími body fáze zisku.

Ovladatelné vlastnosti

Průvodce používá názvy zobrazené na panelu zásuvných modulů. Každé vysvětlení popisuje slyšitelný výsledek, užitečný způsob přístupu k ovládání a důležitou interakci, které je třeba naslouchat.

Ovládání	Co to dělá a kdy to použít
Bypass	Vypne nebo zapne celý efekt pro přímé srovnání před a po. Porovnejte s bypassem při podobné hlasitosti. Pokud efekt vytvoří ocas, nechejte tento ocas usadit, než budete posuzovat rozdíl.
Drive	Nastavuje, jak silně se zvuk posune do harmonické barvy nebo zkreslení. Level-přizpůsobte výsledek a poslouchajte ztracené přechodné jevy nebo silné nahromadění. Více barev je užitečné pouze tehdy, když si zdroj stále zachovává svou roli v mixu.
Drive Type	Vybírá hlavní charakter zkreslení, od měkkého a teplého po tvrdý nebo složený. Level-přizpůsobte výsledek a poslouchajte ztracené přechodné jevy nebo silné nahromadění. Více barev je užitečné pouze tehdy, když si zdroj stále zachovává svou roli v mixu.
Dynamics	Mění způsob, jakým zkreslení sleduje úroveň přehrávání. Negativní a pozitivní hodnoty vytvářejí různé druhy pohybu. Pohybuje s ním postupně a poslouchajte bod, kde se zamýšlený výsledek stane jasným, aniž byste zaváděli nový problém jinde.
High	Nastaví nejvyšší frekvenci v oblasti zaostřeného zkreslení. Pohybuje s ním postupně a poslouchajte bod, kde se zamýšlený výsledek stane jasným, aniž byste zaváděli nový problém jinde.
Low	Nastaví nejnižší frekvenci v oblasti zaostřeného zkreslení. Pohybuje s ním postupně a poslouchajte bod, kde se zamýšlený výsledek stane jasným, aniž byste zaváděli nový problém jinde.
Mix	Smíchá původní zvuk se zpracovaným zvukem. Dočasně otočte zpracovaný zvuk, abyste se naučili jeho charakter, poté se vraťte k mixu a ponechte si pouze množství, které podporuje zdroj.
Output	Nastaví konečnou úroveň poslechu po zpracování. Než se rozhodnete, zda zpracování zní lépe, upravte konečnou hlasitost. Extra úroveň může způsobit, že téměř jakékoli nastavení bude vypadat působivější.

Ovládání	Co to dělá a kdy to použít
Program	Načte výchozí bod z výroby. Poté upravte ovládací prvky tak, aby odpovídaly aktuálnímu zvuku. Použijte předvolbu jako směr, nikoli hotovou odpověď. Měňte jednu sekci po druhé, aby bylo jasné, která úprava zlepšuje zdroj.
TB Drive	Přidá druhou, paralelní vrstvu zkreslení. Level-přizpůsobte výsledek a poslouchajte ztracené přechodné jevy nebo silné nahromadění. Více barev je užitečné pouze tehdy, když si zdroj stále zachovává svou roli v mixu.
TB Type	Vybírá, jak paralelní vrstva TB změní zvuk. Porovnejte dostupné postavy ve stejné krátké pasáži. Vybírejte spíše podle hudebního výsledku než podle názvu režimu.

Praktické použití

Paralelní vokální drť

- Vyberte Tube nebo Tape.
- Zvedněte Low, abyste udrželi výbušniny čisté.
- Přidejte malou vrstvu Bias nebo Sample TB.
- Snižte Mix, dokud dikce nezůstane jasná.

Očekávaný výsledek: Vokál získává na naléhavosti a harmonických detailech a přitom zůstává srozumitelný.

Zničená bubnová smyčka

- Vyberte Fold nebo Fuzz.
- Drive tvrdý a zúžit rozsah zaostření.
- Použijte znak Time nebo Sample TB.
- Automatizujte Mix pro přechody.

Očekávaný výsledek: Smyčka se stává nestabilní a agresivní, zatímco suchá dráha může zachovat dopad.

Běžná úskalí

Nastavení High Drive a Fold mohou vytvořit silný aliasing a zvýšení úrovně. Nejprve snižte hlavní hlasitost, zpětnou vazbu, mechaniku nebo vstup a poté znovu sestavte zvuk při sledování výstupního měřiče a poslechu po zastavení zdroje.

Chraňte úroveň monitorování před změnou předvoleb. Nejprve snižte hlavní hlasitost, zpětnou vazbu, mechaniku nebo vstup a poté znovu sestavte zvuk při sledování výstupního měřiče a poslechu po zastavení zdroje.

Použijte Output k porovnání se stejnou hlasitostí. Vraťte nejsilnější ovládací prvek do neutrální polohy, porovnejte s bypassem při podobné hlasitosti a přidejte zpracování zpět o jednu sekci po druhé.