

TB Disperser

버전: 1.3.0 | 문서 기준일: 2026-08-04

플러그인 소개

킥, 스네어, 신스 타격음의 시작 부분을 시간축으로 펼쳐 더 묵직하거나 탄력 있게 만드는 플러그인입니다.

어떤 문제를 해결하는가

날카로운 과도 현상에는 클리핑, 압축 또는 명백한 톤 부스트 없이 더 많은 무게나 길이가 필요할 수 있습니다. TB Disperser은 선택한 주파수 영역을 중심으로 위상을 회전시켜 구성 요소가 서로 다른 시간에 도착하도록 하여 정적 크기 응답을 크게 유지하면서 짧은 스파이크를 더 깊은 스윙으로 전환합니다.

기대할 수 있는 결과

- 더 길고 무거운 공격
- Frequency 집중 위상 스윙
- DAW 자동화 없이 애니메이션 분산
- 포화 또는 EQ과 다른 과도 설계

작동 원리

TB Disperser은 사운드 시작 부분의 서로 다른 주파수 영역 간의 타이밍 관계를 변경합니다. 전체 길이는 짧게 유지될 수 있지만 어택은 곡선형 스윙으로 확장되어 킥이 더 무겁게 느껴지고, 스네어가 더 날카로운 느낌을 주거나, 합성 히트가 더 탄력 있는 느낌을 줄 수 있습니다.

Frequency은 스윙의 초점을 선택하고, Amount은 소리가 나는 정도를 설정하고, Pinch은 움직임의 모양을 변경합니다. Speed 및 주파수 LFO는 시간이 지남에 따라 모션을 추가합니다. 명확한 과도음으로 시작하고 먼저 톤 초점을 설정한 다음 원하는 무게나 스냅이 나타날 때까지 양을 높이세요.

빠른 시작

- 1 LFO Off으로 시작하세요.
- 2 과도 현상 본문 근처에 Frequency을 설정합니다.
- 3 공격이 명확하게 바뀔 때까지 Amount을 올립니다.

- 4 Pinch을 사용하여 윤곽에 초점을 맞춥니다.
- 5 소스 봉투에 맞추려면 Speed을 사용하십시오.
- 6 지속적인 모션이 필요한 경우에만 LFO를 활성화하십시오.

인터페이스와 주요 기능



아래 이미지는 현재 플러그인의 실제 인터페이스를 직접 캡처한 화면입니다. 화면에 표시된 명칭을 기준으로 이어지는 영역과 컨트롤 설명을 확인하세요.

Amount

위상 회전의 전체 강도를 제어하여 과도 스위프의 가청 길이와 곡률을 제어합니다.

Frequency

분산의 중심 또는 피벗을 설정합니다. Low 설정은 무게를 강조합니다. 설정이 높을수록 더 날카로운 잭과 금속성 윤곽이 만들어집니다.

Pinch

선택한 주파수 주위에 위상 동작을 집중시킵니다. 값이 높을수록 더 집중적이고 공명적인 소리가 납니다.

Speed

LFO Rate과 독립적으로 분산의 시간 동작을 조정합니다. 값이 느릴수록 움직임이 늘어납니다. 값이 빠를수록 조여집니다.

Frequency LFO

LFO Type은 Off, Sine, Triangle, Saw, Square 또는 Random을 선택합니다. LFO Range은 옥타브 단위로 주파수 이동을 설정하고 LFO Rate은 동작 속도를 제어합니다.

프로그램

프로그램은 긴밀한 위상 형성, 드럼 블룸, 베이스 블룸, 금속 스위프, 펄스 모션 및 무작위 분산을 보여줍니다.

제어 가능한 속성

플러그인 화면에 표시되는 명칭을 그대로 사용했습니다. 각 설명에는 소리가 어떻게 달라지는지, 어떤 순서로 조절하면 좋은지, 함께 확인해야 할 관련 기능을 담았습니다.

컨트롤	기능과 활용 방법
Amount	해당 효과가 소리를 바꾸는 강도를 정합니다. 효과가 분명히 들릴 때까지 올린 뒤 조금 낮추고, 전체 믹스 안에서 다시 확인하세요.
Bypass	효과를 끄거나 켜서 처리 전후를 바로 비교합니다. 바이패스 전후의 음량을 비슷하게 맞춘 상태에서 비교하세요. 잔향이 생기는 효과라면 꼬리가 충분히 사라진 뒤 차이를 판단하는 것이 좋습니다.
Frequency	이 기능이 사용할 중심 주파수나 내부 음정을 정합니다. 먼저 넓게 움직여 필요한 음역을 찾고, 전체 믹스를 들으면서 초점을 좁히고 변화량을 줄여 정교하게 맞추세요.
LFO Range	움직이는 중심 주파수의 변화 폭을 정합니다. 먼저 움직임의 속도를 정한 다음, 연주보다 효과가 더 눈에 띄지 않는 범위에서 필요한 만큼만 깊이를 더하세요.
LFO Rate	중심 주파수가 얼마나 빨리 이동하는지 설정합니다. 먼저 움직임의 속도를 정한 다음, 연주보다 효과가 더 눈에 띄지 않는 범위에서 필요한 만큼만 깊이를 더하세요.
LFO Type	움직임 형태를 선택하거나 자동 움직임을 끕니다. 먼저 움직임의 속도를 정한 다음, 연주보다 효과가 더 눈에 띄지 않는 범위에서 필요한 만큼만 깊이를 더하세요.
Pinch	더 좁은 주파수 영역을 중심으로 위상 스위치의 초점을 맞춥니다. 값이 높을수록 소리가 더 선명하고 울려퍼집니다. 천천히 움직이면서 원하는 결과가 분명해지고 다른 부분에 새로운 문제가 생기지 않는 지점을 찾으세요.
Program	팩토리 프리셋을 불러옵니다. 불러온 뒤 현재 소스에 맞게 각 속성을 조절하세요. 프리셋은 완성된 정답보다 방향을 잡는 출발점으로 사용하세요. 한 번에 한 영역씩 조절하면 어떤 변화가 소스를 더 좋게 만드는지 분명하게 들을 수 있습니다.
Speed	각 히트 주변의 위상 이동을 줄이거나 늘립니다. 먼저 움직임의 속도를 정한 다음, 연주보다 효과가 더 눈에 띄지 않는 범위에서 필요한 만큼만 깊이를 더하세요.

활용 예시

킥 웨이트

- Frequency을 낮게 설정하세요.
- 중간 정도의 Amount 및 낮음에서 중간 정도의 Pinch을 사용하십시오.
- 뽀꺼거리는 소리가 나지 않고 앞쪽 가장자리가 무거워질 때까지 Speed을 조정합니다.

기대 결과: 킥은 기존의 베이스 부스트 없이도 더 깊고 길게 느껴집니다.

애니메이션 신디사이저 Zap

- 중간 또는 높은 Frequency을 설정합니다.
- Pinch을 올립니다.
- 톱, Square 또는 Random LFO를 선택합니다.
- 리드미컬한 움직임을 위해서는 LFO Range 및 Rate을 설정하세요.

기대 결과: 과도 윤곽선은 반복 가능한 동작으로 스펙트럼을 휩쓸고 지나갑니다.

자주 발생하는 문제

위상 분산은 스펙트럼이 유사해 보이는 경우에도 파형 모양과 피크 타이밍을 변경합니다. 먼저 메인 양, 피드백, 드라이브 또는 입력을 줄이고 출력 미터를 보면서 사운드를 재구성하고 소스가 중지된 후 들어보세요.

극단적인 설정에서는 음높이 또는 공명하는 뽀꺼거리는 소리처럼 들릴 수 있습니다. 한 번에 하나의 명확한 음표를 플러그인에 공급하고 음악 키나 대상을 확인하고 결과가 불안정해지면 수정이나 변형을 줄입니다.

취소할 레이어 드럼을 다시 확인하세요. 가장 강한 컨트롤을 중립으로 되돌리고 비슷한 음량의 바이패스와 비교한 다음 한 번에 한 섹션씩 처리를 다시 추가합니다.