

TB Step Shifter

버전: Current | 문서 기준일: 2026-08-04

플러그인 소개

전체 피치를 단순히 올리거나 내리지 않고 특정 배음을 이동해 새로운 음정과 음색을 만드는 플러그인입니다.

어떤 문제를 해결하는가

기존의 피치 이동은 모든 스펙트럼 구성 요소를 함께 이동합니다. TB Step Shifter은 피치 소스를 추적하고 해당 고조파 계열을 식별하며 선택한 고조파를 재배치합니다. 이를 통해 원래 타이밍과 Colorize 모드에서는 기본 타이밍을 더 많이 유지하면서 피치 이동 또는 고조파 다시 칠하기가 가능합니다.

기대할 수 있는 결과

- 고조파 계열 전치
- 접지된 기본을 사용한 고조파 다시 칠하기
- Fast 또는 정밀 분석 해상도
- 지속적인 건식/습식 및 고조파 선택 제어

작동 원리

TB Step Shifter은 전체 신호를 하나의 블록으로 이동하는 대신 선택한 고조파 세부 사항을 개별 단계로 이동합니다. 이는 피치 인상과 톤을 모두 변경하여 애니메이션 하모니, 합성 가장자리, 게임과 같은 또는 기계적인 움직임을 생성하는 동시에 원래의 정체성 중 일부를 유지합니다.

Pitch는 넓은 방향을 설정하고, Step은 각 움직임의 크기를 결정하며, Resolution은 스펙트럼이 얼마나 세밀하게 분할되는지를 결정합니다. Colorize은 결과 톤을 변경하고 Mix은 건조 소스를 복원합니다. 단순한 지속 사운드로 시작하여 복잡한 소재에 사용하기 전에 스텝 패턴을 쉽게 들을 수 있습니다.

빠른 시작

- 1 깨끗하고 명확한 피치의 모노포닉 소스를 사용하십시오.
- 2 움직이는 선의 경우 Fast을 선택하고 톤이 지속되는 경우 Fine을 선택합니다.
- 3 Pitch을 설정합니다.

- 4 충분한 고조파가 이동할 때까지 Step을 올립니다.
- 5 전체 음표 이동이 아닌 음색에 대해 Colorize을 활성화합니다.
- 6 컨텍스트에서 Mix을 설정합니다.

인터페이스와 주요 기능



아래 이미지는 현재 플러그인의 실제 인터페이스를 직접 캡처한 화면입니다. 화면에 표시된 명칭을 기준으로 이어지는 영역과 컨트롤 설명을 확인하세요.

Pitch

선택한 고조파 구조가 이동되는 거리와 방향을 설정합니다.

Step

재배치에 참여하는 고조파 구조의 양을 제어합니다. 값이 낮을수록 더 적은 수의 구성요소에 영향을 미칩니다. 값이 높을수록 계열의 더 많은 부분이 변환됩니다.

Colorize

꺼져 있으면 감지된 고조파 계열이 피치 효과로 이동됩니다. 켜져 있으면 상위 하모닉스가 이동하는 동안 기본음이 고정된 상태로 유지되어 새로운 음색 정체성을 생성할 수 있습니다.

Resolution

Fast은 더 빠르게 반응하고 메모 변경에 적합합니다. Fine은 보다 자세한 분석을 사용하고 안정적이고 지속적인 자료에 적합합니다.

Mix 및 프로그램

Mix은 재구성된 내용을 원본과 혼합합니다. 프로그램은 클린 옥타브, 5도, 깊은 옥타브, 서브 웨이트, 하모닉 글래스, 따뜻한 녹청을 다루고 있습니다.

제어 가능한 속성

플러그인 화면에 표시되는 명칭을 그대로 사용했습니다. 각 설명에는 소리가 어떻게 달라지는지, 어떤 순서로 조절하면 좋은지, 함께 확인해야 할 관련 기능을 담았습니다.

컨트롤	기능과 활용 방법
Bypass	효과를 끄거나 켜서 처리 전후를 바로 비교합니다. 바이패스 전후의 음량을 비슷하게 맞춘 상태에서 비교하세요. 잔향이 생기는 효과라면 꼬리가 충분히 사라진 뒤 차이를 판단하는 것이 좋습니다.
Colorize	이동된 고조파에 더 따뜻하고 색상이 더해진 특성을 추가합니다. 먼저 넓게 움직여 필요한 음역을 찾고, 전체 믹스를 들으면서 초점을 좁히고 변화량을 줄여 정교하게 맞추세요.
Mix	원음과 처리된 소리의 비율을 정합니다. 먼저 처리된 소리를 충분히 들어 효과의 성격을 파악한 다음, 전체 믹스에서 소스를 돕는 만큼만 남기세요.
Pitch	처리된 소리의 음정을 올리거나 내립니다. 먼저 음악적인 이동 방향을 정한 뒤, 어택과 지속음을 들으며 불필요한 흔들림이나 음색 변화가 생기는지 확인하세요.
Program	팩토리 프리셋을 불러옵니다. 불러온 뒤 현재 소스에 맞게 각 속성을 조절하세요. 프리셋은 완성된 정답보다 방향을 잡는 출발점으로 사용하세요. 한 번에 한 영역씩 조절하면 어떤 변화가 소스를 더 좋게 만드는지 분명하게 들을 수 있습니다.
Resolution	더 빠른 응답 또는 더 미세한 고조파 세부 사항을 선택합니다. 같은 짧은 구간에서 각 모드의 성격을 비교하세요. 모드 이름보다 실제 음악적 결과를 기준으로 선택하는 것이 좋습니다.
Step	Pitch 컨트롤에 의해 이동되는 고조파 계열의 부분을 선택합니다. 천천히 움직이면서 원하는 결과가 분명해지고 다른 부분에 새로운 문제가 생기지 않는 지점을 찾으세요.

활용 예시

조화색

- Colorize을 활성화합니다.
- Pitch을 +7 또는 +12 반음으로 설정합니다.
- 중간 Step 및 Fine 해상도를 사용합니다.
- 완전히 젖은 상태에서 혼합하십시오.

기대 결과: 배음이 유리처럼 보이거나 변화된 색상을 띠는 동안 노트 중앙은 인식 가능한 상태로 유지됩니다.

스펙트럼 옥타브

- Colorize을 비활성화합니다.
- Pitch을 +12 또는 -12로 설정합니다.
- Step을 늘리고 성능에 맞는 해상도를 선택하세요.

기대 결과: 추적된 고조파 계열은 뚜렷한 옥타브 변환을 향해 이동합니다.

자주 발생하는 문제

다성 또는 잡음이 있는 소스는 기본 추적을 혼란스럽게 할 수 있습니다. 가장 강한 컨트롤을 중립으로 되돌리고 비슷한 음량의 바이패스와 비교한 다음 한 번에 한 섹션씩 처리를 다시 추가합니다.

기본이 매우 낮으면 안정적인 고조파가 충분히 제공되지 않을 수 있습니다. 가장 강한 컨트롤을 중립으로 되돌리고 비슷한 음량의 바이패스와 비교한 다음 한 번에 한 섹션씩 처리를 다시 추가합니다.

효과는 투명한 광대역 피치 이동과 의도적으로 다릅니다. 한 번에 하나의 명확한 음표를 플러그인에 공급하고 음악 키나 대상을 확인하고 결과가 불안정해지면 수정이나 변형을 줄입니다.