

TB Limiter

Version: 1.2.0 | Dokumentationsdatum: 2026-08-04

Översikt

Stoppar skarpa toppar samtidigt som den gör den övergripande signalen starkare, fastare och mer kontrollerad.

Vad denna plug-in löser

Slutliga begränsningsbehov för att kontrollera toppar mellan samplingar utan att platta till musikalisk återhämtning eller förskjutning av stereobilden. TB Limiter separerar enhet, tak, attack/släpp-beteende, RMS-informerad assistans och valfri balanskorrigering så att ljudstyrka och säkerhetsbeslut förblir tydliga.

Vad du kan förvänta dig

- Förutsägbar äkta takkontroll
- Stereo bildstabilitet
- Program-medveten återhämtning och densitet
- Valfri slutlig 16- eller 24-bit dither

Hur det fungerar

TB Limiter bevakar inkommande toppar och minskar dem innan de passerar det valda taket. Detta gör det möjligt att höja medelnivån eller skydda en buss samtidigt som skarpa transienter inte klipper nästa steg.


Input bestämmer hur hårt limitern fungerar, Attack och Release formar hur reduktion omger varje topp, och stereolänkning skyddar bilden. Enhance och RMS assistans kan ändra densitet och upplevd ljudstyrka utöver enkel toppfångst. Lägg till nivå gradvis, jämför med matchad ljudstyrka och lämna tillräckligt med utdatamarginal för leveransformatet.

Snabbstart

- 1 Ställ in Ceiling för leveransmålet.
- 2 Höj Input Gain tills önskad ljudstyrka eller förstärkningsreduktion uppnås.
- 3 Tune Release för återhämtning och Attack för transient form.

- 4** Lägga till RMS Assist om ihållande materialpumpningar eller endast toppbeteende känns för nervöst.
- 5** Använd Enhance och RMS Balance endast för ett specifikt behov.
- 6** Välj endast Dither i det sista exportsteget.
- 7** Jämför ljudstyrka-matchade och kontrollera true-peak efter kodning när det är relevant.

Gränssnitt och nyckelsektioner



Detta är en direkt bild av det aktuella plugin-gränssnittet. Använd de synliga etiketterna för att lokalisera områdena och kontrollerna som förklaras nedan.

Input Gain och Ceiling

Input Gain driver material till begränsning. Ceiling definierar det oberoende slutliga maximumet. Att höja Input ändrar ljudstyrka och minskning; ändra Ceiling ändrar leveransutrymme.

Attack och Release

Attack avgör hur framåtblicken formar inkommande toppar. Release ställer in återhämtningshastigheten: kortare inställningar känns tätare, medan längre inställningar är mjukare men kan minska rörelser.

Enhance

Lägger till kontrollerad mikrotoppformning/densitet. Användning efter grundläggande begränsning är stabil eftersom den ändrar övergående karaktär.

RMS Assist

Lägger till programmerat RMS sammanhang till återhämtningen så att ihållande energi och korta toppar inte behandlas identiskt.

RMS Balance

Korrigerar försiktigt ihållande vänster/höger energidrift samtidigt som stereolänkad toppbegränsning bibehålls. Använd endast när en verklig långvarig obalans finns.

Dither

Off, 16-bit eller 24-bit TPDF-dither är avsett för den sista ordlängdsminskningen. Lägg inte till vibrering upprepade gånger i mellanstadier.

Program

Program inkluderar startpunkterna Transparent, Punch, Dense Control, Balance Guard, Maximize, Mastering och RMS Smooth.

Kontrollerbara egenskaper

Guiden använder namnen som visas på instickspanelen. Varje förklaring beskriver det hörbara resultatet, ett användbart sätt att närma sig kontrollen och en viktig interaktion att lyssna efter.

Kontroll	Vad den gör och när den ska användas
Attack	Ställer in hur snabbt effekten reagerar när ett ljud börjar. Snabbare värden styr fronten; långsammare värden håller mer kraft. Bedöm denna kontroll medan källan upprepas i hela arrangemanget. Rätt timing ska stödja skåran utan att få ljudet att kännas löst.
Bypass	Slår av eller på hela effekten för en direkt jämförelse före och efter. Jämför med bypass vid liknande ljudstyrka. Om effekten skapar en svans, låt den svansen lägga sig innan du bedömer skillnaden.
Ceiling	Ställer in den högsta effekttopp som limitern tillåts nå. Matcha den slutliga ljudstyrkan innan du bestämmer om bearbetningen låter bättre. Extra nivå kan få nästan alla inställningar att verka mer imponerande.
Dither	Lägger till lämpligt mycket låg nivå när du skapar en 16-bit eller 24-bit slutfil. Flytta det gradvis och lyssna efter punkten där det avsedda resultatet blir tydligt utan att introducera ett nytt problem någon annanstans.
Enhance	Lägger till kontrollerade toppdetaljer så att det begränsade resultatet känns mer närvarande och energiskt. Level-matcha resultatet och lyssna efter förlorade transienter eller hård uppbyggnad. Mer färg är bara användbart medan källan fortfarande behåller sin roll i mixen.
Input Gain	Ställer in hur högt ljudet kommer in i plugin-programmet. Höj den för en starkare respons eller sänk den för mer takhöjd. Matcha den slutliga ljudstyrkan innan du bestämmer om bearbetningen låter bättre. Extra nivå kan få nästan alla inställningar att verka mer imponerande.
Program	Laddar en fabriksstartpunkt. Justera kontrollerna efteråt för att passa det aktuella ljudet. Använd en förinställning som en riktning, inte ett färdigt svar. Ändra ett avsnitt i taget så att det är tydligt vilken justering som förbättrar källan.
Release	Ställer in hur snabbt effekten slappnar av efter att ljudet blivit tystare. Ställ det i relation till rytmen och utrymmet mellan händelserna. Lyssna efter pumpning, luckor eller en svans som täcker nästa ljud.

Kontroll	Vad den gör och när den ska användas
RMS Assist	Lägger till mjukare medelnivåkontroll tillsammans med den snabba toppbegränsningen. Flytta det gradvis och lyssna efter punkten där det avsedda resultatet blir tydligt utan att introducera ett nytt problem någon annanstans.
RMS Balance	Korrigerar längre nivåskillnader mellan vänster och höger kanal utan att jaga varje topp. Flytta det gradvis och lyssna efter punkten där det avsedda resultatet blir tydligt utan att introducera ett nytt problem någon annanstans.

Praktiska användningsområden

Transparent master

- Ställ in Ceiling med codec-höjd.
- Använd måttlig Input Gain.
- Håll Enhance och RMS Balance låga eller av.
- Använd medium Release och måttlig RMS Assist.

Förväntat resultat: Toppar kontrolleras med minimalt hörbar karaktär.

Tät högljudd mästare

- Öka Input Gain gradvis.
- Förkorta Release tills densiteten stiger utan uppenbart prat.
- Lägg till Enhance försiktigt.
- Kontrollera lågfrekvent distorsion och stereostabilitet igen.

Förväntat resultat: Mastern blir högre och tätare samtidigt som den förblir under det valda taket.

Vanliga fallgropar

En limiter kan inte reparera urklipp som redan skrivits ut i källan. Aktivera endast den reparationssektion som matchar problemet och använd den minsta mängd som gör ljudet mindre distraherande utan att ta bort användbara detaljer.

True-peak-efterlevnad bör kontrolleras igen efter förlustkodning. Minska huvudmängden, återkopplingen, enheten eller ingången först, bygg sedan upp ljudet igen medan du tittar på utgångsmätaren och lyssnar efter att källan har stannat.

Dither hör endast till den sista bitdjupsreduktionen. Återställ den starkaste kontrollen mot neutral, jämför med bypass med liknande ljudstyrka och lägg tillbaka bearbetningen en sektion i taget.