

TB Vocoder

Phiên bản: Current | Ngày lập tài liệu: 2026-08-04

Tổng quan

Đặt nhịp điệu và cách phát âm của một âm thanh lên âm sắc của âm thanh khác.

Plug-in này giải quyết được vấn đề gì

Bộ phát âm cổ điển có thể yêu cầu một bản nhạc tổng hợp riêng biệt và cung cấp ít khả năng kiểm soát độ rõ ràng. TB Vocoder có thể sử dụng giá đỡ nội bộ của nó để vận hành ngay lập tức hoặc chấp nhận sidechain, trong khi phạm vi phân tích, thời gian bao, dấu ấn, làm trắng, âm sắc và thiết kế giá đỡ vẫn có thể điều chỉnh độc lập.

Những gì bạn có thể mong đợi

- Giọng nói cổ điển của robot và âm thanh hộp đàm thoại
- Các phép biến đổi Whisper, Morph, Ring Mod và Invert
- Một nhà cung cấp dịch vụ nội bộ chuyển từ một ngăn xếp tập trung nhỏ sang một đám mây lớn
- Kiểm soát chi tiết về khớp nối, độ phân giải băng tần, độ rộng và âm thanh

Nó hoạt động như thế nào

TB Vocoder lấy cách phát âm thay đổi của một âm thanh và áp dụng nó vào âm duy trì của âm thanh khác. Bộ điều biến cung cấp nhịp điệu, phụ âm và chuyển động bao quanh; nhà cung cấp dịch vụ cung cấp cao độ và màu cơ bản. Một dãy các vùng tần số kết nối hai vai trò đó.

Các điều khiển băng tần và phạm vi xác định lượng chi tiết được truyền đi, các điều khiển đường bao quyết định tốc độ sóng mang theo bộ điều biến và Imprint hoặc các điều khiển Độ rõ duy trì tính dễ hiểu. Trước tiên hãy thiết lập một sóng mang ổn định và một bộ điều biến rõ ràng, sau đó mở rộng âm thanh hoặc thêm ký tự sau các từ hoặc nhịp điệu là điều dễ hiểu.

Bắt đầu nhanh

- 1 Bắt đầu với Type được đặt thành Vocoder, tắt Sidechain và Mix ướt hoàn toàn.
- 2 Bắt đầu với cài đặt Bands trung bình và chọn vùng Range Low và Range High hữu ích.
- 3 Tune Attack và Release để dễ hiểu.
- 4 Điều chỉnh Carrier Tune, Đếm, Color, Cộng hưởng và Width.

- 5** Sử dụng Imprint, Detail, Whiten và Sibillance để làm rõ lời nói.
- 6** Chỉ thử Type khác sau khi sóng mang cơ bản hoạt động.
- 7** Đặt Output và cuối cùng Mix.

Giao diện và các phần chính



Đây là bản chụp trực tiếp của giao diện plug-in hiện tại. Sử dụng các nhãn hiển thị để xác định vị trí các khu vực và điều khiển được giải thích bên dưới.

Type

Vocoder áp dụng đường bao kênh, Whisper thay thế cao độ bằng năng lượng giống tiếng ồn, Morph kết hợp các nhận dạng quang phổ, Ring Mod nhân lên các cấu trúc cho dải biên kim loại và Invert tạo ra mối quan hệ quang phổ nghịch đảo.

Bands và phạm vi phân tích

Bands đặt độ phân giải phân tích, trong khi Range Low và Range High hạn chế phổ được phân tích. Ít dải âm thanh cổ điển và thô hơn; nhiều băng tần hơn sẽ cải thiện mức độ dễ hiểu trong khi sử dụng nhiều sức mạnh xử lý hơn.

Thời gian phong bì

Attack tuân theo cách phát âm mới; Release giữ hoặc thả từng dải. Fast thời gian rõ ràng, trong khi thời gian chậm hơn sẽ mượt mà và chân thực hơn.

Nhà cung cấp dịch vụ nội bộ

Carrier Tune, Cộng hưởng, Đếm, Color, Tone và Width xây dựng nguồn tổng hợp. Phạm vi đếm từ một ngăn xếp tập trung nhỏ đến một đám mây lớn.

Sidechain

Bật Sidechain để sử dụng đầu vào sóng mang bên ngoài khi máy chủ cung cấp. Định tuyến phải được định cấu hình trong DAW.

Imprint và sự rõ ràng

Imprint đặt cường độ truyền bộ điều biến. Detail, Pressure, Whiten, Floor, Sibilance, Warp và Shift độ rõ hình dạng, mức tiếng ồn, chuyển động định dạng và khớp nối.

Mix và Output

Mix kết hợp kết quả đã chuyển đổi với bộ điều biến ban đầu. Output bù mức cuối cùng. Các chương trình bao gồm độ rõ nét của chương trình phát sóng, robot, dàn hợp xướng, lời thì thầm và máy móc bị hỏng.

Thuộc tính có thể kiểm soát

Hướng dẫn sử dụng tên hiển thị trên bảng trình cảm. Mỗi phần giải thích mô tả kết quả có thể nghe được, một cách hữu ích để tiếp cận bộ điều khiển và một tương tác quan trọng cần lắng nghe.

Kiểm soát	Nó làm gì và khi nào sử dụng nó
Attack	Đặt tốc độ phản ứng của hiệu ứng khi âm thanh bắt đầu. Giá trị nhanh hơn kiểm soát phía trước; giá trị chậm hơn giữ nhiều cú đấm hơn. Đánh giá sự kiểm soát này trong khi nguồn lặp lại trong sự sắp xếp đầy đủ. Thời điểm thích hợp sẽ hỗ trợ rãnh mà không làm cho âm thanh có cảm giác tách rời.
Bands	Đặt số lát tần số mang hình dạng giọng nói. Nhiều dải âm thanh rõ ràng hơn; ít ban nhạc nghe có vẻ cổ điển hơn. Di chuyển nó dần dần và lắng nghe điểm mà kết quả mong muốn trở nên rõ ràng mà không gây ra vấn đề mới ở nơi khác.
Bypass	Tắt hoặc bật toàn bộ hiệu ứng để so sánh trực tiếp trước và sau. So sánh với bypass ở âm lượng tương tự. Nếu hiệu ứng tạo ra một cái đuôi, hãy để cái đuôi đó lắng xuống trước khi phân xét sự khác biệt.
Carrier Count	Đặt số lượng giọng nói của nhà cung cấp dịch vụ nội bộ được xếp lớp cùng nhau. Di chuyển nó dần dần và lắng nghe điểm mà kết quả mong muốn trở nên rõ ràng mà không gây ra vấn đề mới ở nơi khác.
Carrier Resonance	Thay đổi độ sắc nét và âm sắc tập trung của giọng nói của nhà cung cấp dịch vụ nội bộ. Di chuyển nó dần dần và lắng nghe điểm mà kết quả mong muốn trở nên rõ ràng mà không gây ra vấn đề mới ở nơi khác.
Carrier Tune	Chọn vùng âm hoặc nốt chính được điều khiển này sử dụng. Trước tiên hãy chọn hướng âm nhạc, sau đó kiểm tra các đòn tấn công và các nốt kéo dài xem có sự dao động không mong muốn hoặc sự thay đổi về tính cách hay không.
Color	Thay đổi độ sáng tổng thể và đặc tính tông màu. Quét rộng để tìm vùng âm hữu ích, sau đó thu hẹp tiêu điểm và thay đổi nhỏ hơn trong khi nghe bản phối đầy đủ.
Detail	Đặt mức độ truyền giọng nói hay và chi tiết nhất thời. Di chuyển nó cho đến khi phần này phản ứng quá thường xuyên, sau đó lùi lại cho đến khi nó chỉ theo sau những sự kiện bạn thực sự muốn kiểm soát.

Kiểm soát	Nó làm gì và khi nào sử dụng nó
Floor	Đặt mức độ yên tĩnh của đầu vào trước khi chuyển động được chuyển kết thúc. Di chuyển nó cho đến khi phần này phản ứng quá thường xuyên, sau đó lùi lại cho đến khi nó chỉ theo sau những sự kiện bạn thực sự muốn kiểm soát.
Imprint	Đặt mức độ phát âm và nhịp điệu của đầu vào được in trên sóng mang. Tăng âm lượng cho đến khi có sự đóng góp rõ ràng, sau đó giảm nhẹ và kiểm tra lại âm thanh trong bản phối hoàn chỉnh.
Mix	Trộn âm thanh gốc với âm thanh đã xử lý. Tạm thời bật âm thanh đã xử lý lên để tìm hiểu đặc tính của nó, sau đó quay lại bản phối và chỉ giữ lại lượng hỗ trợ nguồn.
Output	Đặt mức nghe cuối cùng sau khi xử lý. Điều chỉnh âm lượng cuối cùng trước khi quyết định xem quá trình xử lý có tốt hơn hay không. Mức bổ sung có thể làm cho hầu hết mọi cài đặt đều có vẻ ấn tượng hơn.
Pressure	Thêm mật độ và độ cứng cho phong bì được chuyển giao. Di chuyển nó cho đến khi phần này phản ứng quá thường xuyên, sau đó lùi lại cho đến khi nó chỉ theo sau những sự kiện bạn thực sự muốn kiểm soát.
Program	Tải điểm bắt đầu của nhà máy. Điều chỉnh các điều khiển sau đó để phù hợp với âm thanh hiện tại. Sử dụng giá trị đặt trước làm hướng dẫn chứ không phải là câu trả lời hoàn chỉnh. Thay đổi từng phần một để biết rõ điều chỉnh nào sẽ cải thiện nguồn.
Range High	Đặt tần số cao nhất được sử dụng để truyền khớp nối. Di chuyển nó dần dần và lắng nghe điểm mà kết quả mong muốn trở nên rõ ràng mà không gây ra vấn đề mới ở nơi khác.
Range Low	Đặt tần số thấp nhất được sử dụng để truyền khớp nối. Di chuyển nó dần dần và lắng nghe điểm mà kết quả mong muốn trở nên rõ ràng mà không gây ra vấn đề mới ở nơi khác.
Release	Đặt tốc độ giảm hiệu ứng sau khi âm thanh trở nên nhỏ hơn. Đặt nó trong mối liên hệ với nhịp điệu và khoảng cách giữa các sự kiện. Lắng nghe tiếng bơm, khoảng trống hoặc phần đuôi che lấp âm thanh tiếp theo.
Shift	Di chuyển cao độ hoặc cấu trúc tần số đã chọn lên hoặc xuống. Trước tiên hãy chọn hướng âm nhạc, sau đó kiểm tra các đòn tấn công và các nốt kéo dài xem có sự dao động không mong muốn hoặc sự thay đổi về tính cách hay không.

Kiểm soát	Nó làm gì và khi nào sử dụng nó
Sibilance	Khôi phục hoặc nhấn mạnh các phụ âm như S và T để có từ rõ ràng hơn. Di chuyển nó dần dần và lắng nghe điểm mà kết quả mong muốn trở nên rõ ràng mà không gây ra vấn đề mới ở nơi khác.
Sidechain	Sử dụng âm thanh bên ngoài làm sóng mang thay vì sóng mang bên trong. Di chuyển nó dần dần và lắng nghe điểm mà kết quả mong muốn trở nên rõ ràng mà không gây ra vấn đề mới ở nơi khác.
Tone	Làm cho kết quả của bộ mã hóa âm thanh tối hơn hoặc sáng hơn. Quét rộng để tìm vùng âm hữu ích, sau đó thu hẹp tiêu điểm và thay đổi nhỏ hơn trong khi nghe bản phối đầy đủ.
Type	Chọn ký tự âm thanh hoặc kiểu xử lý. So sánh các ký tự có sẵn trên cùng một đoạn văn ngắn. Chọn theo kết quả âm nhạc thay vì theo tên của chế độ.
Warp	Kéo dài hoặc thay đổi hình dạng tần số được truyền cho một ký tự giọng hát khác. Trước tiên hãy chọn hướng âm nhạc, sau đó kiểm tra các đòn tấn công và các nốt kéo dài xem có sự dao động không mong muốn hoặc sự thay đổi về tính cách hay không.
Whiten	Làm phẳng phổ sóng mang để chi tiết giọng nói được truyền tải rõ ràng hơn. Di chuyển nó dần dần và lắng nghe điểm mà kết quả mong muốn trở nên rõ ràng mà không gây ra vấn đề mới ở nơi khác.
Width	Đặt mức lan truyền âm thanh nổi của âm thanh được xử lý. Kiểm tra kết quả trên loa, tai nghe và ở chế độ đơn âm khi có thể. Cài đặt không gian cực đoan có thể mang lại cảm giác thú vị nhưng có thể không phù hợp ở mọi nơi.

Công dụng thực tế

Giọng nói robot rõ ràng

- Sử dụng Vocoder với 32-64 băng tần.
- Sử dụng nhanh Attack và trung bình Release.
- Đặt Imprint ở mức cao và thêm Sibillance.
- Sử dụng sóng mang bên trong sáng có độ cộng hưởng vừa phải.

Kết quả mong đợi: Lời nói vẫn dễ hiểu trong khi trở nên tổng hợp mạnh mẽ.

Nhà cung cấp âm nhạc bên ngoài

- Định tuyến một synth đến sidechain plug-in.
- Kích hoạt Sidechain.
- Kết hợp phạm vi phân tích với âm thanh tổng hợp và giọng nói.
- Sử dụng Mix ở mức 100 phần trăm cho hiệu ứng hoàn trả.

Kết quả mong đợi: Giọng nói thể hiện nhịp điệu và sự hài hòa của người mang bên ngoài.

Những cạm bẫy thường gặp

Sidechain tính khả dụng và cách đặt tên xe buýt khác nhau tùy theo DAW. Đưa điều khiển mạnh nhất về mức trung tính, so sánh với bỏ qua ở âm lượng tương tự và thêm lại quá trình xử lý từng phần một.

Nhiều ban nhạc hơn không phải lúc nào cũng mang tính âm nhạc hơn. Đưa điều khiển mạnh nhất về mức trung tính, so sánh với bỏ qua ở âm lượng tương tự và thêm lại quá trình xử lý từng phần một.

High số lượng sóng mang, độ rộng và cộng hưởng có thể tạo ra các đỉnh lớn. Trước tiên, hãy giảm âm lượng, phản hồi, ổ đĩa hoặc đầu vào chính, sau đó xây dựng lại âm thanh trong khi xem đồng hồ đo đầu ra và nghe sau khi nguồn dừng.