

TB AudioPlayer

版本: 1.0.0 | 文件日期: 2026-08-17

概述

加载用户样本，并通过 PLAY 或宿主 Trigger 进行单次触发播放，同时以无点击的淡出处理重新触发和停止。

这个插件解决什么问题

触发一个声音不应需要完整的采样器或自定义播放代码。TB AudioPlayer 会加载用户选择的样本，通过 PLAY 或外部宿主 Trigger 启动，并在快速重新触发时避免突然截断。它适用于在 DAW、Standalone 应用或兼容的 VST3 宿主中播放效果音、语音片段、鼓击及其他短促的单次触发声音。

您可以期待什么

- 直接加载 WAV、AIFF、FLAC 或 Ogg 文件，并清楚显示样本信息和状态
- 通过 PLAY 或可自动化的 0-to-1 Trigger 边沿立即进行单次触发播放
- 使用固定 50 ms 淡出处理原有播放，实现无点击的重新触发和 STOP 行为
- 会话和 User preset 可恢复所选文件路径，并可用 Undo 和 Redo 撤销或重做样本选择

它是如何运作的

BROWSE 会在音频回调之外将所选文件解码到内存。播放时读取这些准备好的数据，并把源采样率转换为宿主采样率，因此浏览和解码不会在实时音频线程上运行。


Trigger 只响应处理块边界上的 0-to-1 边沿。新声音会从头开始，先前的播放则在 50 ms 内淡出；STOP 会对所有活动声部应用同样的固定淡出。

插件存储的是所选文件路径，而不是音频本身。Preset 和会话只有在该外部文件仍然可用时才能恢复所选内容。

快速上手

- 1 将 TB AudioPlayer 作为 VST3 乐器或 Standalone 应用打开，然后单击 BROWSE。
- 2 选择一个较短的 WAV、AIFF、FLAC 或 Ogg 文件，并确认界面显示其名称、采样率、声道数、时长和 Ready 状态。
- 3 单击 PLAY，确认样本以自然速度从头开始播放。
- 4 播放期间再次单击 PLAY，确认新声音开始时，先前的声音会淡出 50 ms。
- 5 需要宿主控制时，将 Trigger 从 0 自动化到 1，并在下一个事件前恢复为 0。
- 6 需要让所有活动声音淡至静音时使用 STOP，不要把它当作暂停控制。
- 7 保存 .tbap User preset 或 DAW 会话后，请让引用的样本继续位于同一路径，以便可靠恢复。

界面及关键部分



下图为当前插件界面的实际截图。请根据界面中显示的标签，找到下文所说明的区域与控件。

样本浏览器与文件显示

BROWSE 会打开异步文件选择器，用于选择 WAV、AIFF、FLAC 或 Ogg 音频。加载成功后，界面会显示文件名、源采样率、声道数和时长，状态行则显示 Ready。被拒绝或无法读取的文件只会报告错误，不会替换当前可播放的样本。

PLAY 与可自动化的 Trigger

PLAY 会通过向宿主所见相同的触发路径，从头开始播放所选样本。可自动化的 Trigger 只响应 0-to-1 上升沿；将其保持在 1 不会重复播放，因此下一次外部触发前必须回到 0。宿主事件会在处理块边界被接收。

重新触发与 STOP 淡出

播放期间收到新触发时，新声音会立即从头开始，而先前的声音会从当前电平在 50 ms 内淡至静音。STOP 会对每个活动声部应用相同的 50 ms 线性淡出。这些淡出用于避免突然截断，并不是可编辑的振幅包络。

播放采样率与声道处理

插件会将 mono 或 stereo 源文件播放到对应的 mono 或 stereo 输出；源采样率与宿主采样率不同时，会执行四点三次采样率转换。它没有音频输入，也不会把音高或时长变化用作创意效果。

Preset、历史记录与会话恢复

顶部栏提供 Previous、当前 preset 菜单、Next、Save User Preset、Undo 和 Redo。Factory 集中的 START > Init 会清除样本并把 Trigger 恢复为 0。User preset 使用 .tbap 扩展名并保存在 Documents/TB_AudioPlayer/Presets/User。Preset 和 DAW 会话只存储所选文件路径，不嵌入音频；瞬时 Trigger 状态始终恢复为 0。

支持的路径与限制

样本会在音频回调之外解码到内存，最大解码大小为 256 MiB。当前 Windows x64 版本提供 VST3 和 Standalone 形式。它不提供 MP3 解码、MIDI 触发、循环、移调、时间拉伸、增益或包络编辑、磁盘流式播放，也不会嵌入音频文件。

可调参数

本指南沿用插件面板上的名称。每项说明都会介绍可听到的变化、实用的调节方法，以及需要留意的关键联动。

控制	它的作用以及何时使用它
PLAY / TRIGGER	在 0-to-1 边沿启动所选样本。PLAY 会从面板产生相同的触发动作。每个事件后将宿主自动化恢复为 0，使下一个上升沿能够触发。
STOP	在 50 ms 内将所有活动声部淡至静音。使用 STOP 平滑结束播放；若要开始新的声音，请再次按 PLAY。
BROWSE	打开文件选择器，以选择受支持的 WAV、AIFF、FLAC 或 Ogg 样本。将短制作样本保存在稳定文件夹中，使 preset 和会话之后仍能找到它们。
PREVIOUS / PRESET / NEXT	在 Init 与 User preset 之间移动，并显示当前选择或 Custom 状态。使用 Init 获得安全的空状态，并确认每个恢复的 User preset 仍能访问其源文件。
SAVE USER PRESET	将所选样本路径和稳定状态保存为 .tbap User preset。以声音内容命名 preset，并将引用的音频放在受管理的素材库或项目旁。
UNDO / REDO	在样本选择更改记录中向后或向前移动。用于最近的文件选择；不会撤销宿主 Trigger 自动化或走带事件。
HOST BYPASS	公开宿主的通用插件 bypass 参数；它不是走带控制。活动声部需要淡出时使用 STOP；宿主 bypass 行为由宿主控制。

实际用途

DAW 单次触发自动化

- 使用 BROWSE 加载较短的效果音、语音片段或鼓击。
- 创建一条在事件之间回到 0 的 Trigger 自动化轨。
- 在每个单次触发应开始的位置放置 0-to-1 边沿，并为文件播放或再次触发留出足够时间。
- 渲染或录制一次测试，并在宿主使用较大处理块时调整事件位置。

预期结果: 无需 MIDI 映射或完整采样器设置，同一个所选样本也能通过宿主自动化稳定地重复启动。

快速重新触发叠层

- 选择一个瞬态鲜明的样本，并用 PLAY 启动。
- 在第一个声音结束前重新触发，使起音相互叠加。
- 聆听退出声音的 50 ms 淡出；如果更密集的叠加会遮住新起音，请留出足够间隔。
- 使用 STOP，让整个叠层以同样的无点击淡出结束。

预期结果: 新的起音会立即出现，而较早的播放会平滑退出，不会突然被截断。

Standalone 样本试听

- 打开 Standalone 应用，浏览到存放短源文件的文件夹。
- 每次加载一个文件，并在按下 PLAY 前比较界面显示的采样率、声道数和时长。
- 使用 Undo 和 Redo 在最近选择的样本之间移动。
- 只有源文件会长期保存在稳定位置时，才把有用的选择存为 User preset。

预期结果: 无需打开 DAW 项目，即可用紧凑的触发台试听并恢复单次触发声音。

可移植会话准备

- 保存 preset 或 DAW 会话前，把所选样本放在稳定的项目或素材库文件夹中。
- 恢复状态，并确认文件成功加载且显示返回 Ready。
- 把项目移到另一台计算机时，请单独复制源样本；如果路径改变，请重新选择该文件。
- 需要让会话以未选择样本的安全状态打开时，使用 Init。

预期结果: 手册将已存路径与音频文件视为独立资源，因此会话行为保持可预测。

常见陷阱

如果 PLAY 或 Trigger 没有声音，请先加载受支持的样本，并确认状态行显示 Ready。

Trigger 值保持在 1 时只触发一次；请在下一个 0-to-1 边沿前将其恢复为 0。

Trigger 时序跟随宿主处理块，因此它不是采样级精确的 MIDI 音符输入。

Preset 和会话存储的是文件路径，而不是样本数据。文件缺失或移动后必须重新定位。

不受支持、无法读取或超出限制的文件会被拒绝，而不会替换当前可播放的样本。

50 ms 重新触发和 STOP 淡出是固定的安全行为，并不是可编辑的包络或交叉淡化控制。

文件会被解码到内存且受 256 MiB 限制，因此不适合播放较长的节目素材。

该插件不提供 MP3、MIDI、循环、音高、增益、包络、时间拉伸、流式播放或音频输入功能。