

TB Exciter

버전: 1.1.0 | 문서 기준일: 2026-08-11

플러그인 소개

막힌 고역을 부드럽게 열고 원음의 중심을 흐리지 않으면서 공기감, 선명도, 미세한 배음 디테일을 더해주는 플러그인입니다.

어떤 문제를 해결하는가

하이 셸프 EQ는 이미 존재하는 고역만 키울 수 있고, 전대역 새추레이션은 디테일을 더하는 과정에서 원음의 중심과 저역을 흐릴 수 있습니다. TB Exciter는 원음을 유지한 채 고역 전용 레이어를 더해, 음악 제작자와 사운드 디자이너가 전체 음색을 다시 만들지 않고도 공기감, 또렷한 발음, 매끄러운 광택을 빠르게 끌어낼 수 있게 합니다.

기대할 수 있는 결과

- 원음을 얇게 만들지 않으면서 더 선명하고 열린 고역
- 둥근 온기와 또렷한 배음 윤곽 사이에서 선택 가능한 질감
- 추가된 고역 레이어에만 적용되는 스테레오 확장
- 믹스, 보컬, 드럼, 악기에 맞춘 빠른 시작점

작동 원리

TB Exciter는 원음을 그대로 유지하면서 그 옆에 고역 전용 레이어를 만듭니다. 이 레이어는 상단을 부드럽게 여는 성분과 낮은 레벨의 새로운 배음을 결합합니다. 따라서 단순한 하이 셸프 EQ보다 새로운 디테일을 더하면서도 전대역 새추레이션처럼 원래 음색 전체를 흐리지 않습니다.

BRIGHT는 추가 레이어의 양을 정하고, CLARITY는 배음 질감을 둥글고 따뜻한 방향에서 가볍고 맑은 방향으로 바꿉니다. FOCUS는 존재감 영역부터 작동할지, 최상단의 에어에 집중할지를 결정합니다. WIDTH는 추가 레이어만 넓히며, LEVEL은 원음의 스테레오 중심을 건드리지 않고 최종 음량을 맞춥니다.

빠른 시작

- 1 Factory Default 또는 소스에 맞는 Factory 프리셋에서 시작합니다.
- 2 고역이 자연스럽게 열리되 효과가 소리보다 앞서지 않는 지점까지 BRIGHT를 조절합니다.
- 3 FOCUS를 움직여 존재감과 어택까지 살릴지, 최상단 에어만 바꿀지 정합니다.
- 4 CLARITY로 둥근 광택과 맑은 반짝임 중 어울리는 질감을 고릅니다.
- 5 스테레오 소스에서만 WIDTH를 조절하고, LEVEL로 바이패스 상태와 음량을 맞춥니다.
- 6 전체 편곡 안에서 다시 듣고, 소스의 원래 역할이 유지되면 세션을 저장합니다.

인터페이스와 주요 기능



아래 이미지는 현재 플러그인의 실제 인터페이스를 직접 캡처한 화면입니다. 화면에 표시된 명칭을 기준으로 이어지는 영역과 컨트롤 설명을 확인하세요.

BRIGHT, CLARITY, FOCUS

BRIGHT는 고역 디테일을 얼마나 더할지 정합니다. CLARITY는 새 배음의 질감을 둥글고 따뜻한 방향에서 가볍고 맑은 방향으로 바꿉니다. FOCUS는 존재감과 어택까지 살릴지, 에어와 광택에만 집중할지를 정합니다.

WIDTH와 LEVEL

WIDTH는 추가된 고역 레이어의 스테레오 폭만 바꾸며 원음의 중심과 위치는 유지합니다. LEVEL은 출력 여유를 확보하고 바이패스와 공정하게 비교할 수 있도록 최종 음량을 조절합니다.

Factory 프리셋 선택기

30개의 Factory 프리셋은 Essential, Mix / Master, Vocal, Drums, Instruments 그룹으로 나뉩니다. 불러온 프리셋을 수정하면 이름 뒤에 별표가 표시되며, 같은 프리셋을 다시 선택하면 원래 설정으로 돌아갑니다.

Factory 프리셋 전체 목록

Essential: Factory Default, Barely There, Soft Gold, Mono Sparkle, Open Air, Dark Track Rescue.
 Mix / Master: Mix Bus Polish, Mix Bus Clarity, Warm Master Silk, Clear Master Air,
 Dense Mix Unveil, Vintage Top Glue. Vocal: Lead Vocal Air, Intimate Vocal Glow,
 Female Vocal Shine, Male Vocal Presence, Background Vocal Wide, Breath & Whisper. Drums:
 Drum Bus Snap, Snare Crack, Cymbal Silk, Cymbal Detail, Percussion Wide, Lo-Fi Hats Restore.
 Instruments: Acoustic String Detail, Electric Guitar Edge, Piano Hammer Air, Synth Halo,
 Bass Definition, Orchestral Sheen.

Active Readout와 Sparkle Field

중앙의 Active Readout는 현재 선택한 컨트롤과 값을 크게 표시합니다. 움직이는 Sparkle Field는 다섯 컨트롤의 설정을 시각적으로 보여주는 요소이며, 입력 스펙트럼이나 레벨 미터는 아닙니다.

노브 조작과 세션 복원

노브는 위아래로 드래그해 조절하고, 더블클릭하면 Factory 기본값으로 돌아갑니다. 각 컨트롤은 키보드 포커스, 접근성 이름, 설명, 툴팁을 지원합니다. DAW 세션을 다시 열면 다섯 컨트롤과 선택한 Factory 프리셋 상태가 함께 복원됩니다.

Bypass

DAW의 Bypass는 처리 경로의 타이밍을 유지한 채 원음과 바로 비교하게 해줍니다. 추가된 밝기가 실제로 도움이 되는지 판단하기 전에 LEVEL로 처리 전후의 음량을 맞추세요.

제어 가능한 속성

플러그인 화면에 표시되는 명칭을 그대로 사용했습니다. 각 설명에는 소리가 어떻게 달라지는지, 어떤 순서로 조절하면 좋은지, 함께 확인해야 할 관련 기능을 담았습니다.

컨트롤	기능과 활용 방법
Bright	원음 옆에 더해지는 고역 전용 레이어의 양을 정합니다. 가장 먼저 조절하세요. 소리가 열릴 때까지 올린 뒤 숨소리, 히스, 심벌, 자음이 지나치게 앞으로 나오면 조금 낮추세요.
Bypass	효과를 끄거나 켜서 처리 전후를 바로 비교합니다. 먼저 LEVEL로 음량을 맞춘 뒤 같은 짧은 구간을 바이패스와 비교하세요. 단순히 커진 음량을 더 좋은 음색으로 오인하지 않는 것이 중요합니다.
Clarity	더해지는 배음의 질감을 둥글고 따뜻한 방향에서 가볍고 맑고 반짝이는 방향으로 바꿉니다. BRIGHT와 FOCUS를 먼저 맞춘 뒤 질감을 고르세요. 낮추면 둥근 광택, 높이면 더 가볍고 분명한 윤곽이 만들어집니다.
Focus	고역 레이어가 시작되는 음역을 정합니다. 낮추면 존재감과 어택까지 넓게 살리고, 높이면 에어와 광택에 집중합니다. 존재감과 어택까지 살려야 하면 낮추고, 에어와 광택만 바꾸려면 높이세요.
Level	원음과 추가 레이어가 합쳐진 뒤의 최종 출력 음량을 정합니다. 출력 여유를 확보하고 바이패스와 공정하게 비교할 때 사용하세요. 이 플러그인에는 최종 리미터가 없습니다.
Width	원음의 위치는 유지한 채 새로 더해진 고역 레이어의 스테레오 폭만 바꿉니다. 음색을 먼저 완성한 뒤 스테레오 소스에서 조절하고, 넓은 설정을 유지하기 전에는 모노에서도 확인하세요.

활용 예시

믹스·마스터 광택

- Mix Bus Polish, Warm Master Silk, Clear Master Air 중 하나에서 시작합니다.
- BRIGHT는 절제해서 사용하고 FOCUS는 소스의 높은 영역에 둡니다.
- WIDTH는 원래 스테레오 이미지에서 크게 벗어나지 않게 하고, LEVEL은 바이패스와 세심하게 맞춥니다.

기대 결과: 중심, 저역, 전체 밸런스는 안정적으로 유지되면서 믹스가 더 열리고 완성된 느낌을 냅니다.

리드 보컬 에어

- Lead Vocal Air 또는 Intimate Vocal Glow에서 시작합니다.
- FOCUS로 필요한 숨결과 발음 디테일을 거친 자음과 구분합니다.
- 목소리에 맞춰 CLARITY를 고른 뒤, 보컬이 중앙에 단단히 남도록 WIDTH는 절제해 사용합니다.

기대 결과: 보컬이 믹스에서 분리되어 뜨지 않으면서 단어와 숨결이 더 또렷하게 들립니다.

백킹 보컬·패드 헤일로

- Background Vocal Wide 또는 Synth Halo를 선택합니다.
- 추가 레이어를 넓히기 전에 BRIGHT와 CLARITY로 음색을 먼저 완성합니다.
- 중앙에 여유가 생기면서도 모노에서 양쪽 성분이 안정적인 지점까지만 WIDTH를 올립니다.

기대 결과: 원음은 중앙에 단단히 남고, 추가된 고역 질감이 중심 소리 주변으로 넓게 펼쳐집니다.

어쿠스틱 디테일

- Acoustic String Detail 또는 Piano Hammer Air에서 시작합니다.
- 피킹, 현, 해머의 디테일이 잘 읽힐 때까지 FOCUS를 낮춥니다.
- 손잡음이나 룸 히스가 두드러지기 시작하면 BRIGHT를 조금 낮춥니다.

기대 결과: 악기를 얇고 과하게 처리된 소리로 만들지 않으면서 작은 연주 디테일을 되살립니다.

어두운 트랙 복원

- Dark Track Rescue 또는 Bass Definition에서 시작합니다.
- 에어뿐 아니라 존재감 영역까지 살리도록 FOCUS를 낮춥니다.
- 소스에 윤곽이 더 필요할 때만 CLARITY를 맑은 방향으로 움직이고, LEVEL을 낮춰 출력 여유를 확보합니다.

기대 결과: 가려져 있던 소스가 저역의 무게를 잃지 않고 앞으로 나오며 믹스에 배치하기 쉬워집니다.

자주 발생하는 문제

TB Exciter는 디에서나 노이즈 제거기가 아닙니다. 고역을 열면 히스, 치찰음, 거친 심벌이 더 눈에 띄 수 있습니다. 먼저 편집, EQ, 디에서로 문제를 정리한 뒤 깨끗해진 소스가 감당할 수 있는 만큼만 밝기를 더하세요.

추가 레이어가 별도의 디스토션처럼 들린다면 소스가 감당할 수 있는 수준보다 처리가 강한 것입니다. 먼저 BRIGHT를 낮추고 CLARITY를 더 둥근 방향으로 옮긴 뒤 다른 속성을 조절하세요.

WIDTH는 추가된 스테레오 레이어만 바꾸므로 모노 소스에서는 실질적인 변화가 거의 없습니다. WIDTH는 스테레오 소스에서 판단하고, 모노 소스에서는 BRIGHT, FOCUS, CLARITY로 필요한 변화를 만드세요.

내부 리미터가 없으므로 BRIGHT, WIDTH, LEVEL을 강하게 조합하면 예상보다 많은 출력 여유가 필요할 수 있습니다. BRIGHT나 WIDTH를 다시 높이기 전에 LEVEL을 낮춰 출력 여유를 확보하세요.

음색이 실제로 좋아지지 않아도 음량이 커지면 어떤 설정이든 더 인상적으로 들릴 수 있습니다. 바이패스와 활성 상태가 비슷한 음량으로 들릴 때까지 LEVEL을 맞춘 뒤 음색과 디테일을 비교하세요.