

TB Tape

Versie: 1.0.0 | Documentatiedatum: 2026-08-11

Overzicht

Vertraagt het geluid totdat het stil wordt en draait het terug naar de normale snelheid met een motorcurve die u zelf kunt tekenen.

Wat deze plug-in oplost

TB Tape creëert herhaalbare tape-stop- en herstart-overgangen zonder gedetailleerde automatisering van de clipsnelheid. Bij het remmen en optrekken kunnen verschillende timings worden gebruikt, terwijl één herbruikbare motorcurve het karakter van beide richtingen definieert.

Wat je kunt verwachten

- Tape-stijl vertraging tot stilte
- Onafhankelijke rem- en herstarttiming
- Uit de vrije hand en op punten gebaseerde curvebewerking
- Zes muzikale curve-snelkoppelingen plus terugroepen van door de gebruiker ingestelde instellingen

Hoe het werkt

TB Tape leest een korte recente geschiedenis van de invoer met een veranderende snelheid. Omdat de afspeelsnelheid zowel de snelheid als de toonhoogte regelt, valt Pause op natuurlijke wijze richting stilte en stijgt Play terug naar normale snelheid in plaats van een apart toonhoogte-effect toe te passen.

Stop Time en Start Time stellen de duur van elke richting in. Eén Motorcurve vormt beide overgangen, waarbij de herstart gebruik maakt van de overeenkomstige omgekeerde beweging. De curve wordt vastgelegd wanneer een overgang begint, zodat een bewerking tijdens de beweging hoorbaar is na de volgende Play of Pause trigger.

Snel beginnen

- 1** Begin met Init en stel Stop Time en Start Time in voor het muzikale evenement.
- 2** Kies de curve-snelkoppeling die het dichtst bij de beoogde beweging ligt.
- 3** Activeer Play / Pause terwijl een kort gedeelte wordt herhaald en luister naar waar de snelheidsverandering het sterkst aanvoelt.
- 4** Gebruik Draw of Points om de curve te verfijnen en trigger vervolgens opnieuw omdat bewerkingen worden toegepast op de volgende overgang.
- 5** Vergelijk met Bypass, controleer het landingspunt in het volledige arrangement en sla het resultaat indien nodig op als een gebruikersvoorinstelling.

Interface en sleutelsecties



Dit is een directe opname van de huidige plug-ininterface. Gebruik de zichtbare labels om de gebieden en bedieningselementen te vinden die hieronder worden uitgelegd.

Play / Pause

Pause remt de virtuele motor af totdat snelheid en toonhoogte stilte bereiken; Play draait het terug naar normale snelheid. Het veranderen van richting tijdens een transitie gaat verder vanaf het huidige motortoerental in plaats van naar een nieuwe positie te springen.

Stop Time en Start Time

Stop Time stelt de lengte van de vertraging in en Start Time stelt de lengte van de terugkeer in. Gebruik ze onafhankelijk van elkaar voor een snelle rem met een langzame herstart, een lange uitrol met een snel herstel of een symmetrische beweging.

Eén gedeelde motorcurve

Dezelfde curve vormt beide richtingen: de stop volgt deze in de richting van stilte en de herstart volgt zijn in de tijd omgekeerde tegenhanger in de richting van normale snelheid. De curve wordt vastgelegd wanneer een overgang begint, zodat wijzigingen tijdens de beweging hoorbaar zijn bij de volgende Play of Pause trigger.

Tekenmodus

Sleep vrij over de grafiek om de motorbeweging in de loop van de tijd te schetsen. Dubbelklik op de grafiek om de curve 'Linear' te herstellen. De vaste eerste en laatste posities houden de overgang verbonden met volledige stop en normaal afspelen.

Puntenmodus

Versleep een binnenknooppunt om de curve te verfijnen. Dubbelklik op een lege grafiekruijnte om een knooppunt toe te voegen, of dubbelklik op een binnenliggend knooppunt om dit te verwijderen. Het eerste en laatste punt kunnen niet worden verplaatst of verwijderd.

Curve-snelkoppelingen

Linear beweegt gelijkmatig; S-Curve verlicht beide kanten; Slow In vertraagt de sterkste beweging; Fast In plaatst het vroeg; Stepped creëert opzettelijke sprongen; Motor Drag benadrukt een zware late rem of spin. Bij elke handmatige bewerking wordt het curvelabel gewijzigd in Custom.

Visuele bewegingsfeedback

De groene afspeelkop toont de voortgang tijdens de huidige overgang en de spoelanimatie volgt de motorsnelheid. Beide zijn visuele indicatoren in plaats van bedieningselementen.

TB TAPE-voorkeuzemenu

Open het middelste naamplaatje om de huidige voorinstelling, vorige en volgende navigatie, fabrieks- en gebruikerscollecties, gebruikersvoorinstelling opslaan, ongedaan maken en opnieuw te bekijken. Fabrieksprogramma's omvatten Init, Quick Brake, Soft Brake, Slow Spin-Up, Instant Motor, Long Coast, Late Drop en Early Brake.

Voorinstelling en sessiestatus

Gebruikersvoorinstellingen behouden de timingbediening en voltooien de aangepaste curve. De sessie DAW herstelt ze ook, zodat een getekende beweging opnieuw kan worden gebruikt zonder deze opnieuw te hoeven opbouwen. DAW automatisering kan een fabrieksprogramma selecteren, terwijl de individuele curvepunten geen afzonderlijke automatiseringsbanen zijn.

Bypass

Bypass retourneert het uitgelijnde droge signaal ter vergelijking. Het staat los van Play / Pause: bij het omzeilen wordt geen bandstop gevraagd, en bij het pauzeren wordt de plug-in niet omzeild.

Controleerbare eigenschappen

De gids gebruikt de namen die op het plug-inpaneel worden weergegeven. Elke uitleg beschrijft het hoorbare resultaat, een handige manier om de besturing te benaderen en een belangrijke interactie om naar te luisteren.

Controle	Wat het doet en wanneer je het moet gebruiken
Bypass	Schakelt het volledige effect uit of aan voor een directe voor-en-na-vergelijking. Vergelijk met bypass op een vergelijkbare luidheid, en laat de actieve stop- of start-overgang eindigen voordat u het verschil beoordeelt.
Play	Vraagt om normaal afspelen of start de vertraging van de bandmotor wanneer wordt overgeschakeld naar Pause. Activeer het op een duidelijk muzikaal evenement en laat voldoende tijd over om de geselecteerde stop- of startovergang te voltooien.
Program	Laadt een fabrieksstartpunt. Pas de bedieningselementen achteraf aan zodat ze bij het huidige geluid passen. Gebruik een voorinstelling als richting, niet een afgerond antwoord. Verander één knop tegelijk, zodat duidelijk is welke aanpassing de bron verbetert.
Start Time	Stelt in hoe lang het duurt voordat de bandmotor van stilte naar normale snelheid accelereert. Activeer Play zo vroeg dat de normale snelheid terugkeert op het beoogde muzikale punt.
Stop Time	Stelt in hoe lang het duurt voordat de bandmotor vertraagt van normale snelheid naar stilte. Laat de overgang in een lus afspelen en bepaal eerst de remduur voordat u Motor Curve verfijnt.

Motor Curve, Draw, Points, de zes curve-snelkoppelingen, het preset-menu en de bewegingsindicatoren zijn paneelfuncties in plaats van afzonderlijke automatiseringsrijen. Ze worden afzonderlijk uitgelegd in het interfacegedeelte en de volledige aangepaste curve wordt opgeslagen met presets en de DAW-sessie.

Praktische toepassingen

Tape-stop aan het einde van de sectie

- Stel Stop Time in en kies Linear of Motor Drag.
- Automatiseer Play naar Pause op de laatste tel.
- Laat voldoende tijd over zodat de motor stil kan komen.

Verwacht resultaat: Toonhoogte en snelheid dalen zonder clipautomatisering vloeiend tot stilstand.

Langzame herstart

- Kies een langere Start Time dan Stop Time.
- Gebruik S-Curve of teken een zachte onderste helft.
- Druk op Play vóór de volgende zin en plaats de trigger vroeg genoeg voor herstel op volle snelheid.

Verwacht resultaat: De bron draait geleidelijk weer omhoog en bereikt de normale snelheid op het beoogde muzikale punt.

Aangepaste motorcurve

- Gebruik Draw of Points om één gecontroleerde stijging en daling binnen de curve te creëren.
- Trigger de overgang opnieuw na het bewerken, zodat de nieuwe vergrendelde curve hoorbaar is.
- Auditie op aanhoudend materiaal voordat je dezelfde beweging op drums of een volledige mix gebruikt.

Verwacht resultaat: De overgang volgt een herhaalbaar, aangepast snelheidspad zonder toevoeging van vertragingsherhalingen of verzadiging.

Harde ritmische bewerking

- Kies Instant Motor of begin met een zeer korte overgang.
- Plaats de rand Play / Pause precies op de gewenste tel.
- Als de sprong afleidt, verleng dan de tijd of verzacht de eerste bochthoek.

Verwacht resultaat: De bron maakt een abrupte snelheidsverlaging die zich gedraagt als een ontworpen ritmische bewerking.

Herbruikbare overgangsvoorinstelling

- Bouw de timing en curve op een duidelijke, aanhoudende bron.
- Open het TB TAPE-menu en sla een gebruikersvoorinstelling op.
- Roep het op een andere bron op en pas alleen de timing aan die nodig is voor het nieuwe arrangement.

Verwacht resultaat: Een herkenbaar motorisch gebaar kan worden hergebruikt terwijl het nog steeds past bij de timing van elk nummer of geluid.

Veelvoorkomende valkuilen

Het effect is Tape Stop, niet Tape Delay; het creëert geen herhalingen, feedback, verzadiging, wow, flutter, ruis, omgekeerde audio of tempogesynchroniseerde beweging. Gebruik Play/Pause en de motortimingregelaars voor overgangen; gebruik een aparte vertraging wanneer herhalingen nodig zijn.

Zeer korte tijden, Stepped en abrupte, aangepaste hoeken kunnen opzettelijk harde pitchsprongen of klikachtige randen veroorzaken. Verleng de overgang of verzacht de nabijgelegen curvewaarden voordat u de rest van het geluid verandert.

Curfewijzigingen die tijdens de beweging worden aangebracht, worden opzettelijk gereserveerd voor de volgende overgang. Beëindig de bewerking, activeer de overgang opnieuw en beoordeel de volledige beweging vanaf het begin.

Een lange pauze is geen onbeperkt bevroren opname; restart keert terug naar de huidige live-invoer en keert vervolgens terug naar de synchronisatie. Plan het opnieuw opstarten rond het materiaal dat momenteel de plug-in bereikt, in plaats van te verwachten dat eerder gepauzeerde audio wordt afgespeeld.

Zowel bij ingeschakeld effect als in Bypass is de weergave afhankelijk van de latencycompensatie van de DAW om uitgelijnd te blijven. Vergelijk binnen hetzelfde gecompenseerde signaalpad en houd de vertragscompensatie van de DAW actief.