

TB Filter Table

Version: 1.1.0 | Date des documents: 2026-08-17

Aperçu

Transforme la forme harmonique changeante d'une table spectrale en un filtre animé, pour créer des timbres creux, vitreux, vocaux, en escalier ou repliés.

Ce que ce plug-in résout

Un filtre conventionnel offre une forme de coupure et de résonance familière, mais les contours évolutifs complexes nécessitent souvent de nombreuses bandes EQ et voies d'automatisation. TB Filter Table convertit le profil harmonique d'un cadre de table à cycle unique sélectionné en réponse de filtre. Déplacer Frame, choisir une table différente ou utiliser le LFO Frame modifie tout le contour en un seul geste musical, tandis que Drive en option ajoute une couleur non linéaire distincte après le filtre.

À quoi vous pouvez vous attendre

- Mouvement continu ou échelonné à travers des contours harmoniques procéduraux au lieu d'une seule pente de filtre statique
- Quatre caractères de phase distincts, mouvement directionnel Frame et couleur non linéaire Drive en option
- Une grande bibliothèque de tables procédurales ainsi que des tables Custom dessinables qui peuvent être enregistrées ou échangées séparément
- Préréglages d'usine et utilisateur qui rappellent l'effet complet, y compris la table Custom et l'état du LFO

Comment ça marche

Une table sélectionnée contient une série de formes harmoniques. Frame choisit une position dans cette série et le plug-in transforme la forme choisie en contour de filtre au lieu de la lire comme un oscillateur.

Cutoff place le contour dans le spectre, Resonance modifie son contraste et Phase modifie son caractère de temps et de phase. Le Frame LFO peut parcourir la table automatiquement, tandis que Drive ajoute une couleur distincte dépendant de l'entrée après le filtre.

Démarrage rapide

- 1** Chargez Init ou le préréglage d'usine le plus proche et choisissez un Table dont le contour de base convient à la source.
- 2** Déplacez Frame avec le bouton ou la cascade jusqu'à ce que le caractère utile creux, vocal, vitreux, plié ou étagé apparaisse.
- 3** Réglez Cutoff avec le bouton ou le marqueur de réponse pour que le contour se trouve dans le registre utile ; rappelez-vous qu'il place l'harmonique 24 plutôt qu'un coin de filtre normal.
- 4** Ajustez Resonance pour le contraste du contour, puis définissez Mix avant de décider si la source a besoin de Drive.
- 5** Comparez MINIMUM, LINEAR, ORIGINAL et RAW sur le même passage et conservez le caractère de phase qui prend en charge les transitoires et le mélange partiel.
- 6** Ajoutez un mouvement avec le Morph LFO à l'aide de Type, du Range directionnel et de Rate ; repositionnez la base de Frame si le mouvement actif reste bloqué à une extrémité de la table.
- 7** Ouvrez EDIT uniquement lorsque les outils de table Drive ou Custom sont nécessaires et distinguez un fichier de table .tbft d'un préréglage utilisateur .tbftpreset complet.
- 8** Comparez avec bypass à niveau d'écoute égal, laissez la compensation de latence de la DAW activée et conservez de la marge : il n'existe pas de contrôle Output utilisateur, et les modes autres que RAW peuvent ajouter jusqu'à +12 dB de compensation automatique interne.

Interface et sections clés



Il s'agit d'une capture directe de l'interface actuelle du plug-in. Utilisez les étiquettes visibles pour localiser les zones et les commandes expliquées ci-dessous.

Affichages de cascade et de réponse

La cascade supérieure affiche les images de table créées et met en évidence l'image en direct utilisée par le moteur audio. Le graphique TABLE FIR RESPONSE en dessous montre la réponse actuelle du filtre en régime permanent avant Drive et avant le Mix sec/humide. Il ne s'agit pas d'un spectre d'entrée, d'un indicateur de sortie ou d'un FFT audio. Faites glisser la cascade pour déplacer la base Frame ; faites glisser uniquement le marqueur vertical dans le graphique de réponse pour modifier le seuil.

Table et Frame

Table sélectionne CUSTOM ou l'une des tables procédurales Factory. Les boutons gauche et droit parcourent toute la bibliothèque et reviennent au début ou à la fin. Frame définit la position de base dans la table choisie. Les positions vides entre les images clés créées sont soit interpolées progressivement, soit remplacées par l'image créée la plus proche lorsque la table utilise le mouvement Stepped.

Seuil, Resonance et Phase

Cutoff (H24) place la vingt-quatrième harmonique de la table à la fréquence choisie ; il ne s'agit pas du point de coupure habituel d'un filtre passe-bas. Pour préserver la compatibilité avec l'automation de l'hôte, sa coordonnée publique reste comprise entre 20 Hz et 20 kHz avec un centre de courbure à 1 kHz, tandis que l'UI, le DSP et l'état schema 5 utilisent 200 Hz comme limite inférieure effective. Resonance modifie le contraste et la profondeur du contour spectral. MINIMUM, LINEAR et ORIGINAL appliquent une compensation automatique interne plafonnée à +12 dB, tandis que RAW la contourne. MINIMUM privilégie une réponse causale, LINEAR emploie une réponse symétrique à délai constant, ORIGINAL conserve davantage le caractère de phase de la frame source et RAW transforme plus directement la forme d'onde en un noyau de filtre brut. Tous les modes de phase conservent le même alignement déclaré, mais le transitoire audible et le caractère avec un Mix partiel peuvent différer.

Morph LFO

TYPE sélectionne OFF, SINE, TRI, SAW, SQR ou RND. RANGE définit un déplacement unidirectionnel : les valeurs positives font monter Frame depuis sa position de base, les valeurs négatives le font descendre, et la position neutre annule le décalage. Le mouvement n'est donc pas symétrique de part et d'autre de la base. RATE fonctionne librement et n'est pas synchronisé au tempo de la DAW. La position active de Frame reste limitée aux extrémités de la table ; si la base est placée trop près de l'extrémité vers laquelle le mouvement se dirige, une partie du mouvement peut rester bloquée et s'aplatir.

MODIFIER et TABLE TOOLS

La vue principale réelle et la vue TABLE TOOLS sont présentées ensemble ci-dessus. EDIT ouvre cet espace de travail secondaire, qui révèle Drive, un rail Frame plus grand, des commandes de pré-réglage/historique et l'édition de table Custom. NEW crée une table Custom à deux images clés. CAPTURE copie l'image actuellement rendue dans le même emplacement Custom. DRAW FRAME vous permet de dessiner la forme d'onde actuelle et de la valider dans Custom à la fin du geste. CLEAR supprime la trame créée à l'emplacement actuel lorsque Custom est sélectionné. TABLE FILE importe ou exporte uniquement les données de la table .tbft ; il est distinct d'un pré-réglage complet de plug-in.

Outils FRAME LFO

L'onglet FRAME LFO expose les mêmes commandes Type, Range et Rate dans une zone de travail plus grande et affiche les positions BASE et LIVE séparément. L'ouverture ou la fermeture de l'une ou l'autre des vues d'outils ne modifie pas le son. La navigation au clavier peut déplacer Frame par étapes petites ou plus grandes, passer aux extrémités, parcourir les tables, ouvrir EDIT et effacer une image clé Custom lorsque la vue appropriée a le focus.

Contrôles de préréglage et d'historique

Le navigateur prédéfini regroupe Essentials, Motion, Character, Showcase et USER. Précédent et Suivant parcourent les préréglages d'usine et utilisateur, tandis que Enregistrer le préréglage utilisateur, Undo et Redo gèrent les changements d'état complets. L'ensemble d'usine est Init, Gentle Pad Motion, Hollow Drum Focus, Vocal Formant Lift, Subtle Bus Contour, Slow Vowel Bloom, Liquid Reed, Golden Sweep, Phase Weave, Comb Garden, Warm Ladder, Prime Choir, Glass Tide, Dense Fold, Pulse Steps, Raw Barcode, Mobius Kernel, Prism Bloom, Nested Fold et Broken Speaker.

Bibliothèque Table et types de fichiers

La bibliothèque de tables Factory contient les principes fondamentaux, les échelles harmoniques, les contours spectraux, la géométrie, les orbites polynomiales, la symétrie Phase, l'architecture d'impulsions, Fold et Warp, les courbes organiques Motion et les courbes expérimentales. Chaque groupe contient plusieurs tables procédurales avec différentes densités d'images clés et un comportement Smooth ou Stepped. Les préréglages utilisateur utilisent .tbftpreset et sont conservés dans Documents/TB Filter Table/Presets/User ; Les fichiers .tbft contiennent uniquement une table Custom et son comportement de morphing.

Propriétés contrôlables

Le guide utilise les noms affichés sur le panneau du plug-in. Chaque explication décrit le résultat audible, une manière utile d'aborder le contrôle et une interaction importante à écouter.

Contrôle	Que fait-il et quand l'utiliser
TABLE	Choisit CUSTOM ou une table Factory procédurale dont la forme harmonique devient la réponse du filtre. Choisissez d'abord par le caractère large, puis utilisez Frame pour trouver la position utile à l'intérieur.
FRAME	Choisit la position de base dans la table sélectionnée ; cette position peut aussi être déplacée sur la vue en cascade. Explorez largement avant d'affiner Cutoff ou Resonance, car Frame modifie le contour harmonique complet.
CUTOFF (H24)	Place la 24e harmonique de la table à la fréquence choisie ; il ne s'agit pas d'une fréquence de coupure conventionnelle. Faites glisser le marqueur de réponse sur la source et écoutez un registre utile plutôt qu'un coin passe-bas familier.

Contrôle	Que fait-il et quand l'utiliser
RESONANCE	Modifie le contraste et la profondeur du contour issu de la table ; MINIMUM, LINEAR et ORIGINAL appliquent ensuite une compensation automatique interne plafonnée à +12 dB, tandis que RAW la contourne. Augmentez le contraste avec prudence et comparez le niveau en externe, car la compensation interne est plafonnée à +12 dB et ne fonctionne pas en RAW.
DRIVE	Ajoute après le filtre de table une couleur non linéaire qui dépend du niveau d'entrée. La position neutre contourne exactement cet étage de couleur. Définissez d'abord le filtre, puis ajoutez juste assez de couleur pour prendre en charge la source sans crénelage brutal ni perte de marge.
MIX	Mélange les chemins directs et filtrés alignés sur la latence. Utilisez un mélange partiel pour préserver les transitoires lorsque RAW ou un contour profond est intentionnellement rugueux.
PHASE	Choisissez la phase et le caractère transitoire MINIMUM, LINEAR, ORIGINAL ou RAW tout en conservant un alignement fixe. Comparez les quatre modes sur le même passage court, notamment sur la batterie et au Mix partiel.
MORPH LFO TYPE	Sélectionne le mouvement OFF, SINE, TRI, SAW, SQR ou RND pour le Frame en direct. Choisissez la forme du mouvement en fonction du rythme et de la continuité : flux de vagues fluides, SQR étapes et RND tient une nouvelle position à chaque cycle.
MORPH LFO RANGE	Définit une portée de déplacement dans une direction au-dessus ou en dessous de la base Frame ; ce n'est pas une profondeur symétrique. Éloignez la base de l'extrémité de la table dans la direction choisie afin que la position active de Frame ne reste pas bloquée.
MORPH LFO RATE	Définit la vitesse de déplacement libre Frame sans synchronisation du tempo DAW. Réglez la vitesse dans l'arrangement complet ; il fonctionne librement et ne se verrouille pas sur le tempo.
BYPASS	Renvoie le signal direct à latence fixe pendant que l'état interne continue pour un retour fluide. Comparez à un niveau d'écoute correspondant avec la compensation de retard DAW activée.

Contrôle	Que fait-il et quand l'utiliser
NEW	Crée une nouvelle table Custom à deux images clés. Utilisez cette commande lorsqu'une table importée ou capturée est trop complexe pour être modifiée jusqu'au résultat souhaité.
CAPTURE	Copie l'image actuellement rendue dans l'emplacement correspondant de la table Custom. Capturez une image Factory utile, déplacez-la vers un autre emplacement et ajoutez juste assez d'images clés pour décrire la transition.
DRAW FRAME	Vous permet de dessiner et de normaliser la forme d'onde stockée dans l'emplacement Custom actuel. Créez d'abord des formes larges, relâchez pour valider et écoutez l'interpolation avant de dessiner des détails plus fins.
CLEAR	Supprime l'image clé Custom créée à l'emplacement actuel. Supprimez les images créées inutiles lorsque la transition semble encombrée ou change trop rapidement.
TABLE FILE	Importe ou exporte les données de la table .tbft Custom séparément à partir d'un préréglage de plug-in complet. Utilisez .tbft pour échanger la table uniquement et .tbftpreset lorsque le son complet doit être rappelé.

Utilisations pratiques

Transformation de pad lent ou de drone

- Commencez par Gentle Pad Motion ou Slow Vowel Bloom.
- Choisissez une table Organic Motion ou Spectral Contours à évolution douce et placez la base de Frame loin de la fin du parcours.
- Utilisez SINE ou TRI avec un Rate lent et une portée directionnelle modérée.
- Réglez Mix pour la profondeur souhaitée et laissez Drive neutre jusqu'à ce que le mouvement spectral soit équilibré.

Résultat attendu: Un son soutenu change progressivement de couleur et de forme interne sans nécessiter de nombreuses bandes EQ en mouvement.

Formant de batterie ou mouvement pas à pas

- Commencez par Hollow Drum Focus ou Pulse Steps et bouclez les hits les plus clairs.
- Déplacez Cutoff jusqu'à ce que le contour supporte soit le corps, soit l'attaque.
- Comparez MINIMUM avec RAW et utilisez SQR, SAW ou une table Stepped lorsqu'un changement rythmique brutal est souhaité.
- Réduisez Mix ou Resonance si le transitoire perd trop de poids.

Résultat attendu: La batterie gagne des encoches animées et un caractère de formants tandis que le coup direct peut rester présent jusqu'à Mix.

Couleur des formants vocaux ou synthétisés

- Choisissez Vocal Formant Lift, Liquid Reed ou Prime Choir.
- Balayez d'abord Frame pour trouver la voyelle ou la structure partielle, puis déplacez Cutoff pour la placer autour de la source.
- Utilisez ORIGINAL pour plus de caractères de phase source ou LINEAR lorsqu'un contour à retard constant est préféré.
- Ajoutez juste assez de Resonance et Drive pour rendre le formant clair sans créer une accumulation sévère dépendante du niveau.

Résultat attendu: La source prend une couleur vocale, semblable à une anche ou chorale, qui reste liée à sa performance originale.

Contour de bus conservateur

- Commencez par Subtle Bus Contour et gardez Mix bas.
- Utilisez une zone large et stable de la table et évitez les mouvements rapides du LFO.
- Réglez Drive sur sa position neutre et comparez les modes de phase sur l'ensemble complet.
- Level-match en dehors du plug-in avant de décider si le contour améliore le bus.

Résultat attendu: Le bus reçoit une forme spectrale sobre sans se transformer en un effet de mouvement évident.

Construire et échanger une table Custom

- Ouvrez EDIT et TABLE TOOLS, puis utilisez NEW ou CAPTURE pour établir les premières trames Custom.
- Déplacez-vous vers un autre emplacement Frame, dessinez ou capturez une forme contrastée et écoutez l'interpolation avant d'ajouter d'autres images.
- Exportez la table au format .tbft lorsque seule la table doit être partagée et enregistrez un .tbftpreset lorsque l'ensemble du paramètre d'effet doit être renvoyé.

Résultat attendu: Un contour de filtre personnel réutilisable peut se déplacer entre les projets sans confondre les données de la table avec l'état complet du plug-in.

Pièges courants

Si le son devient nettement plus faible, réduisez Resonance ou Mix et égalisez le niveau en externe ; le plug-in ne possède pas de contrôle Output utilisateur, et la compensation automatique interne est plafonnée à +12 dB et contournée en RAW, de sorte que les contours profonds peuvent encore perdre du niveau.

Cutoff (H24) n'est pas un coin passe-bas conventionnel, alors jugez toute la courbe de réponse et le son plutôt que de vous attendre à un comportement de coupure familier.

Si le mouvement du Frame LFO semble s'interrompre, éloignez la base de Frame de l'extrémité de la table ou inversez le signe de Range ; la position active est limitée aux bornes.

La plage se déplace dans une direction à partir de la base Frame et ne fournit pas de mode plus/moins symétrique séparé.

L'affichage de la réponse exclut Drive et Mix, de sorte qu'une courbe visible ne peut pas prédire chaque résultat dépendant du niveau ou de mélange partiel.

Un Drive élevé sur un signal brillant peut encore produire de l'aliasing, même si le résidu non linéaire moins linéaire de Drive utilise un chemin d'oversampling true 2x polyphase-IIR de qualité maximale pour réduire les alias repliés.

RAW et Mix partiel peuvent créer délibérément une rugosité, un frottis d'impulsion ou une coloration de phase ; choisissez un autre Phase lorsque ce caractère obscurcit la source.

Le délai de traitement fixe nécessite une compensation DAW et n'est pas conçu comme un chemin de suivi en direct à latence nulle.

Le panneau actuel ne propose ni synchronisation au tempo, ni contrôle Output utilisateur, ni MIDI, ni lecture en oscilateur, ni import d'IR externe, ni import de table par glisser-déposer. MINIMUM, LINEAR et ORIGINAL incluent bien une compensation automatique interne plafonnée à +12 dB ; RAW la contourne.