

TB Ambient

Versione: 1.0.0 | Data della documentazione: 2026-08-12

Panoramica

Posiziona una sorgente microfonata a distanza all'esterno utilizzando il livello, l'assorbimento dell'aria e il colore del materiale di fondo, senza aggiungere riverbero, riflessione ritardata o coda.

Cosa risolve questo plug-in

Una registrazione ravvicinata inserita in una scena all'aperto suona troppo vicina e troppo pulita, quindi si separa dall'immagine. Raggiungere il riverbero di una sala o di una stanza risolve il problema sbagliato, perché costruisce uno spazio interno attorno a una sorgente che dovrebbe essere all'esterno. Brevi riflessioni e copie ritardate del terreno portano i loro problemi: sui passi, sui dialoghi e sugli impatti producono un filtraggio statico a pettine che si legge come un bordo artificiale flangiato. TB Ambient è destinato a dialoghi, passi, foley e impatti che devono appartenere a una scena esterna rimanendo asciutti.

Cosa puoi aspettarti

- Una fonte che sembra lontana piuttosto che semplicemente più silenziosa
- Ground materiale percepito come un colore tonale ampio anziché come una tacca ripetuta
- Nessun eco, coda di riverbero o modulazione aggiunta dietro al suono
- Bypass e Mix a zero restituiscono il segnale originale sullo stesso campione

Come funziona

TB Ambient modella un percorso del segnale continuo invece di aggiungerne un secondo ritardato.

Distance è espresso attraverso il livello, l'assorbimento dell'aria e il colore del terreno insieme, il che è ciò che rende una fonte letta come lontana piuttosto che semplicemente silenziosa.

Poiché nulla viene ritardato, il processore non aggiunge latenza né coda e non può produrre il filtraggio a pettine statico che una copia di massa ritardata crea sul materiale transitorio.

Avvio rapido

- 1** Inserisci il plug-in sulla sorgente dry e scegli il Outdoor Profile che corrisponde alla scena.
- 2** Imposta Distance finché la sorgente non si trova alla giusta profondità nell'immagine.
- 3** Imposta Height in modo che corrisponda a ciò che sta producendo il suono anziché al punto in cui si trovava il microfono.
- 4** Regola Ground in base alla superficie, da terreno soffice a duro.
- 5** Utilizza Character per decidere con quale intensità viene applicato il profilo.
- 6** Lascia Mix al 100% per un posizionamento completo oppure abbassalo per mantenere una maggiore quantità di tono originale.

Interfaccia e sezioni chiave



Questa è una cattura diretta dell'interfaccia del plug-in corrente. Utilizza le etichette visibili per individuare le aree e i controlli spiegati di seguito.

Outdoor Profile

Otto profili descrivono la superficie e l'aria attraverso cui viene percepita la sorgente: Open Field, Forest, Dry Asphalt, Damp Earth, Rocky Open, Coastal Air, Snowfield e Concrete Exterior. Ciascuno imposta il materiale di base, la velocità con cui le frequenze alte vengono perse con la distanza e il bilanciamento tonale complessivo. Scegli prima il profilo che corrisponde all'immagine, quindi modellalo con i controlli rimanenti.

Distance

Distance è il controllo prospettico principale. Alzandolo si abbassa il livello, si rimuovono le alte frequenze come fa l'aria su un percorso più lungo, si allenta il peso di prossimità nella fascia bassa e si focalizza gradualmente l'immagine verso il centro. Cambia tono e prospettiva insieme, motivo per cui un ambiente distante sembra più lontano piuttosto che semplicemente più silenzioso.

Height

Height indica la distanza della sorgente dal suolo, dal livello delle caviglie fino a ben sopra l'altezza della testa. Cambia il colore del terreno piuttosto che il livello: un passo a 0,2 m incontra la superficie in modo molto diverso da una voce a 1,5 m. Impostalo in modo che corrisponda a ciò che sta producendo il suono prima di ottimizzare Ground.

Ground

Ground sposta la superficie tra morbida e dura all'interno del profilo selezionato. Le impostazioni Soft assorbono di più e scuriscono il colore riflesso; le impostazioni difficili restituiscono più energia e la mantengono più luminosa. È un colore materiale ampio applicato al percorso diretto, non una copia ritardata, quindi non introduce mai una tacca ripetuta.

Character

Character imposta la quantità di firma tonale del profilo selezionato applicata. I valori Low mantengono la sorgente vicina al suo tono originale con solo un accenno alla scena all'aperto; valori elevati si impegnano pienamente nel profilo. Usalo per abbinare la forza dell'effetto alla distanza in cui dovrebbe trovarsi la sorgente nell'immagine.

Mix e il percorso senza ritardo

Mix fonde il segnale elaborato con l'originale sullo stesso campione. Non c'è latenza da compensare, nessuna coda da attendere e nessuna sbavatura temporale, quindi il plug-in può sedersi sui dialoghi e sugli effetti senza disturbare la sincronizzazione. Con Mix 0% l'output è esattamente l'input.

Lettura dell'interfaccia

Il pannello mostra il profilo corrente, la distanza e l'altezza in metri e i metri segmentati per Ground e Character. La visualizzazione del posizionamento mostra dove si trova la sorgente rispetto all'ascoltatore e alla linea di terra. Riflette solo i sei controlli e non implica riflessioni che il processore non produce.

Proprietà controllabili

La guida utilizza i nomi visualizzati sul pannello dei plug-in. Ogni spiegazione descrive il risultato udibile, un modo utile per avvicinarsi al controllo e un'interazione importante da ascoltare.

Controllo	Cosa fa e quando usarlo
Bypass	Restituisce l'input non elaborato per un controllo A/B rispetto alla versione inserita. Abbina il volume prima di giudicare; lo switch è allineato al campione, quindi non c'è latenza o coda da attendere.
Character	Imposta la quantità di firma tonale del profilo selezionato applicata. Decidi fino a che punto della scena la fonte dovrebbe impegnarsi.
Distance	Imposta la distanza di lettura della sorgente, il livello di movimento, l'assorbimento dell'aria e la messa a fuoco stereo insieme. Impostare prima la profondità; muove tono e livello insieme.
Ground	Sposta la superficie tra morbida e dura all'interno del profilo selezionato, modificando il colore riflesso. Passare da morbido a duro finché la superficie non viene letta correttamente.
Height	Imposta l'altezza della sorgente dal suolo, modificando così il colore del terreno anziché il livello. Abbina la fonte, non il microfono.
Mix	Unisce il segnale inserito con l'originale sullo stesso campione. Allo 0% l'output è esattamente l'input. Abbassatelo solo quando è necessario che rimanga parte del tono originale.
Outdoor Profile	Sceglie la superficie e l'aria attraverso cui viene udita la sorgente, che imposta il materiale di base e il modo in cui il tono cambia con la distanza. Scegli il profilo dall'immagine, non solo dal suono.

Usi pratici

Dialogo in una scena esterna

- Scegli il profilo che corrisponde alla posizione.
- Imposta Distance sulla distanza reale dell'attore dalla telecamera anziché sul valore lusinghiero più vicino.
- Mantieni Height vicino a 1,5 m per un artista in piedi.
- Riduci Character se l'intelligibilità inizia a risentirne.

Risultato atteso: Il parlato appartiene all'esterno senza la qualità scatolata che un riverbero ambientale aggiungerebbe e rimane leggibile.

Passi e foley

- Imposta Height basso, intorno a 0,2 m, perché il suono viene prodotto dal suolo.
- Abbina Ground alla superficie sotto i piedi.
- Mantieni Distance modesto in modo che i passaggi rimangano presenti.
- Confrontalo con la ripresa non elaborata al volume corrispondente.

Risultato atteso: I gradini si posizionano sulla superficie e nella scena mantenendo la loro definizione transitoria.

Urti e grida lontane

- Rilancia Distance ben oltre la metà.
- Lascia che le alte frequenze scompaiano invece di aggiungere nuovamente luminosità.
- Utilizzare un profilo con una superficie dura se la posizione lo richiede.
- Confronta il risultato con una versione vicina dello stesso suono.

Risultato atteso: L'impatto sembra veramente lontano invece che come un suono vicino e silenzioso.

Insidie comuni

Questo non è un riverbero. Se una scena necessita di una coda udibile o di una stanza, questa deve provenire da un processore separato. Posiziona prima la sorgente con questo plug-in, quindi aggiungi un riverbero dopo se la scena necessita ancora di una coda.

Distance non può annullare completamente il carattere di prossimità di un microfono vicino; una fonte registrata molto vicino porta ancora la propria firma. Correggi la prossimità con EQ prima di raggiungere altro Distance, altrimenti il risultato diventerà solo più silenzioso.

Molto alto Character su materiale già colorato può impilare la modellatura tonale; verificare rispetto al bypass al volume corrispondente. Abbassare Character finché il profilo non viene percepito come posizionamento anziché come modellamento extra del tono.

Ground e Height interagiscono, perché il colore della superficie dipende da quanto in alto si trova la sorgente sopra di essa. Imposta prima Height per la sorgente e lascialo lì, quindi usa Ground per la superficie.