

TB Ambient

Versão: 1.0.0 | Data da documentação: 2026-08-12

Visão geral

Coloca uma fonte com microfone próximo a uma distância externa usando nível, absorção de ar e cor do material de base, sem adicionar reverberação, reflexão atrasada ou cauda.

O que este plug-in resolve

Uma gravação com microfone próximo colocada em uma cena externa parece muito próxima e muito nítida, por isso se separa da imagem. Alcançar um hall ou reverb de sala resolve o problema errado, porque constrói um espaço interno em torno de uma fonte que deveria estar externa. Reflexões curtas e cópias de fundo atrasadas trazem seus próprios problemas: em passos, diálogos e impactos, eles produzem uma filtragem estática em pente que parece uma borda artificial e flangeada. TB Ambient destina-se a diálogos, passos, foley e impactos que precisam pertencer a uma cena externa enquanto permanecem secos.

O que você pode esperar

- Uma fonte que parece estar à distância, em vez de simplesmente mais silenciosa
- Ground material ouvido como uma cor tonal ampla em vez de um entalhe repetido
- Sem eco, cauda de reverberação ou modulação adicionada atrás do som
- Bypass e Mix em zero retornam o sinal original na mesma amostra

Como funciona

TB Ambient molda um caminho de sinal contínuo em vez de adicionar um segundo caminho atrasado.


Distance é expresso através do nível, absorção de ar e cor de fundo juntos, que é o que faz com que uma fonte seja lida como distante, em vez de apenas silenciosa.

Como nada é atrasado, o processador não adiciona latência nem cauda, e não pode produzir a filtragem pente estática que uma cópia terrestre atrasada cria em material transitório.

Início rápido

- 1** Insira o plug-in na fonte seca e escolha o Outdoor Profile que corresponde à cena.
- 2** Defina Distance até que a fonte fique na profundidade certa na imagem.
- 3** Defina Height para corresponder ao que está produzindo o som, e não ao local onde o microfone estava.
- 4** Ajuste Ground para a superfície, desde solo macio até solo duro.
- 5** Use Character para decidir com que intensidade o perfil será aplicado.
- 6** Deixe Mix em 100 por cento para um posicionamento completo ou diminua-o para manter mais o tom original.

Interface e seções principais



Esta é uma captura direta da interface do plug-in atual. Use os rótulos visíveis para localizar as áreas e controles explicados abaixo.

Outdoor Profile

Oito perfis descrevem a superfície e o ar em que uma fonte é ouvida: Open Field, Forest, Dry Asphalt, Damp Earth, Rocky Open, Coastal Air, Snowfield e Concrete Exterior. Cada um define o material do solo, a rapidez com que as altas frequências são perdidas com a distância e o equilíbrio tonal geral. Escolha primeiro o perfil que corresponde à imagem e depois modele-o com os controles restantes.

Distance

Distance é o controle de perspectiva principal. Aumentá-lo diminui o nível, remove as altas frequências da mesma forma que o ar faz em um caminho mais longo, diminui o peso de proximidade na extremidade inferior e gradualmente foca a imagem em direção ao centro. Ele muda o tom e a perspectiva juntos, e é por isso que um ambiente distante soa mais distante, em vez de apenas mais silencioso.

Height

Height é a distância que a fonte fica acima do solo, do nível do tornozelo até bem acima da altura da cabeça. Ele muda a cor do fundo e não o nível: um passo a 0,2 m encontra a superfície de maneira muito diferente de uma voz a 1,5 m. Configure-o para corresponder ao que está produzindo o som antes de ajustar Ground.

Ground

Ground move a superfície entre suave e dura dentro do perfil selecionado. As configurações de Soft absorvem mais e escurecem a cor refletida; configurações rígidas retornam mais energia e mantêm-no mais brilhante. É uma cor ampla de material aplicada ao caminho direto, não uma cópia atrasada, portanto nunca introduz um entalhe repetido.

Character

Character define quanto da assinatura tonal do perfil selecionado é aplicada. Os valores Low mantêm a fonte próxima ao seu tom original com apenas uma sugestão da cena externa; valores altos comprometem-se totalmente com o perfil. Use-o para combinar a intensidade do efeito com a distância na imagem em que a fonte deve ficar.

Mix e o caminho sem atraso

Mix combina o sinal processado com o original na mesma amostra. Não há latência para compensar, nenhuma cauda para esperar e nenhuma mancha de tempo, então o plug-in pode permanecer no diálogo e nos efeitos sem perturbar a sincronização. Em Mix 0 por cento, a saída é exatamente a entrada.

Leitura da interface

O painel mostra o perfil atual, a distância e altura em metros e metros segmentados para Ground e Character. A visualização de posicionamento mostra onde a fonte está em relação ao ouvinte e à linha de solo. Reflete apenas os seis controles e não implica reflexões que o processador não produz.

Propriedades controláveis

O guia usa os nomes mostrados no painel de plug-ins. Cada explicação descreve o resultado audível, uma maneira útil de abordar o controle e uma interação importante a ser ouvida.

Controle	O que faz e quando usar
Bypass	Retorna a entrada não processada para uma verificação A/B em relação à versão colocada. Combine o volume antes de julgar; o switch é alinhado por amostra, portanto não há latência ou cauda para esperar.
Character	Define quanto da assinatura tonal do perfil selecionado será aplicada. Decida até que ponto a fonte deve avançar na cena.
Distance	Define a distância de leitura da fonte, nível de movimento, absorção de ar e foco estéreo juntos. Defina a profundidade primeiro; ele move o tom e o nível juntos.
Ground	Move a superfície entre suave e dura dentro do perfil selecionado, alterando a cor refletida. Mova-se entre macio e duro até que a leitura da superfície seja correta.
Height	Define a altura da fonte acima do solo, o que altera a cor do solo em vez do nível. Combine a fonte, não o microfone.
Mix	Combina o sinal colocado com o original na mesma amostra. Em 0 por cento, a saída é exatamente a entrada. Abaixar-o somente quando parte do tom original precisar permanecer.
Outdoor Profile	Escolhe a superfície e o ar através dos quais a fonte é ouvida, o que define o material do solo e como o tom muda com a distância. Escolha o perfil pela imagem, não apenas pelo som.

Usos práticos

Diálogo em uma cena exterior

- Escolha o perfil que corresponde ao local.
- Defina Distance para a distância real do ator da câmera, em vez do valor lisonjeiro mais próximo.
- Mantenha Height próximo a 1,5 m para um artista em pé.
- Reduza Character se a inteligibilidade começar a ser prejudicada.

Resultado esperado: A fala pertence ao exterior sem a qualidade de caixa que uma reverberação de ambiente acrescentaria e permanece legível.

Passos e foley

- Defina Height baixo, em torno de 0,2 m, pois o som é feito no solo.
- Combine Ground com a superfície sob os pés.
- Mantenha Distance modesto para que as etapas permaneçam presentes.
- Compare com a tomada não processada com volume correspondente.

Resultado esperado: Os degraus ficam na superfície e na cena, mantendo sua definição transitória.

Impactos e gritos distantes

- Aumente Distance bem além da metade.
- Permita que as altas frequências diminuam em vez de adicionar brilho de volta.
- Use um perfil com superfície dura se o local exigir.
- Compare o resultado com uma versão próxima do mesmo som.

Resultado esperado: O impacto parece genuinamente distante, em vez de um som próximo e silencioso.

Armadilhas comuns

Isto não é uma reverberação. Se uma cena precisa de uma cauda audível ou de uma sala, isso deve vir de um processador separado. Coloque a fonte com este plug-in primeiro e, em seguida, adicione um reverb depois dele se a cena ainda precisar de cauda.

Distance não pode desfazer totalmente o caractere de proximidade de um microfone próximo; uma fonte gravada muito próxima ainda carrega sua própria assinatura. Corrija a proximidade com EQ antes de buscar mais Distance, ou o resultado ficará mais silencioso.

Character muito alto em material já colorido pode empilhar a modelagem tonal; verifique o desvio no volume correspondente. Abaixar Character até que o perfil seja ouvido como posicionamento e não como modelagem de tom extra.

Ground e Height interagem, porque a cor da superfície depende da altura da fonte acima dela. Defina Height primeiro para a origem e deixe-a lá, depois use Ground para a superfície.