

TB Filter Table

Sürüm: 1.1.0 | Dokümantasyon tarihi: 2026-08-17

Genel Bakış

Bir spektral tablonun değişen armonik şeklini hareketli bir filtreye dönüştürerek içi boş, camsı, vokal, kademeli ve katlanmış tınılar üretir.

Bu eklenti neyi çözüyor?

Geleneksel bir filtre tanıdık bir kesme ve rezonans şekli sunar, ancak karmaşık gelişen konturlar genellikle birçok EQ bant ve otomasyon şeridi gerektirir. TB Filter Table seçilen tek çevrimli tablo çerçevesinin harmonik profilini bir filtre yanıtına dönüştürür. Frame hareket ettirmek, farklı bir tablo seçmek veya Frame LFO'yu kullanmak, tek bir müzikal hareket olarak tüm konturu değiştirirken, isteğe bağlı Drive filtreden sonra ayrı bir doğrusal olmayan renk ekler.

Ne bekleyebilirsiniz?

- Tek bir statik filtre eğimi yerine prosedürel harmonik konturlar boyunca sürekli veya kademeli hareket
- Dört farklı faz karakteri, yönlü Frame hareket ve isteğe bağlı doğrusal olmayan Drive renk
- Büyük bir prosedür tablosu kütüphanesi artı ayrı olarak kaydedilebilen veya değiştirilebilen çizilebilir Custom tablolar
- Custom tablosu ve LFO durumu dahil, efektin tamamını çağıran Fabrika ve Kullanıcı ön ayarları

Nasıl çalışır?

Seçilen bir tablo bir dizi harmonik şekil içerir. Frame bu serideki bir konumu seçer ve eklenti, seçilen şekli bir osilatör olarak oynatmak yerine filtre konturuna dönüştürür.

Kesme, konturu spektruma yerleştirir, Resonance kontrastını değiştirir ve Phase zaman ve faz karakterini değiştirir. Frame LFO tablo içinde otomatik olarak dolaşabilir, Drive ise filtreden sonra girişe bağlı ayrı bir renk ekler.

Hızlı başlangıç

- 1** Init veya en yakın Fabrika ön ayarını yükleyin ve temel konturu kaynağa uygun olan bir Table seçin.
- 2** Kullanışlı içi boş, sesli, camı, katlanmış veya kademeli karakter görünene kadar Frame ögesini düğme veya şelale ile hareket ettirin.
- 3** Konturun kullanışlı kayıta yer alması için düğmeyi veya yanıt işaretleyicisini kullanarak Cutoff'u ayarlayın; normal bir filtre köşesi yerine harmonik 24'ü yerleştirdiğini unutmayın.
- 4** Kontur kontrastı için Resonance'yi ayarlayın, ardından kaynağın Drive'e ihtiyaç duyup duymadığına karar vermeden önce Mix'yi ayarlayın.
- 5** Aynı pasajda MINIMUM, LINEAR, ORIGINAL ve RAW'yi karşılaştırın ve geçici durumları ve kısmi karışımı destekleyen faz karakterini koruyun.
- 6** Type, yönlü Range ve Rate ile Morph LFO hareketi ekleyin; etkin hareket tablonun bir ucunda takılı kalıyorsa Frame temel konumunu yeniden ayarlayın.
- 7** EDIT'i yalnızca Drive veya Custom-tablo araçlarına ihtiyaç duyulduğunda açın ve bir .tbft tablo dosyasını tam bir .tbftpreset Kullanıcı ön ayarından ayırın.
- 8** Eşleştirilmiş dinleme seviyesinde bypass ile karşılaştırın, DAW gecikme telafisini açık tutun ve headroom bırakın: kullanıcıya ait bir Output kontrolü yoktur ve RAW dışındaki modlar +12 dB seviyesine kadar dahili otomatik telafi ekleyebilir.

Arayüz ve anahtar bölümler



Bu, mevcut eklenti arayüzünün doğrudan yakalanmasıdır. Aşağıda açıklanan alanları ve kontrolleri bulmak için görünür etiketleri kullanın.

Şelale ve tepki ekranları

Üstteki şelale, yazılan tablo çerçevelerini gösterir ve ses motoru tarafından kullanılan canlı çerçeveyi vurgular. Aşağıdaki TABLE FIR RESPONSE grafiği, Drive öncesinde ve kuru/ıslak Mix öncesinde mevcut kararlı durum filtre yanıtını gösterir. Bu bir giriş spektrumu, çıkış ölçer veya ses değildir FFT. Frame tabanını taşımak için şelaleyi sürükleyin; Kesimi değiştirmek için yanıt grafiğinde yalnızca dikey işaretçiyi sürükleyin.

Table ve Frame

Table, CUSTOM veya prosedürel Fabrika tablolarından birini seçer. Sol ve sağ düğmeler, tablo kitaplığının tamamında hareket eder ve her iki uçtan sarılır. Frame seçilen tablodaki temel konumdur. Yazılmış anahtar kareler arasındaki boş konumlar ya sorunsuz şekilde enterpolasyon yapar ya da tablo Stepped hareketini kullandığında en yakın yazılan kareyi seçer.

Kesim, Resonance ve Phase

Cutoff (H24), tablonun yirmi dördüncü harmoniğini seçilen frekansa yerleştirir; bu, alışılmış bir alçak geçiren filtre kesim noktası değildir. Host otomasyonu uyumluluğu için genel koordinatı 1 kHz eğri merkeziyle 20 Hz ile 20 kHz arasında kalırken UI, DSP ve schema 5 durumu etkin alt sınır olarak 200 Hz kullanır. Resonance, spektral konturun kontrastını ve derinliğini değiştirir. MINIMUM, LINEAR ve ORIGINAL, +12 dB ile sınırlı dahili otomatik seviye telafisi uygular; RAW ise bu telafiyi atlar. MINIMUM nedensel bir yanıtı tercih eder, LINEAR sabit gecikmeli simetrik bir yanıt kullanır, ORIGINAL kaynak frame'in faz karakterini daha fazla korur ve RAW dalga biçimini daha doğrudan kaba bir filtre çekirdeğine dönüştürür. Tüm faz modları bildirilen aynı hizalamayı korur, ancak duyulan transient ve kısmi Mix karakteri farklı olabilir.

Morph LFO

TYPE; OFF, SINE, TRI, SAW, SQR veya RND seçeneklerinden birini belirler. RANGE tek yönlü çalışır: pozitif değerler Frame'i temel konumdan yukarı, negatif değerler aşağı taşır; nötr konum ise ofseti durdurur. Hareket, temel konumun iki yanında simetrik değildir. RATE serbest çalışır ve DAW temposuna senkronize olmaz. Etkin Frame konumu tablonun uçlarıyla sınırlıdır; temel konum hareket yönündeki uca çok yakınsa hareketin bir bölümü sınıra dayanarak düzleşebilir.

EDIT ve TABLE TOOLS

Gerçek ana görünüm ve TABLE TOOLS görünümü yukarıda birlikte gösterilmiştir. EDIT, Drive, daha büyük bir Frame rayını, ön ayar/geçmiş kontrollerini ve Custom tablo düzenlemesini ortaya çıkaran bu ikincil çalışma alanını açar. NEW iki ana kareden oluşan bir Custom tablosu oluşturur. CAPTURE, halihazırda oluşturulan çerçeveyi aynı Custom yuvasına kopyalar. DRAW FRAME geçerli dalga biçimini çizmenize olanak tanır ve hareket sona erdiğinde bunu Custom'ye aktarır. CLEAR, Custom seçildiğinde geçerli yuvadaki yazılan çerçeveyi kaldırır. TABLE FILE yalnızca .tbft tablo verilerini içe veya dışa aktarır; tam eklenti ön ayarından farklıdır.

FRAME LFO araçlar

FRAME LFO sekmesi aynı Type, Range ve Rate kontrollerini daha geniş bir çalışma alanında gösterir ve BASE ve LIVE konumlarını ayrı ayrı gösterir. Araç görünümünden herhangi birinin açılması veya kapatılması sesi değiştirmez. Klavye gezintisi, Frame ögesini küçük veya daha büyük adımlarla hareket ettirebilir, uçlara atlayabilir, tablolar arasında geçiş yapabilir, EDIT'i açabilir ve ilgili görünümün odağı olduğunda Custom anahtar karesini temizleyebilir.

Ön ayar ve geçmiş kontrolleri

Ön ayarlı tarayıcı Essentials, Motion, Character, Showcase ve USER gruplarını oluşturur. Önceki ve Sonraki, Fabrika ve Kullanıcı ön ayarları arasında geçiş yaparken, Kullanıcı Ön Ayarını Kaydet, Undo ve Redo tüm durum değişikliklerini yönetir. Fabrika ayarı Init, Gentle Pad Motion, Hollow Drum Focus, Vocal Formant Lift, Subtle Bus Contour, Slow Vowel Bloom, Liquid Reed, Golden Sweep, Phase Weave, Comb Garden, Warm Ladder, Prime Choir, Glass Tide, Dense Fold, Pulse Steps, Raw Barcode, Mobius Kernel, Prism Bloom, Nested Fold ve Broken Speaker.

Table kitaplık ve dosya türleri

Fabrika tablo kütüphanesi Temel Bilgiler, Harmonik Merdivenler, Spektral Konturlar, Geometri, Polinom Yörüngeler, Phase Simetri, Darbe Mimarisi, Fold ve Warp, Organik Motion ve Deneysel Eğrileri içerir. Her grup, farklı ana kare yoğunluklarına ve Düzgün veya Stepped davranışına sahip birden çok prosedür tablosu içerir. Kullanıcı ön ayarları .tbftpreset'i kullanır ve Documents/TB Filter Table/Presets/User'da tutulur; .tbft dosyaları yalnızca Custom tablosunu ve onun dönüşüm davranışını içerir.

Kontrol edilebilir özellikler

Kılavuz, eklenti panelinde gösterilen adları kullanır. Her açıklama sesli sonucu, kontrole yaklaşmanın yararlı bir yolunu ve dinlenmesi gereken önemli bir etkileşimi açıklar.

Kontrol	Ne işe yarar ve ne zaman kullanılır?
TABLE	CUSTOM veya harmonik şekli filtre yanıtı haline gelen prosedürel Fabrika tablosunu seçer. Önce geniş karaktere göre seçim yapın, ardından içindeki yararlı konumu bulmak için Frame kullanın.
FRAME	Seçilen tablonun içindeki temel konumu seçer ve ayrıca şelalenin üzerine de sürüklenebilir. Cutoff'u veya Resonance'yi hassaslaştırmadan önce geniş çapta araştırın, çünkü Frame tam harmonik konturu değiştirir.
CUTOFF (H24)	Tablonun 24 numaralı harmoniği seçilen frekansa yerleştirir; geleneksel bir filtre köşesi değildir. Yanıt işaretçisini kaynak boyunca sürükleyin ve tanıdık bir alçak geçiş köşesi yerine kullanışlı bir kaydı dinleyin.
RESONANCE	Tablodan türetilen konturun kontrastını ve derinliğini değiştirir; MINIMUM, LINEAR ve ORIGINAL daha sonra +12 dB ile sınırlı dahili otomatik telafi uygular, RAW ise bunu atlar. Kontrastı dikkatle artırın ve ses yüksekliğini harici olarak karşılaştırın; dahili telafi +12 dB ile sınırlıdır ve RAW modunda çalışmaz.
DRIVE	Tablo filtresinden sonra girişe bağlı doğrusal olmayan renk ekler. Nötr konumu renk aşamasını tam olarak atlar. Önce filtreyi ayarlayın, ardından sert takma ad veya kayıp boşluk olmadan yalnızca kaynağı destekleyecek kadar renk ekleyin.
MIX	Gecikmeye göre hizalanmış doğrudan ve filtrelenmiş yolları karıştırır. RAW veya derin bir kontur kasıtlı olarak pürüzlü olduğunda geçici durumları korumak için kısmi bir karışım kullanın.

Kontrol	Ne işe yarar ve ne zaman kullanılır?
PHASE	Sabit hizalamayı korurken MINIMUM, LINEAR, ORIGINAL veya RAW fazı ve geçici karakteri seçer. Dört modun tümünü aynı kısa geçişte, özellikle tamburlarda ve kısmi Mix ile karşılaştırın.
MORPH LFO TYPE	Canlı Frame için OFF, SINE, TRI, SAW, SQR veya RND hareketini seçer. Ritim ve sürekliliğe göre hareket şeklini seçin: düzgün dalgalar akışı, SQR adımlar ve RND her döngüde yeni bir konum tutar.
MORPH LFO RANGE	Frame tabanının üstünde veya altında tek yönlü seyahat aralığını ayarlar; simetrik bir derinlik değildir. Etkin Frame konumunun sınıra takılı kalmaması için temel konumu seçilen yöndeki tablo ucundan uzak tutun.
MORPH LFO RATE	DAW tempo senkronizasyonu olmadan serbest çalışan Frame hareket hızını ayarlar. Hızı komple düzenlemede ayarlayın; serbest çalışır ve tempoya kilitlenmez.
BYPASS	Sorunsuz bir dönüş için dahili durum devam ederken sabit gecikmeli doğrudan sinyali döndürür. DAW gecikme telafisi etkinken eşleşen bir dinleme düzeyinde karşılaştırın.
NEW	Yeni bir iki ana kareli Custom tablosu oluşturur. İçer aktarılan veya yakalanan bir tablonun amaçlanan sonuca göre düzenlenemeyecek kadar karmaşık olması durumunda bunu kullanın.
CAPTURE	Şu anda oluşturulan çerçeveyi Custom tablosunun eşleşen yuvasına kopyalar. Kullanışlı bir Fabrika karesi yakalayın, başka bir yuvaya geçin ve yalnızca geçişi açıklamaya yetecek kadar anahtar kare ekleyin.
DRAW FRAME	Geçerli Custom yuvasında saklanan dalga biçimini çizmenizi ve normalleştirmenizi sağlar. Önce geniş şekiller yapın, işlemek için serbest bırakın ve daha ince ayrıntıları çizmeden önce enterpolasyonu denetleyin.
CLEAR	Geçerli yuvadaki yazılan Custom anahtar karesini kaldırır. Geçişin kalabalık olduğu veya çok hızlı değiştiği hissedildiğinde gereksiz yazılmış çerçeveleri kaldırın.
TABLE FILE	.tbft Custom tablo verilerini eksiksiz bir eklenti ön ayarından ayrı olarak içe veya dışa aktarır. Yalnızca tabloyu değiştirmek için .tbft'yi, sesin tamamının geri çağırılması gerektiğinde .tbftpreset'i kullanın.

Pratik kullanımlar

Yavaş ped veya drone dönüşümü

- Gentle Pad Motion veya Slow Vowel Bloom ile başlayın.
- Yumuşak geçişli bir Organic Motion veya Spectral Contours tablosu seçin ve Frame temel konumunu hareket aralığının ucundan uzağa yerleştirin.
- Yavaş bir Rate ve orta yönlü Aralık ile SINE veya TRI kullanın.
- İstenilen derinliğe Mix ayarlayın ve spektral hareket dengelenene kadar Drive nötr bırakın.

Beklenen sonuç: Sürekli bir ses, çok sayıda hareketli EQ bant gerektirmeden rengi ve iç biçimi yavaş yavaş değiştirir.

Davul formant veya kademeli hareket

- Hollow Drum Focus veya Pulse Steps ile başlayın ve en net isabetleri döngüye alın.
- Kontur gövdeyi veya saldırıyı destekleyene kadar Cutoff'u hareket ettirin.
- MINIMUM ile RAW'yi karşılaştırın ve sert bir ritmik değişiklik istendiğinde SQR, SAW veya Stepped tablosunu kullanın.
- Geçici çok fazla kilo kaybederse Mix veya Resonance değerini azaltın.

Beklenen sonuç: Davullar animasyonlu çentikler ve formant karakter kazanırken, doğrudan vuruş Mix aracılığıyla mevcut kalabilir.

Vokal veya synth formant rengi

- Vocal Formant Lift, Liquid Reed veya Prime Choir'yi seçin.
- Sesli harfi veya kısmi yapıyı bulmak için önce Frame'yi tarayın, ardından kesmeyi kaynağın çevresine yerleştirmek için hareket ettirin.
- Daha fazla kaynak faz karakteri için ORIGINAL veya sabit gecikmeli bir kontur tercih edildiğinde LINEAR kullanın.
- Zorlu seviyeye bağlı birikim yaratmadan formantın anlaşılır olmasını sağlamak için yalnızca yeterli miktarda Resonance ve Drive ekleyin.

Beklenen sonuç: Kaynak, orijinal performansına bağlı kalan vokal, kamış benzeri veya koro rengine bürünür.

Muhafazakar otobüs konturu

- Subtle Bus Contour ile başlayın ve Mix değerini düşük tutun.
- Geniş ve kararlı bir tablo bölgesi kullanın; hızlı LFO hareketinden kaçınin.
- Drive'yi nötr konumuna ayarlayın ve tüm düzenlemedeki faz modlarını karşılaştırın.
- Level-konturun veri yolunu iyileştirip iyileştirmedigine karar vermeden önce eklentinin dışında eşleşin.

Beklenen sonuç: Otobüs, belirgin bir hareket etkisine dönüşmeden ölçülü bir spektral şekil alır.

Custom tablosu oluşturun ve değiştirin

- EDIT ve TABLE TOOLS'yi açın, ardından ilk Custom çerçevelerini oluşturmak için NEW veya CAPTURE kullanın.
- Başka bir Frame yuvasına geçin, kontrast oluşturan bir şekil çizin veya yakalayın ve daha fazla kare eklemekten önce enterpolasyonu denetleyin.
- Yalnızca tablonun paylaşılması gerektiğinde tabloyu .tbft olarak dışa aktarın ve tüm efekt ayarının geri dönmesi gerektiğinde bir .tbftpreset kaydedin.

Beklenen sonuç: Yeniden kullanılabilir bir kişisel filtre konturu, tablo verilerini tam eklenti durumuyla karıştırmadan projeler arasında hareket edebilir.

Yaygın tuzaklar

Ses belirgin ölçüde zayıflarsa Resonance veya Mix değerini düşürün ve seviyeyi harici olarak eşleştirin; eklentide kullanıcıya ait bir Output kontrolü yoktur, dahili otomatik telafi +12 dB ile sınırlıdır ve RAW modunda atlanır, bu nedenle derin konturlar yine seviye kaybedebilir.

Cutoff (H24) geleneksel bir alçak geçiş köşesi değildir, bu nedenle tanıdık kesme davranışını beklemek yerine tüm yanıt eğrisini ve sesi değerlendirin.

Frame LFO hareketi durmuş gibi görünüyorsa Frame temel konumunu tablonun ucundan uzaklaştırın veya Range işaretini tersine çevirin; etkin konum sınırlarda tutulur.

Aralık, Frame tabanından tek yönde hareket eder ve ayrı bir simetrik artı/eksi modu sağlamaz.

Yanıt ekranı Drive ve Mix'yi hariç tutar, dolayısıyla görünür bir eğri her seviyeye bağlı veya kısmi karışım sonucunu tahmin edemez.

Parlak materyalde yüksek Drive hâlâ aliasing oluşturabilir; ancak Drive'ın doğrusal olmayan eksi doğrusal artışı, katlanan alias bileşenlerini azaltmak için en yüksek kaliteli true 2x polyphase-IIR oversampling yolunu kullanır.

RAW ve kısmi Mix kasıtlı pürüzlülük, anlık lekelenme veya faz renklenmesi oluşturabilir; bu karakter kaynağı gizlediğinde başka bir Phase seçin.

Sabit işlem gecikmesi DAW telafisi gerektirir ve sıfır gecikmeli canlı izleme yolu olarak tasarlanmamıştır.

Güncel panelde tempo senkronizasyonu, kullanıcı Output kontrolü, MIDI, osilatör olarak çalma, harici IR içe aktarma veya sürükleyip bırakarak tablo içe aktarma yoktur. MINIMUM, LINEAR ve ORIGINAL, +12 dB ile sınırlı dahili otomatik telafi içerir; RAW bunu atlar.