

TB Center

AUSFÜHRLICHE BEDIENUNGSANLEITUNG

Ein phasenbewusster Stereo-Zentrierprozessor mit Timing-Ausrichtung, Breitensteuerung, Lookahead-Analyse und optionaler Multiband-Gewichtung.



Katalogversion: 1.3.0

Dokumentationsausgabe: 2026-08-04

Für den Host sichtbare Endpunkte dokumentiert: 12

1. Produktzweck

Ein phasenbewusster Stereo-Zentrierprozessor mit Timing-Ausrichtung, Breitensteuerung, Lookahead-Analyse und optionaler Multiband-Gewichtung.

Stereo Aufnahmen können sich unvorhersehbar neigen, wandern, wenn sich die Darsteller bewegen, oder sich unkonzentriert anfühlen, weil Pegel- und Ankunftszeitunterschiede nicht übereinstimmen. Simple Balance-Steuerelemente können das Bild verschieben, aber das Timing nicht korrigieren, und durch Monosummierung kann wertvolle Breite verloren gehen. TB Center ist für Dialoge, Stereomikrofone, Instrumente, Busse und Archivmaterial gedacht, die eine stabilere Mitte benötigen, ohne dass die Aufnahme wahllos zusammenbricht.

Welches Ergebnis es erzeugt

- Ein stabileres dominantes Bild
- Reduzierte Zeitunterschiede zwischen links und rechts
- Kontrollierte Breite nach Neuzentrierung
- Frequency-abhängige Korrektur, wenn der Multiband-Modus aktiviert ist

Signalfluss

Input Analyse -> Richtungs- und Zeitschätzung -> optionale Vierbandgewichtung -> Mittenkorrektur -> M/S-Breitenstufe -> Ausgabe

2. Vollständiger Funktionsführer

Intensity und Response

Intensity legt fest, wie stark der erkannte Offset korrigiert wird. Response bestimmt, wie schnell der Detektor Bewegungen folgt: Langsamere Einstellungen fühlen sich stabil und natürlich an, während schnellere Einstellungen schnell wechselndes Material verfolgen.

Lookahead Analyse

Lookahead gibt dem Detektor mehr Zukunftskontext und kann schnelle Zentrierungsentscheidungen sauberer treffen. Es erhöht die Verarbeitungslatenz und lässt sich am besten bei gestoppter Wiedergabe ändern, wenn der Host keine reibungslosen dynamischen Latenzänderungen unterstützt.

Time Center

Time Center reduziert Unterschiede in der Ankunftszeit zwischen den Kanälen. Verwenden Sie es, wenn das Bild nach der Ebenenzentrierung verschmiert bleibt; Reduzieren Sie es, wenn das ursprüngliche Stereo-Timing einen wichtigen Teil des Raums darstellt.

M/S Width

Die abschließende Mittel-/Seitenstufe reicht von der monokompatiblen Verschmälerung über die ursprüngliche Breite bis hin zur bewussten Verbreiterung. Überprüfen Sie die Phasenkorrelation und Monokompatibilität erneut, wenn Sie über 100 Prozent arbeiten.

Multiband Gewichtung

Multiband ermöglicht unabhängige Korrekturgewichte Low, Mid-Low, Mid-High und High. Legen Sie ein Band unter 100 Prozent fest, um mehr von seiner ursprünglichen Platzierung beizubehalten, oder über seinen praktisch neutralen

Einfluss, nur wenn der aktuelle Build dies zulässt.

Programme und Visualisierung

Werksprogramme bieten wiederholbare Ausgangspunkte für Dialoge, natürliche Zentrierung, bewegte Quellen, Bus-Neuzentrierung und luftershaltende Breite. Das Display ist eine Analysehilfe; Treffen Sie endgültige Entscheidungen nach Gehör und in Mono.

3. Schnellstart

1. Fügen Sie das Plug-In auf einer Stereospur ein und beginnen Sie mit Init.
2. Stellen Sie Intensity ein und achten Sie dabei auf eine stabile Mitte statt auf maximale Enge.
3. Passen Sie Response so an, dass der Bewegung ohne hörbares Bildpumpen gefolgt wird.
4. Verwenden Sie Time Center nur so weit wie nötig, um Timing-Smeater zu entfernen.
5. Legen Sie M/S Width für die endgültige räumliche Größe fest.
6. Aktivieren Sie Multiband nur, wenn unterschiedliche Frequenzbereiche unterschiedliche Korrekturstärken benötigen.

4. Praktische Arbeitsabläufe

Bewegender Dialog

1. Beginnen Sie mit Natural Center oder Locked Dialogue.
2. Erhöhen Sie Response, bis die Kopfbewegung kontrolliert wird.
3. Halten Sie die Low-Band-Korrektur aus Gründen der Verständlichkeit fest.
4. Reduzieren Sie die Hochbandgewichtung, wenn Raumreflexionen unnatürlich fixiert werden.

Erwartetes Ergebnis: Die Sprache bleibt zentriert und lesbar, während der Raum seine nützliche Dimension behält.

Stereo Bus-Neuzentrierung

1. Beginnen Sie bei moderatem Intensity.
2. Lassen Sie Time Center unter dem Maximalwert, es sei denn, das Timing ist sichtbar instabil.
3. Verwenden Sie M/S Width in der Nähe von 100 Prozent und kürzen Sie es dann nur nach Bedarf.
4. Überprüfen Sie Mono und vergleichen Sie die gleiche Lautstärke.

Erwartetes Ergebnis: Der Mix gewinnt an Fokus, ohne seine beabsichtigte Stereoskala zu verlieren.

5. Automatisierung, Gain-Staging und Sitzungsnutzung

- Automatisieren Sie nur Steuerungen, die einem klaren musikalischen Übergang dienen. Fast Die Bewegung von Frequenz-, Zeit-, Tonhöhen-, Modus-, Oversampling- oder Algorithmus-Selektoren kann absichtlich zu Artefakten führen oder einen Host-sicheren Übergang erfordern.
- Passen Sie die wahrgenommene Lautstärke an, bevor Sie die Qualität beurteilen. Eine lautere Einstellung erscheint oft besser, auch wenn die Verarbeitungsentscheidung nicht besser ist.
- Verwenden Sie den Plug-in-Bypass-Endpunkt zum Vergleich und bewahren Sie eine unverarbeitete Quelle oder eine frühere Projektversion auf.

- Fabrikprogramme sind Ausgangspunkte. Durch das Laden eines Programms werden mehrere Parameter geändert. Speichern Sie eine neue DAW-Voreinstellung, nachdem Sie sie an die Quelle angepasst haben.
- Der Parameteranhang wird aus dem installierten Hostvertrag VST3 erfasst. Es listet jeden vom Host sichtbaren Endpunkt, seinen angezeigten Bereich/Optionen, Standard, Automatisierungsstatus und Kennung auf.

6. Einschränkungen, Vorsichtsmaßnahmen und Fehlerbehebung

- Der Prozessor kann fehlende Stereoinformationen nicht erzeugen.
- Eine übermäßige Korrektur kann die Atmosphäre unnatürlich statisch machen.
- Durch die Erweiterung können Phasenprobleme aufgedeckt werden, die bereits vorhanden waren.
- Keine hörbare Änderung: Stellen Sie sicher, dass das Plug-in und der relevante Unterblock aktiviert sind, Mix/Amount keinen neutralen Wert hat und die Quelle im verarbeiteten Bereich Energie enthält.
- Unerwartetes Niveau: Setzen Sie die Eingangs-, Ausgangs-, Sende-, Rückkopplungs- und Parallelmischungssteuerungen auf konservative Werte zurück und bauen Sie dann die Einstellung Block für Block neu auf.
- Die Automatisierung stimmt nicht mit dem Panel überein: Laden Sie das Projekt neu, bestätigen Sie, dass DAW die aktuelle Plug-in-Version anspricht, und prüfen Sie, ob ein Werksprogramm oder ein Statusabruf die Werte ersetzt hat.
- Clicks oder Übergänge: Vermeiden Sie stichprobenartige Änderungen an Algorithmus, Zeit, Tonhöhe, Modus oder Oversampling-Selektoren, es sei denn, der Ton ist beabsichtigt.

7. Vollständige Referenz der Hostparameter

Dieser Anhang enthält alle 12 Parameter, die vom aktuell installierten VST3 einem Host bereitgestellt werden. Wiederholte EQ-Band-Endpunkte werden absichtlich aufgelistet und nicht minimiert. Diskrete Optionen werden vollständig gedruckt, wenn sie im Basisvertrag offengelegt werden.

Parameter	Sortiment / Optionen	Standard	Host-Status	Funktion
Band High VST3 ID 282509655 Source ID bandhigh	0.0 zu 100.0	100.0	Automatisierbar	Vom Host automatisierbare Steuerung für Band High. Der vollständige Bereich und die Standardeinstellung sind in dieser Tabelle aufgeführt. Verwenden Sie es mit dem entsprechenden Funktionsabschnitt oben.
Band Low VST3 ID 1810232575 Source ID bandlow	0.0 zu 100.0	100.0	Automatisierbar	Vom Host automatisierbare Steuerung für Band Low. Der vollständige Bereich und die Standardeinstellung sind in dieser Tabelle aufgeführt. Verwenden Sie es mit dem entsprechenden Funktionsabschnitt oben.
Band Mid-High VST3 ID 396600341 Source ID bandmidhigh	0.0 zu 100.0	100.0	Automatisierbar	Vom Host automatisierbare Steuerung für Band Mid-High. Der vollständige Bereich und die Standardeinstellung sind in dieser Tabelle aufgeführt. Verwenden Sie es mit dem entsprechenden Funktionsabschnitt oben.
Band Mid-Low VST3 ID 1051902593 Source ID bandmidlow	0.0 zu 100.0	100.0	Automatisierbar	Vom Host automatisierbare Steuerung für Band Mid-Low. Der vollständige Bereich und die Standardeinstellung sind in dieser Tabelle aufgeführt. Verwenden Sie es mit dem entsprechenden Funktionsabschnitt oben.
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Automatisierbar; Bypass	Schaltet den gesamten Plug-In-Verarbeitungspfad über den für den Host sichtbaren Bypass-Endpunkt ein oder aus.
Intensity VST3 ID 499324979 Source ID intensity	0.0 zu 200.0	100.0	Automatisierbar	Legt fest, wie stark der benannte Prozess das Signal beeinflusst.
Lookahead VST3 ID 1131625090 Source ID lookahead	0 zu 100	20	Nicht automatisierbar	Bietet zukünftigen Signalkontext für die zugehörige Dynamik- oder Begrenzerstufe und kann die Latenz erhöhen.
M/S Width VST3 ID 113126854 Source ID width	0.0 zu 200.0	100.0	Automatisierbar	Legt die Stereospreizung oder die seitliche Verteilung des verarbeiteten Signals fest.
Multiband VST3 ID 940938990 Source ID multiband	Off, On	Off	Automatisierbar	Vom Host automatisierbare Steuerung für Multiband. Der vollständige Bereich und die Standardeinstellung sind in dieser Tabelle aufgeführt. Verwenden Sie es mit dem entsprechenden Funktionsabschnitt oben.
Program VST3 ID 1886548852	Init, Locked Dialogue, Natural Center, Fast Motion, Mix Recenter, Wide Keep Air	Init	Automatisierbar	Wählt ein Werksprogramm aus. Beim Laden eines Programms wird ein koordinierter Satz von Plug-in-Parametern aufgerufen.
Response VST3 ID 1807160385 Source ID response	0.0 zu 100.0	75.0	Automatisierbar	Vom Host automatisierbare Steuerung für Response. Der vollständige Bereich und die Standardeinstellung sind in dieser Tabelle aufgeführt. Verwenden Sie es mit dem entsprechenden Funktionsabschnitt oben.
Time Center VST3 ID 38272088 Source ID timealign	0.0 zu 100.0	100.0	Automatisierbar	Vom Host automatisierbare Steuerung für Time Center. Der vollständige Bereich und die Standardeinstellung sind in dieser Tabelle aufgeführt. Verwenden Sie es mit dem entsprechenden Funktionsabschnitt oben.

Dokumentationsbasis

Erstellt aus dem aktuellen öffentlichen Katalog, aktuellen lokalen Produktbeschreibungen und Implementierungshinweisen (sofern verfügbar), vorhandenen englischen Handbüchern (sofern verfügbar) und einem direkten Scan des installierten VST3-Hostvertrags. Interne Implementierungsdetails, die nicht für den Benutzer sichtbar sind, werden absichtlich ausgeschlossen; Alle benutzerseitigen Funktionen und für den Host sichtbaren Steuerelemente werden dokumentiert.